WEBT 설정방법 및 실행결과

[Jeus에서 Tmax Service 호출]

일자	작성자
2013.12.04	김요셉

TmaxSoft



Update History

작성일자	작성자	문서버전	내용	
2013.12.04	김요셉			



CONTENTS

1. WEBT
1) 개념
A. webt.properties를 이용
B. JEUSMain.xml를 이용
2) 실습
A. webt.properties
B. JEUSMain.xml
3) Source
A. tpcall_form.jsp
B. tpcall_not_datasource.jsp와 tpcall_datasource.jsp
4) 실행결과
A. tpcall_not_datasource.jsp
B. tpcall_datasource.jsp



1. WEBT

1) 기본개념

- 원리 : JEUS의 웹페이지로 Tmax의 Service를 호출. 즉, JEUS & Tmax 연동

- 방법: webt-xxxxx.jar 파일이 필요하고, 아래 2가지 방법을 사용

A. webt.properties를 이용

- webt.properties 파일을 이용해서 수행.

B. JEUSMain.xml를 이용

- JEUSMain.xml의 <resource>절에 설정하여 수행

2) 설정



A. webt.properties

- JEUSMain.xml의 해당 컨테이너 command-option에 webt.properties 경로를 적어줌

[그림] JEUSMain.xml – webt.properties 경로 지정

● 빨간부분을 환경에 맞게 Setting



[그림] webt.properties - log, fdl 경로지정

● 빨간부분을 환경에 맞게 Setting

```
# WebtConnectionGroup name list J
connectionPool.groups=tmax1

# set connection group type valid values are shared,
connectionPool.tmax1.type=shared

# set Tmax Server Address. J
connectionPool.tmax1.hostAddr=192.168.190.128

# set Tmax Server Port. J
connectionPool.tmax1.hostPort=8888
connectionPool.tmax1.hostPort=8888
```

[그림] webt.properties – IP, Port, Group 명 지정

● tpcall_form.jsp을 실행하여 not_datasource방식으로 Tmax 서비스를 실행

B. JEUSMain.xml



- name-prefix가 export-name(JNDI)이 됨
- 환경에 맞게 빨간부분을 수정

[그림] JEUSMain.xml – log, fdl 경로설정

● 아래 그림은 tmax1이 JDNI명이 됨

[그림] JEUSMain.xml – export-name 설정

property> ↓



```
<key>host-name</key> 🚚
    <value>192.168.190.128</value>
  </property> 🚚
  Ų,
  property> 🚚
    <key>host-port</key> 🚚
    <value>8888</value> ↓
  </property> 🚚
 [그림] JEUSMain.xml - IP, Port 설정
property> ↓
  <key>min</key> 🚚
  <value>5</value> ↓
</property> 🚚
 Ų,
<key>max</key> 🚚
  <value>20</value> 』
</property> 🚚
 Ų,
<key>step</key> 🚚
  <value>2</value> ↓
</property> 🚚
Ų,
property> ↓
  <key>period</key> 🚚
  <value>60000</value> .
</property> 🚚
[그림] JEUSMain.xml – min, max, step, period 설정
<name>webt</name>_
<class-name>tmax.webt.external.WebtResource</class-name>.
[그림] JEUSMain.xml - webt연동 필요 Class 설정
```



3) Source

A. tpcall_form.jsp

- tpcall_not_datasource.jsp과 tpcall_datasource.jsp로 나누어주기 위한

JSP 파일

[그림] tpcall_form.jsp





B. tpcall_not_datasource.jsp와 tpcall_datasource.jsp

- tpcall_not_datasource.jsp는 * webt.properties 이용
- tpcall_datasource.jsp는 * Resource 이용

● 빨간부분은 환경에 맞게 수정

```
/***********
  * 커넥션 얻어오기 webt.properties.
  ************
        // conn = new WebtConnection("192.168.190.128", "8888") J
        conn = WebtConnectionPool.getConnection("tmax1");
  Ų
  * 커넥션 얻어오기 WebtDataSource↓
final String TMAXSOURCE = "tmax1"; J
try { 🗐
Ų,
InitialContext ic = new InitialContext(); 
ds = (WebtDataSource)ic.lookup(TMAXSOURCE);
conn = ds.getConnection(); _J
} catch (Exception ex) { \prime |
ex.printStackTrace(); 
_J
} 🚚
//System.out.println("getConnection"); J
  */ 🎝
```

[그림] tpcall_not_datasource.jsp와 tpcall_datasource.jsp - 접속 방식 차이



- Field의 경우 demo.f에 등록한 Field명을 적어줌


[그림] tpcall_not_datasource.jsp와 tpcall_datasource.jsp - Field

[그림] tpcall_not_datasource.jsp와 tpcall_datasource.jsp - Field 응답




4) 실행결과

A. tpcall_not_datasource.jsp




[그림] tpcall_not_datasource.jsp - String




[그림] tpcall_not_datasource.jsp - Carray






[그림] tpcall_not_datasource.jsp - Field_Nonxa



[그림] tpcall_not_datasource.jsp - Field_Xa



B. tpcall_datasource.jsp




버퍼타입 = STRING 트랜잭션타입 = Non XA 서비스명 = [TOUPPER]

입력데이터 = [jndi]


Receive Buffer type is BT_STRING 출력데이터 = [JNDI] null

[그림] tpcall_datasource.jsp - String




[그림] tpcall_datasource.jsp - Carray





[그림] tpcall_datasource.jsp - Field_Nonxa



[그림] tpcall_datasource.jsp - Field_Xa