Guía de demostración y mediciones

Ingreso & Validación Itsanet · Arquitectura, datos, integraciones y mantenimiento

Contenido

1. Obtener y cargar el JSON real

2. Qué representan los tiempos y cómo compararlos

3. Preparar la demostración real en móvil o handheld

4. Mostrar el dispositivo en vivo al público

5. Capturas y privacidad durante la exposición

1. Obtener y cargar el JSON real

El JSON del monitor contiene eventos de procesos. No es un archivo Excel convertido a JSON ni contiene el tiempo total que tarda un operario en contar. La presentación utiliza duracionMs de los intentos FOTO COPIADA para calcular sus percentiles.

Opción A: navegador con sesión ADMIN

- Entrar a https://apps.flexnetuio.com:8443/app/ con la cuenta ADMIN autorizada.
- Abrir en otra pestaña: https://apps.flexnetuio.com:8443/api/operacion/procesos?limite=100 . No escribir credenciales en la URL.
- Si devuelve JSON, guardar con Ctrl+S como monitor.json (archivo completo). Alternativa: F12 → Red/Network → abrir el monitor → seleccionar procesos → Copiar respuesta y guardar como texto UTF-8 con extensión .json.
- No guardar ni compartir un HAR, cabeceras, cookies o tokens. Si devuelve 401/403, revisar sesión/rol; no desactivar controles.
- En la diapositiva Rendimiento observado, pulsar Seleccionar archivo y elegir monitor.json. Se procesa localmente. El monitor devuelve solo una muestra limitada de eventos recientes.

Opción B: periodo definido desde VS Code conectado al servidor

Descomprimir el paquete en el PC. En el Explorador de VS Code remoto, crear `/home/enicolalde/bryan/medicion-IV-ITSANET` y cargar allí únicamente `exportar_mediciones_presentacion.py`. No reemplazar archivos de la aplicación.

```
cd ~/bryan/IV_ITSANET
sudo systemd-run --quiet --wait --pipe --collect \
  --unit="iv-itsanet-medicion-$(date +%s)" --uid="$(id -un)" \
  --property="WorkingDirectory=$PWD" \
  --property=EnvironmentFile=/etc/iv-itsanet.env \
  "$PWD/.venv/bin/python" \
  "$HOME/bryan/medicion-IV-ITSANET/exportar_mediciones_presentacion.py" \
  --desde "2026-10-28T08:00" --hasta "2026-10-28T18:00" \
  --salida "$HOME/bryan/medicion-IV-ITSANET/mediciones-20261029.json"
```

Cambiar las fechas al intervalo real: hora Ecuador, inicio inclusivo y fin exclusivo; máximo 31 días. Confirmar el WorkingDirectory si el servicio usa otra ruta. Se crea un proceso transitorio de exportación con el entorno protegido y el usuario de la terminal; no reinicia iv-itsanet, Apache ni MySQL. El script abre una transacción SQL READ ONLY, aplica límite/timeout y escribe solo el JSON indicado con permiso 0600. No sobrescribe un archivo existente.

En el Explorador remoto de VS Code: clic derecho sobre el JSON → Descargar. Cargarlo en la diapositiva. Si `truncado=true`, reducir el periodo; no presentar la muestra como el total. Una carga pesada puede consumir recursos de lectura: usar periodos pequeños fuera del pico.

2. Qué representan los tiempos y cómo compararlos

Medición	Interpretación
FOTO COPIADA / duracionMs	Duración del intento exitoso de verificación/copia/organización. Excluye captura, espera en cola y el ciclo completo de recepción.
Mediana y P95	Percentil por rango más próximo sobre intentos válidos; no son garantía de velocidad ni tiempo máximo.
Reintentos / organización	Un mismo archivo puede generar varias operaciones exitosas; el tamaño de muestra cuenta intentos, no fotos únicas.
Errores y ventanas	El exportador incluye eventos de foto/correo, pero los percentiles usan solo FOTO COPIADA con duración válida. Reportar sesgo y periodo.
Conteo / correo completo	No existe un cronómetro integral acreditado en el código para todo el flujo. Medir inicio/fin con protocolo homogéneo.

Para comparar revisiones anteriores, completar la plantilla CSV incluida: tarea, registros, minutos anteriores, minutos actuales, personal y condiciones. Usar comas como separador y evitar comas o saltos de línea dentro de los textos de esta plantilla simple. Conservar los inicios/finales y evidencia del cronometraje por separado. Medir la misma tarea, volumen y criterio de término. Separar conteo, evidencia y elaboración de informe. Los minutos también pueden ingresarse manualmente en la diapositiva; la fórmula no prueba causalidad.

No se incluyeron resultados productivos: todavía no se recibió un JSON real ni los tiempos históricos del responsable. Los campos permanecen vacíos hasta su carga.

3. Preparar la demostración real en móvil o handheld

- Elegir un entorno de pruebas con SQL y carpeta Drive separados. Si se demuestra en producción, obtener autorización para una recepción claramente identificada de demostración, sin reutilizar recepciones/correos de clientes. Guardar una demo sí escribe datos.
- Preparar cuenta OPERADOR y cuenta SUPERVISOR/ADMIN separadas. Usar un SKU y packing de prueba concordantes. No mostrar contraseñas al público.
- Conectar el dispositivo a la red autorizada y abrir https://apps.flexnetuio.com:8443/app/ en Chrome compatible. Verificar certificado confiable y permiso de cámara. No omitir alertas TLS.
- Entrar con el operario, seleccionar recepción y Validar. El escáner físico debe enviar el código como teclado al campo de lectura; comprobar el sufijo Enter si el equipo lo requiere.
- Alternativa: pulsar Cámara para leer el código. El lector usa BarcodeDetector cuando está disponible y respaldo ZXing local. Escanear solo consulta; el conteo se guarda al pulsar Guardar conteo.
- Registrar cantidad/pallet/posición y condición. Para PNC, registrar la cantidad afectada y observación; adjuntar la foto de la mercadería en Fotos para este conteo o el flujo de evidencia correspondiente.
- Guardar y revisar bitácora. En supervisión comprobar las unidades, PNC, estado de copia Drive y enlace; luego revisar el informe y sus adjuntos. No enviar un correo real de cliente durante la demo.

4. Mostrar el dispositivo en vivo al público

La presentación dispone de un botón que abre la URL real en otra pestaña. El HTML descargado no puede reflejar por sí solo la pantalla autenticada de otro dispositivo ni habilitar la cámara de ese handheld.

Alternativa	Uso y límite
Compartir pantalla desde el móvil	Utilizar la herramienta corporativa aprobada (por ejemplo, compartir pantalla en la reunión desde Android). Iniciar sesión antes y ocultar notificaciones; compartir solo lo necesario.
Duplicación por hardware	HDMI/USB-C o proyección compatible, si el handheld y la política de equipos lo permiten. No todos los equipos soportan salida de video.
PC en modo móvil	Chrome F12 → barra de dispositivos permite mostrar el diseño responsive. No acredita el lector físico ni la cámara del handheld real.
Depuración por USB	Solo mediante un procedimiento aprobado para el equipo; no se necesita activarla para el uso operativo normal.

Guion breve: lector físico → ficha del SKU → cantidad/ubicación → novedad PNC → fotografía → guardado → bitácora → revisión del supervisor. Si la cámara falla, consultar `/app/diagnostico-camara.html`, permisos y certificado; conservar los registros ya guardados.

5. Capturas y privacidad durante la exposición

La galería incorporada contiene capturas de interfaz obtenidas previamente en pruebas con datos sintéticos (v64/v69). Están etiquetadas como pruebas. Las capturas actuales pueden cargarse desde el botón local de la presentación; no se publican ni se incorporan automáticamente al HTML descargado.

Antes de cargar capturas actuales, ocultar datos de personas, correos, clientes y elementos ajenos a la finalidad. Las imágenes se mantienen en memoria de la página y se descartan al recargar. No enviarlas al repositorio sin revisión. El paquete no contiene contraseñas, tokens ni JSON productivo.