Flex Layout

flex 是 Flexible Box (弹性盒子) 的缩写,意为"弹性布局",可以简便、完整、响应式地实现各种页面布局, 也是HarmonyJS UI 容器默认的布局模式

当前版本Harmony上flex未对齐W3C发布的flex,存在某些属性缺失和不一致,本文是基于 v2.1.1.21 功能讲解

1. 基础概念

采用 Flex 布局的元素,称为 Flex 容器(flex container),简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员,称为 Flex 元素(flex item),简称"元素"。

1.1 flex容器属性

• flex-direction

flex-direction 属性决定主轴的方向(即元素的排列方向)

属性值	描述	示例			
row	(默认值) 主轴为水平方向	flex-direction: row A B C D			
column	主轴为垂直方向	flex-direction: column A B C D			

• flex-wrap

flex-wrap 属性决定当子元素铺满一条轴时是否应该换行

属性值	描述	示例				
nowrap	(默认值) 不换行, 缩小子元素	flex-wrap: nowrap A B C D E				
wrap	换行, 类似Android中的流布局	flex-wrap: wrap				
		D E				

• justify-content

justify-content 属性定义了元素在主轴上的对齐方式

属性值	描述	示例 (flex-direction: column)
-----	----	-----------------------------

属性值	描述	示例 (flex-direction: column)
flex-start	(默认值) 对齐主轴起点	justify-content: flex-start A B C D
flex-end	对齐主轴终点	justify-content: flex-end A B C D
center	主轴居中	justify-content: center A B C D
space- between	两端对齐,元素之间的间隔都相等	justify-content: space-between A B C
space-around	每个元素两侧的间隔相等。所以,元素之间的间隔比元素与边框的间隔大 一倍	justify-content: space-around A B C

• align-items

align-items 属性定义元素在交叉轴上如何对齐。

属性值	描述	示例(flex-direction: column)		
flex-start	(默认值)交叉轴的起点对齐	align-items: flex-start A B C D		

属性值	描述	示例(flex-direction: column)		
flex-end	交叉轴的终点对齐	align-items: flex-end A B C D		
center	交叉轴居中	align-items: center A B C D		
stretch	如果元素未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度	align-items: stretch A B C D		

align-content

align-content 属性定义了多根轴线的对齐方式。 只在两种情况下有效果:

- 。 子项多行且 flex 容器高度固定
- 。 子项单行, flex 容器高度固定且设置了 flex-wrap:wrap;

属性值	描述	示例(flex-direction: row)			
	与交叉轴的起点对齐	align-content: flex-start			
		Α	В	С	
		D	F	G	
flex-start		Н			
		align-content: flex-end			
flex-end	与交叉轴的终点对齐	Δ	В	C	
		D		G	
		Н	Г	G	

属性值	描述	示例(flex-direction: row)			
center		align-content: center			
		Α	B F	С	
	与交叉轴的中点对齐		F	G	
		Н			
	与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布	align-conte	ent: space- B		
			_		
space- between		D	F	G	
between					
		Н			
	每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边 框的间隔大一倍	align-content: space-around			
space-		Α	В	С	
			Г	C	
around		D	F	G	
		Н			

• align-items 和 align-content 的区别 + 1. align-items 的作用对象是每一个item, align-content 的作用对象是item构成的行

1.2 flex元素属性

• flex-grow

- o flex-grow 属性定义元素的放大比例,默认为0,即如果存在**剩余空间**,也不放大。
- o 如果所有元素的 flex-grow 属性都为1,则它们将等分剩余空间(如果有的话)。如果一个元素的 flex-grow 属性为2,其他元素都为1,则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

• flex-shrink


- o flex-shrink 属性定义了元素的缩小比例,默认为1,即如果**空间不足**,该元素将缩小。
- o 如果所有元素的 flex-shrink 属性都为1,当空间不足时,都将等比例缩小。如果一个元素的 flex-shrink 属性为0,其他元素都为1,则空间不足时,前者不缩小。
- 。 负值对该属性无效。

• flex-basis

- o flex-basis 属性定义了在分配多余空间之前,元素占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为 auto ,即元素的本来大小。
- 。 它可以设为跟width或height属性一样的值(比如350px),则元素将占据固定空间。

• align-self

o align-self 属性允许单个元素有与其他元素不一样的对齐方式,可覆盖 align-items 属性。默认值为 auto ,表示继承父元素的 align-items 属性,如果没有父元素,则等同于 stretch 。



2. 实战练习