# Lab6 实验报告

PB21000033 赵奕

## 进程管理部分架构

. |-- task.c |-- task\_FCFS.c |-- task\_SJF.c |-- task\_PRIO.c -- task\_interface.c

说明: task.c 为进程管理的主要文件,根本逻辑是通过每个 myTCB 的 priority 参数来控制 进程的优先级,并每次在 createTsk 的时候根据优先级插入到队列中合适的位置

task\_FCFS.c、task\_SJF.c、task\_PRIO.c 为三种调度算法的实现,本质上分别将 arrTime, exeTime, priority 作为 myTCB 的 priority 参数, 然后调用 task.c 中的函数

task\_interface.c 为进程管理的接口文件,主要是对 task.c 中的函数进行了封装,使得调用更加方便,并提供了 switchScheduler 函数作为切换调度算法的接口

## 重点函数解释

## tskEnqueue

tskEnqueue 函数的作用是将一个任务插入到就绪队列中。

### 具体来说,

- 如果队列为空,那么直接将任务插入到队列中
- 如果优先级比当前正在执行的任务高,那么将任务插入到队列的最前面,并做上下文切换
- 否则遍历队列,找到第一个优先级比自己低的任务,然后将自己插入到该任务之前

#### createTsk

createTsk 函数的大致流程如下:

- 首先,函数会为任务分配一个 myTCB 结构体,并初始化其中的各个参数,包括任务状态、 优先级、堆栈指针等等。
- 然后,函数会将任务插入到就绪队列中,这里的插入是按照任务的优先级进行排序的,优先级越高的任务越靠前。
- 最后,函数会返回一个指向 myTCB 结构体的指针,供其他函数使用。

### switchScheduler

switchScheduler 函数是用来切换调度算法的接口,它的作用是根据传入的参数选择不同的调度算法,并将其设置为当前正在使用的调度算法。

本质上将一个变量 nowScheduler 设置为对应调度算法的值,然后在调用 createTsk 函数的时候,会根据 nowScheduler 的值来选择正确的优先级参数。

#### 自编测试用例

Tsk	arrTime	exeTime	priority	note
Tsk0	2	2	2	週用了 Tsk3
Tsk1	3	5	3	
Tsk2	4	4	3	
Tsk3	1	10	1	
Tsk4	5	3	3	

每个子 tsk 的输出中也包括自己的 arrTime, exeTime, priority

## 运行结果

#### 命令列表: cmd

展示了所有的命令

```
Machine View

**********************************

* INIT INIT! *

*********************************

brealid@oslab6:~$ cmd

list all registered commands:

command name: description

    tskStatus: print task queue status

testTskPRIO: test task schedule: PRIO

testTskSJF: test task schedule: SJF

testTskFCFS: test task schedule: FCFS

    testePP: Init a eFPatition. Alloc all and Free all.

    testdP3: Init a dPatition(size=0x100). A:B:C:- ==> A:B:- ==> A:- ==> -.

    testdP2: Init a dPatition(size=0x100). A:B:C:- ==> -:B:C:- ==> -:C:- ==> -.

testdP1: Init a dPatition(size=0x100). [Alloc,Free]* with step = 0x20

maxMallocSizeNow: MAX_MALLOC_SIZE always changes. What's the value Now?

testMalloc2: Malloc, write and read.

    exit: exit shell
    help: help [cmd]
    cmd: list all registered commands

brealid@oslab6:~$ _

Unknown interrupt1
```

Figure 1: cmd

#### 进程状态: tskStatus

这是我们自编的用于显示进程状态的命令,包括 idleTsk 和当前正在运行的进程的状态,以及就绪队列中的进程编号,和空进程队列编号

```
brealid@oslab6: $\tag{5}\tag{tskStatus}
[+] Idle Tsk: (00106aa0) 0
Stk Remain Size: 502
[+] Current Tsk: 2
Stk Remain Size: 411
[+] Ready Queue: 2
[+] Free TCB: 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
brealid@oslab6: $\tag{5}\tag{5}
```

Figure 2: tskStatus

#### 进程调度: FCFS

```
realid@oslab6:<mark>~$ testTskFCFS</mark>
testTskFCFS begin.....
<del>(***********************</del>
Tsk3: tskPara = {1, 10, 1}
**********
********
Tsk0: tskPara = \{2, 2, 2\}
**********
 *********
Tsk1: tskPara = {3, 5, 3}
************
Tsk2: tskPara = {4, 4, 3}
**********
**********
• Tsk4: tskPara = {5, 3, 3}
**********
testTskFCFS end.....
```

Figure 3: FCFS

因为我们设置了 tsk3 的 arrTime 早于 tsk0,所以 tsk3 会先执行,然后 tsk0 执行。 tsk1,tsk2,tsk4 紧随其后执行

#### 进程调度: SJF

因为我们设置了 tsk3 的 exeTime 长于 tsk0, 所以这次 tsk0 会先执行, 然后 tsk3 执行。

需要注意,虽然我们设置 tsk1, tsk2, tsk4 的 exeTime 依次递增,但是由于我们设置 shell 的优先级在所有时刻都是最低的。

因此在 shell 调用 createTsk 的时候, tsk1, tsk2, tsk4 一旦被 create 就会被立即切换, 导

```
orealid@oslab6:~$ testTskSJF
testTskSJF begin.....
************
 Tsk0: tskPara = \{2, 2, 2\}
*************
***********
 Tsk3: tskPara = \{1, 10, 1\}
************
**********
* Tsk1: tskPara = {3, 5, 3}
*************
*************
 Tsk2: tskPara = {4, 4, 3}
***********
*********
 Tsk4: tskPara = {5, 3, 3}
************
testTskSJF end.....
brealid@oslab6:~$
```

Figure 4: SJF

致 tsk1 在 tsk2, tsk4 create 之前就执行完了。 这也导致了运行结果看起来的不合理,但是这是符合预期的

#### 进程调度: PRIO

因为我们设置了 tsk3 的 priority 高于 tsk0, 所以 tsk3 会先执行, 然后 tsk0 执行。 tsk1, tsk2, tsk4 的 priority 一致, 因此会按照 FCFS 的顺序执行

```
brealid@oslab6:~$ testTskPRIO
testTskPRIO begin.....
************
* Tsk3: tskPara = {1, 10, 1}
****************
***********
* Tsk0: tskPara = {2, 2, 2}
**********
******************
* Tsk1: tskPara = {3, 5, 3}
***********
***********
* Tsk2: tskPara = {4, 4, 3}
**********
**********
* Tsk4: tskPara = {5, 3, 3}
*************
testTskPRIO end.....
brealid@oslab6:~$ _
```

Figure 5: PRIO