

PUBLIC (ÖFFENTLICH)
Dokumentversion: 1.0 – 2026-01-23

SAP S/4HANA Banking for Complex Loans

© 2026 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1 SAP S/4HANA Banking for Complex Loans. 7
1.1 Finanzierungsstruktur (Registerkarte „Übersicht“). 8
1.2 Kapitalien. 9
1.3 Kreditlinie. 15
1.4 Finanzströme. 17
Finanzstrom anzeigen. 18
Sortier- und Filteroptionen für den Finanzstrom. 18
1.5 Interner Kontoauszug. 19
1.6 Genehmigungsprozess. 19
Freigabestatus. 20
Status einer Finanzierung. 20
Knotenstatus. 21

2 Document History. 23

3 Finanzierungen. 27
3.1 Anlegen einer Finanzierung. 27
Anlegen einer einfachen Struktur. 29
Anlegen einer Finanzierung durch Kopieren einer vorhandenen Finanzierung. 30
Anlegen von Mustern. 31
Anlegen einer Finanzierung mithilfe eines Musters. 31
3.2 Simulation von Finanzierungen. 32
Simulieren einer Finanzierung. 32
3.3 Felder in der Finanzierung. 33

4 Tranchen. 36
4.1 Anlegen von Tranchen. 36
4.2 Tranchenfelder. 38

5 Ziehungen. 41
5.1 Anlegen von Ziehungen. 41
5.2 Felder in Ziehungen. 42

6 Partner. 45
6.1 Anlegen von Geschäftspartnern. 45
6.2 Anlegen zuständiger Bearbeiter. 46

7 Konditionen. 47
7.1 Konditionen im Finanzierungsarbeitsplatz. 47

7.2 Konditionen anlegen . . . 49
Konditionspositionen anlegen (Zinsvereinbarungen) . . . 49
Konditionen aus einer Tabellenkalkulation importieren . . . 50
7.3 Konditionspositionen beenden . . . 51
7.4 Konditionskopffelder . . . 51
7.5 Konditionsposition: Registerkarte „Kopfdaten“ . . . 53
7.6 Konditionsposition: Registerkarte „Beträge“ . . . 55
7.7 Konditionsposition: Registerkarte „Termine“ . . . 57
7.8 Konditionsposition: Registerkarte „Zahlungsdaten“ . . . 59
7.9 Konditionsposition: Registerkarte „Sonstige Daten“ . . . 59
7.10 Akkumulierungskonditionen in Complex Loans . . . 60
7.11 Kapitalerhöhungen . . . 62
Anlegen einer Kapitalerhöhung . . . 62
7.12 Tilgungsprofile . . . 62
Anlegen von Tilgungsprofilen . . . 63
7.13 Manuelle Zinsanpassung . . . 63
Anlegen einer manuellen Zinsanpassung . . . 63
7.14 Einzahlungen zwischen Ziehungen umbuchen . . . 64
7.15 Interpolierte Zinssätze definieren . . . 65
7.16 Verzugszinsen . . . 65
Arbeiten mit der manuellen Berechnung von Verzugszinsen . . . 66
Arbeiten mit der automatischen Berechnung von Verzugszinsen . . . 67
7.17 Kennzahlengetriebene Konditionen . . . 67
Anlegen von kennzahlengetriebenen Konditionen . . . 68
7.18 Implizite Optionen . . . 68
Anlegen von impliziten Optionen . . . 69

8 Ziehungsregeln . . . 70
8.1 Unterstützte Ziehungsregeln . . . 70
8.2 Anlegen von Ziehungsregeln auf der Finanzierungsebene . . . 72
8.3 Ziehungsregeln auf Tranchenebene anlegen . . . 74

9 Geplante Kapitaländerungen . . . 75
9.1 Geplante Kapitaländerung anlegen . . . 75
9.2 Reports zu geplanten Kapitaländerungen . . . 76
Geplante Kapitaländerungen - Verarbeitung . . . 76
Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport . . . 77
Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben . . . 79

10 Syndizierung . . . 81
10.1 Der Syndizierungsprozess . . . 81
10.2 Konsortialfinanzierungen . . . 83

10.3 Struktur der Konsortialfinanzierungen. . . . 83
10.4 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsorte ohne Unterbeteiligung“. . . . 84
10.5 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsorte mit Unterbeteiligung“. . . . 84
10.6 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsortialführer“. . . . 85
10.7 Syndizierungsbeteiligung. . . . 86
Tatsächliche Syndizierung. . . . 86
Pflichtsyndizierungsquote. . . . 86
Anlegen von Konsorten und Definieren ihrer Beteiligung. . . . 87
Teilnahmeregeln. . . . 88
Definieren von Teilnahmeregeln. . . . 89
10.8 Einzahlungen für Konsortialdarlehen. . . . 89
10.9 Einzahlungen für Konsortialdarlehen anzeigen. . . . 90

11 Zahlungssteuerungsregeln. . . . 91
11.1 Anlegen von Zahlungssteuerungsregeln. . . . 91

12 Zahlungskettenregeln. . . . 93
12.1 Anlegen von Zahlungskettenregeln. . . . 94

13 Korrespondenzsteuerung. . . . 95

14 Korrespondenzsteuerungsregeln. . . . 97
14.1 Anlegen von Korrespondenzsteuerungsregeln. . . . 97
Hinzufügen von externen Empfängern. . . . 98
Hinzufügen von internen Empfängern. . . . 99
14.2 Auslösen der Korrespondenz. . . . 99
14.3 Korrespondenzjournal. . . . 100

15 Covenants. . . . 101
15.1 Covenant-Typen. . . . 101
15.2 Covenant-Arten. . . . 101
15.3 Covenants im Finanzierungsarbeitsplatz. . . . 102
15.4 Covenant-Workflows. . . . 102
15.5 Anlegen von Covenants. . . . 104
Vertragsfolgenarten. . . . 105
Vertragsfolgen zu Covenants hinzufügen. . . . 106
15.6 Prüfen von Covenants. . . . 108
15.7 Covenant-Prüfzyklen. . . . 110
Termine für den Prüfzyklus. . . . 111
Covenant-Status. . . . 111

16 Sperren. . . . 113
16.1 Unterstützte Arten von Sperren. . . . 113
16.2 Anlegen von Sperren. . . . 114

17 Referenzen. 116
17.1 Anlegen von Referenzen. 116

18 Geschäftsvorfälle. 118
18.1 Geschäftsvorfallstatus. 119
18.2 Buchungsart ändern. 120
18.3 Manuelle Buchung. 121
18.4 Rückzahlung. 121
Vollrückzahlung anlegen. 122
Teilrückzahlung anlegen. 125
Rückzahlungsfelder. 126
18.5 Kündigung. 128
Kündigung anlegen. 129
18.6 Prolongation. 131
Prolongation anlegen. 133
Arbeiten mit Prolongationsangeboten. 133
18.7 Schuldnerwechsel. 134
Anlegen eines Schuldnerwechsels ohne Kapitaltransfer. 135
Anlegen eines Schuldnerwechsels mit Kapitaltransfer. 136
18.8 Ziehung konsolidieren. 137
Konsolidieren von Ziehungen. 139
18.9 Ziehung teilen. 140
Teilung von Ziehungen. 141
18.10 Auszahlungen. 142
Anlegen von Auszahlungen. 143
18.11 Automatische Auszahlung. 145
18.12 Verzichte und Ausbuchungen. 146
Anlegen eines Verzichts. 147
Anlegen einer Ausbuchung. 147
18.13 Vollrücktritte und Teilrücktritte. 148
Anlegen von Vollrücktritten. 150
Anlegen eines Teilrücktritts. 151
18.14 Stundung. 152
Stundung für Konsortialdarlehen. 152
Anlegen einer Stundung. 153
Stundungsfelder. 155
18.15 Kapitalerhöhung. 158
18.16 Kapitalverminderung. 160
18.17 Rückstandskapitalisierung. 161
Kapitalisierung der Rückstände für Konsortialdarlehen. 162
Anlegen von Rückstandskapitalisierungen. 162
Kapitalisierungsfelder. 164

18.18 Beteiligungsform ändern. . . . 166
Beteiligungsform ändern. . . . 167
18.19 Anteilstausch. . . . 168
Anteilstausch anlegen. . . . 168
18.20 Anteilsverkauf (als Konsortialführer). . . . 170
Anteilsverkauf anlegen (als Konsortialführer). . . . 171
18.21 Anteilsverkauf (als Konsorte). . . . 172
Anteilsverkauf anlegen (als Konsorte). . . . 173
18.22 Anteilskauf (als Konsortialführer). . . . 175
Anteilskauf anlegen (als Konsortialführer). . . . 175
18.23 Anteilskauf (als Konsorte). . . . 176
Anteilskauf anlegen (als Konsorte). . . . 177
18.24 Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf. . . . 178

19 Ancillary-Kredite. . . . 179
19.1 Ancillary-Kredite für Konsorten anlegen. . . . 180
19.2 Zusätzliche Funktionen für die eigene Bank anlegen. . . . 181

20 Workflows. . . . 183
20.1 Ausgelieferte Workflows. . . . 185
20.2 Monitoring-Workflows. . . . 190
20.3 Arbeit delegieren. . . . 200
20.4 Erinnerungen anlegen. . . . 200

21 Glossar – SAP S4HANA Banking für komplexe Kredite. . . . 202

22 Apps for SAP S/4HANA Banking for complex loans. . . . 205
22.1 App-Beschreibung: Geschäftsvorfälle verwalten. . . . 205
22.2 App-Beschreibung: Mein Posteingang für Finanzierungsarbeitsplatz. . . . 205
22.3 App-Beschreibung: Nächste Covenant-Prüfungen. . . . 206
22.4 App-Beschreibung: Finanzierungen verwalten. . . . 206

1 SAP S/4HANA Banking for Complex Loans

Produktinformationen

Produkt	SAP S/4HANA Banking for Complex Loans
Release	1.0 (Feature Pack 14)
Basiert auf	SAP Loans Management for Banking, SAP S/4HANA Edition
Dokumentation veröffentlicht	Januar 2026

Verwendung

Mit SAP S/4HANA Banking for Complex Loans stellt SAP eine Lösung zur Verarbeitung komplexer Finanzierungshierarchiestrukturen einschließlich Konditionen, Syndizierung, Regeln (für Ziehungen, Zahlungssteuerung und Zahlungsketten), Covenants, Überwachung und Geschäftsvorfälle wie Rücktritte, Verzichte, Rückzahlungen, Prolongationen und Schuldnerwechsel bereit.

Mit SAP Fiori bieten die verfügbaren Apps eine rollenbasierte, moderne Benutzererfahrung.

SAP S/4HANA Banking for Complex Loans basiert auf der markterprobten Software SAP Loans Management for Banking, SAP S/4HANA Edition, einem effizienten Kreditsystem mit umfangreichen Standardprozessen zur Darlehensabwicklung über den gesamten Lebenszyklus eines Darlehensgeschäfts. Die Lösung SAP S/4HANA Banking for Complex Loans erweitert die Funktionalität der Darlehensabwicklung in SAP Loans Management, sodass Sie mit Covenants und Konsortialfinanzierungen arbeiten können.

Kernstück der Lösung ist der Finanzierungsarbeitsplatz, der einen einzelnen Einstiegspunkt für alle relevanten Personen zum Anlegen und Bearbeiten von Finanzierungen und Syndizierungen bietet. Die mit dem Finanzierungsarbeitsplatz angelegten Finanzierungselemente werden als Verträge der Darlehensverwaltung oder andere Konten im Backend gepflegt.

Zugehörige Informationen

Administrator's Guide für SAP S/4HANA Banking for Complex Loans

Informationen zu SAP Loans Management for Banking, Edition für SAP S/4HANA, finden Sie im SAP Help Portal. Wählen Sie in der Product Assistance *Geschäftsanwendungen für Unternehmen* > *Finance* > *SAP Banking* > *Darlehensverwaltung (FS-CML)*.

1.1 Finanzierungsstruktur (Registerkarte „Übersicht“)

Finanzierungsstruktur (Registerkarte „Übersicht“)

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie mehrstufige Strukturen für Ihre Finanzierung anlegen.

Eine typische Finanzierungsstruktur besteht aus drei Ebenen.

Die Hierarchieknoten in dieser Struktur mit drei Ebenen stellen folgende Ebenen der Gesamtfinanzierung dar:

- Finanzierung
- Tranche
- Ziehung

Die Finanzierungsebene ist in der gesamten Struktur der oberste Knoten, während Ziehungen die Endknoten der Hierarchie bilden. Alle Hierarchieknoten zwischen der Finanzierungsebene und der Ziehungsebene werden als Tranchen bezeichnet.

Informationen der Finanzierungselement-Tabelle

Sie können die Tabellensicht auf der Registerkarte *Übersicht* über die Dropdown-Menüs oberhalb der Tabelle anpassen:

- Sie können bei Konsortialfinanzierungen die Beteiligungsseite ein- oder ausblenden.
- Sie können nur die Finanzierungsebene anzeigen oder den Baum ausklappen, damit auch die Tranchen und Ziehungen zu sehen sind.
- Sie können sich die Beträge in der Originalwährung, Finanzierungswährung oder lokalen Währung anzeigen lassen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Hierarchietabelle gemäß Ihren Anforderungen zu konfigurieren. Über das Symbol für die Einstellungen können Sie der Hierarchiesicht weitere Spalten hinzufügen. Ferner können Sie die angezeigten Finanzierungselemente sortieren und filtern.

Weitere Informationen

Kapitalien [Seite 9]

Knotenstatus [Seite 21]

1.2 Kapitalien

Kapitalien kennzeichnen einen Vertrag zu einem bestimmten Berechnungsstichtag. Im Finanzierungsarbeitsplatz werden Kapitalien auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierungselemente angezeigt.

Spalte	Beschreibung
Basisbetrag	Der Basisbetrag ist das ursprünglich mit dem Darlehensnehmer vereinbarte Zusagekapital, berücksichtigt jedoch Geschäftsvorfälle wie Ziehung aufteilen, Ziehung konsolidieren, Anteilsverkauf.
Gesamtbetrag	Der Gesamtbetrag des Finanzierungselements entspricht dem Basisbetrag, der entsprechend den stattgehabten Kapitalminderungen und -erhöhungen angepasst wurde.

Spalte	Beschreibung
Kreditbetrag	Risikobetrag der Bank. Bei revolvierenden Darlehen ist dies der gesamte Finanzierungsbetrag. Bei nicht revolvierenden Darlehen ist dies der gesamte Finanzierungsbetrag abzüglich der Tilgungen, die bereits erfolgt sind. Kapitalisierungen (kapitalisierte Zinsen oder durch den Geschäftsvorfall Stundung erzeugt) erhöhen den Habenbetrag (aber nicht den Gesamtbetrag). **Berechnung für Ziehung:** Auszahlungsverpflichtung + Restkapital (CML) **Berechnung für revolvierende Tranche:** Kreditbetrag = Gesamtbetrag der Tranche + kapitalisierte Zinsen der unterliegenden Ziehungen **Berechnung für nicht revolvierende Tranche** Kreditbetrag = offene Kreditlinie der Tranche + Auszahlungsverpflichtung der Tranche + Restkapital der Tranche + kapitalisierte Zinsen der unterliegenden Ziehungen **Berechnung für Finanzierung:** Kreditbetrag = offene Kreditlinie der Finanzierung + Auszahlungsverpflichtung der Finanzierung + Restkapital der Finanzierung
Inanspruchnahme	Betrag, den der Darlehensnehmer in Anspruch genommen hat und der Bank noch schuldet. **Berechnung für Ziehungen:** Inanspruchnahme = Effektivkapital des CML-Kontos + Kapitalisierungszins **Berechnung für Tranche:** Summe aller Ziehungsinanspruchnahmen **Berechnung für Finanzierung:** Summe aller Trancheninanspruchnahmen

Spalte	Beschreibung
Offene Kreditlinie	Dieses Kapital wird nur für die Finanzierung und für Tranchen berechnet. Es ist der Betrag, für den noch Ziehungen angelegt werden können. Bei revolvierenden Tranchen wird der Betrag durch Tilgungen oder Rückzahlungen (Abschluss zum Datum des Zahlungseingangs) wieder erhöht. **Berechnung für revolvierende Tranche:** Offene Kreditlinie = Gesamtbetrag der Tranche - Summe der Gesamtbeträge der Ziehungen + planmäßige und außerplanmäßige Tilgung **Berechnung für nicht revolvierende Tranche:** Offene Kreditlinie = Gesamtbetrag der Tranche - Summe der Gesamtbeträge der Ziehungen **Berechnung für Finanzierung:** Offene Kreditlinie = Gesamtfinanzierungsbetrag - Summe der Gesamtbeträge der Tranchen + Summe der offenen Tranchenlinie Wenn der berechnete Betrag negativ ist, ist die offene Linie null, und der Betrag wird als Überziehung angezeigt. **Hinweis** Für die Berechnung des Konditionsbetrags gibt es die zusätzliche Option *Offene Linie gemäß Sollstellung*, bei der der Betrag erhöht wird, wenn die Sollstellung fällig ist (und nicht zum Datum des Zahlungseingangs). Die *Offene Linie gemäß Sollstellung* gehört jedoch nicht zu den Kapitalbeträgen, die auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierungselemente im Finanzierungsarbeitsplatz angezeigt werden.
Überziehung	Dieses Kapital wird nur für die Finanzierung und für Tranchen berechnet. Wenn das Ergebnis für die offene Kreditlinie negativ ist, wird es als (positive) Überziehung ausgewiesen. Kapitalisierte Zinsen an unterliegenden Ziehungen erhöhen den Überziehungsbetrag der Tranche.

Spalte	Beschreibung
Auszahlungsverpflichtung	Die Auszahlungsverpflichtung ist der Betrag, der noch ausgezahlt werden kann. Auf Ziehungsebene wird der Betrag dem CML-Konto entnommen (wird durch Berechnung der Differenz zwischen dem aktuellen Vertragskapital und dem valutierten Kapital ermittelt). Auf Tranchen- und Finanzierungsebene stellt der Betrag die aggregierte Auszahlungsverpflichtung der darunterliegenden Ebene dar.
Valutiertes Kapital	Das valutierte Kapital gibt den Betrag an, den der Hauptdarlehenspartner in Anspruch genommen hat. Anders als in CML reduzieren in CL ausgehende Kapitaltransferbewegungen das valutarische Kapital. Auf Ziehungsebene wird der Betrag aus dem valutarischen Kapital von CML verwendet. Auf Tranchen- und Finanzierungsebene wird als Betrag die Summe der Beträge der darunterliegenden Ebenen verwendet.
Restbetrag	Der Restbetrag ist die Differenz aus dem valutierten Kapital und der Summe aller Tilgungen und ausgehenden Kapitalumbuchungen. Bei Zinskapitalisierung werden zusätzlich die Zinsen eingerechnet. Auf Ziehungsebene wird der Betrag dem Restkapital des entsprechenden CML-Kontos entnommen. Auf Tranchen- und Finanzierungsebene stellt der Betrag den aggregierten verbleibenden Betrag der darunterliegenden Ebene dar.
Tilgungsbetrag	Der Tilgungsbetrag ist die Summe aller Zahlungseingänge des entsprechenden CML-Kontos. Auf Ziehungsebene wird der Betrag aus der Eingangszahlung für außerplanmäßige und planmäßige Tilgungen des entsprechenden CML-Kontos übernommen. Auf Tranchen- und Finanzierungsebene stellt der Betrag den aggregierten Tilgungsbetrag der darunterliegenden Ebene dar.

Spalte	Beschreibung
Geplante Tilgung	Der geplante Tilgungsbetrag ist die Summe aller eingeplanten Lastschriften des entsprechenden CML-Kontos. Auf Ziehungsebene wird der Betrag aus dem Betrag der planmäßigen Tilgung des entsprechenden CML-Kontos übernommen. Auf Tranchen- und Finanzierungsebene stellt der Betrag den aggregierten geplanten Betrag der darunterliegenden Ebene dar.
Ausstehende Kapitalien	Das ausstehende Kapital ist die Summe der offenen Posten der Tilgungsbewegungen des entsprechenden CML-Kontos. Auf Ziehungsebene ist der Betrag die Differenz zwischen Effektivkapital und Restkapital des entsprechenden CML-Kontos. Kapitalisierte Zinsen erhöhen das ausstehende Kapital. Auf Tranchen- und Finanzierungsebene stellt der Betrag den aggregierten ausstehenden Betrag der darunterliegenden Ebene dar.

Kapitalhistorie

Für jedes Datum mit kapitalrelevanten Änderungen werden die Kapitalien in der Kapitalhistorie gesichert. Für zukünftige Termine wird das geplante Kapital weiterhin basierend auf den hinterlegten Konditionen berechnet.

Sie können eine Historie für die folgenden Kapitalien anzeigen:

- Gesamtfinanzierungsbetrag
- Kreditbetrag
- Offene Kreditlinie
- Inanspruchnahme
- Geplante Kapitaländerungen

> **Hinweis**
>
> In der Regel wird die Historie der Kapitalien angezeigt. Nur bei *geplanten Kapitaländerungen* wird der Zustand nach der geplanten Änderung angezeigt. Nachdem die geplante Kapitaländerung ausgeführt wurde, ist sie nicht mehr geplant, sondern verarbeitet und ein Teil des tatsächlichen Kapitals.

Um die Kapitalhistorie anzuzeigen, wählen Sie im Menü oben rechts die Option *Kapitalhistorie* aus.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie sich Kapitalien im Lebenszyklus einer Finanzierung ändern.

Ereignisse	Ebene	Summenbetrag	Kreditbetrag (revolvierend)	Kreditbetrag (nicht revolvierend)	Inanspruchnahme	Offene Kreditlinie (revolvierend)	Offene Kreditlinie (nicht revolvierend)
Abschluss von Darlehensvertrag	Finanzierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	Tranche	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Ziehung 1 angelegt (1.000.000 Euro)	Finanzierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	**3.000.000**	**3.000.000**
	Tranche 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	**1.000.000**	**1.000.000**
	Ziehung 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlung 1 angelegt (1.000.000 Euro)	Finanzierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	**1.000.000**	3.000.000	3.000.000
	Tranche 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000
	Ziehung 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**1.000.000**	0	0
Ziehung 2 angelegt (500.000 Euro)	Finanzierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
	Tranche 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	**500.000**	**500.000**
	Ziehung 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ziehung 2	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlung 2 angelegt (500.000 Euro)	Finanzierung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	**1.500.000**	2.500.000	2.500.000
	Tranche 1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	**1.500.000**	500.000	500.000
	Ziehung 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ziehung 2	500.000	500.000	500.000	**500.000**	0	0
Kapitalerhöhung (500.000 Euro)	Finanzierung	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	1.500.000	**3.000.000**	**3.000.000**
	Tranche 1	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**
	Ziehung 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ziehung 2	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Regeltilgung Ziehung 1 (100.000 Euro)	Finanzierung	4.500.000	4.500.000	**4.400.000**	**1.400.000**	**3.100.000**	3.000.000
	Tranche 1	2.500.000	2.500.000	**2.400.000**	**1.400.000**	**1.100.000**	1.000.000
	Ziehung 1	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	0	0
	Ziehung 2	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

Ereignisse	Ebene	Summenbetrag	Kreditbetrag (revolvierend)	Kreditbetrag (nicht revolvierend)	Inanspruchnahme	Offene Kreditlinie (revolvierend)	Offene Kreditlinie (nicht revolvierend)
Rückzahlung Ziehung 1 (250.000 EUR)	Tranche 1	2.500.000	2.500.000	**2.150.000**	**1.150.000**	**1.350.000**	1.000.000
	Ziehung 1	650.000	650.000	**650.000**	**650.000**	0	0
	Ziehung 2	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Ziehungskonsolidierungen (Zielziehung: Ziehung 1)	Tranche 1	2.500.000	2.500.000	2.150.000	1.150.000	1.350.000	1.000.000
	Ziehung 1	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	0	0
	Ziehung 2	0	0	0	0	0	0
Ziehungsteilungen (50 % von Ziehung 1 wird in Ziehung 3 umgebucht)	Tranche 1	2.500.000	2.500.000	2.150.000	1.150.000	1.350.000	1.000.000
	Ziehung 1	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	0	0
	Ziehung 2	0	0	0	0	0	0
	Ziehung 3	**750.000**	**625.000**	**575.000**	**575.000**	0	0
Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer (Ziehung 1 -> Ziehung 4)	Tranche 1	2.500.000	2.500.000	2.150.000	1.150.000	1.350.000	1.000.000
	Ziehung 1	0	0	0	0	0	0
	Ziehung 2	0	0	0	0	0	0
	Ziehung 3	750.000	625.000	575.000	575.000	0	0
	Ziehung 4	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	0	0

1.3 Kreditlinie

Eine Kreditlinie ist ein Betrag, der dem Darlehensnehmer zur Verfügung gestellt wird und bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden sollte. Der Darlehensnehmer kann einen beliebigen Betrag bis zu diesem Limit entleihen.

In den Ziehungsregeln können Sie Sublimits für Kreditlinien eingeben, die die Inanspruchnahme gemäß weiterer Funktionskriterien wie dem Höchstbetrag in einer Währung oder für ein Produkt beschränken.

Sie definieren die Kreditlinienvereinbarung auf Tranchenebene durch Angabe folgender Daten:

- Tranchenbetrag
- Tranchenwährung
- Gültigkeitszeitraum

- Verhalten der Kreditlinie: revolvierend oder nicht revolvierend
- Vorlauftage

Sie können den Kreditlinienbetrag erhöhen, indem Sie eine Kapitalerhöhung anlegen.

Wenn sich eine Kreditlinie ändert (auf Tranchenebene, die die Kreditlinie abbildet), sehen Sie einen neuen Betrag für die Kreditlinie und einen Gültigkeitszeitraum. Es besteht die Möglichkeit, eine Historie für die Kreditlinie anzuzeigen. Wählen Sie hierzu im Menü oben rechts die Option *Kapitalhistorie* aus.

Geplante Linienreduzierung

Bei der Eingabe von Tranchen können Sie Termine und Beträge für zukünftige Linienreduzierungen anlegen.

Wenn Sie eine geplante Linienreduzierung eingegeben haben, berücksichtigt das System diese, wenn eine Ziehung mit einem Startdatum angelegt wird, das nach dem Datum der geplanten Reduzierung liegt: Das System erlaubt dann nur einen Ziehungsbetrag bis zu dem Betrag der offenen Linie abzüglich der geplanten Reduzierung.

Wenn der entsprechende Workflow konfiguriert ist, erhält der Verantwortliche ein Workitem, sobald das Datum der geplanten Linienreduzierung erreicht wurde.

Offene Kreditlinie

Der Finanzierungsarbeitsplatz bietet Ihnen einen Überblick über die Inanspruchnahme von jeder Kreditlinie, die in Zusammenhang mit einer Finanzierung steht: In den Kopfdaten der Finanzierung und der Tranche wird die offene Kreditlinie des entsprechenden Finanzierungselements als Balken in Prozent angezeigt. Auf der Registerkarte *Übersicht* sehen Sie die offenen Kreditlinienbeträge für die Finanzierung und die Tranchen.

Die offene Linie wird reduziert, sobald Ziehungen für eine Tranche angelegt wurden. Durch Kapitalerhöhungen kann sie erhöht werden. Im Falle von revolvierenden Tranchen erhöht sich die offene Linie außerdem mit den empfangenen Tilgungen und Rückzahlungen.

Verwendung von Währungspuffern für Fazilitäten mit Mehrfachwährung

Wenn Sie verschiedene Währungen für die Ziehungen einer Finanzierung verwenden, können Sie einen Währungspuffer festlegen, bis zu dem die offenen Kreditlinie überschritten werden darf.

Damit Währungspuffer verwaltet werden können und das System die Einhaltung der Währungskreditlinie überprüft, müssen Sie entsprechende Covenants anlegen. Bei einem Bruch des Covenants wird der Verantwortliche über ein Workitem informiert.

Hinweis: Wenn Sie Ziehungen anlegen, werden in Covenants geführte Währungspuffer nicht berücksichtigt. Die bedeutet, dass eine Ziehung mit einer von der Tranchenwährung abweichenden Währung nur bis zu einem Betrag eingegeben werden kann, der durch die verfügbare Kreditlinie zur Anlegezeit und dem dann gültigen Wechselkurs vorgegeben wird, selbst wenn ein Covenant-Währungspuffer vorhanden ist und die neue Ziehung in diesen Puffer fallen würde.

1.4 Finanzströme

In Finanzströmen sind alle Ist- und Planbewegungssätze, die zu einer Finanzierung gehören, chronologisch aufgelistet, einschließlich simulierte Sätze.

Finanzströme umfassen Folgendes:

- Bewegungen, die aus Finanzierungsdaten generiert wurden (etwa ein Disagio oder Entgelt)
- Bewegungen, die aus Konditionen in einem Finanzgeschäft generiert wurden (beispielsweise Zinsen oder Tilgungen)
- Bewegungen, die über eine Anwendungsfunktion manuell erfasst wurden (z.B. Auszahlung)

Finanzströme im Finanzierungsarbeitsplatz

Im Finanzierungsarbeitsplatz können folgende Finanzströme angezeigt werden:

- Gesamter Finanzstrom der Finanzierung (sowohl Aktiv- als auch Beteiligungsseite)
- Gesamter Finanzstrom für die Aktivseite
- Gesamter Finanzstrom für die Beteiligungsseite

Für jeden Finanzstrom stehen im Finanzierungsarbeitsplatz verschiedene Sichten zur Verfügung, beispielsweise die Fälligkeitssicht, die Berechnungssicht und die Zahlungssicht.

Finanzströme können für jede Ebene der Finanzierungshierarchie (also Finanzierung, Tranche und Ziehung) angezeigt werden.

Außerdem lassen sich Finanzströme für einzelne Konsorten über das Konsortenbild anzeigen.

Voraussetzungen

- Die Finanzierung hat mindestens den Status *Vertrag*.
- Wenn der Genehmigungsprozess eingerichtet ist, werden in den Finanzströmen nur die genehmigten Geschäftsvorfälle oder Stammdatenänderungen berücksichtigt.

Handelt es sich um ein Darlehen mit Festschreibung, berechnet das System den Finanzstrom nur bis zum Enddatum der Festschreibung.

Finanzstromaggregation

Bei den Finanzströmen auf Finanzierungs- und Tranchenebene können Sie zwischen einer aggregierten und einer nicht aggregierten Sicht umschalten.

Auf Finanzierungsebene zeigt das System den aggregierten Finanzstrom der Finanzierung und aller Tranchen und Ziehungen an, die zu dieser Finanzierung gehören.

Auf Tranchenebene wird der aggregierte Finanzstrom der Tranche und aller Ziehungen dieser Tranche angezeigt.

1.4.1 Finanzstrom anzeigen

Wenn Sie den Finanzstrom aufrufen, können Sie überprüfen, ob Ihre Einträge die gewünschten Bewegungssätze erzeugen.

1. Öffnen Sie das Finanzierungselement, für das Sie den Finanzstrom anzeigen möchten.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option *Finanzstrom anzeigen* aus. Das System zeigt die Bewegungssätze für das Finanzierungselement an. Der Finanzstrom kann simulierte Sätze, Plansätze und Istsätze enthalten. Für Arbeitsversionen der Finanzierung (bevor sie den Status *Vertrag* hat) simuliert das System den Finanzstrom und zeigt nur simulierte Sätze an.
3. Optional: Um zwischen der aggregierten und nicht aggregierten Sicht des Finanzstroms umzuschalten, wählen Sie die gewünschte Option und dann *Start* aus.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Dies ist nur für die Finanzierungs- und Tranchenebene der Hierarchie möglich. In der aggregierten Sicht werden auch die Bewegungssätze der untergeordneten Finanzierungselemente angezeigt.

4. Optional: Um zwischen der Anzeige der Aktivseite und der Beteiligungsseite (oder beiden) umzuschalten, wählen Sie die gewünschte Option und dann *Start* aus.
5. Optional: Sie können eine andere Anzeigewährung auswählen. Das System rechnet dann die Beträge für jede Bewegung in die ausgewählte Anzeigewährung um.
6. Optional: Sie können die Sortierung und Filterung der Finanzstromtabelle bei Bedarf anpassen.

1.4.2 Sortier- und Filteroptionen für den Finanzstrom

In der Standardvariante zeigt das System die Bewegungen in chronologischer Reihenfolge nach ihrem Zahlungsdatum an. Bewegungen mit demselben Zahlungsdatum werden auf Basis der Finanzierungselemente gruppiert: Finanzierung oben, dann Tranchen, dann Ziehungen.

Über das Symbol „Einstellungen“ können Sie die Sortierreihenfolge ändern und die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Es besteht auch die Möglichkeit, präzisere Filterkriterien für die Anzeige des Finanzstroms anzugeben. So können Sie nur nach Zahlungsart wie Tilgungen filtern. Wenn Sie die Finanzstromanzeige nach Ihren Wünschen gefiltert haben, können Sie diese Filtereinstellungen als Filtervariante über das Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke sichern.

Simulierte Finanzströme

Sie können Finanzströme für Arbeitsversionen der Finanzierung simulieren, bevor die Daten im Backend-System als Darlehensverwaltungsvertrag angelegt werden. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, die simulierten Werte aus dem Finanzstrom auf Basis des Tilgungsprofils anzuzeigen.

1.5 Interner Kontoauszug

Im internen Kontoauszug sehen Sie die gesamte Umsatzhistorie für die ausgewählten Elemente sowie offene Posten und Überzahlungen. Über das Menü oben rechts können Sie den internen Bankauszug für das jeweils angezeigte Finanzierungselement aufrufen. Das System öffnet die Web-UI für die Darlehensverwaltungstransaktion *Kontoauszug*.

1.6 Genehmigungsprozess

Wenn der Genehmigungsprozess eingerichtet wird, können Sie eine neue oder geänderte Finanzierung zur Genehmigung durch eine andere Person einreichen. Hiermit wird das Vier-Augen-Prinzip erfüllt, indem mindestens eine weitere Person jede Änderung an den Finanzierungsstammdaten prüft und freigibt.

Wenn eine Transaktion freigaberelevante Daten enthält, werden die entsprechenden Datenänderungen erst nach der Genehmigung wirksam.

Die Lösung stellt Business Workflows für die folgenden Genehmigungsszenarien bereit:

- Genehmigung einer neuen Finanzierung
- Genehmigung einer vorhandenen Finanzierung
- Genehmigung von Geschäftsvorfällen
- Genehmigung von Covenant-Prüfergebnissen

Der Genehmigende ist in der Regel ein Mitarbeiter mit den gleichen Berechtigungen, über die auch die Person verfügt, die die Finanzierung angelegt hat. Für Auszahlungen gibt es allerdings ein spezielles Genehmigungskonzept, bei dem zumindest eine Person mit einer übergeordneten Berechtigung (A-Signatur) beteiligt sein muss. In diesem Fall muss der Genehmigende eine A-Signatur haben, wenn die Person, die die Finanzierung anlegt, nur eine B-Signatur hat. Wenn die Person, die die Finanzierung anlegt, eine A-Signatur hat, kann der Genehmigende entweder eine A-Signatur oder eine B-Signatur haben.

Die folgenden Schritte sind Teil des Genehmigungsprozesses:

1. Sie legen eine neue Finanzierung an oder nehmen Änderungen an einer bestehenden vor. Das System legt eine Arbeitsversion (mit dem Status *Arbeitsversion*) an
2. Sie reichen die neue oder geänderte Finanzierung zur Genehmigung ein. Das System ändert den Freigabestatus in *In Genehmigung* und legt ein Workitem für den Genehmigenden an.
3. Wenn Sie (oder ein anderer Benutzer) die Finanzierung zur Bearbeitung öffnen, nachdem sie eingereicht wurde und bevor der Genehmigende das Workitem freigegeben hat, unterbricht das System den Genehmigungsprozess und entfernt das Workitem. Der Freigabestatus wird zurück auf *Arbeitsversion* gesetzt. Nach dem Einreichen der neuen Änderungen wird ein neuer Genehmigungsprozess ausgelöst und ein neues Workitem angelegt.
4. Der Genehmigende prüft die Finanzierung und lehnt die Änderungen ab oder genehmigt sie.
5. Wenn der Genehmigende die Änderungen ablehnt, wird der Status zurück auf *Arbeitsversion* gesetzt.
6. Wenn der Genehmigende die Änderungen akzeptiert und freigibt, wird der Freigabestatus auf *Freigegeben* gesetzt und die Arbeitsversion wird gelöscht.

Weitere Informationen

Workflows [Seite 183]

1.6.1 Freigabestatus

Der Freigabestatus gibt an, ob eine Finanzierung noch nicht zur Genehmigung eingereicht wurde, ob die Genehmigung noch aussteht oder ob sie bereits erteilt wurde.

Die App *Finanzierungen verwalten* enthält eine Spalte mit dem Freigabestatus. Für Arbeitsversionen zeigt das System außerdem an, wer die nicht gesicherten Änderungen vorgenommen hat. Den Freigabestatus können Sie auch in den Finanzierungskopfdaten sehen.

Status	Beschreibung
Arbeitsversion	Wenn eine Finanzierung zur Bearbeitung geöffnet wurde, legt das System eine Arbeitsversion mit dem Status *Arbeitsversion* an. Die Arbeitsversion behält diesen Status bei, wenn sie nicht eingereicht wurde.
In Genehmigung	Dieser Status ist nur relevant, wenn ein Genehmigungsprozess für die Finanzierung eingerichtet wurde. Die Arbeitsversion der Finanzierung behält den Status *In Genehmigung* für die Dauer der Phase bei, in der die Finanzierung auf die Genehmigung durch einen zweiten Benutzer wartet.
Freigegeben	Wenn die Finanzierung genehmigt wurde, wechselt der Status zu *Freigegeben*.

1.6.2 Status einer Finanzierung

Der Status einer Finanzierung gibt an, ob die Finanzierung einer Vorabversion, einem Angebot oder einem genehmigten Vertrag entspricht. Der Benutzer entscheidet, wann die Finanzierung einen neuen Status in ihrem Lebenszyklus erhält, und aktualisiert den Status manuell.

Sie können die verfügbaren Status für die Finanzierungen definieren und die Statusübergänge im Customizing für SAP S/4HANA Banking für komplexe Kredite konfigurieren. Die folgenden Status werden mit dieser Lösung ausgeliefert:

Status	Beschreibung
Rohversion	Die Finanzierung wird als Vorabversion gesichert.

Status	Beschreibung
Vertrag	Diesen Status legen Sie fest, sobald der Vertrag vom Kunden und von Ihrer eigenen Bank unterzeichnet wurde. Sobald die Finanzierung mit dem Status *Vertrag* das erste Mal genehmigt wurde, legt das System einen entsprechenden Vertrag in der Darlehensverwaltung an.
Simulation	Kopierte Version einer Finanzierung, die zu Simulationszwecken dient. Simulierte Finanzierungen sind nicht Teil des Genehmigungsprozesses. Der Status *Simulation* kann nicht in einen anderen Status übertragen werden.
Muster	Eine Musterfinanzierung wird als Vorlage für andere Finanzierungen angelegt. Sie umfasst nicht alle Felder und Registerkarten einer Finanzierung, da diese Informationen für jede Finanzierung spezifisch sind.

1.6.3 Knotenstatus

Auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierung sehen Sie die Elemente der Finanzierungsstruktur wie Tranchen und Ziehungen. Das System zeigt für jedes Element den aktuellen Knotenstatus an. Folgende Knotenstatuswerte sind verfügbar:

Status	Beschreibung
Neu	Das Finanzierungselement wurde hinzugefügt und möglicherweise auch zur Genehmigung gesendet, ist jedoch noch nicht genehmigt worden.
Aktiv	Das Finanzierungselement wurde genehmigt.
Geändert	Das Finanzierungselement wurde geändert und möglicherweise auch zur Genehmigung gesendet, die Änderung ist jedoch noch nicht genehmigt worden.
Zurückgezahlt	Das Finanzierungselement wurde bereits vollständig zurückgezahlt und es gibt kein Restkapital bzw. keine Planposten. Alle Forderungen und Verbindlichkeiten sind ausgeglichen.

Status	Beschreibung
Abgeschlossen	Der Status *Abgeschlossen* wird in den folgenden Fällen gesetzt: • Sie haben einen Geschäftsvorfall im Finanzierungsarbeitsplatz ausgeführt, der zu einer Statusänderung wie z.B. Vollrücktritt, Beteiligungsformänderung oder Schuldnerwechsel führt. • Die über den CML-Report *Setzen Status ‚Plan erledigt'* ausgeführte Systemprüfung hat gezeigt, dass alle Voraussetzungen zum Abschließen der Finanzierung erfüllt sind. Für Finanzierungen werden zusätzlich zu den im Rahmen der CML-Standardfunktionalität durchgeführten Prüfungen die folgenden Voraussetzungen geprüft. • Alle Tranchen sind abgeschlossen. • Die offene Linie ist 0 oder das Laufzeitende der Finanzierung wurde erreicht. Für Tranchen werden zusätzlich zu den im Rahmen der CML-Standardfunktionalität durchgeführten Prüfungen die folgenden Voraussetzungen geprüft. • Nicht revolvierende Tranchen: • Alle untergeordneten Ziehungen sind abgeschlossen. • Die offene Linie ist 0 oder das Laufzeitende der Tranche wurde erreicht. • Revolvierende Tranchen: • Alle untergeordneten Ziehungen sind abgeschlossen oder das Ablaufdatum wurde erreicht.

2 Document History

See what changes have been made to this document since it was first released.

Note

The latest version of this document is available on SAP Help Portal at http://help.sap.com/lwp

Document History

Date	Change	More information
January 2026	New chapters created	Geplante Kapitaländerungen [page 75] Geplante Kapitaländerung anlegen [page 75] Geplante Kapitaländerung anlegen [page 75] Geplante Kapitaländerungen - Verarbeitung [page 76] Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport [page 77] Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben [page 79] Kapitalerhöhung [page 158] Kapitalverminderung [page 160]
January 2026	Chapters updated: Information regarding planned capital changes, capital increase, and capital decrease added	Kapitalien [page 9] Unterstützte Arten von Sperren [page 113] Ausgelieferte Workflows [page 185]
July 2025	New chapter created	Akkumulierungskonditionen in Complex Loans [page 60]
July 2025	Chapters updated	Anteilstausch anlegen [page 168] Konditionsposition: Registerkarte „Beträge“ [page 55]

Date	Change	More information
May 2024	Chapters updated	Ausgelieferte Workflows [page 185] Vollrücktritte und Teilrücktritte [page 148] Anlegen von Vollrücktritten [page 150] Konditionskopffelder [page 51] Monitoring-Workflows [page 190] Ziehungsregeln auf Tranchenebene anlegen [page 74] Kennzahlengetriebene Konditionen [page 67] Anteilstausch anlegen [page 168] Ziehung teilen [page 140] Ziehung konsolidieren [page 137] Prolongation [page 131] Prolongation anlegen [page 133] Vertragsfolgen zu Covenants hinzufügen [page 106] Anlegen von Covenants [page 104] Konditionsposition: Registerkarte „Beträge“ [page 55]
September 2023	New chapter created	Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf [page 178]
September 2023	Chapters updated	Anteilstausch [page 168] Anteilsverkauf (als Konsortialführer) [page 170] Anteilsverkauf (als Konsorte) [page 172] Anteilskauf (als Konsortialführer) [page 175] Monitoring-Workflows [page 190]

Date	Change	More information
September 2023	Minor updates to several chapters	Konditionen [page 47] Konditionen im Finanzierungsarbeitsplatz [page 47] Kapitalien [page 9] Anteilstausch anlegen [page 168] Zahlungskettenregeln [page 93] Anlegen zuständiger Bearbeiter [page 46] Simulation von Finanzierungen [page 32] Ausgelieferte Workflows [page 185] Covenant-Prüfzyklen [page 110] Covenant-Status [page 111] Vertragsfolgenarten [page 105] Kündigung anlegen [page 129] Vertragsfolgen zu Covenants hinzufügen [page 106] Geschäftsvorfälle [page 118] App-Beschreibung: Nächste Covenant-Prüfungen [page 206] Prüfen von Covenants [page 108] Workflows [page 183]
November 18, 2021	Chapters updated	Anlegen von Ziehungsregeln auf der Finanzierungsebene [page 72]
November 10, 2021	Chapters updated	Ziehungsregeln [page 70] Anlegen von Ziehungsregeln auf der Finanzierungsebene [page 72] Ziehungsregeln auf Tranchenebene anlegen [page 74] Anlegen einer Finanzierung durch Kopieren einer vorhandenen Finanzierung [page 30] Covenant-Workflows [page 102] Termine für den Prüfzyklus [page 111] Covenant-Status [page 111]

Date	Change	More information
October 22, 2021	Chapters updated Capital Amounts: Descriptions enhanced for credit amount, utilization, open line, and overdraft	Kapitalien [page 9] Anlegen von Auszahlungen [page 143] Covenant-Status [page 111]
May 3, 2021	Minor updates to several chapters	
May 29, 2020	Minor updates to several chapters	Felder in der Finanzierung [page 33] Felder in Ziehungen [page 42] Konditionen im Finanzierungsarbeitsplatz [page 47] Konditionen aus einer Tabellenkalkulation importieren [page 50] Zahlungskettenregeln [page 93] Vollrücktritte und Teilrücktritte [page 148] Anteilstausch [page 168] Anteilsverkauf (als Konsortialführer) [page 170] Anteilsverkauf (als Konsorte) [page 172] Anteilskauf (als Konsortialführer) [page 175] Anteilskauf (als Konsorte) [page 176]
April 18, 2019	Information about payment chain rules updated	Zahlungskettenregeln [page 93]

3 Finanzierungen

Der Begriff *Finanzierung* bezeichnet das Gesamtobjekt, das Sie über den Finanzierungsarbeitsplatz in SAP S/4HANA Banking for Complex Loans anlegen. Jede Finanzierung stellt ein Darlehensverwaltungs-Hypothekendarlehen dar, das in den Apps des Finanzierungsarbeitsplatzes mit Funktionen wie Konditionen, Covenants, Syndizierung und Zahlungssteuerung verwaltet werden kann.

Auf der Registerkarte *Übersicht* bezieht sich *Finanzierung* auf den obersten Knoten der Hierarchiestruktur. Innerhalb der Finanzierungsstruktur ist die erste Ebene also die Finanzierungsebene. Unterhalb der obersten Ebene gibt es die Tranchenebene und die Ziehungsebene.

Eine Finanzierung hat mindestens eine Tranche und eine Ziehung als untergeordnete Elemente.

3.1 Anlegen einer Finanzierung

Die Darlehensabwicklung beginnt bei der Erstellung der relevanten Finanzierung und sämtlichen zugehörigen Informationen. Um die Daten einer vorhandenen Finanzierung wiederzuverwenden, können Sie eine vorhandene Finanzierung kopieren.

1. Wählen Sie vom *SAP-Fiori-Launchpad* aus die Option *Finanzierung anlegen*. Sie können Finanzierungen auch von der App *Finanzierungen verwalten* aus anlegen.
2. Wählen Sie eine Eintragsart aus. Sie können wählen, ob Sie ein Muster verwenden, ein Muster anlegen, eine einfache Finanzierung mit einer Tranche und Ziehung als Basis anlegen oder die Finanzierung manuell von Grund auf neu erstellen möchten.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Wenn Sie die Daten einer vorhandenen Finanzierung wiederverwenden möchten, können Sie die Finanzierung kopieren und die Daten nach Bedarf anpassen. Zum Anlegen von Mustern benötigen Sie eine spezielle Berechtigung.

3. Erfassen Sie die Basisdaten wie Name, Produkt, Hauptdarlehensnehmer, Gesamtfinanzierungsbetrag, Datumsangaben und administrative Informationen. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie im Kapitel über die Felder in der Finanzierung.
   Um einen Hauptdarlehensnehmer hinzuzufügen, können Sie über die Wertehilfe nach dem entsprechenden Geschäftspartner mit der Geschäftspartnerrolle *Hauptdarlehenspartner* suchen. Das System fügt den Hauptdarlehensnehmer auf der Registerkarte *Partner* automatisch hinzu, wenn Sie die Finanzierung sichern.
4. Wählen Sie einen Status.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Welche Status ausgewählt werden können, hängt von den Customizing-Einstellungen für Buchungskreis und Produkt ab.

5. Wählen Sie *Anlegen*.
   Das System legt automatisch eine Nummer für die Finanzierung an.
6. Legen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* Tranchen und Ziehungen nach Bedarf an.
7. Geben Sie die erforderlichen Informationen auf den anderen Registerkarten ein.
   Eingaben auf folgenden Registerkarten sind obligatorisch:

Registerkarte	Beschreibung
Konditionen	Sie müssen die Basisdarlehensvereinbarungen wie Zinssätze, Tilgung und Gebühren definieren.
Ziehungsregeln	Über Ziehungsregeln wird definiert, wie und wann Ziehungen für Tranchen vorgenommen werden können. Das System fügt *Alle erlaubt* als Standardeinstellung für alle Ziehungsregeln hinzu.
Partner	Sie müssen eine Zahlungsart für den Hauptdarlehensnehmer zuordnen.

> **Hinweis**
>
> Um zu prüfen, ob die eingegebenen Daten vollständig und konsistent sind, können Sie Konsistenzprüfungen durchführen (z.B. nach Eingabe der Daten für eine bestimmte Registerkarte). Wählen Sie dazu aus dem Menü oben rechts die Option *Konsistenz prüfen*.

8. Je nach Anforderungen können Sie Angaben auf folgenden Registerkarten machen:

Registerkarte	Beschreibung
Referenzen	Sie können Referenzen auf Systeme für externe Konten, Dokumente usw. pflegen. Die Referenzarten können im Customizing konfiguriert werden.
Covenants	Sie können vertragliche Verpflichtungen hinzufügen und nachverfolgen, die der Kunde einhalten muss, und bei Covenant-Brüchen Vertragsfolgen umzusetzen.
Partner	Der Hauptdarlehensnehmer wird automatisch durch das System hinzugefügt. Für die Überwachung oder andere Zwecke können Sie weitere externe und interne Partner hinzufügen. Diese können beispielsweise die zuständigen Bearbeiter oder Konsortialführer sein, denen Sie Workflow-Items oder Dokumente zusenden möchten.
Syndizierung	Sie können Syndizierungsvereinbarungen, Konsorten und die Beteiligung für Konsortialfinanzierungen pflegen.

Registerkarte	Beschreibung
Sperren	Sie können Sperren wie z.B. Auszahlungs- oder Datenänderungssperren definieren, um auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können. Sperren können auch als Vertragsfolgen im Zusammenhang mit Covenants verwendet werden.
Regeln	Zahlungssteuerungsregeln Sie können Zahlungssteuerungsregeln eingeben, wenn Ihre Geschäftspartner mehrere Bankverbindungen haben und Sie nun festlegen möchten, welche für Konditionen, welche für Auszahlungen usw. verwendet werden soll. Für Konsortialfinanzierungen können Sie Zahlungskettenregeln eingeben, um die Zahlungen auf der Beteiligungsseite von Zahlungen auf der Aktivseite abhängig zu machen. Korrespondenzregeln Sie können Korrespondenzregeln eingeben, sodass Sie während der weiteren Verarbeitung der Finanzierung Korrespondenz für die relevanten Korrespondenzempfänger anlegen können.

9. Sichern Sie Ihre Eingaben, oder, wenn der Genehmigungsprozess eingerichtet ist, senden Sie die Finanzierung direkt ab, um Sie genehmigen zu lassen.

Weitere Informationen

Felder in der Finanzierung [Seite 33]

3.1.1 Anlegen einer einfachen Struktur

Mit der Eintragsart *Einfache Struktur* können Sie eine Finanzierung mit einer Tranche und einer Ziehung als Ausgangspunkt für Ihre Finanzierung anlegen. Das System fügt automatisch die Tranche und die Ziehung hinzu, sodass Sie sie nicht manuell anlegen müssen.

1. Öffnen Sie die App *Finanzierung anlegen* oder wählen Sie in der Finanzierungsübersicht die Option +, um zum Erstellungsbild zu gelangen.
2. Wählen Sie *Einfache Struktur* als Art der Erstellung. Das System zeigt für das Tranchenprodukt und das Ziehungsprodukt jeweils ein zusätzliches Feld an.
3. Geben Sie ein Tranchenprodukt und ein Ziehungsprodukt an, sodass das System eine Tranche und ein Produkt automatisch anlegen kann.

4. Wählen Sie *Anlegen*. Das System legt die Finanzierung mit der Tranche und der Ziehung an.
5. Fügen Sie der einfachen Struktur weitere Informationen nach Bedarf hinzu.
6. Sichern Sie Ihre Eingaben.

3.1.2 Anlegen einer Finanzierung durch Kopieren einer vorhandenen Finanzierung

Wenn Sie eine Finanzierung anlegen möchten, die einer bereits vorhandenen Finanzierung sehr ähnelt, können Sie die vorhandene Finanzierung kopieren und deren Daten als Grundlage für die neue Finanzierung verwenden. Sie können entweder die gesamte Finanzierung kopieren oder nur die Teile, die Sie kopieren möchten.

> ⓘ Hinweis
>
> Rohversionen können nicht kopiert werden. Die Finanzierung muss einen aktiven Status wie *Vertrag* haben. Sie können gültige Versionen und Arbeitsversionen kopieren.

Folgende Elementarten können nicht kopiert werden:

- Referenzen
- Konsorten
- Knoten, die im Zusammenhang mit dem Syndizierungsszenario stehen (Ausnahme: Syndizierungsvereinbarungen)
- Bedingungen, die sich aus Vertragsfolgen aus der Überwachung von Covenants ergeben
- Sperren, die als Vertragsfolge aus der Überwachung von Covenants gesetzt werden

> ⓘ Hinweis
>
> Wenn die Covenant-Prüfhäufigkeit aufgrund einer Vertragsfolge geändert wurde, wird die geänderte Häufigkeit kopiert und nicht die ursprünglichen Werte.

Das System kopiert keine Daten, die nicht mehr oder nur in der Zukunft gültig sind. Wenn die Daten unter *Gültig ab* in der Vergangenheit liegen, wählt das System für sie das aktuelle Datum. Daten unter *Gültigkeitsende*, die in der Vergangenheit liegen, entfernt das System.

1. Öffnen Sie die Finanzierung, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie oben rechts die Option *Kopieren* (erweitertes Menü).
   Das System zeigt die Finanzierungsstruktur und eine Liste der Elementarten an (z.B. Konditionen, Zahlungssteuerungsregeln), die kopiert werden können. Alle Tranchen und Elementarten werden standardmäßig ausgewählt. Ziehungen werden standardmäßig nicht ausgewählt und angezeigt. Um sie anzusehen, können Sie einzelne Tranchen aufklappen oder *Ziehungsebene anzeigen* auswählen, wenn Sie sich alle Ziehungen anzeigen lassen möchten.
2. Heben Sie die Auswahl aller Tranchen auf, die Sie nicht kopieren möchten.
3. Wenn Sie auch Ziehungen kopieren möchten, zeigen Sie sie an und treffen Sie eine Auswahl.
4. Heben Sie die Auswahl aller Elementarten auf, die Sie nicht kopieren möchten.
5. Wählen Sie *Kopieren*.
   Das System legt automatisch eine Kopie der Finanzierung an.

6. Fügen Sie der Kopie weitere Informationen nach Bedarf hinzu.
7. Sichern Sie Ihre Eingaben.

3.1.3 Anlegen von Mustern

Sie können Muster anlegen, wenn viele Finanzierungen mit sehr ähnlichen Daten angelegt werden müssen. Zum Anlegen von Mustern benötigen Sie eine spezielle Berechtigung. Das Muster umfasst nicht alle Felder und Registerkarten einer Finanzierung, da diese Informationen für jede Finanzierung spezifisch sind. Die Felder für Beginn und Ende der Vertragslaufzeit, für den Gesamtfinanzierungsbetrag und für den Hauptdarlehensnehmer sind zum Beispiel nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie die App *Finanzierung anlegen* oder wählen Sie in der Finanzierungsübersicht die Option +, um zum Erstellungsbild zu gelangen.
2. Wählen Sie *Neues Muster* als Eintragsart.
3. Wählen Sie einen Status.

Muster Entwurf	Wählen Sie diesen Status, wenn Sie Ihre Arbeit später fortsetzen möchten und das Muster nicht sofort für andere Benutzer verfügbar sein soll.
Muster	Wählen Sie diesen Status, wenn das Muster sofort für andere Benutzer verfügbar sein soll.
Deaktiviertes Muster	Diesen Status können Sie später wählen, wenn das Muster für andere Benutzer nicht mehr als verfügbares Muster angezeigt werden soll.

4. Geben Sie alle für das Muster benötigten Daten ein.
5. Wählen Sie *Anlegen*.

3.1.4 Anlegen einer Finanzierung mithilfe eines Musters

Anlegen einer Finanzierung mithilfe eines Musters

Sie können eine Finanzierung anhand eines Musters anlegen, um Zeit bei der Eingabe der Finanzierungsdetails zu sparen. Einige Felder wie Hauptdarlehensnehmer und Gesamtfinanzierungsbetrag werden in den Mustern nicht abgedeckt, da sie für jede Finanzierung spezifisch sind.

1. Wählen Sie im Bild *Neue Finanzierung* als Art der Erstellung *Kopie aus Muster*. Nun wird das Musterfeld angezeigt.
2. Wählen Sie das benötigte Muster aus der Wertehilfe. Nach Auswahl des Musters wird die Finanzierung mit den Daten aus dem gewählten Muster aktualisiert.

3. Fügen Sie spezifische Informationen zur Finanzierung wie Laufzeit, Gesamtfinanzierungsbetrag, Hauptdarlehensnehmer und Status hinzu.
4. Wählen Sie *Anlegen*.

3.2 Simulation von Finanzierungen

Sie können Änderungen an Finanzierungen statusunabhängig simulieren und den simulierten Finanzstrom prüfen.

Simulierte Finanzierungen sind nicht Teil des Genehmigungsprozesses. Sie können sie einfach sichern und später ändern. Die Simulationsdaten werden vom Original abgekoppelt. Es gibt im Original keine Verweise auf die simulierten Verträge.

Folgende Daten werden in der Simulation nicht berücksichtigt:

- Referenzen
- Konsorten und Knoten, die im Zusammenhang mit dem Syndizierungsszenario stehen (bis auf Syndizierungsvereinbarungen)
- Geschäftsvorfälle
- CML-Konten

Sie können nach simulierten Finanzierungen mit den entsprechenden Filtern im Arbeitsvorrat der App *Finanzierungen verwalten* suchen.

Hinweis: Mit dem Report `Deletion of Deactivated Simulations` (/LOANSWP/SIMULATION_DELETION) können Sie alle entsperrten Simulationen löschen, die den Status *Simulation deaktiviert* haben. Die gelöschten Simulationen werden in der Folge nicht mehr in der Suche angezeigt und können nicht zur Erstellung weiterer Finanzierungen oder für zukünftige Referenzen verwendet werden.

3.2.1 Simulieren einer Finanzierung

Wenn Sie Änderungen an einer Finanzierung simulieren möchten, können Sie eine vorhandene Finanzierung verwenden, um einen Teil der Daten zu kopieren und als Simulation zu sichern.

1. Öffnen Sie die Finanzierung, die Sie für die Simulation verwenden möchten, und wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option *Simulation*.
   Das System zeigt die Finanzierungsstruktur und eine Liste der Elementarten an (z.B. Konditionen, Zahlungssteuerungsregeln), die in die Simulation kopiert werden können. Alle Tranchen und Elementarten werden standardmäßig ausgewählt. Ziehungen werden standardmäßig nicht ausgewählt und angezeigt. Um sie anzusehen, können Sie einzelne Tranchen aufklappen oder *Ziehungsebene anzeigen* auswählen, wenn Sie sich alle Ziehungen anzeigen lassen möchten.
2. Optional: Heben Sie die Auswahl von Tranchen auf, die nicht in die Simulation übernommen werden sollen.
3. Optional: Wählen Sie die Ziehungen aus, die in die Simulation übernommen werden sollen.
4. Optional: Heben Sie die Auswahl von Finanzierungselementen auf, die nicht in die Simulation übernommen werden sollen.

> **Hinweis**
>
> Sie können bestimmte Daten nicht kopieren, z.B. Geschäftsvorfälle, Referenzen oder Konsorten.

5. Wählen Sie *Anlegen*.
6. Nehmen Sie Änderungen an der simulierten Finanzierung nach Bedarf vor.
7. Sichern Sie die Simulation.

Ergebnis

Das System legt eine Finanzierung mit dem Status *Simulation* an. Sie können die Simulation verwenden, um Daten zu ändern und den simulierten Finanzstrom anzuzeigen.

Nächste Schritte: Wenn Sie das automatische Löschen einer Simulation aktivieren möchten, legen Sie den Status auf *Simulation deaktiviert* fest.

3.3 Felder in der Finanzierung

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Felder, die in der Finanzierung angezeigt werden können.

> **Hinweis**
>
> Welche Felder das System auf der Benutzungsoberfläche anzeigt, und ob Einträge in diesen Feldern optional oder obligatorisch sind, hängt von den Einstellungen zur Feldsteuerung für den ausgewählten Buchungskreis und das Produkt ab.

Feld	Beschreibung
Art der Erstellung	Beschreibt, wie die Finanzierung angelegt wurde: • manuell • über eine Kopie oder ein Muster • einfache Finanzierung

Feld	Beschreibung
Produkt	Definiert das Produkt der Finanzierung. Der zugehörige Produkttyp definiert Grundeinstellungen für das Darlehen wie die Darlehenskonditionierung sowie mögliche Geschäftsvorfälle. Feldsteuerung und Handhabung des Status können produktabhängig definiert sein. Das Finanzierungsprodukt bestimmt auch die für die Tranchen und Ziehungen zulässigen Produkte sowie die zugehörigen Finanzierungselemente in Konsortialfinanzierungen.
Name	Enthält eine Beschreibung, die die Finanzierung in der Hierarchie identifiziert.
Hauptdarlehensnehmer	Der Hauptvertragspartner auf Darlehensnehmerseite, wenn ein Darlehensvertrag abgeschlossen wird. Der Hauptdarlehensnehmer wird automatisch auf der Registerkarte *Partner* angegeben.
Gesamtbetrag	Wenn die Finanzierung angelegt wird, entspricht der Gesamtbetrag dem ursprünglich mit dem Darlehensnehmer für die gesamte Laufzeit des Darlehens vereinbarten Zusagekapital. Dieser Betrag kann zu einem späteren Zeitpunkt durch Kapitalminderungen oder Kapitalerhöhungen reduziert bzw. erhöht werden.
Status	Zeigt den aktuellen Status der Finanzierung (Status werden im Customizing definiert).
Risikostatus	Darlehensklassifizierung wie Normal-, Intensiv-, Problemkredit. Risikostatus können im Customizing konfiguriert werden.
Beginn der Vertragslaufzeit	Beginndatum der Finanzierung. Dies ist das Standardbeginndatum für die Tranchen- und Ziehungslaufzeiten.
Ende der Vertragslaufzeit	Enddatum der Finanzierung. Sie müssen ein Laufzeitende angeben, wenn die Finanzierung den Status *Vertrag* hat.
Genehmigungsdatum	Datum, an dem der Darlehensgeber intern der Vergabe des Darlehens zugestimmt hat.
Zusagedatum	Datum, an dem der Vertrag an den Kunden gesendet wurde.
Vertragsabschlussdatum	Datum, an dem der Vertrag vom Kunden unterzeichnet wurde.
Ablaufdatum	Gibt das Datum für die letzte Ziehung an, die für die Finanzierung angelegt werden kann.

Feld	Beschreibung
Buchungskreis	Der vom Benutzer eingegebene oder über die Benutzereinstellungen vorgegebene Buchungskreis, der für die gesamte Finanzierung gilt.
Berechtigungsgruppe	Schränkt die Sichtbarkeit von Finanzierungsdaten für bestimmte Benutzergruppen ein.
Bankkalender	Dient zum Ermitteln von Fälligkeitsterminen aus Vorlauftagen für Überwachungsprozesse und Covenant-Überwachung.
Finanzierungsbetrag	Zeigt den anfänglichen Finanzierungsbetrag an. Nach Genehmigung der Finanzierung im Status *Vertrag*, ändert sich dieser Betrag nicht mehr.
Korrespondenzsprache	Für die Korrespondenz verwendete Standardsprache. Diese kann mit dem konkreten Korrespondenz-Trigger oder durch die Korrespondenzsteuerungsregel übersteuert werden.
Kontoart	Art des Kontos, zum Beispiel das Konto der Darlehensverwaltung. Diese Information wird vom System hinzugefügt, sobald der Vertrag der Darlehensverwaltung angelegt worden ist.
Kontonummer	Nummer des im Backend-System angelegten Kontos, z. B des Kontos der Darlehensverwaltung. Diese Information wird vom System hinzugefügt, sobald das zugehörige Konto (wie der Vertrag der Darlehensverwaltung) angelegt worden ist.
Berechnung von Verzugszinsen	**Automatisch** Dies bedeutet, dass das System die Standardfunktionen der Darlehensverwaltung für Verzugszinsen anwendet, so dass Verzugszinsen sofort für einen Kunden berechnet werden können, wenn ein Posten in Verzug ist oder verspätet ausgeglichen wird. **Manuell** Dies bedeutet, dass der Benutzer Verzugszinsen gezielt für eine Finanzierung eingeben kann, sobald der Kunde in Verzug ist.

4 Tranchen

Tranchen werden zur Aufteilung von Finanzierungen in mehrere Teile verwendet. Eine Tranche stellt eine Kreditlinie dar. Diese Kreditlinie kann revolvierend oder nicht revolvierend sein. Revolvierende Tranchen können nach einer Zwischenrückzahlung bis zum ursprünglichen Betrag und bis zum Ende der Laufzeit oder bis zur Beendigung des Vertrages wiederholt erneut in Anspruch genommen werden.

In den Apps des Finanzierungsarbeitsplatzes muss jede Finanzierung mindestens eine Tranche haben. Jede Tranche kann eigene Darlehensnehmer, Konditionen und Regeln haben. Jede Tranche kann mehrere Ziehungen haben.

Bei einer Syndizierung bilden Tranchen auf der Beteiligungsseite das Gegenstück zu den Tranchen auf der Aktivseite.

Weitere Informationen

Kreditlinie [Seite 15]

4.1 Anlegen von Tranchen

Durch das Anlegen von Tranchen können Sie Finanzierungen in mehrere Teile aufteilen. Sie müssen mindestens eine Tranche pro Finanzierung anlegen. Wenn Sie die Finanzierung mit einer einfachen Struktur angelegt haben, erzeugt das System diese Tranche automatisch.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* die Option *Tranche anlegen*.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Wenn Sie einer vorhandenen Finanzierung eine Tranche hinzufügen möchten, legen Sie zuerst eine Arbeitsversion an oder wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus.

2. Geben Sie die Basisdaten ein, z.B. Name, Tranchenprodukt, Tranchenbetrag sowie Beginn und Ende der Laufzeit.
   Der Darlehensnehmer wird standardmäßig gesetzt, wenn gemäß den Ziehungsregeln nur ein Darlehensnehmer gültig ist. Wenn die Ziehungsregeln mehr als einen Darlehensnehmer zulassen, können Sie aus der Wertehilfe einen Darlehensnehmer wählen.
   Die Währung wird standardmäßig gesetzt, wenn gemäß den Ziehungsregeln nur eine Währung gültig ist. Wenn die Ziehungsregeln mehr als eine Währung zulassen, können Sie aus der Wertehilfe eine Tranchenwährung wählen.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Vorgabedaten zur IFRS-Klassifizierung. Die Standardwerte richten sich nach dem ausgewählten Produkt und der Art der Syndizierung.

> **Hinweis**
>
> Die Felder können Sie nur in Übereinstimmung mit den im Customizing zulässigen Kombinationen ändern.

4. Klicken Sie auf *Anlegen*, wenn Sie derzeit keine weiteren Daten für die Tranche hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie auf *Anlegen und bearbeiten*, um weitere Daten wie ein Ablaufdatum einzugeben, das das Datum der letzten Ziehung angibt, die für die Tranche angelegt werden kann. Zu den weiteren Einstellungen gehören Widerrufbarkeit, Korrespondenzsprache und ob es sich bei der Tranche um eine revolvierende oder nicht revolvierende Tranche handelt (dies ist vom gewählten Produkt abhängig). Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter *Tranchenfelder*.
6. Optional: Fügen Sie Auszahlungsprofile hinzu, um zukünftige Auszahlungen mit Datum, Betrag und Währung einzuplanen. Diese Informationen können für Folgeprozesse im Kontext der Implementierung und Überwachung verwendet werden.
7. Optional: Legen Sie geplante Linienreduzierungen fest.
   Ab dem Startdatum der geplanten Linienreduzierung können Sie nur noch neue Ziehungen anlegen, deren Ziehungsbetrag den Betrag der offenen Linie minus der geplanten Reduktion nicht übersteigt.
8. Geben Sie die erforderlichen Informationen auf den verschiedenen Registerkarten ein.
   Wenn Sie keine tranchenspezifischen Daten angeben, wendet das System die aus der Finanzierungsebene übernommenen Einstellungen an.
   Eingaben auf folgenden Registerkarten sind obligatorisch:
   - Partner: Zahlungsdetails
   - Ziehungsregeln: Maximalanzahl an Ziehungen

   Je nach Finanzierung können Sie auch folgende Informationen pflegen:
   - Auszahlungsprofile (in den Tranchendetails)
   - Syndizierung
   - Regeln
   - Covenants
   - Sperren
   - Referenzen

   > **Hinweis**
   >
   > Um zu einem frühen Zeitpunkt zu prüfen, ob die eingegebenen Daten vollständig und konsistent sind, können Sie Konsistenzprüfungen durchführen (z.B. nach Eingabe der Daten für eine bestimmte Registerkarte). Wählen Sie dazu aus dem Menü oben rechts die Option *Konsistenz prüfen*.
9. Fügen Sie je nach Bedarf Ziehungen hinzu.
10. Klicken Sie auf *Übernehmen*.

Weitere Informationen

Tranchenfelder [Seite 38]
Anlegen von Ziehungen [Seite 41]

4.2 Tranchenfelder

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Felder, die in der Tranche angezeigt werden können.

> ⓘ Hinweis
>
> Das System zeigt die Felder auf der Benutzungsoberfläche an. Welche Felder optional oder obligatorisch sind, hängt von den Einstellungen zur Feldsteuerung für den ausgewählten Buchungskreis und das Produkt ab.

Feld	Beschreibung
Name	Enthält eine Beschreibung, die die Tranche in der Hierarchie angibt.
Hauptdarlehensnehmer	Der Hauptvertragspartner auf Darlehensnehmerseite, wenn ein Darlehensvertrag abgeschlossen wird. Der Darlehensnehmer kann hier vom Darlehensnehmer auf der Finanzierungsebene abweichen. Der Hauptdarlehensnehmer wird automatisch auf der Registerkarte *Partner* der Tranche eingefügt.
Tranchenprodukt	Definiert das Produkt der Tranche. Feldsteuerung und Handhabung des Status können produktabhängig definiert sein. Das Tranchenprodukt legt auch die erlaubten Produkte für die Ziehungen sowie die zugehörigen Finanzierungselemente in Konsortialfinanzierungen fest.
Gesamtbetrag der Tranche	Ein Teil des Finanzierungsbetrags, der in dieser Tranche verwaltet wird. Die Währung kann von der Währung auf Finanzierungsebene abweichen, wenn mehrere Währungen in den Ziehungsregeln zulässig sind.
Status	Zeigt den aktuellen Status der Finanzierung (Status werden im Customizing definiert).
Risikostatus	Die Risikostatus (wie Normal- oder Problemkredit) werden im Customizing definiert.
Laufzeitbeginn	Definiert das standardmäßige Beginndatum für die Ziehungslaufzeiten. Das Datum darf nicht vor dem Beginndatum der Finanzierungslaufzeit liegen.
Laufzeitende	Definiert das Laufzeitende der Tranche.
Ablaufdatum	Gibt das Datum an, bis zu dem Ziehungen für die Tranche angelegt werden können.

Feld	Beschreibung
Ökonomische Laufzeit	Erwartete kürzere Laufzeit als die rechtliche Laufzeit
Vorlauftage	Anzahl der Tage, die zwischen dem Anlegedatum und dem Startdatum der Ziehung liegen soll. **Hinweis** Wenn Sie eine Ziehung anlegen, deren Startdatum nicht die angegebene Anzahl von Tagen vor dem aktuellen Datum liegt, gibt das System eine Warnmeldung aus (Sie können die Ziehung jedoch trotzdem anlegen). .
Widerruflich	*Widerruflich* bedeutet, dass die Tranche im Ermessen des Darlehensnehmers oder unter bestimmten Umständen widerrufen oder für nichtig erklärt werden kann.
Revolvierend	Eine Tranchenart, bei der die Auszahlungsverpflichtung steigt, wenn bestimmte Tilgungen erfolgen. Diese Einstellung wird durch die Produktart bestimmt.
Offene Kreditlinie	Betrag, für den Ziehungen noch angelegt werden können. Im Falle von revolvierenden Tranchen wird der Betrag durch Tilgungen oder Rückzahlungen wieder erhöht. Offene Kreditlinie = Kreditbetrag - Inanspruchnahme
Korrespondenzsprache	Für die Korrespondenz verwendete Standardsprache. Diese kann mit dem konkreten Korrespondenz-Trigger oder durch die Korrespondenzsteuerungsregel übersteuert werden.
Kontonummer	Nummer des im Backend-System angelegten Kontos, z. B des Darlehensverwaltungskontos. Diese Information wird vom System hinzugefügt, sobald das zugehörige Konto (wie der Vertrag der Darlehensverwaltung) angelegt worden ist.

IFRS-Klassifizierung (International Financial Reporting Standards)

Hinweis

IFRS-Felder dienen lediglich zur Information. Das bedeutet, sie lösen keine Aktivitäten innerhalb des Finanzierungsarbeitsarbeitsplatzes aus, sondern dienen nur zu Auswertungszwecken.

Feld	Beschreibung
Geschäftsmodell IFRS	Gibt an, ob das Finanzinstrument gehalten oder verkauft werden soll
SPPI-Kriterium	Gibt den Erfüllungsstatus des SPPI-Kriteriums (=Solely Payment of Principal and Interest) an
Haltekategoire IFR	Gibt an, wie die finanziellen Verbindlichkeiten behandelt werden (ob sie z.B. zu amortisierten Kosten oder zum Fair-Value gemessen werden)
POCI	Gibt an, ob es Finanzanlagen gibt, die sich bereits beim Erwerb in einem Impairment-Zustand befinden (POCI = Purchased or Originated Credit Impaired)
Modifikation	Gibt die Art der Modifikation an. Falls die Modifikation als wesentlich betrachtet wird, werden die ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeiten ausgebucht und neue finanzielle Verbindlichkeiten zum Fair-Value verbucht
Modifikationsreferenz	Freitextfeld

5 Ziehungen

Eine Ziehung (auf Aktivseite) ist die Inanspruchnahme einer Tranche durch den Kunden. Bei Syndizierungen bilden Ziehungen auf Beteiligungsseite das Gegenstück zu einer Ziehung auf Aktivseite.

5.1 Anlegen von Ziehungen

Sie legen Ziehungen für Tranchen an, um den Darlehensnehmern die benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Sie müssen mindestens eine Ziehung pro Tranche anlegen. Wenn Sie die Finanzierung mit einer einfachen Struktur angelegt haben, erzeugt das System diese Ziehung automatisch.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* der Tranche die Option *Ziehung anlegen*.

   > **Hinweis**
   >
   > Wenn Sie einer vorhandenen Tranche eine Ziehung hinzufügen möchten, legen Sie zuerst eine Arbeitsversion an oder wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus.

2. Geben Sie die Basisdaten ein, z.B. Ziehungsprodukt, Beschreibung, Darlehensnehmer, Gesamtziehungsbetrag sowie Beginn und Ende der Llaufzeit.
   Der Darlehensnehmer wird standardmäßig gesetzt, wenn gemäß den Ziehungsregeln nur ein Darlehensnehmer gültig ist. Wenn die Ziehungsregeln mehr als einen Darlehensnehmer zulassen, können Sie aus der Wertehilfe einen Darlehensnehmer wählen.
   Die Währung wird standardmäßig gesetzt, wenn gemäß den Ziehungsregeln nur eine Währung gültig ist. Wenn die Ziehungsregeln mehr als eine Währung zulassen, können Sie aus der Wertehilfe eine Ziehungswährung wählen.
   Der Auszahlungskurs wird standardmäßig auf 100 % gesetzt. Sie können den Wert ändern, um ein Diagio oder Agio einzugeben.
3. Wenn eine Freitext-Ziehungsregel angezeigt wird, müssen Sie bestätigen, dass Sie sie gelesen haben (und die erforderliche Aktion durchgeführt haben).
4. Ändern Sie bei Bedarf die Vorgabedaten zur IFRS-Klassifizierung. Das System übernimmt die Werte aus der Tranche als Standardeinstellungen.

   > **Hinweis**
   >
   > Die Felder können Sie nur in Übereinstimmung mit den im Customizing zulässigen Kombinationen ändern.

5. Wählen Sie *Anlegen*.
6. Optional: Machen Sie auf der Registerkarte *Details* weitere Angaben, z.B. zur automatischen Auszahlung oder Korrespondenzsprache.
7. Wenn Sie bestimmte vertragliche Vereinbarungen mit dem Darlehensnehmer zuordnen möchten, geben Sie auf der Registerkarte *Details* feste Wechselkurse für die Umrechnung zwischen Tranche und Ziehungswährung an.

8. Geben Sie die erforderlichen Informationen auf den verschiedenen Registerkarten ein.
   Eingaben auf folgenden Registerkarten sind obligatorisch:
   - Konditionen
   - Partner: Zahlungsdetails

   Je nach Anforderungen können Sie auch folgende Informationen pflegen:
   - Ziehungsregeln
   - Syndizierung
   - Regeln
   - Covenants
   - Sperren
   - Referenzen
   - Regeln

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Um zu einem frühen Zeitpunkt zu prüfen, ob die eingegebenen Daten vollständig und konsistent sind, können Sie Konsistenzprüfungen durchführen (z.B. nach Eingabe der Daten für eine bestimmte Registerkarte). Wählen Sie dazu aus dem Menü oben rechts die Option *Konsistenz prüfen*.
9. Klicken Sie auf *Übernehmen*.

Weitere Informationen

Felder in Ziehungen [Seite 42]

5.2 Felder in Ziehungen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Felder, die in einer Ziehung angezeigt werden können.

> ⓘ Hinweis
>
> Welche Felder das System auf der UI tatsächlich anzeigt, und ob Einträge in diesen Feldern optional oder obligatorisch sind, hängt von den Einstellungen zur Feldsteuerung für den ausgewählten Buchungskreis und das Produkt ab.

Feld	Beschreibung
Allgemein	
Name	Enthält eine Beschreibung, die die Ziehung in der Hierarchie angibt.

Feld	Beschreibung
Darlehensnehmer	Der Darlehensnehmer kann hier vom Darlehensnehmer auf der Tranchenebene abweichen. Abhängig von den Ziehungsregeln können unterschiedliche Darlehensnehmer zulässig sein. Der ausgewählte Darlehensnehmer wird automatisch auf der Registerkarte *Partner* der Ziehung eingefügt.
Ziehungsprodukt	Definiert das Produkt der Ziehung. Der zugehörige Produkttyp definiert Grundeinstellungen für das Darlehen wie die Darlehenskonditionierung sowie mögliche Geschäftsvorfälle. Feldsteuerung und Handhabung des Status können produktabhängig definiert sein. Bei Konsortialfinanzierungen bestimmt das Ziehungsprodukt auch, welches Produkt für die Ziehungen auf der Beteiligungsseite verwendet wird.
Ziehungsbetrag	Enthält eine Beschreibung, die die Ziehung in der Hierarchie angibt.
Status	Zeigt den aktuellen Status der Finanzierung (Status werden im Customizing definiert).
Risikostatus	Die Risikostatus (wie Normal- oder Problemkredit) werden im Customizing definiert.
Währung	Diese Währung kann von der Währung auf der Tranchenebene abweichen. Abhängig von den Ziehungsregeln können unterschiedliche Währungen zulässig sein.
Termine	
Laufzeitbeginn	Definiert das Beginndatum der Ziehung. Das Datum darf nicht vor dem Beginndatum der Tranchenlaufzeit liegen.
Laufzeitende	Definiert das Laufzeitende der Ziehung.
Administrative Informationen	
Automatische Auszahlung	Definiert, ob automatische Auszahlungen verwendet werden.
Auszahlungskurs	Definiert welcher Prozentsatz des Ziehungsbetrags ausgezahlt werden soll.
Kontoart	Art des Kontos, zum Beispiel das Konto der Darlehensverwaltung. Diese Information wird vom System hinzugefügt, sobald der Vertrag der Darlehensverwaltung angelegt worden ist.

Feld	Beschreibung
Kontonummer	Nummer des im Backend-System angelegten Kontos, z. B des Kontos der Darlehensverwaltung. Diese Information wird vom System hinzugefügt, sobald das zugehörige Konto (wie der Vertrag der Darlehensverwaltung) angelegt worden ist.
Währungskurse	Gibt den Umrechnungskurs für die Umrechnung zwischen der Tranchen- und der Ziehungswährung an, um die offene Kreditlinie der Tranche zu berechnen. Wenn kein Umrechnungskurs definiert ist, verwendet das System die Umrechnungskurse der Marktdatentabelle.

IFRS-Klassifizierung (International Financial Reporting Standards)

> ⓘ Hinweis
>
> IFRS-Felder dienen lediglich zur Information. Sie lösen daher keine Aktivitäten innerhalb des Finanzierungsarbeitsarbeitsplatzes aus, sondern dienen nur zu Auswertungszwecken.

Feld	Beschreibung
Geschäftsmodell IFRS	Gibt an, ob das Finanzinstrument gehalten oder verkauft werden soll
SPPI-Kriterium	Gibt den Erfüllungsstatus des SPPI-Kriteriums (=Solely Payment of Principal and Interest) an
Haltekategoire IFR	Gibt an, wie die finanziellen Verbindlichkeiten behandelt werden (ob sie z.B. zu amortisierten Kosten oder zum Fair-Value gemessen werden)
POCI	Gibt an, ob es Finanzanlagen gibt, die sich bereits beim Erwerb in einem Impairment-Zustand befinden (POCI = Purchased or Originated Credit Impaired)
Modifikation	Gibt die Art der Modifikation an. Falls die Modifikation als wesentlich betrachtet wird, werden die ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeiten ausgebucht und neue finanzielle Verbindlichkeiten zum Fair-Value verbucht
Modifikationsreferenz	Freitextfeld

6 Partner

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie der Finanzierung Geschäftspartner und zuständige Bearbeiter zuordnen. Geschäftspartner können in Rollen wie Darlehensnehmer, abweichender Regulierer, Konsorte oder Bürge hinzugefügt werden. Zuständige Bearbeiter können für Rollen wie Covenant-Bearbeiter oder interne Abteilungen hinzugefügt werden.

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Partner auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie definiert werden (d.h. Finanzierungsebene, Tranchenebene, Ziehungsebene). Bei Bedarf können Sie verschiedene Partner auf verschiedenen Ebenen anlegen. Partnereinträge werden an die untergeordneten Ebenen der Finanzierungshierarchie vererbt.

Geschäftspartner

Für jede Finanzierung muss mindestens ein Geschäftspartner mit der Rolle des Hauptdarlehensnehmers gepflegt werden. Das System fügt den Hauptdarlehensnehmer, den Sie in den allgemeinen Informationen angegeben haben, automatisch hinzu. Außerdem können Sie externe Ansprechpartner für eine Finanzierung hinzufügen.

> ⓘ Hinweis
>
> Die einzelnen Ebenen der Finanzierungshierarchie können unterschiedliche Darlehensnehmer enthalten.

Interne Zuständigkeiten

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie Bearbeiter (mit internen Zuständigkeiten) und/oder Organisationseinheiten einer Finanzierung oder einem einzelnen Hierarchieknoten zuordnen.

6.1 Anlegen von Geschäftspartnern

Zuordnen von Geschäftspartnern

Sie können Geschäftspartner auf allen Hierarchieebenen der Finanzierung in Rollen wie Darlehensnehmer, abweichende Regulierer, Konsorten oder Bürgen hinzufügen.

> ⓘ Hinweis
>
> Das System fügt automatisch den Hauptdarlehensnehmer hinzu, den Sie zuordnen müssen, wenn Sie auf der Registerkarte *Partner* die grundlegenden Informationen für die Finanzierung erfassen.

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie die Option + auf der Registerkarte *Partner*.

3. Wählen Sie eine Geschäftspartnerrolle.
4. Wählen Sie einen Geschäftspartner aus der Wertehilfe.
5. Geben Sie einen Gültigkeitszeitraum an.
6. Geben Sie an, ob der Partner Mahnschreiben erhalten soll, und welche Art von Mahnschreiben.
7. Entscheiden Sie, ob der Geschäftspartner ein Regulierer von Mahngebühren ist.
8. Fungiert der Geschäftspartner als ein Zahler, wählen Sie einen Zahlweg und geben Sie die Bankverbindung ein.
9. Wenn Sie als Zahlweg *SEPA* verwenden, müssen Sie auch eine Mandatsreferenz angeben.
10. Wählen Sie *Anlegen*.

6.2 Anlegen zuständiger Bearbeiter

Sie können zuständige Bearbeiter für Bearbeiterrollen wie Covenant-Bearbeiter hinzufügen oder interne Abteilungen wie das Risikomanagement. Bearbeiterrollen werden im Customizing für SAP S/4HANA Banking for Complex Loans konfiguriert.

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie die Option + auf der Registerkarte *Partner*.
3. Sie können entweder einen einzelnen Geschäftspartner oder eine Organisationseinheit im Feld *Zuständiger Bearbeiter* wählen.
4. Geben Sie einen Gültigkeitszeitraum an.
5. Wählen Sie *Anlegen*.

> ⓘ Hinweis
>
> Verwenden Sie für eine Massenänderung zuständiger Bearbeiter den Report `/LOANSWP/UPDATE_INTERNAL_RESP`. Rufen Sie dazu im Backend die Transaktion `/LOANSWP/UPD_RESP` auf.

7 Konditionen

Eine Kondition ist ein vertraglich vereinbartes Element einer Finanzierung. Jede Konditionsart beschreibt eine Preiskomponente des jeweiligen Darlehens, beispielsweise Zinsen, Tilgungen und Entgelte. Konditionen umfassen alle Daten, die für die Generierung von konditionsbasierten Bewegungen im Finanzstrom relevant sind.

Konditionsköpfe

Eine Kondition setzt sich aus einem Konditionskopf und einer oder mehreren Konditionspositionen zusammen. Der Konditionskopf enthält die allgemeinen Prinzipien, die für alle Konditionen des Finanzierungselements gelten, beispielsweise Laufzeitdaten, Zusagekapital, Zinsmethode, Effektivzinsmethode, Auszahlungskurs und die Methode der Disagio-Ermittlung.

In Abhängigkeit von der verwendeten Prolongationsmethode kann ein Finanzierungselement entweder nur einen Konditionskopf oder mehrere enthalten. Wenn mehrere Konditionsköpfe vorliegen, kann nur ein einziger jeweils gültig sein.

Konditionspositionen

Die Konditionspositionen stellen die einzelnen, konkreten Konditionen wie Zinsen, Entgelte und Tilgungen dar. Ein Finanzierungselement kann so viele Konditionspositionen enthalten, wie Sie benötigen. Jeder Konditionsposition ist ein eigener Gültigkeitszeitraum zugeordnet, sodass Sie Konditionsänderungen abbilden können (zum Beispiel ein Zinssatz, der sich über einen festen Zeitraum von mehreren Jahren jährlich ändert).

Weitere Informationen

Covenants [Seite 101]

7.1 Konditionen im Finanzierungsarbeitsplatz

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie Konditionsvereinbarungen auf allen Hierarchieebenen bearbeiten, also für die Finanzierung, Tranchen und Ziehungen – sowohl auf der Aktivseite als auch der Beteiligungsseite. Manche Konditionen stehen nur auf Ziehungsebene zur Verfügung, beispielsweise Tilgungskonditionen.

Sie können das System so konfigurieren, dass Konditionen für neue Finanzierungen auf Basis des Produkts automatisch hinzufügt werden. Der Benutzer, der die Finanzierung anlegt, kann diese Konditionen dann überprüfen und gegebenenfalls abschließen.

Konditionen lassen sich als aktive Konditionen auf der Ebene verwenden, auf Sie sie erfasst haben. Sie können sie aber auch auf Tranchenebene als statistische Konditionen erfassen und so als Referenz für die Ziehungen direkt unter der Tranche verfügbar machen. So besteht die Möglichkeit, eine Marge auf Tranchenebene zu erfassen und in den zugehörigen Ziehungen zu verwenden, ohne die Marge für die einzelnen Ziehungen jeweils anlegen zu müssen.

> ⓘ Hinweis
>
> Eine statistische Kondition, die als Referenz verwendet wird und für die eine entsprechende Buchung existiert, darf nicht geändert werden. In diesem Fall müssen Sie eine neue statistische Kondition mit einem neuen Gültig-ab-Datum anlegen, das die bestehende Buchung nicht beeinträchtigt.

Zur Zuordnung von speziellen vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden können Konditionen für Zinsen und Entgelte als kennzahlengetriebene Konditionen wie dem Beleihungswert (Loan-to-Value, LTV) festgelegt werden. Diese Kennzahlen lassen sich innerhalb oder außerhalb des Finanzierungsarbeitsplatzes verwalten.

Neben den in SAP Loans Management verfügbaren Berechnungsgrundlagen können Sie folgende Kapitalien als Berechnungsgrundlagen für die Konditionen im Finanzierungsarbeitsplatz verwenden:

- Sockelbetrag
- Gesamtbetrag
- Kreditbetrag
- Inanspruchnahme
- Offene Kreditlinie
- Auszahlungsverpflichtung
- Restkapital
- Planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen
- Ausstehendes Kapital
- Überziehung
- Valutiertes Kapital (CL)

Für die Kondition der FIMA-Art TB können ein Mindest- und ein Höchstbetrag definiert werden. Nach der Berechnung des Bewegungsbetrags passt das System den Bewegungsbetrag an den festgelegten Mindest- oder Höchstbetrag an (um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie den Konditionen die Berechnungsbasis F1xx anstelle von F0xx zuordnen).

Neben Zinsen, Entgelte und Tilgungen können Sie auch implizite Optionen mithilfe von Konditionen anlegen.

> ⓘ Hinweis
>
> Kreditlinienvereinbarungen werden nicht als Konditionspositionen definiert. Sie erfassen die relevanten Daten in den Tranchendetails.

Konditionsanpassungen lassen sich als Vertragsfolgen verwenden, wenn Covenants gebrochen werden.

7.2 Konditionen anlegen

Sie legen Konditionen an, um alle relevanten Daten für Zinsvereinbarungen, Tilgungsvereinbarungen, Entgeltvereinbarungen und Vereinbarungen über implizite Optionen zu verwalten.

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Konditionen* für das jeweilige Finanzierungselement.
2. Erfassen Sie unter *Basisdaten* die zugehörigen Konditionskopfdaten wie das Start- und Enddatum der Festschreibung.
   Wenn Sie einen Auszahlungskurs unter 100 % angeben, müssen Sie eine der Optionen unter *Disagio-Einbehalt* auswählen. Damit wird festgelegt, wann das Disagio zu berechnen und einzubehalten ist.
3. Wählen Sie unter *Konditionen* das Symbol + aus, um Konditionspositionen anzulegen.
4. Wählen Sie die Konditionsart aus, und erfassen Sie die entsprechenden Daten. Je nach Konditionsart und den Einstellungen zur Feldsteuerung zeigt das System unterschiedliche Felder auf den Registerkarten an.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für Ihre einzelnen Konditionspositionen vor, und sichern oder senden Sie die Änderungen.

7.2.1 Konditionspositionen anlegen (Zinsvereinbarungen)

Sie legen Konditionspositionen an, um der Finanzierung die individuellen, konkreten Konditionen wie Zinsen, Entgelte oder Tilgungen hinzuzufügen.

> ⓘ Hinweis
>
> Je nach Customizing-Einstellungen werden Sie feststellen, dass das System einige Felder auf Basis Ihrer Auswahl automatisch ausfüllt. Ob Sie die Daten in den vorbelegten Feldern ändern können, hängt ebenfalls von den Customizing-Einstellungen ab.

Das folgende Verfahren beschreibt die erforderlichen Schritte anhand des Beispiels der Zinsvereinbarungen:

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Konditionen* für das relevante Finanzierungselement, und wählen Sie + aus, um eine Konditionsposition hinzuzufügen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Kopfdaten* die relevante Konditionsart aus, beispielsweise die Konditionsart für Nominalzinsen. Das System zeigt anhand der Auswahl nur die Felder an, die für diese Zinskonditionsart relevant sind.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Welche Felder das System auf der UI tatsächlich anzeigt, und ob Einträge in diesen Feldern optional oder obligatorisch sind, hängt von den Einstellungen zur Feldsteuerung ab.

3. Um Zeit zu sparen, können Sie ein Periodizitätsprofil auswählen, damit das System die Daten für die Registerkarte *Termine* automatisch einträgt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Option *Manuell* auszuwählen, und die Daten manuell auf der Registerkarte *Termine* manuell zu erfassen.
4. Füllen Sie die anderen relevanten Felder auf der Registerkarte *Kopfdaten* aus.
5. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen auf der Registerkarte *Beträge* vor.

   > ✤ Beispiel
   >
   > Bei Zinskonditionen geben Sie mehr Details für die Zinsberechnung wie die Zinsmethode, die Zinsberechnungsart oder die Zinsreferenz ein. Als Berechnungsgrundlage für den Zins können Sie

entweder einen festen Betrag angeben, eine Referenz zum Konditionsbetrag oder Prozentsatz einer anderen Kondition eingeben oder kennzahlengetriebene Konditionen verwenden.

6. Wenn Sie kein Periodizitätsprofil zugeordnet haben, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen auf der Registerkarte *Termine* manuell vor.
   Dieser Bereich enthält auch Felder, um das Berechnungsdatum und Fälligkeitsdatum der Konditionsposition genauer festzulegen. Sie können beispielsweise die Kalenderregel definieren, anhand derer ein Fälligkeitsdatum verschoben wird, wenn es nicht auf einen Arbeitstag fällt, und die Methode, mit der das nächste Berechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum berechnet wird.
7. Legen Sie auf der Registerkarte *Zahlungsdaten* die relevanten Einstellungen wie *Regulierer*, *Bankverbindung*, *Zahlweg* und *Mahnbereich* fest.
8. Nehmen Sie auf der Registerkarte *Andere* die entsprechenden Einstellungen wie *Steuerkennzeichen*, *Quote*, *Buchungssteuerungsschlüssel* und *Einzahlung* vor.
9. Legen Sie die Konditionsposition an. Das System nimmt die Konditionsposition in die Liste der Konditionen auf.
10. Fügen Sie bei Bedarf weitere Konditionspositionen hinzu.
11. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Das System nimmt die Konditionsposition in die Liste auf. Sie können über den Link in der Spalte *Periodizität* die Periodizitätsdaten anzeigen.

7.2.2 Konditionen aus einer Tabellenkalkulation importieren

Um Zeit zu sparen, können Sie Entgelt- und Tilgungskonditionen aus einer Tabellenkalkulation importieren. Dies kann auf jeder Ebene der Finanzierungshierarchie erfolgen.

Voraussetzungen

- Die Tabellenkalkulationsdatei muss eine Kopfzeile mit Spaltennamen aufweisen, die mit den Attributnamen übereinstimmen. Dabei handelt es sich um Namen von technischen Feldern aus SAP Loans Management wie SKOART für die Konditionsart, DGUELKP für das Gültig-ab-Datum und PKOND für den Prozentsatz.
- Die Tabellenkalkulationsformate (Dezimaltrennzeichen, Datum usw.) müssen der Anmeldesprache entsprechen.
- Die hochzuladenden Felder müssen in der Feldsteuerung für Konditionspositionen auf „Eingabebereit“ oder „Mussfeld“ gesetzt sein. Die Feldsteuerung kann im Customizing konfiguriert werden.

Schritte

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* des Finanzierungselements die Option *Importieren* aus.
2. Markieren Sie die gewünschte Datei, und wählen Sie *Importieren* aus.

Ergebnis

Das System fügt die Konditionspositionen aus der Tabellenkalkulation hinzu. Es werden nur Attribute hochgeladen, die gemäß Feldsteuerung eingabebereit sind. Außerdem überträgt das System nur Konditionsarten, die für das Produkt zulässig sind.

> ⓘ Hinweis
>
> Wenn Attribute in der Tabellenkalkulation nicht vorhanden sind, werden die Standardwerte aus dem Customizing übertragen. Sind Einträge in der Tabelle leer, löscht das System die entsprechenden Attribute in der Kondition.

7.3 Konditionspositionen beenden

Zum Beenden einer rhythmischen Kondition können Sie die Funktion *Beenden* verwenden.

1. Markieren Sie die Konditionsposition, und wählen Sie *Beenden* aus.
2. Geben Sie das gewünschte Enddatum ein, und bestätigen Sie den Vorgang. Das System legt eine Nullkondition an, um die Effektivität der Konditionsposition zu beenden.
3. Wenn Sie Berechnungen für diese Konditionsart reaktivieren möchten, erfassen Sie eine Folgekonditionsposition.

7.4 Konditionskopffelder

Feld	Beschreibung
Allgemein	
Zusagekapital	Vereinbarter Kreditbetrag, der für einen festen Zinszeitraum bindend ist
Auszahlungskurs	Basis für den tatsächlichen Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung von Agien und Disagien
Disagio-Einbehalt	Gibt an, wie und wann ein Disagio einbehalten wird

Feld	Beschreibung
Inklusivkennzeichen	Inklusivkennzeichen für das Ende des Festschreibungszeitraums Das Enddatum der Festschreibungszeit wird bei der Berechnung berücksichtigt, wenn dieses Feld markiert ist. Wenn dieses Feld nicht markiert ist, endet die Festschreibungszeit am Tag vor dem Ende der Festschreibungszeit.
Nummer Rahmenrefinanzierung	Pro Prolongationszeitraum kann das System eine Refinanzierungsnummer auf Tranchenebene anzeigen, die aus einem externen System über ein BAdI ermittelt wird.
Nummer Einzelrefinanzierung	Pro Prolongationszeitraum kann das System eine Refinanzierungsnummer auf Ziehungsebene anzeigen, die aus einem externen System über ein BAdI ermittelt wird.
Termine	
Laufzeitbeginn	Laufzeitbeginn des Konditionskopfs, automatisch identisch mit dem Datum „Fest ab“
Fest ab und Fest bis	Der Zeitraum, in dem die Konditionspositionen gültig sind Fest ab Datum, ab dem der Festschreibungszeitraum für Konditionen beginnt. Fest bis Datum, an dem der Festschreibungszeitraum für Konditionen endet.
Laufzeitende	Das Datum, an dem der Vertrag oder ein Teil des Vertrages (z.B. eine Bedingung oder Sicherheit) fällig wird.
Zinsdaten	
Zinsmethode	Methode, nach der die Anzahl der Tage für die Zinsberechnung bestimmt wird. Dabei werden die zu verzinsenden Tage zwischen zwei Terminen ermittelt und die Tage für ein Jahr festgelegt. Beispiel: act/360
Effektivzinsmethode	Verfahren zur Ermittlung des Effektivzinssatzes mit Hilfe eines Vergleichskontos. Es stehen mehrere Effektivzinsmethoden zur Verfügung, die sich hinsichtlich der verwendeten Zinsberechnungsmethode, der Zinskapitalisierungszeitpunkte und der Art der Zinsrechnung (linear, exponentiell) unterscheiden.

Feld	Beschreibung
Effektivzins	Zinssatz, der dem Kreditnehmer mitzuteilen ist Der Effektivzins ist eine Maßzahl für den tatsächlichen Ertrag einer verzinslichen Anleihe oder die tatsächlichen Kosten eines Kredites, unter Berücksichtigung ertrags- bzw. kostenbestimmender Faktoren.
Ursprünglicher Effektivzins	Der ursprüngliche Effektivzinssatz wird einmalig beim Anlegen der Finanzierung nach der gleichen Zinsmethode wie der Effektivzinssatz ermittelt und bleibt dann gleich.
Vergleichseffektivzins	Der Vergleichseffektivzins kann vom Kunden manuell eingegeben und für interne Zwecke verwendet werden.

7.5 Konditionsposition: Registerkarte „Kopfdaten“

Begriff	Beschreibung
Konditionsart	Beschreibt eine Preiskomponente des jeweiligen Darlehens wie Zinsen, Tilgungen, Gebühren und Margen.
Gültig ab	Legt zusammen mit dem Gültig bis-Datum den Gültigkeitszeitraum einer Konditionsposition fest.
Prozentsatz	Prozentsatz der Konditionsposition
Konditionsbetrag	Währungsbetrag der Konditionsposition

Begriff	Beschreibung
Konditionsform	Der Wert in diesem Feld beeinflusst, wie die Bewegungen für die Konditionsposition im Finanzstrom erzeugt werden: Aktive Kondition: Konditionen, die bei der Zahlungsberechnung verwendet werden. Für diese Art von Konditionspositionen werden im Finanzstrom Bewegungssätze erzeugt **Hinweis** Eine Kondition hat ein *Gültig ab*-Datum, aber kein *Gültig bis*-Datum. Das *Gültig bis*-Datum ist das *Gültig ab*-Datum der nächsten, jüngeren Konditionsposition. Nullkondition: Wenn Sie eine Kondition beenden, erzeugt das System eine Nullkondition, um die Gültigkeit der Konditionsposition zu beenden. Fixierte Kondition: Bedeutet, dass die betreffende Konditionsposition nicht für einen alternativen Effektivzinssatz oder Laufzeitende neu berechnet wird. Statistische Kondition: Für diese Art von Konditionspositionen werden keine Bewegungssätze im Finanzstrom erzeugt. Diese Konditionsform wird z.B. für implizite Optionen verwendet.
Skim	Attribut zur Pflege der Skimrate (auf der Aktivseite), die auf der Beteiligungsseite benötigt wird, um die Rate der verknüpften Konditionen zu berechnen.
Regulierer	Gibt den Regulierer die Kondition an. Die Wertehilfe für den Regulierer umfasst die Einträge aus den Zahlungssteuerungsregeln sowie die auf der Registerkarte *Partner* zugeordneten Regulierer (Rollen für den Hauptdarlehensnehmer und den abweichenden Regulierer).
Periodizitätsprofil	Im Customizing definierte Periodizitätsprofile können verwendet werden, um die Daten für die Registerkarte *Termine* einer Konditionsposition automatisch vorzufüllen.
Berechnungsdatum	Letzter Tag der aktuellen Zinsperiode
Fälligkeitsdatum	Datum innerhalb eines Zeitraums, in dem eine Zahlung fällig ist.
Früheste Ausübungsdatum	Startdatum des Zeitraums, in dem ein Optionsrecht ausgeübt werden kann.
Spätestes Ausübungsdatum	Enddatum des Zeitraums, in dem ein Optionsrecht ausgeübt werden kann. Ist der späteste Ausübungszeitpunkt abgelaufen, ohne dass das Optionsrecht genutzt wurde, verfällt die implizite Option.

7.6 Konditionsposition: Registerkarte „Beträge“

Feld	Beschreibung
Prozentsatz Berechnungsdaten	
Zinsmethode	Methode, nach der die Anzahl der Tage für die Zinsberechnung bestimmt wird. Dabei werden die zu verzinsenden Tage zwischen zwei Terminen ermittelt und die Tage für ein Jahr festgelegt.
Art der Zinsrechnung	Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten für die Zinsrechnung zur Verfügung: • Lineare Zinsrechnung • Exponentielle Zinsrechnung • Prozentrechnung
Prozentsatz	Prozentsatz der Konditionsposition
Interpolierter Zinssatz	Manuell eingegebener Referenzzinssatz für variable Zinskonditionen. Das System verwendet diesen Wert anstelle des Wertes aus der Marktdatentabelle zur Berechnung des Kundensatzes.
Zinsverrechnungsrhythmus	Zinsverrechnungsrhythmus bzgl. Effektivzinsberechnung in Monaten
Konditionsbetrag	Währungsbetrag der Konditionsposition
Vorzeichen / Operator des Referenzzinssatzes	Das Vorzeichen bestimmt, ob der Referenzzinssatz dem in dieser Konditionsart angegebenen Zinssatz zugerechnet oder von ihm abgezogen wird.
Zinsreferenz	Merkmal, unter dem ein Referenzzinssatz definiert ist.
Zinsreferenzsatz	Aktuell gültiger Referenzzinssatz (z.B. Wert des EURIBOR entsprechend Markdatentabelle)
Zinsreferenz-Minimum	Niedrigster Wert, den der berechnete Prozentsatz für variable Zinssätze annehmen kann, um die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen sicherzustellen
Zinsreferenz-Maximum	Höchster Wert, den der berechnete Prozentsatz für variable Zinssätze annehmen kann, um die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen sicherzustellen
Kundenzinssatz	Summe aus Marge und Referenzzinssatz
Mindestkundenzinssatz	Niedrigster Wert, den die Summe aus Marge und Referenzzinssatz annehmen kann, um negative Zinssätze zu vermeiden.
Höchstkundenzinssatz	Höchster Wert, den die Summe aus Marge und Referenzzinssatz annehmen kann, um negative Zinssätze zu vermeiden.
Rundungsdaten	

Feld	Beschreibung
Rundungstyp	Gibt an, wie ein numerischer Wert gerundet werden soll. Wertebereich: • ' ' = Kaufmännisch runden • '+' = Aufrunden • '-' = Abrunden • 'H' = Abrunden bei 5 Das System rundet wie bei „Kaufmännisch runden“. Wenn aber an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5 steht und nach der 5 keine weiteren Dezimalstellen ungleich Null folgen, dann rundet das System ab.
Basiseinheit	Die Basiseinheit ist ein festgelegter Wert, mit dem zunächst die Zinsrechnung unter Verwendung einer Rundungsregel (Rundungstyp und Rundungseinheit) durchgeführt wird. Der Zinsbetrag ergibt sich dann dadurch, dass dieser Zinsbetrag pro Basiseinheit mit dem Nominalbetrag (Berechnungsbasisbetrag) als Vielfaches der Basiseinheit multipliziert wird.
Berechnungsbasis	
Berechnungsbasis	Gibt an, ob die Berechnungsbasis für die Kondition als Betrag oder Referenz eingegeben wird.
Referenz	Die Berechnungsbasisreferenz ist ein Merkmal, mit dem auf Berechnungsbasisbeträge, die gemäß ihrer betriebswirtschaftlichen Definition (z.B. Auszahlungsverpflichtung bei Darlehen) über einen bestimmten Zeitraum ermittelt werden, zugegriffen wird **Hinweis** Für einige der Referenzbeträge, die als Berechnungsgrundlage verwendet werden, gibt es eine Option zur Eingabe des Mindest- und Höchstbetrags für die Kondition, z.B. *Restkapital Min/Max*, *Auszahlungsverpflichtung Min/Max* usw.
Bestimmung der Kondition	Gibt an, wie das System die Kondition für die Berechnung als Prozentsatz oder Betrag bestimmt, als Referenz auf eine andere Kondition oder als kennzahlgesteuerte Kondition:
Kennzahltyp	Typ der Kennzahl, die verwendet werden soll, wenn Sie kennzahlengesteuerte Konditionen hinzufügen möchten
Automatische Anpassung bis	Gibt an, bis wann eine automatische Konditionsanpassung erfolgen kann, bzw. ab wann die manuelle Convenant-Prüfung erfolgen muss.
Gültig ab	Gibt an, ab welchem Zeitpunkt die kennzahlengetriebene Kondition benutzt werden soll.
Berechnungsbasisfixing	Für zinsähnliche Beträge kann mit diesem Kennzeichen der Termin, zu dem das Berechnungskapital festgestellt werden soll, vorgegeben werden.

Feld	Beschreibung
Anwendbare Quote	Gibt an, zu welchem Prozentsatz die Werte der referenzierten Kondition für die Berechnung der Bewegung übernommen werden.
Wirksamkeit der Änderung	
Gültig ab	Mit dem Tagesabschlussbericht *Aktualisierung Konditionsposition* (`/LOANSWP/CONDITIONS`) können Sie neue Konditionspositionen mit dem neuen Stichtag für die vorhandenen Konditionen anlegen und aktualisieren. Wenn der Report ausgeführt wird, geht er wie folgt vor: 1. Die vorhandenen Konditionspositionen werden mit einem neuen Zins- oder Konditionsbetrag aktualisiert. 2. Eine neue Konditionsposition wird für die vorhandene Kondition angelegt, abhängig vom Parameter *Wirksamkeit der Änderung*: • *Sofort*: Das Gültig-ab-Datum wird auf das angegebene Berechnungsdatum festgelegt. • *Nächste Zinsperiode*: Das Gültig-ab-Datum ist das Startdatum der folgenden Zinsperiode. • *Nächste Zinsfestschreibungsperiode* Das Gültig-ab-Datum ist der Laufzeitbeginn der folgenden fixierten Periode (aktiv mit nächster Erneuerung). • *Workflow anstoßen*: Das System stößt eine Workflow-Position an. Diese wird an den Empfängerkreis gesendet, der zu der Bearbeiterrolle zugeordnet ist. Der Freitext, der in der Kondition erfasst wurde, wird der Workflow-Position hinzugefügt. 3. Die Workflow-Position meldet technische oder funktionale Konflikte, die die Anlage/Änderung einer Kondition für den Empfängerkreis verhindern.
Hinweise	Wenn *Workflow anstoßen* ausgewählt ist, gibt es eine Option zum Erfassen von Kommentaren (Freitext) im Feld *Notizen*.

7.7 Konditionsposition: Registerkarte „Termine“

Feld	Beschreibung
Kalender	Gibt die ID des Fabrikkalenders an, der für die Arbeitstagverschiebung benötigt wird.
Berechnungsart	Terminfortschreibungsregel (regelmäßig mit einem bestimmten Rhythmus oder relativ mit einem Bezugsdatum)
Rhythmus	Der Rhythmus gibt an, nach wie vielen Monaten oder Kalendertagen sich ein Termin wiederholen soll. So wird z.B. vierteljährlich als ein Rhythmus von 3 Monaten aufgefasst.

Feld	Beschreibung
Berechnungstag	Termin, der das Ende des Berechnungszeitraumes für die Zinsrechnung darstellt.
Fälligkeitstag	Termin, an dem eine Zahlung innerhalb einer Periode fällig ist.
Ultimo	Mit dem Ultimokennzeichen können Sie die Ergebnisse der rhythmischen Fortschreibung steuern. Wenn Sie das Ankreuzfeld markieren, verwendet das System den letzten Tag des Monats für die Berechnung (Beispiel: 31. Dezember, 30. Juni).
Inklusiv	Gibt an, ob der Berechnungstag zum Berechnungszeitraum gehört.
Kalenderregel	Gibt an, was mit dem Berechnungstag geschehen soll, sofern dieser auf einen Tag fällt, der gemäß dem angegebenen Kalender kein Arbeitstag ist.
Verschiebung	Operator und Anzahl der Tage für die Verschiebung des Berechnungstages
Fälligkeitstermin heranziehen	Mit der Arbeitstagverschiebung steuern Sie, ob und wie der Fälligkeitstag verschoben werden soll, sofern dieser auf einen Tag fällt, der gemäß des angegebenen Kalenders kein Arbeitstag ist.
Zugehöriger Fälligkeitstermin	Dieses Kennzeichen steuert im Rahmen der Finanzmathematik, ob Bewegungssätze, die in verkürzte oder überlange (Berechnungs-)Perioden fallen, fälligkeitsbezogen berücksichtigt werden sollen oder nicht. Im ersten Fall wird ein Bewegungssatz mit einem Fälligkeitstermin innerhalb bzw. außerhalb des Berechnungszeitraumes des Bewegungssatzes berücksichtigt bzw. vernachlässigt.
Sofortige Verrechnung	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, erfolgt eine Verrechnung bezüglich des Zinsberechnungskapitals wie folgt: • Annuitätische Tilgung / Ratentilgung Die Zahlung wird am Zahlungstag innerhalb des Abrechnungszeitraums ausgeglichen. • Nominalzinsen Zinskapitalisierung zum Periodenende.
Zahlungstermin	Termin, an dem eine fällige Zahlung erfolgen soll. Der Zahlungstag entspricht dem auf einen Arbeitstag verschobenen Fälligkeitstag. Wenn für den Fälligkeitstag keine Arbeitstagverschiebung eingestellt ist, können Sie für den Zahlungstag eine Arbeitstagverschiebung für Zahlungstag definieren. In diesem Fall können Zahlungstag und Fälligkeitstag voneinander abweichen.

Feld	Beschreibung
Arbeitstagverschiebungsregel	Gibt an, was mit dem Zahlungstag geschehen soll, sofern dieser auf einen Tag fällt, der gemäß des angegebenen Kalenders kein Arbeitstag ist.

7.8 Konditionsposition: Registerkarte „Zahlungsdaten“

Feld	Beschreibung
Regulierer	Gibt den Regulierer die Kondition an. Dieses Feld wird auch in den Kopfdaten der Kondition verwendet. Die Wertehilfe für den Regulierer umfasst die Einträge aus den Zahlungssteuerungsregeln sowie die auf der Registerkarte „Partner“ zugeordneten Regulierer (Rollen für den Hauptdarlehensnehmer und den abweichenden Regulierer).
Bankverbindungs-ID	Die Bankverbindung wird abhängig vom gewählten Regulierer vorbelegt, kann aber aufgrund der für den entsprechenden SAP-Geschäftspartner verfügbaren Daten geändert werden.
Zahlweg	Der Zahlweg bestimmt, wie Zahlungen erfolgen sollen, z.B. per Scheck, Banküberweisung oder Wechsel.
Zahlungssperre	Gibt an, warum ein Beleg zur Zahlung gesperrt wird.
Mahnbereich	Repräsentiert eine organisatorische Einheit, die für das Mahnwesen zuständig ist. Die Mahnbereiche stellen eine Untergliederung der Buchungskreise dar
Mahnsperre	Schlüssel, der den Grund für eine Mahnsperre wiedergibt

7.9 Konditionsposition: Registerkarte „Sonstige Daten“

Feld	Beschreibung
Steuerkennzeichen	Gibt das Steuerkennzeichen an (wird nur für umsatzsteuerrelevante Konditionsarten verwendet)
Kontingent	Schlüssel identifiziert ein Kontingent für die Planung und Disposition im System. Das Kontingent ist ein Bruchteil eines in gleiche Teile aufgeteilten Betrags.
Buchungssteuerungsschlüssel	Steuert, ob die maschinelle oder die manuelle Sollstellung für Plansätze verwendet werden soll.

Feld	Beschreibung
Zahlungseingang	Das Kennzeichen steuert die sofortige Generierung eines Zahlungseingangs zusammen mit der Sollstellung. Kann verwendet werden, wenn die Zahlung garantiert ist, jedoch in einem anderen System erfolgt.
Bemerkung	Schlüssel für den Änderungsgrund

7.10 Akkumulierungskonditionen in Complex Loans

Mit dieser Funktion können Sie Bewegungen aus einer oder mehreren Konditionen wie risikofreien Zinssätzen in einer einzelnen Bewegung/Kondition (pro Berechnungsperiode) akkumulieren.

Die Akkumulierungskondition wird im Vertrag hinzugefügt, aber die Grundkonfiguration erfolgt im Customizing. Nur Konditionen, die im Customizing der Darlehensverwaltung zugeordnet sind, können als Akkumulierungskonditionen verwendet werden.

Aktivitäten

Customizing-Setup

1. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung unter *Geschäftsverwaltung* > *Bewegungsarten* die Customizing-Aktivität *Bewegungsarten definieren* auf und richten eine neue Bewegungsart ein mit dem Berechnungstyp **PSDS** (**Abgeleitete Summe**), dem Bewegungstyp **PSDS** (**Abgeleitete Summe**) und dem Vorgangstyp **0063** für eine Soll-Akkumulierungsbewegung oder **0064** für eine Haben-Akkumulierungsbewegung.
2. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Kontenfindung definieren* unter *Funktionen* > *Buchhaltung* > *Hauptbuchfortschreibung* auf und richten die Kontenfindung ein.
3. Wenn die neue Bewegungsart bei Auszahlung einbehalten werden soll, ordnen Sie sie der Anwendungsfunktion *002* zu. Rufen Sie dazu im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Konditionsgruppen definieren* unter *Geschäftsverwaltung* > *Konditionsarten* auf.
4. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Gegenbewegung zuordnen* unter *Geschäftsverwaltung* > *Bewegungsarten* auf, definieren eine Gegenbewegung für die Beziehungen *009*, *036* und *029* und ordnen Sie sie zu.
5. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Konditionsarten definieren* unter *Geschäftsverwaltung* > *Konditionsarten* auf und legen eine Konditionsart mit der neuen Bewegungsart an. Gegebenenfalls müssen Sie Bewegungsarten für Stückzinsen pro Abgang und Bewegungsarten für negative Zinsen einrichten.
6. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Konditionsarten definieren* unter *Geschäftsverwaltung* > *Konditionsarten* auf und ordnen die Akkumulierungskonditionsart den zu kumulierenden Konditionsarten zu.
7. Rufen Sie die Customizing-Aktivität *Konditionsgruppen definieren* auf und fügen die Akkumulierungskonditionsart zur Konditionsgruppe hinzu.

8. Rufen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung die Customizing-Aktivität *Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart* auf und aktivieren die neue Option, indem Sie das Ankreuzfeld *Akkumulierung aktiv* markieren.

Einrichtung für einen Vertrag

Um Akkumulierungskonditionen verwenden zu können, müssen Sie

- eine Akkumulierungskondition hinzufügen und
- die Akkumulierungsfunktion auf der Registerkarte *Regulierdaten/Sonstiges* der zu kumulierenden Kondition aktivieren.

Einschränkungen

- Eine Akkumulierungskondition kann jeweils für eine oder mehrere Zins- (TZ) oder Gebührenkonditionen (TB/TBB) angelegt werden. Die Mischung der beiden (Zinsen/Gebühren) wird nicht unterstützt. Sie kann auch für kapitalisierte Bewegungen verwendet werden.
- Eine Akkumulierungskonditionsart kann nur Zins-/Gebührenkonditionsarten zugeordnet werden.
- Akkumulierungsbewegungsarten können nicht für die Abgrenzung verwendet werden.
- Es ist nicht möglich, die Akkumulierung zu deaktivieren, wenn bereits gebuchte Bewegungen vorhanden sind.
- Es ist nicht möglich, eine Akkumulierungskondition aus dem Vertrag zu entfernen, wenn sie aktiv in einer kumulierten Kondition verwendet wird.
- Die kumulierten Bewegungen werden nicht aufgeteilt, sondern befinden sich in einem CML-Beleg (pro Zahlungstermin), d.h. in demselben RBLEKPFD, aber mit unterschiedlichen RPOSNR.

Soll-Lauf

- Der Soll-Lauf schließt kumulierte Bewegungen im ersten Schritt aus. Wenn später eine Akkumulierungsbewegung ausgewählt wird, werden die kumulierten Bewegungen hinzugefügt. Die Zahlungsdaten werden aus den Einstellungen in der Akkumulierungsbewegung übernommen.
- Die kumulierten Bewegungen werden nur dann in einem Buchungsprotokoll angezeigt, wenn das entsprechende Ankreuzfeld *Akkumulierte Bewegungen anzeigen* markiert ist.

Stornierung

- In der Stornotransaktion werden nur die Akkumulierungsbewegungen angezeigt und können ausgewählt werden. Wenn die Bewegung zur Stornierung ausgewählt wird, werden die kumulierten Bewegungen automatisch für die Stornierung hinzugefügt.
- Die Stornoprüfungen basieren auf den kumulierten Bewegungen.
- Wenn alle kumulierten Bewegungen storniert werden können, wird die Akkumulierungsbewegung auch in der Stornotransaktion als *stornierbar* gekennzeichnet.

7.11 Kapitalerhöhungen

Um erforderliche vertragliche Änderungen abzubilden, lassen sich Kapitalerhöhungen und -minderungen mithilfe von Konditionen anlegen.

Sie können Konditionen vom Typ Kapitalerhöhung auf jeder Ebene der Finanzierungshierarchie (Finanzierung, Tranche oder Ziehung) manuell anlegen.

> ⓘ Hinweis
>
> Konditionen vom Typ Kapitalminderung werden nur dann vom System automatisch angelegt, wenn Sie einen Geschäftsvorfall vom Typ Voll- oder Teilrücktritt angelegt haben. Konditionen vom Typ Kapitalminderung werden in der Liste der Konditionen angezeigt, können jedoch nicht geändert werden.

7.11.1 Anlegen einer Kapitalerhöhung

Um erforderliche vertragliche Änderungen abzubilden, können Sie Kapitalerhöhungen mithilfe von Konditionen anlegen.

Schritte

1. Fügen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* des jeweiligen Finanzierungselements eine neue Konditionsposition ein.
2. Wählen Sie die entsprechende Konditionsart für die Kapitalerhöhung.
3. Geben Sie das Gültig-ab-Datum an.
4. Geben Sie den Konditionsbetrag an, um den das Kapital erhöht werden soll.
5. Klicken Sie auf *Anlegen*.

Ergebnis

Das System erhöht die Beträge auf den betroffenen Ebenen der Finanzierungshierarchie.

7.12 Tilgungsprofile

In Tilgungsprofilen werden spezifische Tilgungspläne für Kunden aufgezeichnet, mit denen individuelle, nicht rhythmische Tilgungsvereinbarungen ausgehandelt wurden. Mit Ausnahme der Frequenz enthalten Tilgungsprofilkonditionen dieselben Daten wie normale Tilgungskonditionen.

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie ein Tilgungsprofil als eine Abfolge von Ratentilgungsvereinbarungen erfassen, an deren Ende gegebenenfalls eine endfällige Tilgung steht. Finanzierungsarbeitsplätze ermöglichen Ihnen außerdem, entsprechende Beträge für Ratentilgungsvereinbarungen zu erfassen. Auf diese Weise können Sie auch ein Darlehen mit geplanter Abschlussrate am Laufzeitende eingeben.

Sie pflegen Tilgungsprofile auf Ziehungsebene als Einmalkonditionen, die aktiv oder inaktiv sein können (Merkposten, die als statistische Konditionen angelegt wurden). Wenn Sie die Konditionen als statistische Konditionen anlegen, dienen sie lediglich als Merkposten. Damit sie aktiviert und bei der Finanzstromberechnung berücksichtigt werden, müssen Sie die Konditionsform in aktiv ändern.

7.12.1 Anlegen von Tilgungsprofilen

Sie legen Tilgungsprofile zum Erfassen von einzelnen, nicht-rhythmischen Tilgungsvereinbarungen an..

1. Fügen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* der relevanten Ziehung die erforderlichen einmaligen Bedingungen wie z.B. Ratentilgungen hinzu. Wenn Sie die Konditionen nur als Merkposten anlegen möchten, wählen Sie *Statistische Kondition* als Konditionsform.
2. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Sie haben ein Tilgungsprofil für die Ziehung angelegt. Im Finanzstrom werden die simulierten Werte auf Basis des Tilgungsprofils angezeigt, sodass Sie den möglichen zukünftigen Cash-flow sehen können.

7.13 Manuelle Zinsanpassung

Wenn Sie eine Zinsanpassungsvereinbarungen mit dem Darlehensnehmer im System abbilden möchten, können Sie eine manuelle Zinsanpassung für eine Ziehung auf Basis des festen Zinssatzes vornehmen, der zum Zeitpunkt der Anpassung gültig ist. Wenn ein entsprechender Workflow implementiert ist, benachrichtigt das System den Verantwortlichen, wenn die manuelle Anpassung des festen Zinssatzes erforderlich ist.

Manuelle Zinssatzanpassungen sind nur auf Ziehungsebene möglich.

7.13.1 Anlegen einer manuellen Zinsanpassung

Sie können eine manuelle Zinsanpassung durch Kopieren und Anpassen der vorhandenen Kondition vornehmen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* des entsprechenden Finanzierungselements die Konditionsposition aus, die Sie anpassen möchten, und dann *Kopieren*. Das System fügt eine neue Konditionsposition mit denselben Daten hinzu.

   > **Hinweis**
   >
   > Um bei Stornierungen Inkonsistenzen zu vermeiden, muss die neue Konditionsposition ein Gültig-ab-Datum haben, das auf das Datum der zuletzt gebuchten Bewegung der ehemals gültigen Kondition folgt. Das System fügt automatisch ein solches Datum ein.

2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der kopierten Konditionsposition vor (etwa auf der Registerkarte *Beträge* oder *Datumsangaben*).
3. Sichern Sie Ihre Änderungen.

7.14 Einzahlungen zwischen Ziehungen umbuchen

Wenn ein Darlehensnehmer bereits eine Zahlung (Tilgung, Zins oder Entgelt) geleistet hat, können Sie fehlerhafte Positionen stornieren und die Zahlung auf andere Ziehungen des Darlehensnehmers umbuchen. Das System schlägt Zahlungsverteilungswerte auf Basis der Sollstellungen (Konditionen oder Geschäftsvorfälle) vor. Sie können diese jedoch manuell anpassen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht* der entsprechenden Finanzierung, und wählen Sie die Ziehung aus, für die Sie die Zahlung stornieren möchten.
2. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Stornierung* aus. Daraufhin wird die Web-UI für die CML-Standardstornierungstransaktion geöffnet, und die Felder für den Buchungskreis und die CML-Vertragsnummer werden auf Basis der Ziehung vorbelegt, die Sie auf der Registerkarte *Übersicht* ausgewählt haben. Außerdem werden die Datumsfelder für die anzuzeigenden Buchungen vorbelegt.
3. Wählen Sie *Enter*.
4. Markieren Sie die Posten, die Sie stornieren möchten, und wählen Sie *Buchen* aus.
5. Optional: Ändern Sie das Buchungsdatum.
6. Bestätigen Sie Ihre Einträge.
7. Öffnen Sie im SAP Fiori Launchpad die App *Zahlungsabwicklung*.
8. Geben Sie im Feld *Debitor* den Geschäftspartner an, und nehmen Sie Einträge in allen Mussfeldern vor.
9. Wählen Sie *Ausführen* aus.
10. Markieren Sie die stornierten Bewegungen, die ausgeglichen und übertragen werden sollen.
11. Wählen Sie *Buchen* aus.

7.15 Interpolierte Zinssätze definieren

Bei der Eingabe einer Kondition für einen variablen Zinssatz können Sie einen festen Referenzzinssatz definieren, der nur in der aktuellen Zinsperiode anzuwenden ist. Wenn Sie einen interpolierten Zinssatz definieren, verwendet das System diesen Wert anstelle des Referenzzinssatzes aus der Marktdatentabelle, um den Kundenzinssatz zu berechnen. Während der Gültigkeit des interpolierten Zinssatzes fügt das System dann zum Berechnen des Kundenzinssatzes den interpolierten Zinssatz und die Marge hinzu.

1. Öffnen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* der jeweiligen Ziehung die relevante Konditionsposition für variable Zinsen.
2. Definieren Sie auf der Registerkarte *Beträge* der Konditionsposition einen interpolierten Zinssatz.
3. Legen Sie die Konditionsposition an.

Ergebnis

Das System legt eine zusätzliche Kondition an, sodass der feste Zinssatz für die aktuelle Periode angewendet wird. Für die nachfolgenden Perioden verwendet das System den ausgewählten Referenzzinssatz gemäß Marktdatentabelle. Damit dies gewährleistet ist, legt das System eine zweite neue Konditionsposition ohne interpolierten Zinssatz an.

7.16 Verzugszinsen

Das System verwendet die Standardfunktionalität der Darlehensverwaltung, um Verzugszinsen für offene oder verspätet ausgeglichene Posten zu berechnen und zu buchen. Sofern im Backend-System der entsprechende Report eingerichtet ist, werden Verzugszinsen periodisch berechnet und gebucht. Sie können diese Standardfunktionalität für eine bestimmte Finanzierung deaktivieren, wenn Sie individuelle Entscheidungen treffen müssen. Dazu wählen Sie in den Finanzierungsdetails die Option *Manuell* aus.

Wenn die relevanten Customizing-Einstellungen vorgenommen wurden, legt das System automatisch zwei Konditionspositionen für Verzugszinsen auf Basis des im Customizing definierten Referenzzinssatzes und Agios an. Diese automatisch erzeugten Konditionspositionen werden vom System ignoriert, wenn Sie in den Finanzierungsdetails die Option *Manuell* ausgewählt haben.

Automatische Berechnung von Verzugszinsen

Sie verwenden die automatische Berechnung von Verzugszinsen, um die Standardfunktionalität der Darlehensverwaltung für Verzugszinsen anzuwenden. In diesem Fall ist keine Benutzereingabe erforderlich. So kann für den Kunden bei Verzug oder verzögerter Verrechnung eines Postens sofort eine Berechnung der Verzugszinsen ausgeführt werden.

Manuelle Berechnung von Verzugszinsen

Alternativ können Sie mit der manuellen Berechnung von Verzugszinsen arbeiten. Sie haben dann die Möglichkeit, Verzugszinsen gezielt für eine Finanzierung zu erfassen, sobald der Kunde in Verzug ist (offene Posten vorliegen und das Zahlungsdatum erreicht wurde). Wenn Sie die manuelle Berechnung von Verzugszinsen ausgewählt haben, können Sie eine Einmalkondition mit der entsprechenden Konditionsart für die manuelle Berechnung der Verzugszinsen erfassen und manuell einen Konditionsbetrag oder Prozentsatz angeben.

7.16.1 Arbeiten mit der manuellen Berechnung von Verzugszinsen

Wenn Sie mit der manuellen Berechnung von Verzugszinsen arbeiten möchten, müssen Sie die automatische Berechnung deaktivieren und eine Konditionsposition mit der relevanten Konditionsart für die manuelle Berechnung von Verzugszinsen eingeben.

1. Wählen Sie beim Anlegen der Finanzierung die Option *Manuell* für die Berechnung von Verzugszinsen in den Finanzierungsdetails. Diese Einstellung gilt für alle Ebenen der Finanzierungshierarchie.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Nachdem Sie diese Einstellung vorgenommen haben, wird eine Sperre im Hintergrund gesetzt, die verhindert, dass das System die Verzugszinsen für diese Finanzierung automatisch berechnet.

2. Sichern Sie Ihre Eingaben, und senden Sie die Finanzierung ab, um sie genehmigen zu lassen.
3. Schritte, die später im Finanzierungszyklus erfolgen: Prüfen Sie auf der Registerkarte *Übersicht*, ob offene Posten vorhanden sind. Auf der Registerkarte *Übersicht* wird ein Symbol angezeigt, das anzeigt, dass es für ein Finanzierungselement offene Posten gibt. Wenn offene Posten vorhanden sind, prüfen Sie anhand des Zahlungsdatums auf dem Kontoauszug, ob der Kunde bereits in Verzug ist.
4. Legen Sie eine Position für eine einmalige Bedingung vom Typ Verzugszinsen für das Finanzierungselement an. Sie können entweder einen festen Betrag oder festen Prozentsatz verwenden. Wenn Sie einen festen Prozentsatz eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie auf der Registerkarte *Beträge* einen Betrag angeben, der als Berechnungsgrundlage verwendet werden kann.
5. Sichern Sie Ihre Eingaben, und senden Sie die Finanzierung ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Wenn die Finanzierung genehmigt wurde, berechnet und bucht das System die Verzugszinsen wie in der Konditionsposition angegeben.

7.16.2 Arbeiten mit der automatischen Berechnung von Verzugszinsen

Wenn Verzugszinsen automatisch berechnet und gebucht werden sollen. nachdem der Kunde in Verzug ist, müssen Sie nur die Standardeinstellungen beibehalten.

1. Lassen Sie beim Anlegen der Finanzierung die Einstellung der Option für die Berechnung der Verzugszinsen auf *Automatisch*.
2. Sichern Sie Ihre Eingaben. Wenn die entsprechenden Customizing-Einstellungen vorgenommen wurden, fügt das System zwei Konditionspositionen für Verzugszinsen hinzu: eine Position mit der Konditionsart für Verzugszinsen und eine für die Zinsanpassung.
3. Senden Sie die Finanzierung ab.

Ergebnis

Nachdem die Finanzierung genehmigt wurde und die Kundenzahlungen fällig sind, prüft das System automatisch, ob Verzugszinsen erhoben werden müssen und erhebt und bucht diese ohne jegliche Benutzerinteraktion.

7.17 Kennzahlengetriebene Konditionen

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie kennzahlengetriebene Konditionen verwenden, um den tatsächlich angewendeten Prozentsatz oder Betrag vom aktuellen Wert der Kennzahl abhängig zu machen. Kennzahlen können beispielsweise Bewertungen oder der LTV sein. Sie lassen sich innerhalb oder außerhalb des Finanzierungsarbeitsplatzes verwalten.

Sie können angeben, ab wann das System die Kennzahl überprüfen und die Kondition bei Bedarf anpassen soll:

- Sofort

  > **Hinweis**
  >
  > Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Änderung eine neue Konditionsposition angelegt wird. Der nächste Kalendertag wird als Gültig-ab-Datum der neuen Kondition festgelegt.

- Erst bei Beginn der nächsten (Zins-)Periode
- Erst bei Beginn der nächsten Festschreibung
- Sie können auch festlegen, dass ein Workflow ausgelöst wird, wenn das System keine automatische Anpassung vornehmen kann.

Außerdem können Sie für den Wert der Kennzahl eine Ober- oder Untergrenze angeben, bis zu der eine Anpassung vorgenommen werden darf. Sobald dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, kann vom System keine automatische Anpassung mehr vorgenommen werden.

> **Hinweis**
>
> Wenn die Kennzahl als Covenant definiert ist, können Sie beispielsweise die Obergrenze für den Soft Covenant oder Hard Covenant als Obergrenze für die automatische Anpassung von kennzahlbasierten Konditionen angeben.

Kennzahlgetriebene Konditionen lassen sich als aktive Konditionen auf der Ebene verwenden, auf der Sie sie erfasst haben. Sie können sie aber auch auf Tranchenebene als statistische Konditionen erfassen und so als Referenz für die Ziehungen direkt unter der Tranche verfügbar machen. In diesem Fall lassen sich die Wertetabelleneinträge in Abhängigkeit von der Währung pflegen. So können je nach Währung der Ziehung unterschiedliche Prozentsätze definiert und angewendet werden. Bei der Angabe von Konditionsbeträgen ist dies nicht möglich, da hier nur eine Pro-Rata-Verteilung zulässig ist.

7.17.1 Anlegen von kennzahlengetriebenen Konditionen

Um spezielle vertragliche Vereinbarungen mit dem Kunden abzubilden, können Sie bei der Eingabe von Zins- oder Entgeltkonditionen im Finanzierungsarbeitsplatz kennzahlengetriebene Konditionen verwenden.

1. Fügen Sie auf der Registerkarte *Konditionen* des Finanzierungselements eine Konditionsposition hinzu und geben Sie die erforderlichen Kopfdaten ein.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Beträge* die Option *Referenz* als Berechnungsgrundlage.
3. Wählen Sie den entsprechenden Kapitalbetrag als Referenz.
4. Wählen Sie im Feld *Konditionsfindung* den Eintrag *Kennzahl*
5. Wählen Sie den gewünschten Kennzahltyp, z.B. Inanspruchnahme (interne Kennzahl) oder LTV (über BAdI bereitgestellte externe Kennzahl).
   Optional: Geben Sie je nach Kennzahlentyp einen Betrag oder Prozentsatz für *Anpassung automatisch bis* ein. Das System führt automatisch Anpassungen bis zu diesem Wert durch. Wenn die Kennzahl höher als dieser Wert ist, werden Anpassungen verhindert.
6. Um eine neue Wertezuordnung hinzuzufügen, wählen Sie in der Wertetabelle rechts oben +.
7. Geben Sie im Dialog einen Kennzahl-Schwellenwert und den Wert ein, der angewendet werden soll, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Beispiel: Sie geben einen Schwellenwert von 50 % für den LTV und einen prozentualen Wert von 1 ein, der angewendet werden soll, wenn der Schwellenwert von 50 % überschritten wird.
8. Fügen Sie weitere Wertezuordnungen nach Bedarf hinzu. Beispiel: Sie fügen zwei weitere Wertezuordnungen hinzu, um Prozentwerte zu definieren, die im Fall eines LTV von über 70 % und von über 80 % angewendet werden sollen.
9. Wenn die Änderung nicht sofort übernommen werden soll (d.h. ab dem nächsten Kalendertag), wählen Sie eine der anderen Optionen im Abschnitt *Auswirkung der Änderung* wie *Nächste (Zins-)Periode*.
10. Optional: Fügen Sie Notizen hinzu.
11. Klicken Sie auf *Anlegen*.

7.18 Implizite Optionen

Mithilfe von impliziten Optionen können Sie das Recht des Kunden abbilden, eine bestimmte Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszuführen. Beispiele hierfür wäre ein Kündigungsrecht oder ein Zinswandelrecht. Implizite Optionen werden nur zu Informations- und Monitoring-Zwecken im System erfasst und daher als statistische Konditionen eingegeben, die selbst keinen Einfluss auf den Finanzstrom haben. Wenn das späteste Ausübungsdatum verstrichen ist, ohne dass das Optionsrecht in Anspruch genommen wurde, läuft die Option ab. Falls der Kunde das Optionsrecht im angegebenen Zeitraum in Anspruch nimmt, können Sie die implizite Option als ausgeübt markieren und ein Datum erfassen.

Implizite Optionen können auf jeder Hierarchieebene der Finanzierungsstruktur verwendet werden.

7.18.1 Anlegen von impliziten Optionen

Sie bilden mithilfe von impliziten Optionen das Recht des Kunden ab, eine bestimmte Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszuführen. Beispiele hierfür wäre ein Kündigungsrecht oder ein Zinswandelrecht.

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Konditionen* für das relevante Finanzierungselement und wählen Sie +, um eine Konditionsposition hinzuzufügen.
2. Wählen Sie eine Konditionsart, die als implizite Option eingerichtet wurde. Das System ordnet automatisch die Konditionsart *Statistische Kondition* zu und zeigt nur die für implizite Optionen relevanten Felder an.
3. Geben Sie das Gültig-ab-Datum und das Fälligkeitsdatum ein.
4. Geben Sie das früheste und das späteste Ausübungsdatum ein.
   Optional: Geben Sie eine Beschreibung des Optionrechts als Freitext ein.
5. Klicken Sie auf *Übernehmen*.

> ⓘ Hinweis
>
> Auf den anderen Registerkarten müssen Sie keine Einträge vornehmen.

Ergebnis

Sie haben eine implizite Option angelegt und einen Zeitraum angegeben, in der die Option ausgeübt werden kann. Das System zeigt die Kondition in die Liste der Konditionen an. Bei entsprechender Einrichtung der Workflows informiert das System die entsprechenden Personen rechtzeitig über anstehende Ausübungsdaten und berücksichtigt dabei eine konfigurierte Anzahl von Vorlauftagen.

Nächste Schritte

Wenn die implizite Option ausgeübt wurde, gehen Sie zur Registerkarte *Kopfdaten* der Kondition und setzen Sie *Ausgeübt* auf grün. Das System fügt das aktuelle Datum als Ausübungsdatum hinzu. Dieses Datum können Sie anpassen.

8 Ziehungsregeln

Durch das Einrichten von Ziehungsregeln können Sie die Regeln oder Konditionen für eine Ziehung in einer Finanzierung festlegen. Über Ziehungsregeln wird definiert, wie und wann Ziehungen für Tranchen vorgenommen werden können.

Sie können Ziehungsregeln auf Finanzierungsebene eingeben. Die Ziehungsregeln zur Finanzierungsebene gelten auch für Tranchen. Auf Tranchenebene können Sie die auf Finanzierungsebene angelegten Regeln weiter einschränken. Sie können beispielsweise Euro (EUR) und US-Dollar (USD) als Währungen auf Finanzierungsebene erlauben, aber für Tranche 1 nur US-Dollar (USD) zulassen. Wenn Sie die erste Ziehungsregel anlegen, die sich auf Darlehensnehmer, Währungen und Produkte bezieht, legen Sie die hierarchischen Beziehungen zwischen diesen Elementen fest, indem Sie eine Baumstruktur anlegen. Durch das Anlegen der ersten Struktur legen Sie die Struktur der Hierarchie fest, die für alle weiteren Hierarchieelemente dieser Finanzierung verwendet werden muss.

Um zukünftige Änderungen zu berücksichtigen, können Sie verschiedene Ziehungsregeln für unterschiedliche Zeiträume anlegen. Die Ziehungsregel „Maximalanzahl an Ziehungen“ kann nur auf Tranchenebene gepflegt werden.

Wenn eine der Ziehungsregeln nicht erfüllt wurde, kann das System Sie je nach Customizing-Einstellungen daran hindern, die Finanzierung zu sichern oder einzureichen.

> ⓘ Hinweis
>
> Freitext-Ziehungsregeln werden systemseitig nicht geprüft. Ziehungsregeln dieser Art müssen manuell auf Ziehungsebene bestätigt werden.

Durch die Angabe des Ablaufdatums in den Kopfdaten der Finanzierung oder Tranche können Sie den Zeitraum begrenzen, in dem Ziehungen vorgenommen werden können. Wenn das Ablaufdatum erreicht wurde, können für die Tranche keine Ziehungen mehr angelegt werden.

8.1 Unterstützte Ziehungsregeln

Unterstützte Ziehungsregeln

Ziehungsregel	Bedeutung
Zulässige Währungen	Diese Ziehungsregel definiert die Finanzierungswährungen, die für die Tranchen und Ziehungen zulässig sind. Wenn zulässige Währungen nicht explizit als Ziehungsregel definiert wurden, ist nur die in der Finanzierung angegebene Währung erlaubt.
Zulässige Darlehensnehmer	Diese Ziehungsregel definiert die Darlehensnehmer, die für die Tranchen und Ziehungen zulässig sind. Wenn zulässige Darlehensnehmer nicht explizit als Ziehungsregel definiert wurden, ist nur der in der Finanzierung angegebene Darlehensnehmer erlaubt.
Zulässige Ziehungsprodukte	Diese Ziehungsregel definiert die Darlehensprodukte, welche für die sich ergebende Ziehung zulässig sind. Einzelne Sublimits können den zulässigen Darlehensprodukten zugeordnet werden.
Zulässige Zinsperioden	Diese Ziehungsregel definiert die zulässigen Zinsperioden (z.B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich).
Maximale Anzahl aktiver Ziehungen (währungsübergreifend oder in Abhängigkeit von Währung, Zeiteinheit oder Gesamtlaufzeit)	Diese Ziehungsregel definiert die maximal zulässige Anzahl der aktiven Ziehungen. Wenn keine Anzahl explizit definiert wurde, sind beliebig viele Ziehungen erlaubt. Diese Regel wird nur auf Tranchenebene definiert.
Mindest-/Höchstbetrag je Ziehung	Diese Ziehungsregel definiert den Betragskorridor für Ziehungsbeträge, die in der Vertragswährung zulässig sind. Sie können diese Ziehungsregel verwenden, um einen Mindestbetrag, einen Höchstbetrag oder einen Bereich zwischen Mindest- und Höchstbetrag festzulegen. Wenn dieser Korridor nicht explizit definiert wurde, sind Ziehungsbeträge in beliebiger Höhe erlaubt.
Vielfaches von	Diese Ziehungsregel gibt an, dass der Ziehungsbetrag ein Vielfaches eines bestimmten Betrags sein muss.

Ziehungsregel	Bedeutung
Freitextregeln	Sie können eine beliebige Anzahl zusätzlicher Ziehungsregeln als Freitextregeln anlegen. Allerdings ist es nicht möglich, die Kompatibilität mit definiertem Freitext zu automatisieren. Zu Beginn der Verarbeitung einer Ziehung werden Regeln als Freitext zur Prüfung bereitgestellt und können als geprüft bestätigt werden. Wenn in der Customizing-Aktivität *Banking for Complex Loans* > *Produkte* > *Produkte für Finanzierungen festlegen* die Felder *CML-Produktart* und *CML-Darlehensart* leer sind, handelt es sich um ein externes Produkt. Die Option zum Bestätigen von Freitextregelprüfungen steht nur für Produkte der Darlehensverwaltung zur Verfügung, nicht für externe Produkte. Wenn beim Anlegen einer Tranche eine Freitextregel eingegeben wird, stellen Sie sicher, dass die Tranche nicht für ein externes Produkt oder für eine Mischung aus Darlehensverwaltungsprodukt und externem Produkt angelegt wird, da die Bestätigung der Freitextregelprüfung dann nicht für jede Ziehung möglich wäre.

8.2 Anlegen von Ziehungsregeln auf der Finanzierungsebene

Anlegen von Ziehungsregeln auf Finanzierungsebene

Sie können Ziehungsregeln auf Finanzierungsebene anlegen, um zu definieren, wie und wann Ziehungen für Tranchen vorgenommen werden können. Auf Tranchenebene können Sie die auf Finanzierungsebene angelegten Regeln dann später weiter einschränken.

1. Wählen Sie in der jeweiligen Finanzierung die Registerkarte *Ziehungsregeln*.
2. Wählen Sie *Bearbeiten*.
3. Definieren Sie bei Bedarf allgemeine Ziehungsregeln, wie z.B. den Mindest- und Höchstbetrag pro Ziehung. Sie können auch festlegen, dass der Ziehungsbetrag ein Vielfaches eines bestimmten Betrags sein muss, den Sie in der Ziehungsregel angeben.

> **Hinweis**
>
> Die Regeln für Höchstbetrag, Mindestbetrag und *Vielfaches von* gelten nicht für die Ziehung, die Sie für den letzten Restbetrag einer Tranche anlegen.

> Wenn Sie keine Regeln für Höchstbetrag, Mindestbetrag oder *Vielfaches von* definieren möchten, wählen Sie die Option *Nicht eingeschränkt*.

4. Sie können den Gültigkeitstermin für die allgemeinen Ziehungsregeln (Höchstbetrag, Mindestbetrag und *Vielfaches von*) ändern. Dies ist standardmäßig das aktuelle Datum. Bei Bedarf können Sie mehrere allgemeine Ziehungsregeln mit unterschiedlichen Gültigkeitsterminen definieren.
5. Fügen Sie hierarchische Regeln hinzu, um zulässige Darlehensnehmer, Produkte und Währungen anzugeben.

> **Hinweis**
>
> Die Summe der Limits aller Elemente einer Hierarchieebene kann über dem Limit des übergeordneten Knotens liegen.

Um die Hierarchie festzulegen, können Sie mit dem Darlehensnehmer, dem Produkt oder der Währung beginnen und dann die untergeordneten Elemente pflegen. Beachten Sie, dass die erste Struktur, die angelegt wird, auch die hierarchischen Beziehungen der anderen Ziehungsregeln dieser Finanzierung bestimmt.

1. Fügen Sie den ersten Knoten auf der obersten Ebene hinzu. Für die erste Ziehungsregel der Finanzierung können Sie zwischen Darlehensnehmer, Produkt und Währung wählen. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie den Darlehensnehmer wählen.
2. Optional: Geben Sie einen Ziehungslimitbetrag und einen Gültigkeitszeitraum für den Darlehensnehmer an.
3. Wählen Sie den angelegten Knoten für den Darlehensnehmer aus, und fügen Sie das erste Element der zweiten Hierarchieebene hinzu, indem Sie es aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite auswählen. Angenommen, Sie wählen das Produkt.
4. Optional: Geben Sie einen Ziehungslimitbetrag und einen Gültigkeitszeitraum für das Produkt an.
5. Wählen Sie den angelegten Knoten für das Produkt aus, und fügen Sie das Element für die dritte Ebene der Hierarchie hinzu. In unserem Beispiel wäre dies die Währung.
6. Optional: Geben Sie einen Ziehungslimitbetrag und einen Gültigkeitszeitraum für die Währung an.
7. Für zulässige Währungen können Sie Vorlauftage angeben, die für die Überwachung verwendet werden können (wenn Sie die Vorlauftage hier nicht pflegen, verwendet das System den im Customizing definierten Standardwert). Der Überwachungsreport prüft Finanzierungen, für die feste Wechselkurse definiert wurden, sowie die geplanten Bewegungen (z.B. Zinszeitraum), deren Konditionsarten im Überwachungs-Customizing definiert wurden. Wenn das Fälligkeitsdatum der Bewegung abzüglich der Vorlauftage (Währung der Ziehung) mit dem Prüfdatum übereinstimmt, wird ein Workflow ausgelöst.
8. Fügen Sie ggf. weitere Ziehungsregeln hinzu. Dazu können Sie auch einen bestimmten Knoten oder eine komplette Struktur kopieren. Um mehrere Knoten zu kopieren, müssen Sie alle Knoten auswählen und dann *Kopieren* wählen.
9. Bei Bedarf können Sie einzelne Knoten oder komplette hierarchische Strukturen löschen. Wenn Sie einen Knoten auswählen und *Löschen* wählen, wird der Knoten einschließlich des zugehörigen untergeordneten Knotens gelöscht.

6. Wenn Sie alle Zinsperioden zulassen und zudem die Verwendung von Zinsperioden auf Tranchen- und Ziehungsebene nicht einschränken möchten, setzen Sie den Schalter *Alle Zinsperioden* auf grün.
7. Wenn Sie nicht alle Zinsperioden zulassen möchten, fügen Sie zulässige Zinsperioden je nach Bedarf hinzu. Sie können für jede Zinsperiode einen Gültigkeitszeitraum angeben. Das Sublimit gibt den Betrag an, bis zu dem Ziehungen der jeweiligen Währung angelegt werden können. Das System schränkt die Periodizitätsprofile, die Sie für die Konditionen auswählen können, auf der Basis der zulässigen Zinsperiode ein.

8. Fügen Sie ggf. Freitextregeln hinzu. Sie können für jede Freitextregel einen Gültigkeitszeitraum angeben.
9. Sichern Sie Ihre Eingaben.

8.3 Ziehungsregeln auf Tranchenebene anlegen

Auf Tranchenebene können Sie die auf Finanzierungsebene angelegten Regeln weiter einschränken. Zu diesem Zweck können Sie beispielsweise die entsprechenden Tabelleneinträge deaktivieren, indem Sie den zugehörigen Schalter auf rot stellen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie in der Tranche die Registerkarte *Ziehungsregeln*.
2. Nehmen Sie in den allgemeinen Ziehungsregeln weitere Einstellungen nach Bedarf vor. Legen Sie beispielsweise die aus der Finanzierungsebene übernommene Einstellung auf *Nicht eingeschränkt* für den Mindestbetrag pro Ziehung fest. Für die Tranche können Sie eine Regel definieren, indem Sie einen Betrag angeben.
3. Sie können die Maximalanzahl aktiver Ziehungen ändern. Diese Ziehungsregel steht nur auf Tranchenebene zur Verfügung. Die Maximalanzahl aktiver Ziehungen beträgt standardmäßig 0. Sie können entweder *Nicht eingeschränkt* wählen, um diese Einschränkung zu entfernen, oder eine Maximalanzahl angeben.
4. Schränken Sie die Ziehungsregeln für Darlehensnehmer, Produkte, Währungen und Zinsperioden nach Bedarf ein. Zu diesem Zweck können Sie die entsprechenden Tabelleneinträge deaktivieren, indem Sie die zugehörigen Schalter auf rot stellen.
   Wenn Sie die Auswahl übergeordneter Strukturelemente in einer Ziehungsregelstruktur aufheben, werden die entsprechenden untergeordneten Elemente ebenfalls entmarkiert.
5. Freitextregeln werden von der Finanzierungsebene geerbt und können auf Tranchenebene auf gültig oder ungültig gesetzt werden.

9 Geplante Kapitaländerungen

Es ist möglich, geplante Kapitaländerungen anzulegen, z.B. eine Kapitalerhöhung oder -verminderung. Diese Option steht nur für revolvierende Tranchen zur Verfügung. Der Hauptzweck von geplanten Kapitaländerungen besteht darin, regelmäßige Kapitalerhöhungen und/oder -verminderungen einer Tranche und/oder Finanzierung zu vereinfachen und zu automatisieren.

Für verarbeitete Plansätze von geplanten Kapitaländerungen legt das System automatisch die Geschäftsvorfälle für die Kapitalerhöhung oder -verminderung auf Tranchenebene an, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist.

Details zum Anlegen einer geplanten Kapitaländerung finden Sie unter Geplante Kapitaländerung anlegen [Seite 75].

Informationen zu den verfügbaren Berichten für geplante Kapitaländerungen finden Sie unter Reports zu geplanten Kapitaländerungen [Seite 76].

9.1 Geplante Kapitaländerung anlegen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine geplante Kapitaländerung für revolvierende Tranchen anzulegen.

Voraussetzung: Die Bearbeiterrolle *Geplante Kapitaländerung* muss unter *Zuständige Bearbeiter* auf der Registerkarte *Partner* angelegt werden. Sie können entweder einen einzelnen Bearbeiter oder eine Organisationseinheit definieren. Der hier eingetragene zuständige Bearbeiter erhält nach Ausführung des Reports ein Workitem in seine Inbox, das den Status der geplanten Kapitaländerung `/LOANSWP/PCC_PROCESS` anzeigt. Das Workitem enthält relevante Geschäftsvorfalldetails und im Fall eines Fehlers die zugehörigen Fehlerdetails. Weitere Informationen zum Anlegen einer Bearbeiterrolle finden Sie unter Anlegen zuständiger Bearbeiter [Seite 46].

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *geplante Kapitaländerungen* die Option +.
3. Geben Sie unter *Gültig ab* an, ab welchem Datum die geplante Kapitaländerung wirksam werden soll. Die Eingabe ist obligatorisch.
4. Geben Sie den Rhythmus für die geplante Kapitaländerung in Monaten an. Die Eingabe ist optional. Wenn kein Rhythmus angegeben ist, findet eine einmalige Kapitaländerung statt.
5. Geben Sie unter *Gültig bis* an, bis wann die geplante Kapitaländerung ausgeführt werden muss. Die Eingabe ist optional.
6. Geben Sie den Betrag an (obligatorisch).
7. Markieren Sie das Ankreuzfeld *Finanzierung einschließen*, wenn die geplante Kapitaländerung, d.h. die Kapitalerhöhung oder -verminderung, auch auf Finanzierungsebene angewendet werden muss. Wenn dieses Ankreuzfeld nicht markiert ist, wird die geplante Kapitaländerung nur auf Tranchenebene wirksam.
8. Geben Sie in *Geschäftsvorfall* an, ob Sie eine Kapitalerhöhung oder eine Kapitalverminderung anlegen möchten. Die Eingabe ist obligatorisch.

9. Wählen Sie den Grund für die Plankapitaländerung aus. Sie können die Gründe im Customizing für Banking for Complex Loans unter *Plankapitaländerungen* > *Grund für geplante Kapitaländerungen definieren* definieren.
10. Geben Sie bei Bedarf unter *Zusatzinformationen* zusätzliche Informationen ein. Sie können die Gründe im Customizing für Banking for Complex Loans unter *Geplante Kapitaländerung* > *Zusätzliche Informationen zu geplanten Kapitaländerung definieren* definieren.
11. Wählen Sie *Anlegen*.

> **Hinweis**
>
> Das Hinzufügen einer Gebühr ist für Kapitalerhöhungen oder -verminderungen, die durch geplante Kapitaländerungen entstehen, nicht möglich.

9.2 Reports zu geplanten Kapitaländerungen

Für geplante Kapitaländerungen stehen Ihnen die folgenden Reports zur Verfügung:

1. **Geplante Kapitaländerungen - Bearbeitung** (`/LOANSWP/PCC_PROCESS`): Mit diesem Report können Sie geplante Kapitaländerungen ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Kapitaländerungen - Verarbeitung [Seite 76].
2. **Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport** (`/LOANSWP/PCC_STATUS_UPD`): Mit diesem Report können Sie den Status der Plansätze ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport [Seite 77].
3. **Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben** (`/LOANSWP/PCC_UPDATE_PLANNED`): Mit diesem Report aktualisieren Sie die Plansätze für geplante Kapitaländerungen. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben [Seite 79].

9.2.1 Geplante Kapitaländerungen - Verarbeitung

Geplante Kapitaländerungen - Verarbeitung (`/LOANSWP/PCC_PROCESS`): Mit diesem Report können Sie geplante Kapitaländerungen ausführen. Dieser Report muss als Hintergrundjob eingeplant werden.

Auswahl

Geben Sie für diesen Report folgende Parameter an:

`Buchungskreis`: Dies ist ein obligatorischer Eingabeparameter.

`Finanzierungsnummer`: Dies ist ein optionaler Eingabeparameter.

`Tranchennummer`: Dies ist ein optionaler Eingabeparameter.

Vorlauftage: Der Standardeintrag ist null. Die angegebene Anzahl von Vorlauftagen wird bei der Verarbeitung von Plansätzen zum Stichtag addiert.

Stichtag: Dieser Parameter bestimmt den Stichtag für die Verarbeitung der Plankapitaländerungen. Alle geplanten Kapitaländerungen, die bis einschließlich des Stichtags vorhanden sind, werden bei der Verarbeitung berücksichtigt. Standardmäßig ist der Stichtag auf das aktuelle Systemdatum gesetzt.

Erneut verarbeiten: Dieses Ankreuzfeld steuert, welche Datensätze für die Verarbeitung zulässig sind. Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, werden nur Datensätze mit dem Status *Bereit für erneute Verarbeitung* verarbeitet. Wenn es nicht markiert ist, werden zusätzlich zu den Datensätzen, die als *Bereit für erneute Verarbeitung* gekennzeichnet sind, auch Datensätze mit dem Status *Geplant* verarbeitet.

Testlauf: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um den Report im Simulationsmodus auszuführen. In diesem Fall wird die Datenbank nicht aktualisiert.

Ergebnis

- Alle Verarbeitungssätze für geplante Kapitaländerungen (GKÄ) mit einem geplanten Datum bis zum *Stichtag* + *Vorlauftage* werden für die Verarbeitung ausgewählt. Wenn ein GKÄ-Datensatz den Status *Fehlgeschlagen* hat, werden nachfolgende GKÄ-Datensätze erst verarbeitet, wenn der fehlgeschlagene Datensatz mit dem Programm `/LOANSWP/PCC_STATUS_UPD` in *Bereit für erneute Verarbeitung* geändert und erneut verarbeitet wird.
- Das System prüft, ob für die Tranche eine GKÄ-Verarbeitungssperre vorhanden ist. Wenn der in der Auswahl angegebene Stichtag innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Sperre liegt, wird die geplante Kapitaländerung für diese Tranche nicht verarbeitet, und der Sperrstatus wird im entsprechenden Plansatz aktualisiert.
- Für alle verbleibenden ausgewählten Datensätze führt das Programm die geplante Kapitaländerung aus, um das Kapital der revolvierenden Tranche zu erhöhen oder zu vermindern. Wenn das Kennzeichen *Finanzierung einschließen* in der geplanten Kapitaländerung gesetzt ist, wird auch die Finanzierung um denselben Betrag erhöht oder vermindert.
- Wenn die Verarbeitung erfolgreich ist, wird der GKÄ-Status auf *Verarbeitet* gesetzt und ein Workitem in der Inbox des in der Finanzierung eingetragenen verantwortlichen Sachbearbeiters ausgelöst. Wenn die Verarbeitung fehlschlägt, werden die Details per Workitem an den verantwortlichen Sachbearbeiter geschickt.
- Verarbeitungsprotokolle werden unter dem Objekt `/LOANSWP/FIN` und dem Unterobjekt `PLANNED_CAP_CHG` in das SLG-Anwendungsprotokoll geschrieben.

9.2.2 Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport

Geplante Kapitaländerungen - Statusaktualisierungsreport (`/LOANSWP/PCC_STATUS_UPD`): Mit diesem Report können Sie den Status der Plansätze ändern.

Auswahl

Geben Sie für diesen Report folgende Parameter an:

`Buchungskreis`: Dies ist ein obligatorischer Eingabeparameter.

`Finanzierungsnummer`: Dies ist ein optionaler Eingabeparameter.

`Tranchennummer`: Dies ist ein optionaler Eingabeparameter.

`Stichtag`: Dieser Parameter bestimmt den Stichtag für die Verarbeitung der geplanten Kapitaländerungen. Alle geplanten Kapitaländerungen, die bis einschließlich des Stichtags vorhanden sind, werden bei der Verarbeitung berücksichtigt. Standardmäßig ist der Stichtag auf das aktuelle Systemdatum gesetzt.

`Statusauswahl`: Mögliche Einträge sind *Fehlgeschlagen*, *Ausgeschlossen*, *Eingeplant*, *Gesperrt*, *Bereit für erneute Verarbeitung*.

Ergebnis

Auf Grundlage der eingegebenen Selektionskriterien werden alle Verarbeitungssätze für die geplante Kapitaländerung (GKÄ) in einem ALV-Report angezeigt.

Der aktuelle Status jedes GKÄ-Verarbeitungssatzes wird in der Spalte *Status* angezeigt. Die Spalte kann bearbeitet werden, damit manuelle Statusänderungen vorgenommen werden können, wo dies zulässig ist.

GKÄ-Verarbeitungsstatus

Geplante Kapitaländerungen können die folgenden Status haben:

Geplant (01): Der Datensatz wird im Status "Geplant" angelegt.

Verarbeitet (02): Plankapitaländerung wurde erfolgreich verarbeitet.

Fehlgeschlagen (03): Die geplante Kapitaländerung ist während der Verarbeitung fehlgeschlagen und erfordert eine Untersuchung.

Bereit für erneute Verarbeitung (04): Nach einem Fehler löst der Verantwortliche das Problem und setzt den Status manuell auf diesen Wert, um die erneute Verarbeitung zu ermöglichen.

Ausgeschlossen (05): Die geplante Kapitaländerung ist von der Verarbeitung ausgeschlossen und führt zu keiner Kapitalerhöhung oder -minderung.

Gesperrt (06): Eine GKÄ-Verarbeitungssperre ist auf Finanzierungs- oder Tranchenebene aktiv; die Verarbeitung wird gestoppt und der Datensatz wird als gesperrt gekennzeichnet.

Einschränkungen

In diesem Report sind nur die folgenden manuellen Statusübergänge zulässig:

Geplant → *Ausgeschlossen*

Verarbeitet → keine Statusänderung erlaubt

Fehlgeschlagen → *Bereit für erneute Verarbeitung*

Fehlgeschlagen → *Ausgeschlossen* (nur wenn keine Geschäftsvorfälle angelegt wurden)

Bereit für erneute Verarbeitung → *Ausgeschlossen* (nur, wenn keine Geschäftsvorfälle angelegt wurden)

Ausgeschlossen → *Bereit für erneute Verarbeitung* (nur wenn nach der ausgeschlossenen geplanten Kapitaländerung keine verarbeiteten GKÄ-Datensätze vorhanden sind)

Gesperrt → *Ausgeschlossen*

9.2.3 Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben

Geplante Kapitaländerungen - Plansätze fortschreiben (`/LOANSWP/PCC_UPDATE_PLANNED`): Mit diesem Report aktualisieren Sie die Plansätze für geplante Kapitaländerungen. Dieser Report muss als Hintergrundjob eingeplant werden.

Auswahl

Geben Sie für diesen Report folgende Parameter an:

`Buchungskreis`: Dies ist ein optionaler Parameter.

`Finanzierungsnummer`: Dies ist ein optionaler Parameter.

Ergebnis

Auf Grundlage der Selektionskriterien werden alle anwendbaren Einträge für geplante Kapitaländerungen aus den Finanzierungsdaten ausgewählt und die entsprechenden Plansätze angelegt. Diese Plansätze werden für die nachfolgende Verarbeitung durch das Programm `/LOANSWP/PCC_PROCESS` verwendet.

Plansätze werden nur bis zum frühesten anwendbaren Limit unter folgenden Konditionen angelegt:

- *Gültig-bis*-Datum: Wenn für die geplante Kapitaländerung ein Gültig-bis-Datum angegeben ist, werden Plansätze nur bis zu diesem Datum angelegt.
- Wenn in der Customizing-Aktivität *Banking for Complex Loans* > *Geplante Kapitaländerungen* > *Anzahl Jahre zum Anlegen von Plansätzen festlegen*, eine maximale Planungsperiode definiert ist, werden Plansätze nur bis zu dem entsprechenden Datum angelegt. Wenn kein Gültigkeitsende definiert ist und im Customizing keine maximale Planungsperiode festgelegt ist, legt das System maximal 12 Plansätze an.

- Plansätze werden nicht über das Enddatum der Tranchenlaufzeit, der Finanzierungslaufzeit oder des Ablaufdatums der Tranche hinaus angelegt.

Die erstellten Plansätze können mit dem Report `/LOANSWP/PCC_STATUS_UPD` eingesehen werden.

10 Syndizierung

Syndizierung ist eine Vereinbarung zwischen mehreren Darlehensgeber, mit dem Zweck, gemeinsam einen Großkredit zu gewähren und die damit verbundenen Risiken zu teilen. Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie mit den folgenden Syndizierungsvarianten arbeiten:

- Konsortialdarlehen, bei denen die eigene Bank der Konsortialführer ist und das Darlehen an einen oder mehrere Konsorten syndiziert. In diesem Szenario übernimmt die eigene Bank die Rolle *Konsortialführer*.
- Konsortialfinanzierungen, bei denen eine andere Bank der Konsortialführer und die eigene Bank ein Konsorte ist und gleichzeitig das Darlehen an einen oder mehrere Konsorten weiter syndiziert. In diesem Szenario übernimmt die eigene Bank die Rolle *Konsorte mit Unterbeteiligung*.
- Konsortialdarlehen, bei denen eine andere Bank der Konsortialführer und die eigene Bank lediglich ein Konsorte ist, der den eigenen Anteil nicht weiter syndiziert. In diesem Szenario übernimmt die eigene Bank die Rolle *Konsorte ohne Unterbeteiligung*.

Bei Szenarien, in denen die eigene Bank der Konsorte oder der Konsorte mit Unterbeteiligung ist, zeigt das System die gleichen Ebenen der Finanzierungshierarchie für die Beteiligungsseite wie für die Aktivseite an, allerdings nur für die Elemente, an denen die Konsorten beteiligt sind. Die Syndizierung umfasst Finanzierungselemente, Konditionen und Geschäftsvorfälle.

Bei den Szenarien, in denen die eigene Bank der Konsorte oder der Konsorte mit Unterbeteiligung ist, müssen Sie die Konsorten und die Beteiligungsattribute für die entsprechende Finanzierung angeben. Für jeden Konsorten können Sie die folgenden Beteiligungsattribute im Finanzierungsarbeitsplatz definieren:

- Anteil der Beteiligung: Betrag oder Prozentsatz der Gesamtbeteiligung
- Gültigkeitsperiode der Mitgliedschaft
- ob der Konsorte überhaupt an einer bestimmten Tranche oder Ziehung teilnehmen möchte
- Beteiligungsregeln, die bestimmen, für welches Produkt oder welche Währung (Beteiligungsseite) ein Mitglied an der Finanzierung teilnimmt
- Form der Haftung (Bar, Bar ohne Risiko oder Risiko), die die Konsorten bereit sind zu akzeptieren
- ob es sich um eine offene oder stille Beteiligung handelt

Die Syndizierung wird auf der Finanzierungsebene der Hierarchie angelegt.

Falls eine Syndizierungskondition von Entscheidungsträgern der Bank auferlegt wurde, können Sie eine obligatorische Syndizierungsquote oder einen Betrag als Syndizierungsanforderung pflegen und verfolgen, inwieweit diese Quote bzw. dieser Betrag erfüllt wird.

10.1 Der Syndizierungsprozess

Für die Szenarios, in denen die eigene Bank entweder der Konsortialführer oder ein Konsorte mit Unterbeteiligung ist, umfasst der Syndizierungsprozess folgende Schritte:

1. Auf der Registerkarte *Syndizierung* definieren Sie die Rolle als Konsortialführer oder Konsorte mit Unterbeteiligung.

2. Sie können eine Pflichtsyndizierung auf Finanzierungsebene oder für einzelne Tranchen definieren.
3. Sie legen die Syndizierung für die Finanzierung einschließlich Konsorten, Vereinbarungen und Teilnahmeregeln an. Wenn Sie auf Tranchenebene weitere Einstellungen für die Teilnahmeregeln vornehmen möchten, müssen Sie eine Positivliste der Teilnahmeregeln auf Finanzierungsebene anlegen und dann die Regeln auf Tranchenebene weiter einschränken.
4. Auf der Registerkarte *Beteiligung* für die Konsorten zeigt das System alle Finanzierungselemente für die Aktivseite und die Beteiligungsseite für den aktuell angezeigten Konsorten an. Das System deaktiviert die Beteiligung für alle Finanzierungselemente, die nicht den Teilnahmeregeln oder dem Konsorten-Gültigkeitszeitraum entsprechen.
5. Auf der Registerkarte *Syndizierung* im Bereich *Syndizierungsübersicht* können Sie prüfen, wie sich die aktuelle Beteiligung auf die derzeitige Syndizierungsquote auswirkt und sie, sofern definiert, mit der Pflichtsyndizierung vergleichen. Wenn Sie eine Pflichtsyndizierungsquote definiert haben, zeigt das System Folgendes an:
   - Die Syndizierung, die fehlt, bis die Pflichtsyndizierung erfüllt wurde (Anteil ohne Syndizierung)
   - Der Final Hold (auferlegter Eigenanteil der eigenen Bank). Der vertraglich vereinbarte eigene Istanteil kann abweichen, wenn die Pflichtsyndizierung nicht erfüllt wurde.
6. Sie können die Finanzierungshierarchie einschließlich der Refinanzierungselemente aller verfügbaren Konsorten auf der Registerkarte *Übersicht* anzeigen.
7. Sie können die Beteiligung für Finanzierungselemente manuell deaktivieren und die Beteiligungsanteile auf der Registerkarte *Beteiligung* ändern.
8. Wenn Sie alle relevanten Daten gepflegt haben, sichern Sie die gesamte Finanzierung und reichen Sie sie ein.
9. Wenn die Finanzierung genehmigt wurde, legt das System im Backend der Darlehensverwaltung ein Passivdarlehen für jeden Knoten auf der Beteiligungsseite des Finanzierungselements an. Auf der Ziehungsebene haben Sie keine Möglichkeit mehr, die Beteiligung zu deaktivieren oder die Form, den Betrag oder die Quote der Beteiligung auf der Registerkarte *Beteiligung* zu ändern. Es wird keine Prüfung der genehmigten Ziehungen anhand der Regeln mehr durchgeführt.

> **Hinweis**
>
> Um die Beteiligung für Ziehungen zu ändern, können Sie immer noch bestimmte Geschäftsvorfälle wie den Anteilstausch verwenden.

Spätere Änderungen

- Wenn Sie eine Auszahlung für eine Konsortialziehung auf Aktivseite anlegen, erstellt das System automatisch die entsprechende Einzahlung für die Beteiligungsseite. Das System legt auch für andere Geschäftsvorfälle, die Sie für Konsortialdarlehen auf Aktivseite anlegen, z.B. Rückzahlung und Prolongation, Geschäftsvorfälle auf Beteiligungsseite an.
- Wenn eine neue Ziehung auf der Aktivseite der Finanzierung angelegt wird, erstellt das System Ziehungen auf der Beteiligungsseite für jeden Konsorten, der sich an dieser Ziehung mit einem Betrag beteiligt, der der Beteiligung der Konsorten an der Ziehung entspricht (Prozentwert oder Betrag).
- Sie können die Teilnahmeregeln im Verlauf des Lebenszyklus des Konsortialdarlehens ändern. Änderungen an den Regeln wirken sich auf die Tranchen und die nicht genehmigten Ziehungen aus.
- Sie können weitere Konsorten hinzufügen. Diese können sich nur an vorhandenen oder neuen Tranchen und an neuen Ziehungen beteiligen.

10.2 Konsortialfinanzierungen

Konsortialfinanzierungen sind Finanzierungen, bei denen die eigene Bank der Konsortialführer ist oder bei denen die eigene Bank der Konsorte ist und Teile ihres Anteils an Dritte weiter syndiziert. Für diese Finanzierungen generiert das System eine Beteiligungsseite. Ist die eigene Bank nur ein Konsorte und syndiziert ihre Beteiligung nicht weiter, oder wird die Finanzierung überhaupt nicht syndiziert, wird keine Beteiligungsseite generiert. Wenn die eigene Bank nur ein Konsorte ist, pflegen Sie im Finanzierungsarbeitsplatz nur die Rollen- und die Basisdaten der Syndizierungsvereinbarung. Die anderen Beteiligten im Konsortium und deren Anteile geben Sie nicht an.

10.3 Struktur der Konsortialfinanzierungen

Wenn eine Finanzierung syndiziert ist und die eigene Bank der Konsortialführer oder ein Konsorte ist, der das Darlehen weiter syndiziert, zeigt das System auf der Registerkarte *Übersicht* sowohl die Aktiv- als auch die Beteiligungsseite der Finanzierung an. Sie können wählen, ob Sie die Aktiv- und die Beteiligungsseite gleichzeitig oder nur die Aktivseite oder nur die Beteiligungsseite anzeigen möchten.

Ob ein Finanzierungselement zur Aktivseite oder zur Beteiligungsseite gehört, erkennen Sie an der Spalte *Art* in der Tabelle. Die Elemente der Beteiligungsseite haben die Art *Finanzierung (Beteiligung)*, *Tranche (Beteiligung)*, *Ziehung (Beteiligung)* oder *Eigenanteil*.

Rundungsdifferenzen und Eigenanteil

Der **Eigenanteil** entspricht dem Delta zwischen Aktivseite und Beteiligungsseite. Es handelt sich um eine schwankende, virtuelle, berechnete Echtzeitposition, die nicht in FI gebucht wird.

In einem syndizierten Finanzierungsgeschäft kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich aus Zinsberechnung, Rückzahlung, Währungsumrechnung usw. ergeben. Diese Rundungsdifferenzen können nicht ins FI gebucht werden und werden daher zum Eigenanteilsbetrag addiert (als positive oder negative Beträge).

Beispiel: Wenn Sie ein Darlehen von 100 USD vollständig in drei gleichen Teilen syndizieren, erhalten Sie drei Konsortialdarlehen von 33,33 USD. Wenn Sie dann die drei passiven syndizierten Teile/Tranchen summieren, erhalten Sie 99,99 USD, was zu einer Inkonsistenz führt. Die Aufteilung des aktiven Darlehens in 2 x 33,33 USD und 1 x 33,34 USD würde das Summenproblem lösen; dies würde jedoch zu zwei anderen Problemen führen:

- Zins-/Konditionsproblem: Wenn Sie Finanzströme für das Darlehen von 33,33 USD im Vergleich zum Darlehen von 33,34 USD ausführen, erhalten Sie geringfügig andere Zahlen, was auch zu Rundungsdifferenzen führen würde.
- Währungsumrechnungsproblem: Wenn Sie 33,33 USD im Vergleich zu 33,34 USD in andere Währungen umrechnen, würde dies ebenfalls zu Rundungsproblemen führen, die nach der Umrechnung nicht zu genauen Zahlen führen würden, wenn sie summiert werden.

Der eigene Anteil muss als Puffer verwendet werden, um diese Rundungsdifferenzen zu decken.

In einer syndizierten Finanzierung empfehlen wir nicht, einen Eigenanteil von null zu haben, da dies zu Inkonsistenzen aus Rundungsdifferenzen führen kann. Dies hätte dann zur Folge, dass der Eigenanteilsbetrag mit kleinen positiven oder negativen Beträgen aus der Rundung und nicht mehr mit dem Nullbetrag angezeigt wird.

Es kann verschiedene Szenarien geben, die zu einem Eigenanteil von null führen.

Beispielszenario 1:

Eigenanteil (Anteil, der von der eigenen Bank übernommen wird) als separates Finanzierungselement auf der Teilnehmerseite definieren: Dies wird nicht empfohlen, da es in FI gebucht würde und die Rundungsdifferenzen zu Inkonsistenzen im virtuellen Eigenanteil führen könnten.

Beispielszenario 2:

Eigenanteil von Null, der sich aus bestimmten Geschäftsprozessen oder bestimmten Finanzierungsstrukturen wie der Konsortialfinanzierung ergibt, die zu 100 % Syndizierung unter den Syndizierungsmitgliedern führen.

10.4 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsorte ohne Unterbeteiligung“

Wenn Ihre Bank die Rolle eines Konsorten ohne Unterbeteiligung einnimmt, verwalten Sie Ihre Finanzierung so wie bei einer Finanzierung ohne Syndizierung. Es müssen keine Konsorten oder Details zu Beteiligung angelegt werden, und das System zeigt keine Beteiligungsseite an. Bei diesem Szenario geben Sie als Information zur Syndizierung die Syndizierungsrolle, die Partnerattribute und den Finanzierungsbetrag des Gesamtkonsortialdarlehens an.

1. Legen Sie die Finanzierung mit allen erforderlichen Informationen an.
2. Geben Sie auf der Registerkarte *Syndizierung* die Rolle für das gewünschte Szenario an: Konsorte ohne Unterbeteiligung. Das System fügt automatisch einen Eintrag für die Konsortialführer-Rolle auf der Registerkarte *Partner* hinzu.
3. Optional: Geben Sie die Beteiligungsart an, z.B. offene oder stille Unterbeteiligung.
4. Geben Sie den Betrag des Konsortialdarlehens an, d.h. den vom Konsortialführer gepflegten Gesamtbetrag der Finanzierung. Das System berechnet automatisch den eigenen Anteil; dies ist das Verhältnis des Gesamtfinanzierungsbetrags der eigenen Bank zum Gesamtbetrag der Finanzierung.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte *Partner* den Geschäftspartner aus, und fügen Sie die Partnerattribute wie Zahlungsdaten und Mahnschreiben hinzu.
6. Sichern Sie Ihre Eingaben.

10.5 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsorte mit Unterbeteiligung“

Wenn die eigene Bank ein Konsorte ist und den eigenen Anteil weiter syndiziert, ist sie gleichzeitig der Konsortialführer und der Konsorte. In diesem Szenario erstellt und verwaltet das System neben der Aktivseite die Beteiligungsseite der Finanzierung. Für dieses Szenario müssen Sie alle erforderlichen Informationen über die Syndizierungsvereinbarung und die entsprechenden Konsorten der weiteren Syndizierung hinzufügen.

1. Legen Sie die Finanzierung mit allen erforderlichen Informationen an.

2. Geben Sie auf der Registerkarte *Syndizierung* die Rolle für das gewünschte Szenario an: Konsorte mit Unterbeteiligung. Das System fügt automatisch einen Eintrag für die Konsortialführer-Rolle auf der Registerkarte *Partner* hinzu.
3. Optional: Geben Sie die Beteiligungsart an, z.B. offene oder stille Beteiligung.
4. Geben Sie den Betrag des Syndizierungsdarlehens an, d.h. den vom Konsortialführer gepflegten Gesamtbetrag der Finanzierung.
5. Fügen Sie auf der Registerkarte *Partner* die Partnerattribute hinzu, sodass das System die Anschrift und Bankverbindung des Konsortialführers anstelle der Darlehensnehmerdaten verwenden kann.
6. Optional: Um eine Syndizierungskondition anzugeben, geben Sie eine Pflichtsyndizierung ein. Geben Sie dazu an, ob die Pflichtsyndizierung eine Quote oder ein Betrag ist, und erfassen Sie den entsprechenden Wert.
7. Optional: Sie können eine Platzierungsfrist angeben, wenn Sie nachverfolgen möchten, ob die Pflichtsyndizierung bis zu einem bestimmten Datum erfüllt wurde. Wenn der entsprechende Workflow eingerichtet wurde, informiert das System die zuständigen Personen über die Frist, bevor sie abläuft.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Dieses Datum schließt eine spätere Syndizierungsbeteiligung nicht aus.

8. Fügen Sie Konsorten hinzu. Sie können für Konsorten, die nicht für die gesamte Dauer der Finanzierungslaufzeit teilnehmen, ein Gültigkeitsdatum angeben.
9. Sichern oder senden Sie Ihre Einträge.

10.6 Anlegen von Syndizierungen für die Rolle „Konsortialführer“

Wenn die eigene Bank die Rolle des Konsortialführers übernimmt, erstellt und verwaltet das System neben der Aktivseite die Beteiligungsseite der Finanzierung. Für dieses Szenario müssen Sie alle erforderlichen Informationen über die Syndizierungsvereinbarung und die entsprechenden Konsorten hinzufügen.

1. Legen Sie die Finanzierung mit allen erforderlichen Informationen an.
2. Geben Sie auf der Registerkarte *Syndizierung* die Rolle für das gewünschte Syndizierungsszenario an: *Konsortialführer*
3. Optional: Geben Sie die Beteiligungsart an, z.B. offene oder stille Beteiligung.
4. Optional: Um eine Syndizierungskondition anzugeben, geben Sie eine Pflichtsyndizierung ein. Geben Sie dazu an, ob die Pflichtsyndizierung eine Quote oder ein Betrag ist, und erfassen Sie den entsprechenden Wert.
5. Optional: Sie können eine Platzierungsfrist angeben, wenn Sie nachverfolgen möchten, ob die Pflichtsyndizierung bis zu einem bestimmten Datum erfüllt wurde. Wenn der entsprechende Workflow eingerichtet wurde, informiert das System die zuständigen Personen über die Frist, bevor sie abläuft.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Dieses Datum schließt eine spätere Syndizierungsbeteiligung nicht aus.

6. Fügen Sie Konsorten hinzu. Sie können für Konsorten, die nicht für die gesamte Dauer der Finanzierungslaufzeit teilnehmen, einen Gültigkeitszeitraum angeben.

7. Sichern oder senden Sie Ihre Einträge.

10.7 Syndizierungsbeteiligung

Sie legen Beteiligungen und Teilnahmeregeln für Konsortialdarlehen an, wenn Ihre eigene Bank der Konsortialführer oder ein Konsorte mit Unterbeteiligung ist. Als Syndizierungsbeteiligung wird die Beteiligung des Konsorten an der Gesamtfinanzierung, Tranche oder Ziehung auf der Aktivseite bezeichnet. Sie können die Beteiligung als Quote oder Betrag angeben.

Durch das Hinzufügen eines Konsorten zu einer Finanzierung legen Sie fest, dass dieser Konsorte an der Syndizierung grundsätzlich beteiligt ist. Für die einzelnen Tranchen oder Ziehungen kann die Beteiligung aber effektiv oder ineffektiv sein. Sie können die Beteiligung manuell deaktivieren oder diesen Schritt durch das System über eine Teilnahmeregel erledigen lassen. Nur bei einer effektiven Beteiligung legt das System entsprechende Finanzierungselemente auf der Beteiligungsseite an, die die Finanzierungselemente auf der Aktivseite refinanzieren.

Wenn Sie die Beteiligung angegeben haben, zeigt das System die tatsächliche Syndizierungsquote auf der Registerkarte *Syndizierung* an.

10.7.1 Tatsächliche Syndizierung

Die tatsächliche Syndizierung ist die Quote oder der Betrag einer Syndizierungsbeteiligung, die bzw. der vertraglich zugesagt wurde. Die tatsächliche Syndizierung einer Syndizierungsbeteiligung wird als voreingestellter Wert für die untergeordnete Syndizierungsbeteiligung desselben Konsorten verwendet.

Beispiel: Der Konsorte verpflichtet sich für eine Beteiligung auf Finanzierungsebene mit 30 %. Standardmäßig beteiligt sich der Konsorte dann in jeder Tranche mit 30 %. Der Wert kann für jede Tranche manuell geändert werden und hätte Auswirkungen auf die Standardbeteiligung neuer Ziehungen dieser Tranchen.

Hinweis: Wenn Sie einen Betrag oder eine Quote von 0 für eine Tranche oder Ziehung eingeben, hat dies keine Auswirkungen auf die Beteiligungswerte für die anderen Finanzierungselemente.

10.7.2 Pflichtsyndizierungsquote

Die Pflichtsyndizierungsquote ist der Anteil der Finanzierung, der aufgrund einer harten Syndizierungskondition, die von den Entscheidungsträgern der Bank auferlegt wurde, syndiziert werden muss.

Wenn Sie eine Pflichtsyndizierungsquote angegeben haben, können Sie prüfen, wie sich die aktuelle Beteiligungen auf die tatsächliche Syndizierungsquote im Bereich *Syndizierungsübersicht* der Registerkarte *Syndizierung* auswirken. Das System zeigt mithilfe eines Diagramms mit Prozentsätzen und über absolute Zahlen an, welcher Anteil der Pflichtsyndizierung durch die aktuellen Beteiligungen bereits erfüllt wurde, welcher Anteil noch offen ist und welcher Final Hold sich aus der aktuellen Verteilung ergibt.

10.7.3 Anlegen von Konsorten und Definieren ihrer Beteiligung

Ist die eigene Bank der Konsortialführer oder ist die eigene Bank ein Konsorte mit Unterbeteiligung, legen Sie die Konsorten mit den zugehörigen Details wie Zahlungsdaten, Beteiligungsart, Beteiligungsform und Teilnahmeregeln an. Konsorten können nur auf der Finanzierungsebene der Finanzierungshierarchie angelegt werden.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Syndizierung* des Finanzierungselements oben rechts in der Tabelle der Konsorten die Option +.
2. Geben Sie die Kopfdaten des Konsorten an, z.B. den Geschäftspartner, die vorbelegten Zahlungsdatensätze für Ein- und Auszahlungen, die Beteiligungsart (offen oder still) und ob der Konsorte über Betrag oder Quote beteiligt ist.
3. Optional: Sie können ein Gültigkeitsdatum angeben. Wenn Sie kein Gültigkeitsdatum angeben, ist der Konsorte für die gesamte Dauer der Finanzierungslaufzeit gültig.
4. Optional: Sie können einen individuellen Skim-Standardwert für den Konsorten angeben. Das System wendet den Skim-Standardwert auf neue skim-relevante Konditionen der Beteiligungsseite an, um den Betrag oder Prozentsatz der Kondition zu berechnen.
5. Öffnen Sie die Registerkarte *Beteiligung* und geben Sie die Beteiligung als Betrag oder Quote an. Das System zeigt die Beteiligung auf Basis der von Ihnen eingegebenen Daten an. Wenn Sie für den Konsorten ein Gültigkeitsdatum angegeben haben, das nicht mit den Laufzeitdaten einer der Tranchen oder Ziehungen übereinstimmt, zeigt das System ein entsprechendes Symbol für dieses Finanzierungselement an, um darauf hinzuweisen, dass eine Beteiligung nicht möglich ist. Das bedeutet, die Beteiligung des Konsorten ist für diese Tranche oder Ziehung ineffektiv.
6. Definieren Sie für jedes Finanzierungselement die Beteiligungsform. Standardmäßig trägt das System die gewählte Beteiligungsform für die Finanzierung auch für Tranchen und Ziehungen ein.

> **Hinweis**
>
> Die möglichen Beteiligungsformen für die Finanzierungselemente hängen zum einen vom Aktivprodukt des entsprechenden Finanzierungselements und zum anderen von der Beteiligungsform des jeweiligen übergeordneten Elements für denselben Konsorten ab.

Beteiligungsform	Beschreibung
Bar	Die Beteiligung erfolgt mit Liquidität und Verbindlichkeiten.
Bar ohne Risiko	Die Beteiligung erfolgt mit der Bereitstellung der Liquidität. Es erfolgt keine Übernahme der Verbindlichkeiten.
Risiko	Die Beteiligung erfolgt nicht mit Liquidität, sondern nur die Verbindlichkeiten werden übernommen (Garantie).

7. Wenn Sie die Beteiligung auf bestimmte Produkte oder Währungen einschränken möchten, klicken Sie auf den Link *Regeln* für den obersten Knoten der Hierarchie (Finanzierungsebene) und definieren Sie die Regeln. Weitere Information finden Sie unter *Definieren von Teilnahmeregeln*.
8. Optional: Sie können die Quote oder den Betrag der Beteiligung auf jeder Ebene der Finanzierungshierarchie ändern (innerhalb bestimmter Regeln wie die folgenden: Sie können sich nicht

an Tranchen beteiligen, die über die auf Finanzierungsebene definierte Beteiligung hinausgehen). Wenn Sie die Beteiligung über Betrag gewählt haben, können Sie den Betrag ändern, und das System berechnet dann die Quote. Wenn Sie die Beteiligung über Quote gewählt haben, können Sie die Quote ändern, und das System berechnet dann den Betrag.

9. Wenn Sie die Beteiligung manuell deaktivieren möchten, setzen Sie den entsprechenden Schalter auf rot.
10. Wählen Sie *Anlegen*.

Nächste Schritte: Sie können Teilnahmeregeln bearbeiten, deaktivieren und löschen. Sie können auch die Beteiligung der Konsorten deaktivieren. Um nur aktive oder inaktive Konsorten anzuzeigen, können Sie den Filter über der Tabelle der Konsorten verwenden.

Ergebnis

Das System legt den Konsorten und die Beteiligung an.

Weitere Informationen

Definieren von Teilnahmeregeln [Seite 89]

10.7.4 Teilnahmeregeln

Über Teilnahmeregeln wird festgelegt, ob ein Konsorte in Abhängigkeit von der Währung oder vom Produkt an einer bestimmten Tranche oder Ziehung der Finanzierung beteiligt ist. Wenn Sie keine bestimmten Regeln festlegen, sind alle Währungen und Produkte zulässig. Teilnahmeregeln sind für Konsortialdarlehen relevant, wenn die eigene Bank der Konsortialführer oder ein Konsorte mit Unterbeteiligung ist. Die Konsorten beteiligen sich an der Bereitstellung des Darlehens für den Darlehensnehmer im Rahmen ihrer vertraglichen Vereinbarungen zum Gültigkeitszeitraum, zur Quote oder zum Betrag, zur Beteiligungsart, Währung und zum Produkt. Nur die Vereinbarungen zur Währung und zum Produkt werden als Teilnahmeregeln bezeichnet.

Beispiel:

Ein Konsorte hat der Teilnahme an einer bestimmten Ziehung zugestimmt, wenn die Ziehungswährung US-Dollar ist. Wenn eine Ziehung mit der Währung Euro angelegt wird, nimmt der Konsorte nicht teil, da die Teilnahmeregel zur Währung nicht übereinstimmt.

Teilnahmeregeln können im Verlauf des Lebenszyklus eines Konsortialdarlehens geändert werden. Das System prüft die Teilnahmeregeln für Ziehungen so lange, bis die Ziehung genehmigt wurde. Nach der Genehmigung werden Ziehungen nicht mehr durch die Teilnahmeregeln geprüft. Tranchen werden im Verlauf des gesamten Lebenszyklus durch Regeln geprüft.

Wenn Sie die Währung oder das Produkt für eine aktive Tranche oder Ziehung ändern, wendet das System die Teilnahmeregeln erneut an.

10.7.5 Definieren von Teilnahmeregeln

Mit Teilnahmeregeln können Sie festlegen, für welche Währungen und Produkte sich ein Konsorte an einer Finanzierung oder Tranche beteiligt. Wenn Sie auf Tranchenebene weitere Einstellungen für die Teilnahmeregeln vornehmen möchten, müssen Sie eine Positivliste der Teilnahmeregeln auf Finanzierungsebene anlegen und dann die Regeln auf Tranchenebene weiter einschränken.

> ⓘ Hinweis
>
> Wenn Sie Gültigkeitszeiträume definieren möchten, müssen Sie sicherstellen, dass für jede Regelart zu jeder Zeit mindestens eine Regel im Konsortialdarlehen aktiv ist.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte *Beteiligung* des Konsorten auf den Link *Regeln* für den obersten Knoten der Hierarchie (Finanzierungsebene).
2. Um bestimmte Währungen als zulässig zu definieren, legen Sie den Schalter *Alle Währungen* auf rot fest und fügen Sie zulässige Währungen nach Bedarf hinzu. Sie können Gültigkeitszeiträume für die zulässigen Währungen angeben.
3. Um bestimmte Produkte als zulässig zu definieren, legen Sie den Schalter *Alle Produkte* auf rot fest und fügen Sie zulässige Produkte nach Bedarf hinzu. Sie können Gültigkeitszeiträume für die zulässigen Produkte angeben.
4. Wenden Sie die Änderungen an. Das System deaktiviert die Beteiligung für die Finanzierungselemente, die die Regeln nicht erfüllen.
5. Wenn Sie die Regeln auf Tranchenebene weiter einschränken möchten, klicken Sie auf den Link *Regeln* für die Tranche und schränken Sie die Liste der zulässigen Währungen oder Produkte weiter ein.
6. Wenden Sie die Änderungen an. Das System deaktiviert die Beteiligung für die Finanzierungselemente, die die Regeln nicht erfüllen.

10.8 Einzahlungen für Konsortialdarlehen

Bei Konsortialdarlehen verwalten Sie nicht nur die Auszahlungen, sondern auch die Einzahlungen der beteiligten Konsorten. Wenn ein oder mehrere Konsorten an einer Ziehung beteiligt sind, legt das System die zugehörigen Einzahlungen automatisch an, wenn der Benutzer eine Auszahlung sichert.

Einzahlungen existieren lediglich im Kontext einer Auszahlung. Sowohl Aus- als auch Einzahlungen werden als Geschäftsvorfälle betrachtet. Die Geschäftsvorfälle für Ein- und Auszahlungen werden zusammen validiert, genehmigt oder abgelehnt.

Das System stellt sicher, dass die Einzahlungen mit den Beteiligungsquoten der Konsorten übereinstimmen.

> ⁂ Beispiel
>
> Wenn ein Konsorte mit 20 % an einer Ziehung beteiligt ist, dann ist der Abrechnungsbetrag der Einzahlung 20 % des Abrechnungsbetrags der Auszahlung.

10.9 Einzahlungen für Konsortialdarlehen anzeigen

Sie können vorhandene Einzahlungen über die App *Geschäftsvorfälle verwalten* oder durch Aufruf der entsprechenden Auszahlung und Auswahl der Einzahlung auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* anzeigen.

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Geschäftsvorfälle* für ein Finanzierungselement, und wählen Sie die jeweilige Auszahlung aus.
2. Öffnen Sie im Auszahlungsbild die Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle*, und wählen Sie die entsprechende Einzahlung aus.

Ergebnis

Das System zeigt die Einzahlung mit den Basisdaten, Kapitaldaten, Empfängern, offenen Posten, Nebenkosten und zugehörigen Geschäftsvorfällen an.

11 Zahlungssteuerungsregeln

Zahlungssteuerungsregeln definieren die erforderlichen Zahlungsdaten auf Basis der Zahlungskonditionen, die mit dem Kunden vereinbart wurden. Sie steuern das Verhalten von Zahlungsaufträgen im Kontext von Konditionen und Geschäftsvorfällen wie Aus- und Rückzahlungen. Mithilfe von zeitabhängigen Zahlungssteuerungsregeln lassen sich Zahlungsaufträge mit sehr individuellen Zahlungsinformationen erzeugen.

Sie können Zahlungssteuerungsregeln auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie anlegen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Zahlungssteuerungsregeln für unterschiedliche Zeiträume zu definieren. Wenn Sie eine Zahlungssteuerungsregel innerhalb ihres Gültigkeitszeitraums ändern, nimmt das System keine Änderungen an Bewegungen vor, die bereits unter Verwendung der vorherigen Zahlungssteuerungsregeln gebucht wurden (Ausnahme: Stornierung und erneute Buchung auf Basis von geänderten Regeln).

11.1 Anlegen von Zahlungssteuerungsregeln

Zahlungssteuerungsregeln dienen der Voreinstellung von Zahlungsdaten wie Regulierer/Zahlungsempfänger, Bankverbindung und Zahlwegen im Kontext von Konditionen und Geschäftsvorfällen wie Auszahlungen und Rückzahlungen.

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Regeln* das Zeichen + im Abschnitt *Zahlungssteuerungsregeln*.
3. Geben Sie an, in welchem Kontext Sie die Regel verwenden möchten, z.B. für Konditionen, Auszahlungen oder Rückzahlungen.
   Optional: Geben Sie den Gültigkeitszeitraum an. Wenn Sie keinen Gültigkeitszeitraum angeben, ist die Zahlungssteuerungsregel für die gesamte Laufzeit des Finanzierungselements gültig.
4. Wählen Sie einen Regulierer aus dem Dropdown-Menü aus. Das System zeigt nur Regulierer oder Zahlungsempfänger an, die in SAP Business Partner Management vorhanden sind und die als Darlehensnehmer, Agenten oder abweichende Regulierer auf der Registerkarte *Partner* des aktuellen Finanzierungselements zugeordnet sind.
5. Wählen Sie die Bankverbindung für den Zahlungsvorgang aus dem Dropdown-Menü aus. Das System zeigt die Bankverbindungsdaten für den von Ihnen als Regulierer/Zahlungsempfänger ausgewählten Geschäftspartner an.
6. Wählen Sie einen Zahlweg aus dem Dropdown-Menü aus. Das System zeigt alle für den Buchungskreis verfügbaren Zahlwege an, die für den jeweiligen Geschäftspartner zulässig sind.
7. Klicken Sie auf *Anlegen*.

Ergebnis

Das System legt einen neuen Eintrag in der Liste der Zahlungssteuerungsregeln an. Je nach gewählter Verwendung wird die angelegte Zahlungssteuerungsregel beim Anlegen von Konditionen, Auszahlungen oder Rückzahlungen vorgeschlagen.

12 Zahlungskettenregeln

Mit Zahlungskettenregeln für Konsortialdarlehen können Sie die Zahlungen auf der Beteiligungsseite von Zahlungen auf der Aktivseite voneinander abhängig machen. Durch die Verwendung von Zahlungskettenregeln minimieren Sie das Risiko für die eigene Bank, indem Sie Folgendes sicherstellen:

- Das System wartet auf die Zahlungen der Konsorten vor der Auszahlung der entsprechenden Beträge an den Darlehensnehmer.
- Das System wartet auf die Zahlungen des Darlehensnehmers, bevor es die zugehörigen Zahlungen an die Konsorten vornimmt.

Zahlungskettenregeln sind nur für Darlehensverwaltungskonten verfügbar.

Wenn Sie eine Zahlungskettenregel auf Finanzierungs- oder Tranchenebene anlegen, gibt das System sie an die untergeordneten Ebenen der Finanzierungshierarchie weiter. Sie können Zahlungskettenregeln nur auf der Aktivseite der Finanzierung anlegen.

Außerdem können Sie unterschiedliche Zahlungskettenregeln für unterschiedliche Zeiträume zu definieren.

Wenn Sie Zahlungskettenregeln ändern, wird weder eine Zahlungssperre für bereits gebuchte Verbindlichkeiten eingerichtet, noch wirkt sich diese Änderung auf bereits durchgeführte Ausgangszahlungen aus.

Prozess

1. Beim Anlegen eines Finanzierungselements (Finanzierung, Tranche oder Ziehung) definieren Sie Zahlungskettenregeln, die steuern, welche Einzahlungen für zu buchende Auszahlungen erforderlich sind.
2. Später im Finanzierungszyklus prüft das System während des regulären Buchungslaufs, ob eine Zahlungskettenregel definiert wurde. Wenn eine Zahlungskettenregel anwendbar ist und die erforderliche Eingangszahlung aussteht, setzt das System eine Zahlungssperre für die entsprechende Ausgangszahlung.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Bei dringenden Geschäftsvorfällen, die direkt gebucht werden, prüft das System die Zahlungskettenregeln vor dem Anlegen der Zahlung nicht.

3. Sobald die Regelbedingungen erfüllt sind (d.h. die Einzahlung erfasst wurde), hebt das System die Zahlungssperre in der relevanten Verbindlichkeitsbuchung auf.

> ⓘ Hinweis
>
> Mit dem Report zum Entfernen von Zahlsperren (/LOANSWP/PAYMENT_UNBLOCK) können Sie Zahlungen auf der Aktiv- oder Passivseite entsperren. Wenn der Report ausgeführt wird, geht er wie folgt vor:
>
> - Bei **aktiven Auszahlungen** sucht der Report nach gesperrten Auszahlungen auf der Aktivseite und prüft, ob die entsprechende Einzahlung auf der Passivseite der Auszahlung eingegangen ist. Wenn dies der Fall ist, wird die Sperre aufgehoben.

- Bei **Zinsen, Tilgungen, Entgelten oder Rückzahlungen** sucht der Report nach Zinsen, Tilgungen, Entgelten oder Rückzahlungen auf der Passivseite und prüft, ob diese Zinsen, Tilgungen, Entgelte oder Rückzahlungen auf der Aktivseite ausgeglichen sind. Wenn dies der Fall ist, wird die Sperre aufgehoben.

Wenn eine Teilzahlung eingegangen ist, wird die Zahlsperre erst aufgehoben, nachdem die vollständige Tilgung erfolgt ist. Dies gilt nicht nur für die Tilgung, sondern auch für Zinsen, Gebühren und Rückzahlungen.

12.1 Anlegen von Zahlungskettenregeln

Sie legen Zahlungskettenregeln für Konsortialdarlehen an, um die Zahlungen auf der Beteiligungsseite von Zahlungen auf der Aktivseite abhängig zu machen.

1. Öffnen Sie das Konsortialdarlehen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Regeln* des entsprechenden Finanzierungselements über dem Zahlungskettenregel-Bereich die Option +, um eine Zahlungskettenregel hinzuzufügen.
3. Wählen Sie den Vorfall, für den Sie die Zahlungskettenregel anlegen möchten, z.B. eine Auszahlung.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Der Standardmodus ist *Automatisch*. Sie haben keine Änderungsmöglichkeit.

4. Optional: Sie können einen Gültigkeitszeitraum für die Zahlungskettenregel definieren.
5. Sichern oder senden Sie Ihre Einträge.

Ergebnis

Das System legt eine Zahlungskettenregel für den angegebenen Vorfall an.

13 Korrespondenzsteuerung

An verschiedenen Stellen im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie das Senden von Korrespondenz über eine Finanzierung (wie Stammdaten oder Informationen über Geschäftsvorfälle) an die festgelegten Empfänger auslösen. Sie können Korrespondenz auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Beteiligungsseite auslösen.

> ⓘ Hinweis
>
> Die endgültige Erstellung der Korrespondenz ist nicht im Lösungsumfang enthalten. Die entsprechenden Output-Management-Systeme müssen per BAdI-Implementierung verbunden sein, um den Aufbau, Inhalt und das Layout des Dokuments zu definieren und um nachfolgende Bearbeitungsaktivitäten durchzuführen, z.B. Ausdrucke anfertigen, E-Mails senden, Dokumente archivieren, Korrespondenzmodus im Renderer konvertieren und Massenkorrespondenz im Hintergrund erstellen.

Korrespondenzarten

Die Korrespondenzarten können im Customizing konfiguriert werden. SAP liefert folgende Korrespondenzarten mit der Lösung aus:

Datengruppen auf allen Finanzierungsebenen:

- Kontostammdaten
- Konditionen
- Kontoauszug
- Inanspruchnahme
- Covenants

Geschäftsvorfälle:

- Auszahlung/Einzahlung
- Rückzahlung
- Ändern der Buchungsart
- Prolongation
- Anteilstausch

Korrespondenzart *Standard*: Diese Korrespondenzart wird standardmäßig verwendet, wenn eine Korrespondenz ausgelöst wird: Wenn der Benutzer für die Korrespondenzart *Covenants* eine Korrespondenz auslöst, prüft das System zuerst, ob eine Regel für diese Art vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, werden die Einstellungen für die Korrespondenzart *Standard* verwendet.

Korrespondenzsprache

Die Korrespondenzsprache wird auf Finanzierungs- und Hierarchieknotenebene erfasst und gilt auch für die anderen Knoten auf den untergeordneten Ebenen. So können etwa verschiedene Korrespondenzsprachen für einzelne Konsorten zugeordnet werden.

14 Korrespondenzsteuerungsregeln

Sie können Korrespondenzsteuerungsregeln für eine Finanzierung anlegen, wenn Sie Vorbelegungen für Korrespondenzaufträge definieren möchten, die von verschiedenen Stellen im Finanzierungsarbeitsplatz aus ausgelöst werden können.

Eine Definition von Korrespondenzsteuerungsregeln ist zum Auslösen der Korrespondenz im Finanzierungsarbeitsplatz nicht nötig. Wenn Sie keine Korrespondenzsteuerungsregeln definieren, kann der Benutzer die Korrespondenz trotzdem auslösen, muss aber alle erforderlichen Daten zum Empfänger manuell eingeben.

Sie können Korrespondenzsteuerungsregeln auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie anlegen. Damit Sie auch Daten eingeben können, die in der Zukunft relevant sind (z.B. Änderungen an der Anschrift), können Sie die Korrespondenzsteuerungsregeln auf zeitabhängiger Basis eingeben. Sie können mehr als eine Korrespondenzsteuerungsregel pro Korrespondenzart pflegen, aber es kann immer nur eine Regel pro Hierarchieebene aktiv sein.

Für Konsortialdarlehen können Sie auch die Korrespondenzsteuerungsregeln auf Beteiligungsseite pflegen.

Empfänger

Für jede Korrespondenzsteuerungsregel können Sie eine Liste möglicher Empfänger definieren; hierfür kommen entweder ein externer Geschäftspartner (z.B. ein Kunde oder Konsorte) oder ein interner Geschäftspartner (z.B. die Abteilung Credit Operations) in Frage. Sie können das Dokument auch zuerst an einen internen Empfänger zur Prüfung senden und danach an einen externen Empfänger weiterleiten, der dann der Letztempfänger ist (Option *Externer Empfänger über internen*).

Sie können festlegen, ob die Empfänger die Originalkorrespondenz oder Kopien davon erhalten sollen.

14.1 Anlegen von Korrespondenzsteuerungsregeln

Beim Anlegen einer Finanzierung können Sie Korrespondenzsteuerungsregeln anlegen, um Standardwerte für die Korrespondenz zu definieren, die Sie in der weiteren Verarbeitung der Finanzierung auslösen können.

> **Hinweis**
>
> Wenn für die Finanzierung noch keine Standard-Korrespondenzsteuerungsregel definiert wurde, können Sie die Korrespondenzart *Standard* wählen und die entsprechenden Einstellungen festlegen. Das System verwendet die für die Art *Standard* definierte Regel, wenn Sie die Korrespondenz an einer Stelle in der Finanzierung auslösen, für die keine andere Korrespondenzart definiert wurde.

1. Wählen Sie die Korrespondenzart aus, z.B. *Kontoauszug*.

2. Wählen Sie den Korrespondenzmodus aus, um festzulegen, wie das Dokument vom externen Dokumentenmanagementsystem angelegt werden soll.

Korrespondenzmodus	Beschreibung
Anzeigen	Die Struktur des Dokuments wird im externen System im Anzeigemodus geöffnet (um das Dokument zu überwachen und zu senden).
Ändern	Die Struktur des Dokuments wird im externen System im Änderungsmodus geöffnet (um das Dokument zu ergänzen und ggf. zu korrigieren).
Batch	Das Dokument wird nicht geöffnet. Die Ausgabereihenfolge wird im Hintergrund erzeugt, und die Daten werden an das externe System gesendet, um das Dokument ohne Interaktion mit dem Benutzer anzulegen.

3. Wählen Sie den Versandweg, über den festgelegt wird, wie das Dokument an die Empfänger gesendet wird (etwa per E-Mail oder im PDF-Format). Versandwege werden im Customizing konfiguriert.
4. Wenn der Benutzer beim Auslösen der Korrespondenz die durch die Korrespondenzsteuerungsregeln voreingestellten Daten nicht ändern soll, heben Sie die Auswahl von *Überschreiben zulässig* auf.
5. Optional: Geben Sie ein Gültigkeitsdatum ein.
6. Fügen Sie mindestens einen Empfänger hinzu.

> **Hinweis**
>
> Informationen zu den Rollen, die den hier hinzugefügten Empfängern zugeordnet werden müssen, finden Sie unter Hinzufügen von externen Empfängern [Seite 98] und Hinzufügen von internen Empfängern [Seite 99] .

7. Übernehmen Sie die Änderungen.

14.1.1 Hinzufügen von externen Empfängern

Sie können jeder Korrespondenzsteuerungsregel mindestens einen externen Empfänger hinzufügen.

> **Hinweis**
>
> Sie müssen externen Empfängern die Rolle *TR0850 Korrespondenzpartner privat* oder *TR0860 Korrespondenzpartner geschäftlich* zuordnen.

1. Wählen Sie *extern* als Empfängerart. Wenn Sie die Korrespondenz zuerst an einen internen Empfänger senden und danach an einen externen Empfänger weiterleiten möchten, wählen Sie die Option *Externer Empfänger über internen*.
2. Wählen Sie die Korrespondenzsprache oder ändern Sie ggf. die voreingestellte Sprache. Das System füllt dieses Feld automatisch gemäß der Einstellung für den externen oder internen Geschäftspartner und ansonsten gemäß der Einstellung in den Finanzierungsdetails aus.

3. Wenn der angegebene Empfänger das Originalschreiben erhalten soll, wählen Sie *Original*.

> **Hinweis**
>
> Wenn Sie mehr als einen Empfänger anlegen möchten, kann nur einer das Originaldokument erhalten.

4. Erhöhen Sie bei Bedarf die Anzahl der Kopien (Standard ist 1).
5. Wählen Sie den externen Geschäftspartner und die entsprechende Adresse aus.
6. Wählen Sie *Anlegen*.

14.1.2 Hinzufügen von internen Empfängern

Sie können jeder Korrespondenzsteuerungsregel mindestens einen internen Empfänger hinzufügen.

> **Hinweis**
>
> Sie müssen externen Empfängern die Rolle *BUP003 Mitarbeiter* zuordnen.

1. Wählen Sie *intern* als Empfängerart.
2. Wählen Sie die Korrespondenzsprache oder ändern Sie ggf. die voreingestellte Sprache. Das System füllt dieses Feld gemäß der Einstellung für den internen Geschäftspartner und ansonsten gemäß der Einstellung in den Finanzierungsdetails aus.
3. Wenn dieser Empfänger das Originalschreiben erhalten soll, wählen Sie *Original*.

> **Hinweis**
>
> Wenn Sie mehr als einen Empfänger anlegen möchten, kann nur einer das Originaldokument erhalten.

4. Erhöhen Sie bei Bedarf die Anzahl der Kopien (Standard ist 1).
5. Geben Sie den internen Empfänger an, indem Sie einen Geschäftspartner eingeben und die relevante Anschrift auswählen.
6. Geben Sie die Anschriftskennung ein.
7. Wählen Sie *Anlegen*.

14.2 Auslösen der Korrespondenz

An verschiedenen Stellen im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie das Senden von Korrespondenz über eine Finanzierung (wie Stammdaten oder Informationen über Geschäftsvorfälle) an die festgelegten Empfänger auslösen.

1. Wählen Sie im Anzeigemodus des entsprechenden Finanzierungselements oder Geschäftsvorfalls aus dem Menü oben rechts die Option *Korrespondenz*. Das System zeigt das Korrespondenzjournal an.
2. Wählen Sie +.
3. Wenn das Customizing hier mehr als eine Korrespondenzart zulässt, wählen Sie die gewünschte Art aus.
4. Wenn eine Korrespondenzsteuerungsregel verfügbar ist, fügt das System die Daten basierend auf dieser Regel ein und Sie können die folgenden Schritte durchführen.

1. Wenn das Überschreiben von Daten zulässig ist, können Sie die Daten ggf. ändern. Wenn das Überschreiben von Daten nicht zulässig ist, können Sie die Daten nicht ändern.
2. Optional: Fügen Sie Empfänger hinzu oder ändern Sie sie, wenn das Überschreiben von Daten zulässig ist.

5. Wenn keine Korrespondenzsteuerungsregel verfügbar ist, führen Sie folgende Schritte durch:
    1. Geben Sie die erforderlichen Daten, z.B. Korrespondenz- und Versandmodus, manuell ein.
    2. Fügen Sie Empfänger hinzu.
6. Optional: Fügen Sie Kommentare hinzu.
7. Wählen Sie *Anlegen*.

Ergebnis

Das System fügt die Korrespondenz dem Korrespondenzjournal hinzu.

14.3 Korrespondenzjournal

Mit dem Korrespondenzjournal können Sie überprüfen, welche Korrespondenz bereits für die Finanzierung angestoßen wurde. Im Korrespondenzjournal wird die Erzeugung von Korrespondenzdokumenten protokolliert und der Status auf Basis des jeweiligen Fortschritts aktualisiert. Sie können festlegen, ob die gesamte Korrespondenz nur für die Finanzierung oder für die Finanzierung und ihre zugehörigen Geschäftsvorfälle angezeigt wird.

15 Covenants

Covenants sind Verpflichtungen, die mit einem Darlehensnehmer vereinbart und im Darlehensvertrag festgelegt sind. Der Darlehensnehmer hat diese Verpflichtungen zu erfüllen und dies durch vertraglich vereinbarte Fristen nachzuweisen. Covenants lassen sich in die Kategorien *Financial* und *Non-Financial* einteilen. Darüber hinaus wird zwischen Hard- und Soft-Covenants unterschieden, insbesondere bei Financial Covenants. Je nachdem, wie stark das Covenant-Ergebnis vom Ziel abweicht, greifen unterschiedliche Vertragsfolgen.

15.1 Covenant-Typen

Covenant-Typen

Financial Covenants sind Vereinbarungen, die den Darlehensnehmer dazu verpflichten, bestimmte (Finanz-)Kennzahlen einzuhalten.

Non-Financial Covenants sind zusätzliche Vereinbarungen innerhalb einer Kreditbeziehung. Sie beziehen sich beispielsweise auf Negativerklärungen durch den Darlehensnehmer. Dies bedeutet, dass der Darlehensnehmer während der Laufzeit des Vertrags anderen Gläubigern keine Sicherheiten stellen darf. Wenn sich der Darlehensnehmer nicht daran hält, können andere Vertragsfolgen wie die Auflösung der Kreditzusage (je nach Vereinbarung innerhalb des Darlehensvertrags) angewendet werden.

Mit der Vereinbarung von Hard Covenants verpflichtet sich der Kunde, bestimmte Vertragsfolgen zu akzeptieren, sofern eine wesentliche Abweichung von dem vereinbarten Limitwert vorliegt (dies kann auch die Vertragskündigung unter bestimmten Umständen einschließen). Die Limitwerte für Hard Covenants stellen eine größere Abweichung vom Zielwert dar als die Limitwerte für Soft Covenants, und führen daher zu strengeren Vertragsfolgen.

Mit der Vereinbarung von Soft Covenants verpflichtet sich der Kunde, bestimmte Vertragsfolgen zu akzeptieren, sofern eine geringfügige Abweichung von dem vereinbarten Limitwert vorliegt. Die Limitwerte für Soft Covenants stellen eine kleinere Abweichung vom Zielwert dar als die Limitwerte für Hard Covenants, und führen daher zu milderen Vertragsfolgen.

15.2 Covenant-Arten

Covenant-Arten

Covenant-Arten definieren die verfügbaren Covenants (z.B. Zinsdeckungsgrad, Eigenkapitalquote, Ratings und Jahresabschlüsse). Diese Arten definieren die Standardmerkmale des Covenants, den Covenant-Typ (z.B. Financial Covenant) und die Bedingungen, unter denen ein Hard- oder Soft-Covenant-Bruch vorkommt (wenn der Schwellenwert überschritten wird, wenn der Schwellenwert nicht erreicht wird oder wenn ein Dokument fehlt).

15.3 Covenants im Finanzierungsarbeitsplatz

Covenants im Finanzierungsarbeitsplatz

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie Covenants anlegen und Vertragsfolgen definieren, die im Fall eines Covenant-Bruchs angewendet werden. Sie können die Covenants auch über den Finanzierungsarbeitsplatz überwachen.

In der Regel legen Sie Covenants im Finanzierungsarbeitsplatz auf der oberste Ebene der Finanzierungshierarchie an. Allerdings kann es in manchen Fällen nötig sein, Covenants auf einer anderen Ebene einzugeben, zu denen u.a. folgende zählen:

- Für die Tranchen gibt es verschiedene Darlehensnehmer.
- Sie möchten für Tranchen oder Ziehungen mit abweichenden Währungen Vertragsfolgen der Art *Konditionenanpassungen* verwenden.

Auf der Registerkarte *Covenants* der Gesamtfinanzierung können Sie alle verfügbaren Covenants für die Finanzierung sehen (auch diejenigen, die Sie auf den unteren Ebenen angelegt haben). Covenants können kopiert und anschließend in einem Vertrag geändert werden.

15.4 Covenant-Workflows

Die Lösung bietet eine Reihe von Workflows zu Covenants:

Workflow	Anwendungsfall	Empfänger
Covenant-Benachrichtigung	Covenant-Überwachung: Der Workflow wird ausgelöst, wenn ein bestimmter Überwachungsschritt fällig ist. **Beispiel** Wenn gemäß Customizing ein Überwachungsschritt zur Erinnerung n Tage vor dem Einreichungsdatum definiert wurde, sendet das System automatisch ein Workitem an den Empfänger, wenn dieses Datum erreicht wurde.	Der zuständige Bearbeiter, der mit der entsprechenden Rolle auf der Registerkarte *Partner* auf derselben Finanzierungsebene wie das Covenant definiert wird. Die Rolle wird im Customizing unter *Covenants* > *Agentenrolle für Ermittlung von Covenant-Workitem-Empfänger* definiert.
Covenant-Genehmigung	Der Workflow wird ausgelöst, wenn eine Covenant-Prüfung zur Genehmigung eingereicht wird, d.h. entweder, wenn die zuständige Person das Covenant manuell prüft und die Covenant-Prüfung einreicht, oder wenn die Covenant-Prüfung automatisch durch das System vorgenommen wird, aber manuell genehmigt werden muss (Covenant-Prüfverfahren, das Workitems berücksichtigt, ist aktiv).	Alle Benutzer mit Ausnahme des Senders, die der Organisationseinheit des Senders zugeordnet wurden. **Hinweis** Dem Benutzer muss zudem die entsprechende Berechtigung für Covenant-Berechtigungsprüfungen erteilt worden sein: Aktivität 16 (Ausführen).
Benachrichtigung über Covenant-Termin	Covenant-Überwachung: Der Workflow wird ausgelöst, wenn ein Covenant für einen bestimmten Zeitraum im selben Überwachungsschritt verbleibt. Der Termin für diesen Zeitraum kann im Customizing des Covenant-Überwachungsverfahrens definiert werden. Über die Terminparameter wird festgelegt, nach wie vielen Tagen das Workitem angelegt wird.	Der zuständige Bearbeiter, der mit der entsprechenden Rolle auf der Registerkarte *Partner* auf derselben Finanzierungsebene wie das Covenant definiert wird.
Covenant – manuelle Verarbeitung erforderlich	Covenant-Überwachung: Der Workflow wird ausgelöst, wenn ein Covenant-Bruch erfolgt und manuelle Folgen definiert wurden. (Dies bedeutet, dass die Covenant-Prüfung manuell mithilfe der Überprüfungsfunktion im Finanzierungsarbeitsplatz durchgeführt wird.)	Der zuständige Bearbeiter, der mit der entsprechenden Rolle auf der Registerkarte *Partner* auf derselben Finanzierungsebene wie das Covenant definiert wird.

Workflow	Anwendungsfall	Empfänger
Covenant – Covenant-Bruch	Covenant-Überwachung: Der Workflow wird bei einem Covenant-Bruch ausgelöst, nachdem das Ergebnis der Covenant-Prüfung genehmigt (wenn es für die Genehmigung relevant ist) oder eingereicht wurde.	Der zuständige Bearbeiter, der mit der entsprechenden Rolle auf der Registerkarte *Partner* auf derselben Finanzierungsebene wie das Covenant definiert wird.
Covenant delegieren	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das Covenant mit der entsprechenden Funktion in der Finanzierung an eine andere Person delegiert wird.	Wie manuell angegeben

15.5 Anlegen von Covenants

Covenants werden als Teil der Finanzierungsstammdaten angelegt, um die von einem Darlehensnehmer zu erfüllenden Verpflichtungen zu definieren und zu überwachen.

> **Hinweis**
>
> Wenn Sie Workflows zur Covenant-Überwachung verwenden möchten, müssen Sie die jeweils zuständigen Bearbeiter mit den zugehörigen Rollen auf der Registerkarte *Partner* auf der gleichen Finanzierungsebene wie der Covenant eingeben.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Covenants* des Finanzierungselements oben rechts die Option +.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Kopfdaten* die Covenant-Art aus, zum Beispiel LTV (Beleihungswert). Die Customizing-Einstellungen für die Covenant-Art bestimmt unter anderem den Covenant-Typ und die Konditionen für einen Covenant-Bruch.
3. Geben Sie eine Beschreibung ein.
4. Legen Sie fest, wann die Vertragsfolgen enden sollen. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - *Sofort (nach erfolgreichem Test)*: Vertragsfolgen enden nach erfolgreichem Test.
   - *Stichtag*: Vertragsfolgen enden an einem bestimmten Datum.
   - *Nie*: Vertragsfolgen enden nie, auch nicht nach einem erfolgreichen Test.
   - *Nach mehreren erfolgreichen Tests*: Vertragsfolgen enden nach einer vordefinierten Anzahl erfolgreicher Tests.
5. Geben Sie Gültigkeitstermine ein.
6. Nehmen Sie auf der Registerkarte *Details* die folgenden Einstellungen vor:
   1. Ändern Sie bei Bedarf den Lieferanten des Covenant-Ergebnisses.
   2. Optional: Sie können eine Referenz auf die entsprechende Klausel im Vertrag hinzufügen.
   3. Wählen Sie ein Covenant-Prüfverfahren.
   4. Wenn für den Covenant eine Kennzahl oder ein Ratingtyp erfüllt sein muss, geben Sie einen Soft-Covenant-Grenzwert und einen Hard-Covenant-Grenzwert an.
   5. Geben Sie einen ersten Stichtag als Start des Prüfzyklus an. An diesem Datum prüft das System zum ersten Mal, ob das Covenant-Ergebnis verfügbar ist.

6. Wählen Sie ein Covenant-Überwachungsverfahren.
7. Geben Sie einen Einreichungsturnus zur Berechnung des nächsten Stichtags an.
8. Geben Sie eine Einreichungsfrist an. Das System addiert die angegeben Anzahl Tage zum Stichtag, um die tatsächliche Einreichungsfälligkeit (das Datum, zu dem der Darlehensnehmer das Covenant-Ergebnis eingereicht haben muss) zu ermitteln.
9. Optional: Geben Sie eine Heilungsphase an. In diesem Fall enthält der Prüfzyklus zwei Phasen: erste Prüfung und Heilungsprüfung.

7. Fügen Sie auf der Registerkarte *Vertragsfolgen* die Vertragsfolgen für den Fall hinzu, dass es zu einem Covenant-Bruch kommt.
8. Optional: Fügen Sie auf der Registerkarte *Partner* beliebige externe Partner hinzu, die über die Covenant-Verarbeitung informiert werden sollen. Dies dient nur zu Informationszwecken; diese Partnereinträge werden vom System während der Covenant-Verarbeitung nicht verwendet.
9. Optional: Auf der Registerkarte *Unterbrechungen* können Sie Zeitperioden angeben, in denen der Covenant ausgesetzt ist und daher vom System nicht geprüft wird.
10. Optional: Auf der Registerkarte *Heilungsoptionen* können Sie weitere Heilungsoptionen hinzufügen.
11. Wählen Sie *Anlegen*.

Weitere Informationen

Vertragsfolgen zu Covenants hinzufügen [Seite 106]

15.5.1 Vertragsfolgenarten

Die Arten von Vertragsfolgen können frei konfiguriert werden. Diese Vertragsfolgen können als Reaktion auf Hard- oder Soft-Covenant-Brüche zugeordnet werden. Die relevanten Vertragsfolgenarten werden im Customizing definiert. Folgende Vertragsfolgenarten werden mit dem Produkt ausgeliefert:

Vertragsfolgenart	Beschreibung
Sperre setzen	
Konditionsanpassung	Das System ändert eine oder mehrere Konditionen auf der Grundlage von Einzelwerten oder Einträgen in einer Wertetabelle. Das System setzt eine Einzel- oder Sammelsperre, z.B. eine Auszahlungs- oder Ziehungssperre. Beispiele: Strafzins, erhöhte Gebühren oder Tilgung.
Covenant-Prüfrhäufigkeit anpassen	Das System erhöht die Häufigkeit von Covenant-Prüfungen
Manuelle Verarbeitung	Sonstige manuelle Vertragsfolgen, die mit einem Business Add-In (BAdI) konfiguriert werden können

15.5.2 Vertragsfolgen zu Covenants hinzufügen

Bei einem Covenant-Bruch können Sie Vertragsfolgen ausführen, um auf das Verhalten des Darlehensnehmers gemäß der Darlehensvereinbarungen zu reagieren. Sie fügen Vertragsfolgen beim Anlegen von Covenants hinzu.

1. Für jeden Covenant können Sie folgende Vertragsfolgearten anlegen:
   - Sperre setzen (Geschäftsvorfälle sperren, Ziehungssperre (Freibetrag möglich))
   - Konditionsanpassung
   - Covenant-Prüfhäufigkeit anpassen
   - Manuelle Verarbeitung
   - Externe Verarbeitung

   Wenn der Covenant gebrochen wird, initiiert das System automatisch die festgelegten Vertragsfolgen Sperre setzen, Konditionsanpassung ausführen und Covenant-Prüfhäufigkeit anpassen. Wenn im Customizing für eine Vertragsfolge manuelle Bearbeitung eingestellt wurde, wird über ein Workitem eine Benachrichtigung an den Benutzer gesendet, der als *zuständiger Bearbeiter* definiert ist. Die weitere Verarbeitung der Vertragsfolge wird vom Benutzer manuell außerhalb des Systems initiiert und durchgeführt.
2. Sie können für jede Vertragsfolge ein Gültigkeitsdatum angeben. Sie können eine Vertragsfolge auch als obligatorisch festlegen und angeben, ob die Folge an die Covenants auf den unteren Ebenen der Finanzierungsstruktur vererbt werden soll. Wenn eine Vertragsfolge als obligatorisch festgelegt wurde, wird die Vertragsfolge immer dann angewendet, wenn der Covenant gebrochen wird. Wenn sie nicht als obligatorisch definiert ist, können Sie während der Prüfung entscheiden, ob Sie die Vertragsfolge anwenden oder einen Verzicht anlegen möchten.

   > **Hinweis**
   >
   > Die Folge *Sperre setzen* wird immer automatisch an die unteren Ebenen vererbt.

3. Außerdem nehmen Sie vertragsfolgenspezifische Einstellungen vor:
   - Sperre setzen: Wählen Sie die Art der Sperre (Sammel- oder Einzelsperre) und die gewünschte Sperre.
   - Konditionsanpassung: Wählen Sie die Konditionsart, die Sie anpassen möchten. Um die Werte anzugeben, können Sie entweder die Option *Einzelwert* wählen, um Einzelwerte hinzuzufügen, oder eine Wertetabelle verwenden:

Vertragsfolgenart	Beschreibung
Einzelwert	Für die Anpassungsart *Einzelwert* können Sie den Berichtigungsbetrag angeben (das kann ein absoluter Wert oder ein Zuschlag sein). Wenn in der Kondition eine Erhöhung vorliegt, gilt diese Erhöhung für jede Prüfung, die ein negatives Ergebnis hat. Wenn z.B. zwei negative Prüfungen hintereinander stattfinden, erfolgt die Erhöhung jedes Mal.

Vertragsfolgenart	Beschreibung
Wertetabelle	Mit der Anpassungsart *Wertetabelle* können Sie den tatsächlich angewendeten Prozentsatz oder Betrag vom aktuellen Wert einer Kennzahl wie dem Covenant-Istwert abhängig machen. Geben Sie dazu eine Kennzahl an und fügen Sie die Wertezuordnungen nach Bedarf hinzu. Beispiel: Sie geben einen Schwellenwert von 50 % für den LTV-Covenant-Wert und einen Prozentwert von 1 ein, der angewendet werden soll, wenn der aktuelle LTV-Wert den Schwellenwert von 50 % überschreitet. Außerdem fügen Sie zwei weitere Wertezuordnungen hinzu, um Prozentwerte zu definieren, die im Fall eines LTV von über 70 % und von über 80 % angewendet werden sollen.

Sie können auf einem Covenant mehrere Konditionsanpassungen gleichzeitig haben. Sie können zum Beispiel feste Sollzinsen und/oder den Spread und/oder die Gebühren anpassen. Als Spread wird der Prozentsatz bezeichnet, der als Basisreferenzkondition definiert ist.
Wenn die Covenant-Prüfung zu einer Vertragsfolge führt, prüft das System, welche Konditionsanpassungen angewendet werden sollen. Alle Ebenen werden Schritt für Schritt geprüft. Konditionen auf Tranchenebene, die einen auf Ziehungsebene anzuwendenden Spread enthalten, werden zuerst angepasst. Anschließend wird die Anpassung von Konditionen auf Ziehungsebene geprüft. Wenn also z.B. eine Referenzkondition für die Sollzinsen auf der Ziehung vorhanden ist, wird diese auf Tranchenebene angepasst. Die neue Kondition auf Ziehungsebene wird erst sichtbar, wenn das *Gültig-ab-Datum* für den Spread erreicht ist. Wenn die Prüfung heute erfolgt und der neue Spread ab morgen gültig ist, wird die neue Kondition für Sollzinsen für die Ziehung erst morgen angezeigt, heute noch nicht. Wenn zusätzlich eine weitere Konditionsanpassung für Sollzinsen als Vertragsfolge auf Covenant-Ebene eingetragen ist, wird diese nicht auf Ziehungsebene angewendet, da die Sollzinskondition eine Referenz auf den Spread auf Tranchenebene hat. Wenn also eine Referenz in einer Konditionsart eingetragen ist, erfolgt die Anpassung für die Referenz und nicht auf der Grundlage der normalen Konditionsart.

> ⓘ Hinweis
>
> Wenn bei Konsortialfinanzierungen eine Covenant-Prüfung zu einer Konditionsanpassung führt, ist nicht nur die Aktivseite, sondern auch die Teilnehmerseite betroffen. Wenn beispielsweise der Hauptdarlehenspartner 3 % Zinsen zahlt und aufgrund einer fehlgeschlagenen Covenant-Prüfung ein erhöhter Zinssatz von 4 % als Vertragsfolge angewendet wird, erhält die Teilnehmerseite ebenfalls den synchronisierten neuen Zinssatz (in diesem Beispiel kein Skim). Dasselbe gilt für alle anderen Konditionen, die synchronisiert werden. Eine fehlgeschlagene Covenant-Prüfung mit Vertragsfolgen kann sich auch auf Spread- oder Rentenkonditionen auswirken, da sie bei einer Erhöhung der Zinsen zu einem geringeren Ratenanteil für eine Rente führen kann. Diese Szenarios sollten berücksichtigt werden, bevor eine Konditionsanpassung für eine Konsortialfinanzierung als Vertragsfolge gepflegt wird.

Sie können angeben, ab wann die angepasste Kondition gültig ist:

- Sofort

> **Hinweis**
>
> Die neue Kondition beginnt immer einen Kalendertag nach der Covenant-Prüfung.

- Erst bei Beginn der nächsten (Zins-)Periode
- Erst bei Beginn der nächsten Festschreibung

> **Hinweis**
>
> Wenn eine Prolongation für eine zukünftige Ziehung vorhanden ist, wird keine Konditionsanpassung ausgeführt. In diesem Fall gibt das System eine Warnung aus:

- Covenant-Prüfhäufigkeit anpassen Geben Sie den neuen Berechnungszeitraum ein (z.B. einmal pro Monat anstatt alle zwei Monate).
- Manuelle Verarbeitung: Geben Sie einen Freitext ein, der die Vertragsfolge für die weitere Verarbeitung im BAdI beschreibt.
- Externe Verarbeitung: Sie definieren die im Customizing festgelegte Art der externen Verarbeitung für die weitere Verarbeitung im BAdI.

4. Wählen Sie *Anlegen*.

Ergebnis

Das System fügt die Vertragsfolge dem Covenant hinzu.

15.6 Prüfen von Covenants

Das System führt automatische Covenant-Prüfungen für Covenants mit automatischen Überwachungsverfahren durch.

Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie Covenants manuell prüfen.

Im Fall des automatischen Überwachungsverfahrens sollte der Überwachungsreport zur Prüfung der Covenants täglich ausgeführt werden. Der Report legt einen neuen Eintrag in der Prüfzyklushistorie des Covenants an. Zunächst wird die Covenant-Prüfung als *Ungeprüft* angezeigt.

Der Überwachungsreport prüft unter anderem den aktuellen Covenant-Status, ob eine Erinnerung gesendet werden muss, ob ein Covenant fällig oder überfällig ist usw. Dieser Überwachungsreport sendet Workitems an die verantwortlichen Benutzer, die auf der Registerkarte *Geschäftspartner* der Finanzierung als *Zuständiger Bearbeiter* definiert sind. Detaillierte Einstellungen für das Verfahren nehmen Sie im Customizing unter *Banking für komplexe Kredite* > *Covenants* > *Überwachungsverfahren für Covenants definieren* vor.

Voraussetzung

Die Covenant-Prüfung ist nur möglich, wenn die Finanzierung den Status *Vertrag* hat.

Prozess

1. Verwenden Sie die App *Inbox*, um nach dem Workitem zu suchen, oder öffnen Sie die App *Nächste Covenant-Prüfungen anzeigen*, um zu sehen, welche Covenants geprüft werden müssen.
2. Um das Überwachungsverfahren zu starten, muss der Benutzer auf dem Prüfzyklusbild die Drucktaste *Prüfung fortsetzen* wählen. Auf dem Covenant-Prüfzyklusbild zeigt das System die relevanten Werte an. Nichtfinanzielle Covenants werden zunächst als gebrochen angezeigt.
3. Für nichtfinanzielle Covenants können Sie angeben, ob die relevanten Informationen oder Unterlagen eingegangen sind und ob der Covenant erfüllt ist. Für Financial Covenants können Sie die Finanzzahlen eingeben, damit das System erkennen kann, ob der Schwellenwert erreicht ist. Optional: Korrigieren Sie den Wert manuell. Wenn das relevante BAdI implementiert ist, müssen Sie einen Grund für die Korrektur angeben.
4. Sie können ein Datum für *Erste Prüfung* eingeben.
5. Optional: Fügen Sie Verweise auf den Covenant-Beleg oder den Korrekturbeleg hinzu.
6. Wenn der Covenant eingehalten wurde, können Sie die Covenant-Prüfung direkt einreichen.
7. Bei einem Covenant-Bruch könnten Sie auch auf optionale vertragliche Covenants verzichten. In diesem Fall müssen Sie einen Grund dafür angeben.
8. Senden Sie die Covenant-Prüfung zur Freigabe.
9. Optional: Wenn im Covenant eine Heilungsphase festgelegt ist und die erste Prüfung nicht erfüllt wurde, initiiert das Absenden der ersten Prüfung die Heilungsphase. Basierend auf den vereinbarten Heilungstagen beginnt der Prozess für die Heilungsphase ähnlich der ersten Prüfung.
10. Nachdem die eingereichte Heilungsprüfung freigegeben wurde, endet der Prüfzyklus.
11. Der Covenant zeigt den nächsten Stichtag an, an dem der Prozess erneut startet.

> ⓘ Hinweis
>
> 1. Wenn Sie auf der Covenant-Seite *Prüfen* wählen, wird dadurch der automatische Überwachungsprozess beendet und eine sofortige Covenant-Prüfung mit dem aktuellen Systemdatum durchgeführt. Der Überwachungsreport wird in diesem Fall die nächste Prüfung ab dem aktuellen Datum erneut starten.
> 2. Wenn es eine manuelle Kondition mit einem Startdatum zwischen dem letzten Vertragsfolgedatum und dem Überwachungsprüfdatum gibt, fügt ein erfüllter Überwachungszyklus keine zusätzliche Konditionsszeile hinzu.
> 3. Wenn eine Bedingung mit den Kennzeichen *Vertragsfolgen* und *Vertragswirksamkeitsende* versehen ist, ergibt sich dies immer aus der Covenant-Überwachung und kann nicht manuell geändert werden.
> 4. Eine Kondition, die durch Covenant A geändert wurde, kann nachträglich durch Covenant B geändert werden, wenn der zweite Covenant Vertragsfolgen hat, die für dieselbe Kondition angegeben sind.

Navigationsoptionen für die Sichten *Covenant-Prüfzyklus* und *Covenant* in der App *Nächste Covenant-Prüfungen anzeigen* im Finanzierungsarbeitsplatz

Um zur Sicht *Covenant* zu gelangen, können Sie entweder den Link unter *Covenant-Beschreibung* oder den Link in *Covenant-Beschreibung* auf dem Bild *Prüfzyklus* öffnen.

Um zur Sicht *Prüfzyklus* zu gelangen, können Sie entweder die entsprechende Zeile mit dem Workitem wählen oder in der Covenant-Übersicht zur Registerkarte *Zyklushistorie prüfen* wechseln und den entsprechenden Prüfzyklus wählen.

Ergebnis

Nach der Genehmigung: Im Falle eines Covenant-Bruchs startet das System gegebenenfalls die Heilungsphase oder implementiert die etwaigen Vertragsfolgen.

Das System ändert den Covenant-Lebenszyklusstatus in *Aktiv* oder, wenn die Gültigkeit des Covenants abgelaufen ist, in *Überwachung beendet*.

Das System schließt die Covenant-Überwachung automatisch ab und setzt in den folgenden Fällen den Covenant-Lebenszyklusstatus auf *Überwachung beendet*:

- Im Finanzierungsarbeitsplatz wird für ein Finanzierungselement, für das ein Covenant definiert wurde, die Geschäftsvorfallart *Vollrücktritt* angelegt und genehmigt.
- Die Kreditlinie und der Ziehungsbetrag sind für ein Finanzierungselement, für das ein Covenant definiert ist, und alle seine Unterelemente gleich 0.
- Im Finanzierungsarbeitsplatz wird eine Geschäftsvorfallart *Kündigung* angelegt und genehmigt.

Weitere Informationen

App-Beschreibung: Nächste Covenant-Prüfungen [Seite 206]

15.7 Covenant-Prüfzyklen

Sie können Covenants manuell überwachen oder zu diesem Zweck automatische Prüfzyklen einrichten. Im Fall der vollautomatisierten Überwachung prüft das System selbst, ob die Covenants erfüllt oder verletzt wurden. Das System initiiert bei Bedarf auch eine Heilungsphase und aktiviert die entsprechenden Vertragsfolgen bei einem Covenant-Bruch. Vertragsfolgen können nur aktiviert werden, wenn sie zuvor beim Anlegen des Covenants auf der Registerkarte *Vertragsfolgen* hinzugefügt wurden.

Wenn eine Heilungsphase beim Anlegen des Covenants definiert wurde, besteht der Prüfzyklus aus zwei Phasen: der ersten Prüfung und der Heilungsprüfung. Je nach Customizing-Einstellungen für die gewählte Methode der Covenant-Überwachung können sowohl die erste Prüfphase als auch die Heilungsphase mehrere Schritte und Lebenszyklusstatus umfassen, beispielsweise eine Erinnerungsphase, eine Fälligkeitsphase, eine Rückstandsphase und eine finale Prüfphase.

15.7.1 Termine für den Prüfzyklus

Datum	Bedeutung
Nächster Stichtag	Start des Prüfzyklus; wenn ein automatisches Covenant-Prüfverfahren gewählt ist, prüft das System täglich auf Covenant-Ergebnisse ab diesem Datum.
Fälligkeitsdatum für Einreichung	Stichtag + Einreichungsfrist: Datum, an dem der Darlehensnehmer das Covenant-Ergebnis eingereicht haben muss
Beginn der Heilungsphase	Die Heilungsphase beginnt an dem Tag, an dem die erste Prüfung durchgeführt wird.
Fälligkeitsdatum Heilung	Frist für die Einreichung der Covenant-Ergebnisse in der Heilungsphase
Erste Prüfung	Eingang der Covenant-Ergebnisinformationen
Erste Auswertung	Datum, an dem das Ergebnis vom zuständigen Benutzer oder vom System geprüft wurde.

> ⓘ Hinweis
>
> Der Kalender, der im System für die Finanzierung verwendet und gepflegt wird, ist relevant und wird für die Berechnung der Überwachungstermine berücksichtigt. Wenn beispielsweise die Überwachungstermine in Banktagen angegeben werden, bezieht sich dies auf Arbeitstage nach dem Kalender, der als Grundlage für die Finanzierung festgelegt ist. Um den Kalender anzuzeigen, der für eine bestimmte Finanzierung festgelegt wurde, wählen Sie in der View „Finanzierung“ die Registerkarte *Details*. Der Kalender, der für diese Finanzierung festgelegt wurde, wird unter *Bankkalender* angezeigt.

15.7.2 Covenant-Status

Im Kontext von Covenants werden zwei Arten von Status verwendet: Lebenszyklusstatus und Prüfstatus.

Die Lebenszyklusstatus werden verwendet, um die aktuellen Status der Überwachung oder Verarbeitung des Covenant-Zyklus anzugeben. Die Hauptstatus *Inaktiv*, *Aktiv*, *Prüfen*, *Heilungsphase*, *Heilungsprüfung* und *Überwachung beendet* werden mit der Lösung ausgeliefert. Zusätzliche Status wie *Erinnerung*, *Fälligkeitsdatum erreicht* und *Überfällig* können im Customizing für die Überwachungsverfahren definiert werden.

Folgende Lebenszyklusstatus werden automatisch durch das System gesetzt:

Lebenszyklusstatus	Beschreibung
Inaktiv	Covenant-Unterbrechung ist aktiv

Lebenszyklusstatus	Beschreibung
Aktiv	Das System legt diesen Status fest, wenn die Überwachung oder Prüfung für den nächsten Zyklus noch nicht begonnen hat.
Prüfen	Das System setzt diesen Status, wenn die Prüfergebnisse für den aktuellen Prüfzyklus verfügbar sind und von der zuständigen Person geprüft oder genehmigt werden müssen.
Heilungsphase	Das System setzt diesen Status, wenn die Heilungsphase für den aktuellen Covenant-Prüfzyklus gestartet wurde.
Heilungsprüfung	Das System setzt diesen Status, wenn die Prüfergebnisse für den aktuellen Prüfzyklus in der Heilungsphase verfügbar sind und von der zuständigen Person geprüft oder genehmigt werden müssen.
Überwachung beendet	Dieser Status wird für Covenant-Prüfzyklen gesetzt, nachdem die Covenant-Prüfung abgeschlossen wurde. Für Covenants wird dieser Status nur gesetzt, wenn das Covenant nicht mehr geprüft wird, z.B. weil es sich um einen Einmal-Covenant handelt, der Vertrag beendet oder das Gültigkeitsende erreicht wurde.

Die Covenant-Prüfstatus beschreiben die Prüfergebnisse eines Covenants.

Folgende Covenant-Prüfstatus werden automatisch durch das System gesetzt:

Covenant-Prüfstatus	Beschreibung
Ungeprüft	Das System setzt diesen Status für den ersten Zyklus vor dem Start der ersten Prüfung.
Heilungsphase	Covenant-Prüfung wurde an Heilungsphase gesendet
Erfüllt	Covenant-Prüfung war für diesen Prüfzyklus in Ordnung
Verzicht	Covenant-Bruch, Verzicht war aber festgelegt
Vertragsfolgen	Der Status „Vertragsfolgen“ wird aufgrund eines Covenant-Bruchs gesetzt.

16 Sperren

Sperren verhindern, dass Benutzer die gesperrte Funktion für einen Datensatz ausführen, für den diese Sperre gesetzt wurde. Beispiel: Eine Auszahlungssperre stellt sicher, dass Auszahlungen weder eingegeben noch gebucht werden können. Die gesperrte Funktion kann für den entsprechenden Satz erst nach dem Entfernen der Sperre erneut ausgeführt werden.

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sperren auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie definiert werden (d.h. Finanzierungsebene, Tranchenebene, Ziehungsebene). Die eingegebenen Sperren gelten für den entsprechenden Hierarchieknoten und ggf. für andere untergeordnete Knoten. Es ist nicht möglich, Sperren auf untergeordneten Ebenen zu entfernen.

Um den Eingabeaufwand zu minimieren, können Sie Sammelsperren im Customizing für *Banking für komplexe Kredite > Sperren > Sammelsperren definieren* definieren. Jede Sammelsperre kann eine beliebige Anzahl einzelner Sperren enthalten.

16.1 Unterstützte Arten von Sperren

Die folgenden Sperrarten werden ausgeliefert:

Art der Sperre	Sperre
Sperren der Datenänderungen im Finanzierungsarbeitsarbeitsplatz (sperren das konkrete Finanzierungsobjekt)	Kontostammdaten ändern Konditionen verarbeiten Korrespondenz aufrufen Statusänderungen verarbeiten Ziehung eingeben **Hinweis** Für die Sperre *Ziehung eingeben* können Sie einen Freibetrag hinzufügen, damit Ziehungen zwar zugelassen werden, der Betrag der Ziehung jedoch mit der Sperre beschränkt wird.

Art der Sperre	Sperre
Sperren der Geschäftsvorfälle	Auszahlung/Einzahlung verarbeiten
	Rückzahlung verarbeiten
	Ziehungen konsolidieren
	Ziehungen aufschlüsseln
	Zahlungsberechnung verarbeiten
	Prolongation abwickeln
	Geplante Kapitalveränderungen verarbeiten
	Kapitalminderung verarbeiten
	Kapitalerhöhung bearbeiten
	Änderung der Syndizierungsform verarbeiten
	Anteilstausch verarbeiten
	Anteilskauf verarbeiten
	Anteilsverkauf verarbeiten
Sperren der Überwachungstransaktionen	Zahlungsketten
	Underwriting-Frist
	Inanspruchnahmefrist
	Ende fester Zeitraum
	Fälligkeitsdatum der Zahlung
	Zahlungseingang für Tilgungsprofil
	Rückstand/Überziehung
	Überzahlungen
Sperren der übergreifenden Funktionen	Maschinelle Sollstellung
	Maschinelle Auflösung der Überzahlung
Sperren der Basisservices	Buchung
	Zahlungslauf
	Zahlungseingangsverteilung

16.2 Anlegen von Sperren

Sie legen Sperren an, damit Benutzer die gesperrte Funktion für einen Datensatz, für den diese Sperre gesetzt wurde, nicht ausführen können.

1. Öffnen Sie in Finanzierung, Tranche oder Ziehung die Registerkarte *Sperren*.
2. Wählen Sie *Bearbeiten*.
3. Fügen Sie Sperren hinzu.
    1. Zum Hinzufügen einer einzelnen Sperre wählen Sie die Option + und geben die Art der Sperre an. Sie können einen Gültigkeitszeitraum für die Sperre festlegen.
    2. Zum gleichzeitigen Hinzufügen mehrerer Sperren, können Sie eine Sammelsperre hinzufügen. Als Art der Sperre können Sie eine der im Customizing definierten Sammelsperren auswählen. Sie können einen Gültigkeitszeitraum für die Sammelsperre festlegen.
4. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Ergebnis

Das System sperrt die Funktion und zeigt ein Schlosssymbol an.

17 Referenzen

Referenzen auf Systeme für externe Konten, Dokumente usw. helfen Ihnen, sich ein ganzheitliches Bild von der Darlehenssituation zu machen.

Im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie Referenzen auf interne und externe Konten, Finanzierungen sowie auf externe Verträge verwalten. Bei Referenzen auf die Konten der Darlehensverwaltung können Sie die entsprechende SAP-GUI-Anzeigetransaktion aufrufen. Weitere Navigationsoptionen können implementiert werden. Referenzen können auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie definiert werden (d.h. Finanzierungsebene, Tranchenebene, Ziehungsebene). Referenzen, die auf einer niedrigeren Hierarchieebene angelegt wurden, können auch auf den höheren Ebenen angezeigt werden.

17.1 Anlegen von Referenzen

Sie können Referenzen auf die Finanzierung hinzufügen, um Abhängigkeiten zu pflegen, und Links zum Anzeigen der referenzierten Objekte verwenden. Bei diesen Objekten kann es sich um interne oder externe Konten, Finanzierungen oder Geschäftspartner handeln.

> ⓘ Hinweis
>
> Die Verfügbarkeit von Referenzklassen hängt von den Customizing-Einstellungen für Ihre Finanzierung ab.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Finanzierung, Tranche oder Ziehung.
2. Wählen Sie die Option + auf der Registerkarte.
3. Wählen Sie die Referenzart, wie z. B. einen Vertrag oder Link.
   Wenn Sie Referenzen auf andere Finanzierungen hinzufügen, ist dies nur für aktive Finanzierungen möglich. Es können keine Arbeitsversionen, Muster oder Simulationen und es können keine Referenzen auf Tranchen hinzugefügt werden.
4. Fügen Sie die erforderlichen Informationen auf der Basis der Referenzart hinzu.
   Je nach Customizing-Einstellungen können die Felder wie Beschreibung, URL etc. entweder manuell ausgefüllt oder vom System automatisch per BAdI-Implementierung oder API ermittelt werden. Sie können für jede Referenzart einen Gültigkeitszeitraum eingeben.
5. Wählen Sie *Anlegen*.

Ergebnis

Nachdem Sie die neue Referenz hinzugefügt haben, können Sie die neue Tabellenposition anzeigen und auf das Linksymbol klicken, um Geschäftspartner, Vertrag, Link oder Finanzierung in einem neuen Browserfenster zu öffnen.

18 Geschäftsvorfälle

Sie verwenden Geschäftsvorfälle, um Buchungen durchzuführen, deren Vorkommen, Bereiche oder genaue Zeiträume noch nicht vorhersehbar waren, als der Vertrag begann.

Geschäftsvorfälle werden entweder im Kontext der allgemeinen Verwaltung des Darlehensbestands oder als Reaktion auf Finanzstrom-Störungen verwendet.

Sie können Geschäftsvorfälle nur für eine aktive Finanzierungsversion durchführen. Wenn eine Arbeitsversion vorhanden ist, löscht das System diese Version, wenn der Geschäftsvorfall angelegt wird.

Sie verwenden die App *Geschäftsvorfälle verwalten*, um einen Überblick über alle Geschäftsvorfälle zu erhalten. Das System zeigt eine Liste der im Finanzierungsarbeitsplatz angelegten Geschäftsvorfälle einschließlich Einzahlungen für Konsorten an.

Folgende Geschäftsvorfälle sind im Finanzierungsarbeitsplatz verfügbar:

- Auszahlung
- Vollrücktritt
- Teilrücktritt
- Verzicht
- Ausbuchung
- Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer
- Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer
- Prolongation
- Stundung
- Rückzahlung
- Kündigung
- Rückstandskapitalisierung
- Manuelle Buchung
- Buchungsart ändern
- Ziehung konsolidieren
- Ziehung teilen
- Beteiligungsform ändern
- Anteilstausch
- Anteilsverkauf (als Konsorte)
- Anteilsverkauf (als Konsortialführer)
- Anteilskauf (als Konsortialführer)

Weitere Informationen

App-Beschreibung: Geschäftsvorfälle verwalten [Seite 205]

18.1 Geschäftsvorfallstatus

Ein Geschäftsvorfall kann mehrere Status durchlaufen. Er wird zuerst gesichert, ggf. aktiviert und schließlich gebucht oder durchgeführt. Sie können einen Geschäftsvorfall auch sofort aktivieren oder buchen/durchführen oder Geschäftsvorfälle, die ohne Aktivierung erfasst wurden, buchen/durchführen.

Feld	Beschreibung
Neu	Der Geschäftsvorfall wird neu angelegt, wobei die relevanten Daten eingegeben, aber der Vorfall nicht gesichert, aktiviert oder gebucht/durchgeführt wurde.
Gesichert	Beim Status *Gesichert* haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu ändern. Durch das Sichern ändern Sie die Finanzierung noch nicht. Die Daten werden für die weitere Verarbeitung nur zwischengespeichert. Allerdings simuliert das System die Bewegungen in der Berechnung des Finanzstroms und zeigt sie als simulierte Datensätze im Finanzstrom an.
In Genehmigung	Dieser Status ist nur relevant, wenn ein Genehmigungsprozess für die Finanzierung eingerichtet wurde. Der Geschäftsvorfall behält den Status *In Genehmigung* für die Dauer der Phase bei, in der die Finanzierung auf die Genehmigung durch einen zweiten Benutzer wartet.
In Bearbeitung	Die Verarbeitung des Geschäftsvorfalls konnte nach der Genehmigung nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Dieser Status ist nur für Prolongationen und komplexe Geschäftsvorfälle relevant, z.B. Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer, Kündigung, Ziehungsteilungen, Ziehungskonsolidierungen, Anteilstausch und Ändern der Beteiligungsform.
Aktiviert	Wenn Sie einen Geschäftsvorfall aktivieren, werden die Bewegungen zur späteren manuellen oder automatischen Buchung in die Datenbank geschrieben. Dieser Status gilt für folgende Geschäftsvorfälle: Auszahlung, Rückzahlung, Ausbuchung/Verzicht, Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer, Stundung und Rückstandskapitalisierung.
Gebucht	Wenn Sie einen Geschäftsvorfall buchen, werden Sätze sofort gebucht. Dieser Status gilt für folgende Geschäftsvorfälle: Auszahlung, Rückzahlung, Ausbuchung/Verzicht, Schuldnerwechsel, Stundung und Rückstandskapitalisierung.

Feld	Beschreibung
Ausgeführt	Ein durchgeführter Geschäftsvorfall ist ein genehmigter und abgeschlossener Geschäftsvorfall (Aktivierung oder Buchung nicht relevant oder wird für mehrere zugehörige SAP-Loans-Management-Geschäftsvorfälle gleichzeitig durchgeführt). Dieser Status gilt für folgende Geschäftsvorfälle: Vollrücktritt/Teilrücktritt, Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer, Prolongation, Kündigung, Ziehungsteilungen, Ziehungskonsolidierungen, Anteilstausch, Ändern der Beteiligungsform und Ändern der Buchungsart.
Storniert	Die gebuchten Belege des Geschäftsvorfalls wurden über die Stornofunktion storniert. Sie können einen Geschäftsvorfall nur stornieren, wenn dieser bereits gebucht wurde.

18.2 Buchungsart ändern

Die Buchungsart für die Konditionen der Finanzierungselemente können Sie über den Geschäftsvorfall *Buchungsart ändern* ändern. Es stehen drei Buchungsarten zur Verfügung: maschinelle Buchung, manuelle Buchung und keine Buchung. Wenn Sie die Buchungsart für ein Konsortialdarlehen ändern, synchronisiert das System die Einstellung auch auf der Beteiligungsseite.

Prozess

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* das Finanzierungselement aus, für das Sie die Buchungsart ändern möchten.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen > Buchungsart ändern*. Das System zeigt eine Liste mit allen aktuellen und zukünftigen Konditionen des Elements an. Bereits gebuchte Posten sind durch ein Symbol gekennzeichnet.
4. Wählen Sie die gewünschte Buchungsart aus: maschinelle Buchung, Online-Buchung oder Plansätze: keine Buchung in FI. Für alle Konditionen mit einer anderen Buchungsart als der gewählten Zielbuchungsart bietet das System einen Auswahlknopf an.
5. Heben Sie die Auswahl der Posten auf, für die Sie die Buchungsart nicht ändern möchten.
6. Reichen Sie die Finanzierung ein, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Nach der Genehmigung übernimmt das System die Änderungen in den Konditionsdaten.

18.3 Manuelle Buchung

Das System informiert Sie per Workitem in der Posteingangs-App darüber, wann Plansätze mit der Buchungsart *Manuell* für die aktuelle Buchungsperiode gebucht werden müssen.

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierung das Finanzierungselement aus, für das Sie eine manuelle Buchung ausführen möchten.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen > Manuelle Buchung* aus. Das System öffnet die Web-Benutzungsoberfläche für die Darlehensverwaltungstransaktion *Plansätze buchen*. Der Buchungskreis und die Darlehensnummer aus dem ausgewählten Finanzierungselement werden automatisch vorbelegt.
4. Erfassen Sie die Termine für die Periode.
5. Senden Sie Ihre Änderungen.

Ergebnis

Nach der Genehmigung führt das System die manuelle Buchung aus.

18.4 Rückzahlung

Wenn ein Darlehensnehmer ein Darlehen oder Teile eines Darlehens früher als erwartet zurückzahlen möchte, können Sie den Geschäftsvorfall Rückzahlung verwenden. Sie können den gesamten Betrag oder einen Teilbetrag der Ziehung zurückzahlen, einschließlich offener Posten, Vorfälligkeitsentschädigung und periodischen Zahlungen.

Bei der Erfassung einer Rückzahlung können Sie den Stichtag der Rückzahlung und zusätzliche Angaben eintragen (Vorfälligkeitsentschädigung, offene Posten für Ziehung, zusätzliche Gebühren), die gemeinsam mit dem Nettorückzahlungsbetrag zur Berechnung des resultierenden Bruttorückzahlungsbetrags verwendet werden. Das System ermittelt den Bruttorückzahlungsbetrag. Bei der Vollrückzahlung wird auch der Nettorückzahlungsbetrag vom System berechnet. Bei einer Teilrückzahlung können Sie den Nettorückzahlungsbetrag manuell erfassen.

Gegebenenfalls berechnet das System Verzugszinsen und zeigt diese auf der Registerkarte *Nebenkosten* an.

Nachdem die Rückzahlung gesichert wurde, können Sie zwei Cashflow-Versionen anzeigen: mit bzw. ohne Berücksichtigung der Rückzahlung.

Sie können eine Vorfälligkeitsentschädigung angeben, die dem Darlehensnehmer belastet wird. Die Vorfälligkeitsentschädigung können Sie manuell erfassen oder vom System berechnen lassen. Wenn Sie die Rückzahlung für eine Konsortialfinanzierung anlegen, berechnet das System automatisch die entsprechenden Beträge der Vorfälligkeitsentschädigung für die Konsorten.

Rückzahlung für Konsortialdarlehen

Wenn Sie die Rückzahlung für eine Ziehung einer Finanzierung anlegen, zu der Syndizierungsvereinbarungen auf derselben oder auf höherer Ebene der Finanzierungshierarchie existieren, legt das System außerdem die Rückzahlung für die Konsorten gemäß ihrer Beteiligungsquoten an.

Während der Synchronisation passt das System folgende Daten auf der Beteiligungsseite an:

- Der Rückzahlungsbetrag wird gemäß der Zielbeteiligungsquote der jeweiligen Konsorten angepasst.
- Das Valutadatum der Rückzahlung wird aus der Rückzahlung auf Aktivseite übertragen.
- In einer Rückzahlungskette wird die Rückzahlung auf der Beteiligungsseite für die Zahlung gesperrt.

Vollrückzahlung

Vollrückzahlung bedeutet, dass der Kunde alle ausstehenden Forderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzahlen möchte. Wenn Sie eine Vollrückzahlung für eine teilweise ausgezahlte Ziehung anlegen, erzeugt das System automatisch eine Kapitalminderungskondition für die verbleibende Auszahlungsverpflichtung.

Planmäßige Tilgungen mit demselben Valutadatum wie die Rückzahlung werden immer in die Vollrückzahlung einbezogen.

Teilrückzahlung

Teilrückzahlung bedeutet, dass der Kunde einen Teil der ausstehenden Forderungen an einem bestimmten Zeitpunkt zurückzahlen möchte.

Sie erfassen für eine Teilrückzahlung im Wesentlichen dieselben Daten wie für eine Vollrückzahlung. Bei der Teilrückzahlung geben Sie jedoch den Nettorückzahlungsbetrag manuell ein, und Sie können entscheiden, ob Sie die Tilgungsrate anpassen möchten.

18.4.1 Vollrückzahlung anlegen

Wenn ein Darlehensnehmer den Gesamtbetrag einer Ziehung früher als erwartet zurückzahlen möchte, legen Sie eine Vollrückzahlung an.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über die erforderliche Berechtigung zum Anlegen einer Rückzahlung.
- Die Finanzierung hat keine Arbeitsversion.
- Optional: Sie haben eine Zahlungssteuerungsregel für die Rückzahlung angelegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie die entsprechende Ziehung und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Rückzahlung*.
2. Geben Sie die Grunddaten ein:
    1. Wenn Sie die Rückzahlung direkt buchen möchten, ändern Sie die Buchungsart in *Buchen*. Wenn Sie zuerst einen Plansatz anlegen möchten und das System die Rückzahlung automatisch am Fälligkeitsdatum im Hintergrund buchen soll, behalten Sie die Option *Aktivieren* bei.
    2. Wählen Sie ggf. eine andere Bewegungsart aus der Wertehilfe. Ob mehrere Einträge verfügbar sind, richtet sich nach den Customizing-Einstellungen.
    3. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an. Dies ist das Datum, zu dem die Rückzahlung kapital- und zinswirksam wird. Sobald das Fälligkeitsdatum der Rückzahlung erreicht ist, verringert das System das Restkapital und das Zinsberechnungskapital um den Rückzahlungsbetrag.

        > **Hinweis**
        >
        > Nachdem Sie ein Fälligkeitsdatum angegeben haben, berechnet das System den Nettorückzahlungsbetrag und den Bruttorückzahlungsbetrag. Der Bruttorückzahlungsbetrag ist der Betrag, der vom Darlehensnehmer noch zu zahlen ist, um die Forderungen vollständig abzudecken. Die Forderungsaufstellung zeigt außerdem alle Beträge, aus denen sich der Bruttorückzahlungsbetrag zusammensetzt, wie z.B. Nettorückzahlungsbetrag, anteilige und periodische Zahlungen, zusätzliche Bewegungen, überfällige Posten, gestundete Leistungen und Guthaben.

    4. Wenn Sie das Fälligkeitsdatum der Rückzahlung in die Zinsberechnung einbeziehen möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld *Inklusive*. Das bedeutet, dass die Rückzahlung das Zinsberechnungskapital erst nach dem Fälligkeitsdatum der Rückzahlung verringert.
    5. Wenn das System das Fälligkeitsdatum der Rückzahlung in der Finanzstromberechnung als Monatsende interpretieren soll, markieren Sie *Monatsende*.

        > **Hinweis**
        >
        > Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist und Sie die Zinsberechnungsmethode 360/360 oder 360E/360 verwenden, wird das Monatsende für Februar als 30. Februar angenommen. Folglich werden für den Monat Februar 30 Zinstage berechnet. Wenn dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist, werden für Februar 28 Zinstage berechnet, bzw. 29 Tage in einem Schaltjahr. In beiden Fällen verringert sich die Anzahl der Zinstage jeweils um einen Tag, wenn das *Inklusive*-Kennzeichen nicht gesetzt ist.

    6. Optional: Geben Sie einen Buchungstext ein. Nachdem die Rückzahlung gebucht wurde, erscheint der Text im FI-Belegkopf.

3. Optional: Sie können im Abschnitt *Termine* die folgenden Einträge vornehmen:
    1. Wenn Sie einen Zahltag verwenden möchten, der nicht dem Fälligkeitsdatum der Rückzahlung entspricht, können Sie den Zahltag ändern.
    2. Wenn Sie Zahlungen unentgeltlich bis zum Fälligkeitsdatum der Rückzahlung stunden möchten, können Sie unter *Stund. ab* das gewünschte Datum eintragen. Das System verschiebt die Zahltage aller Bewegungen mit Zahltagen an oder nach dem angegebenen Stundungsdatum, jedoch vor dem Zahltag der Rückzahlung.
4. Nach Bedarf können Sie die Regulierdaten oder Zahlungsdetails ändern. Markieren Sie hierzu einen der verfügbaren Regulierer aus der Wertehilfe. Die Wertehilfe enthält Regulierer, die der Finanzierung als debitorische Partner zugeordnet sind, sowie Regulierer, die mittels einer Zahlungssteuerungsregel als selektierbar definiert wurden.
5. Optional: Auf der Registerkarte *Positionsaufschlüsselung* erhalten Sie einen Überblick über die Kapitalien und Positionen, aus denen sich der Bruttorückzahlungsbetrag zusammensetzt.
6. Optional: Auf der Registerkarte *Offene Posten* können Sie die Forderungen anzeigen, die in die Vollrückzahlung aufgenommen werden sollen.
7. Sie können die Posten, die in die Rückzahlung aufgenommen werden sollen, weiter einschränken. Hierzu können Sie die Option *Alle auswählen* deaktivieren und die Posten, die Sie berücksichtigen möchten, einzeln auswählen.

    > **Hinweis**
    >
    > Sie können nur Posten wählen, für die keine Zahlsperre wirksam ist.

8. Wenn Sie mit einem Konsortialdarlehen arbeiten und die Postenauswahl manuell geändert haben, müssen Sie die Postenauswahl auch auf der Beteiligungsseite ändern:
    1. Wählen Sie *Sichern*.
    2. Öffnen Sie den entsprechenden Geschäftsvorfall von der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* aus.
    3. Wählen Sie *Bearbeiten*.
    4. Geben Sie auf der Registerkarte *Liste der Positionen* die erforderlichen Daten ein, sodass Aktiv- und Beteiligungsseite synchron sind.
    5. Sichern Sie Ihre Eingaben.
9. Optional: Auf der Registerkarte *Nebenkosten* können Sie die Verzugszinsen anzeigen, die das System berechnet.
10. Optional: Auf der Registerkarte *Vorfälligkeitsentschädigung* können Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung angeben, die dem Darlehensnehmer belastet wird. Wenn das System eine Vorfälligkeitsentschädigung automatisch berechnet hat, können Sie diese manuell ändern. Wählen Sie dazu die Option *Manuell*, und geben Sie einen Betrag ein. Damit das System den Wert neu berechnet, gehen Sie zurück zu *Berechnet* und wählen Sie *Gebühr neu berechnen*.
11. Optional: Wenn Sie eine Rückzahlung für ein Konsortialdarlehen anlegen, können Sie die Vorfälligkeitsentschädigung, die von den Konsorten mitgeteilt wurde, manuell eingeben.
12. Wenn Sie die Auswirkungen auf den Cashflow vergleichen möchten, sichern Sie die Finanzierung und zeigen den simulierten Cashflow mit oder ohne Rückzahlung an.
13. Senden Sie die Finanzierung ab.

Ergebnis

Das System legt die Rückzahlung an und zeigt diese auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Rückzahlung auch auf der Beteiligungsseite an, und Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* anzeigen.

Wenn eine Vorfälligkeitsentschädigung festgelegt wurde, erzeugt das System die erforderliche Einmalkondition auf Ziehungsebene, um die Entschädigung zu belasten. Wenn Sie Vorfälligkeitsentschädigungen für Konsorten in einer Konsortialfinanzierung angegeben haben, legt das System auch eine Einmalkondition auf Ziehungsebene aller beteiligten Konsorten an (in der Währung der entsprechenden Tranche).

18.4.2 Teilrückzahlung anlegen

Wenn ein Darlehensnehmer Teile eines Darlehens früher als erwartet zurückzahlen möchte, legen Sie eine Teilrückzahlung an.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie die entsprechende Ziehung und dann ▶ *Geschäftsvorfall anlegen* ▶ *Rückzahlung* ▶.
2. Geben Sie die Grunddaten ein. Weitere Informationen über den Grunddatenabschnitt finden Sie unter *Vollrückzahlung anlegen*.
3. Geben Sie die Rückzahlungsdaten ein:
    1. Wählen Sie *Teilweise* als Rückzahlungsart.
    2. Passen Sie gegebenenfalls die Tilgungsrate an: Sie können entweder die Tilgung beibehalten und das System veranlassen, die Laufzeit entsprechend anzupassen, oder die Laufzeit beibehalten und die Tilgungsrate durch das System korrigieren lassen.
    3. Geben Sie den Nettorückzahlungsbetrag ein. Dies ist der Kapitalanteil des Bruttorückzahlungsbetrags, der das Restkapital reduziert.
4. Optional: Sie können im Abschnitt *Termine* Einträge vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter *Vollrückzahlung anlegen*.
5. Optional: Sie können die Regulierdaten ändern, Informationen auf den verschiedenen Registerkarten anzeigen und die Vorfälligkeitsentschädigung angeben, die dem Darlehensnehmer belastet wird. Weitere Informationen finden Sie unter *Vollrückzahlung anlegen*.
6. Wenn Sie die Auswirkungen auf den Cashflow vergleichen möchten, sichern Sie die Finanzierung und zeigen den simulierten Cashflow mit oder ohne Rückzahlung an.
7. Senden Sie die Finanzierung ab.

Ergebnis

Das System legt die Teilrückzahlung an und zeigt diese auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Teilrückzahlung auch auf der Beteiligungsseite an, und Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* anzeigen.

Wenn eine Nichtabnahmeentschädigung angegeben ist, legt das System die erforderliche Einmalkondition auf Tranchenebene an, um die Entschädigung zu berechnen. Wenn Sie Nichtabnahmeentschädigungen für Konsorten in einer Konsortialfinanzierung angegeben haben, legt das System auch eine Einmalkondition auf Tranchenebene aller beteiligten Konsorten an (in der Währung der entsprechenden Tranche).

18.4.3 Rückzahlungsfelder

Auf der Registerkarte *Übersicht* zur (Teil-)Rückzahlung sind die folgenden Felder verfügbar:

Rückzahlungsdaten

Feld	Beschreibung
Nettorückzahlungsbetrag	Der Kapitalanteil des Bruttorückzahlungsbetrags in Vertragswährung, der das Restkapital verringert. Gleichzeitig geht der Nettorückzahlungsbetrag in das Zinsberechnungskapital mindernd ein.
Restkapital am Ende einer Festzinsperiode	Betrag auf dem Bestandskonto. Es berechnet sich aus der Differenz zwischen dem valutierten Kapital und der Summe aller erfolgten Tilgungen und Kapitalumbuchungen (Abgänge). Im Falle der Zinskapitalisierung werden die Zinsen ebenfalls eingeschlossen.
Restkapital fällig am	Restkapital am Fälligkeitstag der Rückzahlung. Entsprechend dem verfügbaren Kapital zum Fälligkeitstag der Rückzahlung wird hier zwecks Vergleichbarkeit mit dem (Netto-)Rückzahlungsbetrag das zugehörige Restkapital in Vertragswährung zu diesem Zeitpunkt angezeigt.
Verfügbares Kapital	Das verfügbare Kapital zu einem Stichtag gibt den maximalen Betrag an, der von dem Darlehen zu dem Stichtag getilgt oder umgebucht werden kann. Es berechnet sich aus dem nominellen Restkapital zum Stichtag und berücksichtigt zusätzlich noch alle fixierten oder geschützten Bewegungen, die nach dem Stichtag liegen. Das verfügbare Kapital in Vertragswährung zum Fälligkeitstag begrenzt den (Netto-)Rückzahlungsbetrag nach oben.

Feld	Beschreibung
Verfügbare Auszahlungsverpflichtung	Verfügbare Auszahlungsverpflichtung zum Fälligkeitstag der Rückzahlung. Die verfügbare Auszahlungsverpflichtung zu einem Stichtag gibt den maximalen Betrag an, der an einem Stichtag ausgezahlt oder umgebucht werden kann. Das System berechnet diese aus der Auszahlungsverpflichtung zu einem Stichtag und berücksichtigt zusätzlich noch alle Kapitaländerungen (Kapitalminderungen und Kapitalerhöhungen) und alle fixierten oder geschützten Bewegungen, die nach dem Stichtag liegen.
Reguläre Tilgung	Verfügbares Kapital enthält reguläre Tilgungen Dieses Kennzeichen steuert, ob reguläre Tilgungen in das verfügbare Kapital zum Fälligkeitstag eingerechnet werden sollen, und dieses damit erhöhen. Die Einstellungen für eine Vollrückzahlung sind somit so ausgesteuert, dass die betreffenden regulären Tilgungen durch die Rückzahlung unterdrückt werden, da diese bereits im Rückzahlungsbetrag enthalten sind.
Teilrücktritt	Teilverzicht zum Fälligkeitstag der Rückzahlung. Wird im Rahmen der Rückzahlung gleichzeitig ein Teilrücktritt ausgesprochen, wird dieser zum Fälligkeitstag der Rückzahlung in der angegebenen Höhe in Vetragswährung generiert.

Termindetails

Feld	Beschreibung
Kalender	Das System nutzt den Fabrikkalender, um den Zahltag der Rückzahlung auf einen Werktag zu verschieben.
Fest bis:	Gibt an, wann die Konditionenfestschreibung endet.
Rechnerisches Laufzeitende mit Rückzahlung	Gibt das durch die Rückzahlungsfunktion berechnete, wirtschaftliche Laufzeitende an, das die Rückzahlung berücksichtigt.
Laufzeitende ohne Rückzahlung	Gibt das durch die Rückzahlungsfunktion berechnete, wirtschaftliche Laufzeitende an, das die Rückzahlung nicht berücksichtigt.
Stundung ab	Datum, ab dem Zahlungen bis zum Zahltag der Rückzahlung gestundet werden.
Zahltag	Datum, zu dem der Bruttorückzahlungsbetrag vom Auftraggeber beglichen werden muss

Forderungsaufstellung

Feld	Beschreibung
Bruttorückzahlungsbetrag	Betrag, der vom Darlehensnehmer noch zu zahlen ist, um die Forderungen vollständig zu erfüllen
Anteilige Leistungen	Summe der durch die Rückzahlung entstandenen Bewegungen, der an den Zahltag der Rückzahlung angepassten Bewegungen sowie der in Rückzahlungswährung vorhandenen Zahlungen mit dem gleichen Zahlungsdatum wie der Zahltag der Rückzahlung
Periodische Zahlungen	Summe der unabhängig von der Rückzahlung existierenden Bewegungen, deren Zahltag dem Zahltag der Rückzahlung entspricht
Berechnete Verzugszinsen	Summe der Verzugszinsen, die auf der Registerkarte *Offene Posten* für die Forderungsaufstellung ausgewählt wurden.
Überfällige Posten	Summe der auf der Registerkarte *Offene Posten* für die Forderungsaufstellung markierten überfälligen Posten
Gestundete Leistungen	Summe der durch die Stundungsfunktion an den Zahltag der Rückzahlung angepassten konditionsbasierten Bewegungen in Rückzahlungswährung
Guthaben	Gibt die Summe der Guthaben zum Darlehen in Vertragswährung an, die dem Auftraggeber im Rahmen der Rückzahlung zum Zahltag gutgeschrieben werden.
Ausstehende Zahlungen	Saldo, der bis zum Zahltag der Rückzahlung noch ausstehenden Zahlungen.
Nicht angeforderte reguläre Leistungen	Wenn reguläre Leistungen nicht in der Forderungsaufstellung enthalten sind, zeigt das System den entsprechenden Betrag hier an.

18.5 Kündigung

Bei einer Kündigung handelt es sich um einen Geschäftsvorfall zum Schließen der Kundenbeziehung durch Rückruf des ausstehenden Betrags, der offenen Posten sowie der Mehrkosten und Gebühren für die gesamte Finanzierung. Sie steht in engem Zusammenhang mit einer Vollrückzahlung.

Die Kündigung kann entweder durch den Kunden oder die Bank oder den Konsorten eingeleitet werden. Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist nur im Falle einer Kündigung durch den Kunden relevant.

Wenn Sie eine Kündigung für eine teilweise ausgezahlte Ziehung anlegen, erzeugt das System automatisch eine Ziehung für die verbleibende Auszahlungsverpflichtung.

Reguläre Tilgungen mit demselben Valutadatum wie die Rückzahlung werden immer in die Kündigung einbezogen.

Sie legen die Kündigung immer auf der Finanzierungsebene an und diese gilt für alle Tranchen und Ziehungen der Finanzierung. Die Kündigung verhindert weitere Auszahlungen für Tranchen, die noch nicht voll ausgezahlt wurden oder die revolvierend sind.

Kündigung für Konsortialfinanzierungen

Nachdem eine Konsortialfinanzierung genehmigt wurde, synchronisiert das System die Kündigung auf Beteiligungsseite. Für jeden Konsorten wird eine Kündigung in Höhe seines Anteils entsprechend seiner Beteiligungsquote angelegt. Die Kündigungen für die Konsorten beinhalten die relevanten Rückzahlungen für die Beteiligungsseite. Die Rückzahlungen auf Beteiligungsseite haben denselben Stichtag wie die Rückzahlungen auf Aktivseite.

Kündigungsfelder

Feld	Beschreibung
Gekündigt am	Gibt das Datum an, an dem die Kündigung entweder von der Bank oder vom Kunden initiiert wird.
Gekündigt zum	Datum, an dem die Kündigung aus rechtlicher Sicht durchgeführt werden soll.
Kündigungsgrund	Gibt den Grund für die Kündigung aus Kunden- oder Banksicht an.

Weitere Informationen

Zahlungssteuerungsregeln [Seite 91]

18.5.1 Kündigung anlegen

Sie legen eine Kündigung an, um die Kundenbeziehung zu schließen und den ausstehenden Betrag, die offenen Posten sowie die Mehrkosten und Gebühren für eine Finanzierung zurückzurufen. Wenn die Kündigung vom Kunden initiiert wird, können Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über die erforderliche Berechtigung zum Anlegen einer Kündigung.
- Die Finanzierungen hat keine Arbeitsversion.

- Die Finanzierung wurde mindestens einmal freigegeben, sodass der Vertrag im CML-Backend existiert.

Schritte

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie die entsprechende Finanzierung und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Kündigung*.
2. Geben Sie die Grunddaten für die Kündigung ein:
   1. Gekündigt am
   2. Gekündigt zum
   3. Kündigungsgrund
3. Sichern Sie die Kündigung des Geschäftsvorfalls.
   Das System erzeugt für jede Ziehung, die in der allgemeinen Informationsübersicht der Kündigung zugeordnet ist, eine Rückzahlung.
   Mit dem BAdI `/LOANSWP/ES_DISBURSE_STATUS` können Sie Ziehungswarnmeldungen für Geschäftsvorfallbenachrichtigungen konfigurieren. Dies wird unter *Alert* angezeigt, wenn Sie eine Benachrichtigung anlegen. Die zugehörige Meldung wird als Quick-Info angezeigt. Wenn Sie beispielsweise eine Kündigung für ein Geschäft anlegen, für das bereits eine gesicherte (aber nicht freigegebene) Auszahlung vorhanden ist, wird ein Alert mit der Meldung `Ausstehende Auszahlung wird gelöscht` ausgegeben.
4. Wenn Sie die Kündigung direkt ausführen möchten, wählen Sie *Absenden*, um den freizugebenden Geschäftsvorfall zu senden.
   Das System ordnet der Finanzierung eine Sperre zu: „Diese Finanzierung enthält eine aktive Kündigung“. Weitere Geschäftsvorfälle sind nicht möglich. Offene Auszahlungsverpflichtungen werden aufgelöst.
5. Optional: In der Kündigung können Sie in jeder generierten Rückzahlung Änderungen vornehmen.
   1. Bei Bedarf können Sie die generierte Rückzahlung für jedes Finanzelement bearbeiten.
   2. Auf der Registerkarte *Vorfälligkeitsentschädigung* können Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung angeben, die dem Darlehensnehmer belastet wird. Wenn das System eine Vorfälligkeitsentschädigung automatisch berechnet hat, können Sie diese manuell ändern. Wählen Sie dazu die Option *Manuell*, und geben Sie einen Betrag ein. Damit das System den Wert neu berechnet, gehen Sie zurück zu *Berechnet* und wählen Sie *Gebühr neu berechnen*.
   3. Wenn Sie eine Rückzahlung für ein Konsortialdarlehen ändern möchten, können Sie die Vorfälligkeitsentschädigung, die von den Konsorten mitgeteilt wurde, manuell eingeben.
   4. Optional: Sie können andere Felder ähnlich den regulären Rückzahlungsoptionen ändern.
   5. Auf der Registerkarte *Positionsaufschlüsselung* erhalten Sie einen Überblick über die Kapitalien und Positionen, aus denen sich der Bruttorückzahlungsbetrag zusammensetzt.
6. Sichern Sie die Änderungen an der generierten Rückzahlung.
7. Senden Sie den Bescheid ab.

Ergebnis

Nachdem die Kündigung genehmigt wurde, legt das System für jede Ziehung eine Rückzahlung mit dem Restkapital an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Sie können die zugehörigen Rückzahlungen auf dem Bild „Kündigung“ aufrufen. Beachten Sie bezüglich der verfügbaren Felder

für die Rückzahlung die Liste der Rückzahlungsfelder unter *Rückzahlungsfelder*. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Kündigungen auch auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* ansehen.

Wenn eine Vorfälligkeitsentschädigung festgelegt wurde, erzeugt das System die erforderliche Einmalkondition auf Ziehungsebene, um die Entschädigung zu belasten. Wenn Sie Vorfälligkeitsentschädigungen für Konsorten in einer Konsortialfinanzierung angegeben haben, legt das System auch eine Einmalkondition auf Ziehungsebene aller beteiligten Konsorten an (in der Währung der entsprechenden Tranche).

Das System legt Vollrücktritte und Teilrücktritte für Tranchen und Ziehungen mit verbleibenden Auszahlungsverpflichtungen an.

Das System löscht dabei auch alle ausstehenden Auszahlungen und bricht die zugehörigen Workflows ab. Wenn es sich um eine Konsortialfinanzierung handelt, wird die Löschung mit der Beteiligungsseite synchronisiert.

Das System bucht die Kündigung automatisch, nachdem das *Gekündigt zum*-Datum erreicht wurde.

Wenn Sie revolvierende Tranchen haben, werden diese vom System automatisch auf nicht-revolvierend gesetzt, um weitere Auszahlungen zu verhindern.

> ⓘ Hinweis
>
> Die Auszahlung einer Ziehung (teilweise oder vollständig) ist Voraussetzung für die Generierung einer Rückzahlung. Wenn die Ziehung nicht ausgezahlt wird, gibt es keine Möglichkeit, eine Vorfälligkeitsentschädigung für die Kündigung zu erheben. Gebühren auf Finanzierungs- oder Tranchenebene, die auf offenen Kreditlinien basieren, werden bei der Ausführung der Kündigung nicht automatisch berechnet.

Weitere Informationen

Rückzahlungsfelder [Seite 126]
Kündigung [Seite 128]

18.6 Prolongation

Verwenden Sie zur Anpassung von Darlehenskonditionen am Ende der aktuellen Festschreibung eine Prolongation.

Eine Festschreibung legt einen Zeitraum fest, in dem der Kunde eine verlässliche und gleichbleibende Zinsvereinbarung mit der Bank hat. Diese Vereinbarung muss am Ende dieses Zeitraums erneuert werden. Die Gesamtlaufzeit eines Darlehens kann aus mehreren Festschreibungen bestehen.

> ⓘ Hinweis
>
> Die Festschreibung bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein fester Zinssatz für den gesamten Zeitraum gilt. Es kann sich auch um eine Zinsvereinbarung mit variablen Zinssatz für einen festen Zeitraum handeln.

Eine Prolongation lässt sich auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie anlegen. Sie können nur jeweils eine Prolongation für ein bestimmtes Finanzierungselement anlegen. Die Massenverarbeitung mehrerer Darlehensverwaltungskonten ist nicht möglich.

Prolongationsangebote

Wenn das Produkt gemäß Customizing-Einstellungen Angebote zulässt, können Sie verschiedene Angebote für die Prolongation anlegen. Legen Sie hierfür zuerst mehrere Konditionsköpfe vom Typ *Angebot* an, und stellen Sie später für das letztendlich akzeptierte Angebot den Status des Konditionskopfes auf *Vertrag* ein. Die anderen Angebote verbleiben im Status *Angebot*.

Prolongationen als implizite Optionen

Es besteht die Möglichkeit, ein Optionsrecht für die Prolongation von Finanzierungselementen zu gewähren. Wenn die relevante Customizing-Einstellung vorhanden ist, legt das System die implizite Option automatisch auf *Ausgeführt* fest, sobald die Prolongation angelegt und genehmigt wurde. Dies bedeutet, dass das System nach Genehmigung einer Prolongation durch den Verantwortlichen überprüft, ob eine solche implizite Option mit dem entsprechenden Ausübungszeitraum für das Finanzierungselement existiert. Wenn das System eine implizite Option findet, wird diese automatisch auf *Ausgeführt* festgelegt und das Ausübungsdatum entsprechend eingetragen.

Prolongationen für Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Prolongation für ein Konsortialdarlehen anlegen, synchronisiert das System die Prolongation mit der Beteiligungsseite, sobald die Prolongation freigegeben ist.

Während der Synchronisation passt das System folgende Daten auf der Beteiligungsseite an:

- Wenn individuelle Skim-Werte für die Konsorten definiert wurden, berücksichtigt das System diese.
- Das System generiert dieselben Festschreibungszeiträume auf der Beteiligungsseite wie auf der Aktivseite.

Nach dem Sichern lassen sich die Synchronisationsergebnisse auf der Beteiligungsseite manuell anpassen. Folgende Daten können Sie ändern:

- Änderungskonditionen
- Fügen Sie Konditionen hinzu, die nicht automatisch abgeleitet werden können, weil auf der Beteiligungsseite ein anderes Produkt verwendet wird.
- Skim-Einstellungen
- Wenn eine alternative Festschreibung auf der Beteiligungsseite erforderlich ist (zum Beispiel im Falle einer Risikobeteiligung über Bürgschaft), müssen Sie dies manuell nach der Synchronisation anpassen.

18.6.1 Prolongation anlegen

Sie verlängern ein Finanzierungselement, um eine Festschreibungsperiode zu implementieren, die mit dem Kunden vereinbart wurde. Wenn Sie eine Prolongation anlegen, wird das Festschreibungsende im Konditionskopf geändert, und der Basisbetrag und der Gesamtbetrag am Ende der vorherigen Festschreibungszeit werden berechnet und entsprechend angepasst.

Wenn das Ankreuzfeld *Betrag reduzieren* in der Customizing-Aktivität *Banking for Complex Loans* > *Geschäftsvorfälle* > *Produkte und Methoden für Prolongation definieren* markiert ist, werden der Gesamtbetrag und der Basisbetrag für den neuen Festschreibungszeitraum um die bereits erfolgten Tilgungszahlungen reduziert.

Für Ziehungen: Restkapital + Auszahlungsverpflichtung

Für Finanzierungen und Tranchen: Offene Kreditlinie + aggregiertes Restkapital und Auszahlungsverpflichtung der zugrunde liegenden Knoten

Schritte:

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* das relevante Finanzierungselement.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfälle anlegen* > *Prolongation*. Das System zeigt den vorhandenen Konditionskopf und die Konditionen an und fügt das neue *Fest von*-Datum hinzu.
4. Öffnen Sie den Konditionskopf und geben Sie ein neues *Fest bis*-Datum an.
5. Optional: Sie können neue Konditionen hinzufügen und vorhandene beenden.
6. Optional: Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, können Sie Ihre Eingaben sichern und Anpassungen auf Beteiligungsseite vornehmen.
7. Senden Sie Ihre Einträge ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt die Prolongation an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Prolongationen auch auf der Beteiligungsseite an, und Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* anzeigen.

18.6.2 Arbeiten mit Prolongationsangeboten

Bei vorhandenem entsprechenden Customizing können Sie mindestens einen neuen Konditionskopf des Typs *Angebot* anlegen. Wenn das Angebot vom *Kunden* akzeptiert wurde, ändern Sie einen dieser Köpfe in „Vertrag“.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* der entsprechenden Finanzierung das relevante Finanzierungselement.
2. Wählen Sie +, um einen neuen Konditionskopf anzulegen. Das System übernimmt die Daten aus dem alten Konditionskopf.
3. Wählen Sie *Angebot* als Typ.

Optional: Geben Sie an, wann das Angebot angelegt wurde und wie lange es gültig ist.

4. Geben Sie auf der Registerkarte *Konditionen* das Datum unter *Fest bis* an.
5. Passen Sie die Konditionspositionen nach Bedarf an.
6. Klicken Sie auf *Anlegen*. Das System fügt den neuen Konditionskopf mit Typ *Angebot* und Status *Neu* hinzu.
   Optional: Legen Sie weitere Konditionsköpfe mit Typ *Angebot* an.
7. Wählen Sie *Sichern*.

Ergebnis

Das System legt das Prolongationsangebot an und zeigt es auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Nachgelagerte Schritte:

Wenn der Kunde eines der Angebote akzeptiert hat, akzeptieren Sie das Angebot auch im System. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Prolongation.
2. Ändern Sie die Angebotsart in *Vertrag*.
3. Geben Sie an, wann das Angebot akzeptiert wurde.
4. Geben Sie die Annahmeart an.
5. Klicken Sie auf *Übernehmen*.
6. Senden Sie Ihre Einträge.

18.7 Schuldnerwechsel

Der Hauptdarlehensnehmer einer vorhandenen Finanzierung, Tranche oder Ziehung wird mithilfe des Geschäftsvorfalls „Schuldnerwechsel“ geändert.

Sie können für den *Schuldnerwechsel* ein bestimmtes Entgelt eingeben.

Im Finanzierungsarbeitsplatz stehen zwei Geschäftsvorfälle für den Schuldnerwechsel zur Verfügung:

- Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer: Der Hauptdarlehensnehmer wird ausgetauscht, wobei die Partnerbeziehung des vorherigen Hauptdarlehensnehmer einen Kalendertag vor dem angegebenen Transferdatum beendet und eine neue Partnerbeziehung erfasst wird, die am Transferdatum beginnt.
- Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer: Diese Funktion ermöglicht, ein neues Darlehen (Zieldarlehen) aus der Kapitaltransferfunktion heraus anzulegen. Dazu wird das Quelldarlehen kopiert und das Kapital in das neue Darlehen umgebucht.

Schuldnerwechsel für Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Gebühr für den Schuldnerwechsel bei Konsortialdarlehen erheben, berechnet das System die Gebührenquote für Konsorten auf Basis von deren Syndizierungsquote.

Wird ein Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer für ein Konsortialdarlehen angelegt, bleibt die Finanzierungsstruktur unverändert.

Wenn Sie einen Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer für ein Konsortialdarlehen anlegen, fügt das System die Knoten auf der Beteiligungsseite den neuen Knoten auf der Aktivseite hinzu.

18.7.1 Anlegen eines Schuldnerwechsels ohne Kapitaltransfer

Mit dem Geschäftsvorfall *Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer* können Sie in einer Finanzierung die Darlehensnehmer austauschen und ein Entgelt für den Schuldnerwechsel erfassen.

Voraussetzungen

- Der neue Darlehensnehmer ist im System als Geschäftspartner mit der Rolle TR0100 (Hauptdarlehenspartner) gepflegt und die erforderlichen Zahlungsdetails wurden hinterlegt.
- Der neue Darlehensnehmer ist in den Ziehungsregeln der Finanzierung als zulässiger Darlehensnehmer gepflegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* mindestens ein Finanzierungselement aus, bei dem Sie den Darlehensnehmer ändern möchten. Hierbei müssen mehrere Finanzierungselemente denselben Darlehensnehmer haben.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Schuldnerwechsel ohne Kapitaltransfer*.
4. Wählen Sie den neuen Darlehensnehmer aus dem Dropdown-Menü aus.
5. Geben Sie das Transferdatum an.
6. Geben Sie einen Grund für den Schuldnerwechsel an. Die Gründe werden im Customizing gepflegt.
7. Optional: Geben Sie einen Text für den Geschäftsvorfall an.
8. Geben Sie Zahlweg und Bankverbindung an.
9. Wenn der neue Darlehensnehmer nicht der Regulierer sein soll, wählen Sie *Abweich. Regulierer* aus und geben Sie den entsprechenden Regulierer und die Zahlungsdetails an.
10. Wählen Sie *Abweichenden Zahler beibehalten*, wenn die Partnerdaten nicht durch den neuen Partner ersetzt werden sollen.
11. Wählen Sie *Verfügungsberechtigten beibehalten*, wenn die Partnerdaten nicht durch den neuen Partner ersetzt werden sollen.
12. Optional: Sie können auf der Registerkarte *Gebühr* ein Entgelt eingeben. Geben Sie dazu folgende Informationen ein:
    1. Geben Sie einen Knoten für die Eingabe des Entgelts an.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Geben Sie die Konditionsart an.
    4. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an.
    5. Wählen Sie den Regulierer aus der Wertehilfe.

6. Ändern Sie ggf. den Zahlweg und die Bankverbindungs-ID.

> **Hinweis**
>
> Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, erfolgt eine Gebührenverteilung. Die Gebührenverteilungsliste führt alle aktiven Beteiligungen des Finanzierungselements auf, in denen die Gebühr verrechnet wird. Das System ermittelt die Gebührenquote basierend auf der Syndizierungsquote.

Ergebnis

Das System erstellt den Schuldnerwechsel und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Das System ersetzt den Darlehensnehmer für alle im Abschnitt *Ausgewählte Elemente* aufgeführten Finanzierungselemente. Die vorhandene Struktur der Finanzierung bleibt erhalten.

18.7.2 Anlegen eines Schuldnerwechsels mit Kapitaltransfer

Mit dem Geschäftsvorfall *Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer* können Sie in einer Finanzierung den Darlehensnehmer durch einen anderen Darlehensnehmer ersetzen und das involvierte Kapital umbuchen.

Sie können den Schuldnerwechsel für eine Teilhierarchie, die gesamte Hierarchie oder einen einzelnen Knoten durchführen.

Sie legen einen Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer an, um einen Darlehensnehmer in einer Finanzierung durch einen anderen Darlehensnehmer zu ersetzen und das involvierte Kapital umzubuchen.

Voraussetzungen

- Der neue Darlehensnehmer ist im System als Geschäftspartner mit der Rolle TR0100 (Hauptdarlehenspartner) gepflegt und die erforderlichen Zahlungsdetails wurden hinterlegt.
- Der neue Darlehensnehmer ist in den Ziehungsregeln der Finanzierung als zulässiger Darlehensnehmer gepflegt.
- Wenn Sie einen Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer für eine Tranche anlegen, muss mindestens eine der Ziehungen bereits ausgezahlt worden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* ein oder mehrere Finanzierungselemente aus, für die Sie den Darlehensnehmer ändern möchten. Diese Finanzierungselemente müssen denselben Darlehensnehmer haben.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer* > .

4. Wählen Sie den neuen Darlehensnehmer aus dem Dropdown-Menü aus.
5. Geben Sie das Transferdatum an.
6. Wenn das System den Tag des Transfers für die Zinsberechnung in der Quellziehung berücksichtigen soll, wählen Sie die entsprechende Option *Quelle*. Standardmäßig berücksichtigt das System in der Zielziehung das Transferdatum.
7. Geben Sie einen Grund für den Schuldnerwechsel an. Gründe werden im Customizing gepflegt.
   Optional: Geben Sie einen Text ein.
8. Geben Sie den Zahlweg und die Bankverbindung ein.
9. Wenn Sie nicht möchten, dass der neue Darlehensnehmer der Regulierer sein soll, wählen Sie *Abweichender Regulierer* und geben den relevanten Regulierer und die Zahlungsdetails ein.
10. Wählen Sie *Abweichenden Zahler beibehalten*, wenn Sie nicht möchten, dass die Partnerdaten durch den neuen Partner ersetzt werden.
11. Wählen Sie *Verfügungsberechtigten beibehalten*, wenn Sie die Partnerdaten nicht durch den neuen Partner ersetzen möchten.
    Optional: Auf der Registerkarte *Gebühr* können Sie eine Gebühr eingeben. Geben Sie dazu folgende Informationen ein:
    1. Geben Sie einen Knoten zur Eingabe der Gebühr an.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Geben Sie die Konditionsart an.
    4. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an.
    5. Wählen Sie den Regulierer in der Eingabehilfe aus.
    6. Ändern Sie ggf. den Zahlweg und die Bankverbindungs-ID.

> ⓘ Hinweis
>
> Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, führt das System eine Gebührenverteilung durch. Die Gebührenverteilungsliste führt alle aktiven Beteiligungen des Finanzierungselements auf, in denen die Gebühr verrechnet wird. Das System berechnet die Gebührenquote basierend auf der Syndizierungsquote.

Ergebnis

Das System legt den Schuldnerwechsel an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Das System legt ein neues Element für jedes ausgewählte Element an und ordnet den neuen Darlehensnehmer zu. Das System überträgt die Kapitalien zu den neuen Finanzierungselementen.

18.8 Ziehung konsolidieren

Wenn Sie Änderungen in der Finanzierungsstruktur darstellen möchten, können Sie mehrere Quellziehungen zu einer Zielziehung zusammenfassen. Hierfür steht der Geschäftsvorfall *Ziehungen konsolidieren* zur Verfügung. Innerhalb des Geschäftsvorfalls können Sie auch Zinsen und fällige Entgelte kapitalisieren.

In diesem Fall bucht das System das Restkapital der Quellziehungen in die Zielziehung um und berechnet die Kapitalien für alle beteiligten Finanzierungselemente neu.

> **Hinweis**
>
> Betragsbasierte Konditionen (Tilgungsraten, Gebühr oder Kapitalerhöhung) nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls werden automatisch angepasst. Bei wiederkehrenden betragsbasierten Konditionen mit einem *Gültig-ab-Datum* vor dem Stichtag des Geschäftsvorfalls wird eine neue Kondition mit dem Stichtag des Geschäftsvorfalls als *Gültig-ab-Datum* angelegt. Die Finanzstromsimulation des Geschäftsvorfalls zeigt den Finanzstrom vor Ausführung des Geschäftsvorfalls und die Auswirkung der Konditionsanpassung.

Der Stückzins findet bei diesem Geschäftsvorfall keine Berücksichtigung.

Ziehung mit Kapitalisierung von offenen Posten konsolidieren

Wenn Sie beim Anlegen der Ziehungskonsolidierung die Option *Offene Posten umbuchen* auswählen, können Sie offene Posten wie Zinsen und fällige Entgelte kapitalisieren. Dies bedeutet, dass Sie die offenen Posten der Quellziehungen vor der Ziehungskonsolidierung dem Restkapital der Quellziehungen hinzufügen. Das System schließt dann die offenen Posten der Quelle und bucht das um die offenen Posten erhöhte Restkapital in die Zielziehung um.

Wenn Sie die Option nicht auswählen, verbleiben die offenen Posten nach der Konsolidierung in der Quellziehung und müssen getrennt abgerechnet werden.

Ziehungskonsolidierung für Konsortialdarlehen

Wenn Sie Ziehungen für ein Konsortialdarlehen konsolidieren, werden auch die zugehörigen Ziehungen auf der Beteiligungsseite vom System entsprechend konsolidiert:

Falls die Beteiligungsform identisch ist, führt das System die Ziehungen auf der Beteiligungsseite zusammen.

Ist die Beteiligungsform nicht identisch, nimmt das System folgende Änderungen vor, um die Konsolidierung auch auf der Beteiligungsseite wiederzugeben:

- Auf der Beteiligungsseite werden neue Ziehungen angelegt.
- Der Beteiligungsbetrag/die Beteiligungsquote für vorhandene Konsorten wird angepasst.
- Neue Konsorten werden hinzugefügt und die relevanten Partner werden gegebenenfalls in die Ziehung auf der Beteiligungsseite kopiert.
- Alle manuell hinzugefügten Konditionen werden aus der Quellziehung kopiert.
- Neue Konditionen werden auf Basis des neuen aktiven Elements angelegt.
- Alle manuell geänderten Konditionen werden in die neue Kondition übernommen (sofern die Konditionsart identisch und gemäß den Regeln für die Generierung der Beteiligungsseite zulässig ist).

18.8.1 Konsolidieren von Ziehungen

Wenn Sie Änderungen in der Finanzierungsstruktur darstellen möchten, können Sie mehrere Quellziehungen oder Teile von Quellziehungen in einer Zielziehung zusammenführen.

Voraussetzungen

Die Quell- und Zielziehungen müssen dieselbe Produktart und Währung aufweisen und Teil derselben Tranche sein.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* die einzelnen Ziehungen einer Tranche, die Sie als Quell- oder Zielziehungen der Konsolidierung verwenden möchten.

   > **Hinweis**
   >
   > Stellen Sie sicher, dass Sie nur Ziehungen mit derselben Währung und Produktart auswählen.

3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Ziehungen konsolidieren*.
   Optional: Geben Sie auf der Registerkarte *Übersicht* einen Text für den Geschäftsvorfall ein.
4. Verwenden Sie im Abschnitt *Transferdaten* die Eingabehilfe für das Zielziehungsfeld, um eine der zuvor ausgewählten Ziehungen als Zielziehung auszuwählen.
5. Ändern Sie ggf. das Transferdatum. Standardmäßig trägt das System das aktuelle Datum ein.
6. Wählen Sie *Ultimo*, wenn das System den letzten Tag des Monats für die Berechnung der Zinsen verwenden soll.
7. Wenn das System den Tag des Transfers für die Zinsberechnung in der Zielziehung berücksichtigen soll, wählen Sie die entsprechende Option *Ziel*. Standardmäßig berücksichtigt das System in der Quellziehung das Transferdatum.
8. Geben Sie einen Grund für den Kapitaltransfer ein.
9. Wenn Sie offene Posten wie Zinsen und Gebühren an den Quellziehungen vor dem Kapitaltransfer kapitalisieren möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld *Offene Posten umbuchen*. Wenn Sie das Ankreuzfeld nicht markieren, bleiben die offenen Posten nach der Konsolidierung in der Quellziehung und müssen getrennt abgerechnet werden.
10. Wenn Sie offene Posten umbuchen möchten, können Sie auf der Registerkarte *Offene Posten* auswählen, welche Posten umgebucht werden sollen.
11. Wenn Sie nur einen Teil des verbleibenden Kapitals für eine der Quellziehungen umbuchen möchten, reduzieren Sie die Quote oder den Betrag für die entsprechende Ziehung in der Liste *Ausgewählte Ziehungen* entsprechend. Standardmäßig beträgt der Anteil 100 %.
    Optional: Ordnen Sie dem Zieldarlehen am Transferdatum eine Kapitalerhöhung zu.

    > **Hinweis**
    >
    > Wenn die Kapitalerhöhung am Ziel auf *Nein* gesetzt ist, bedeutet das, dass das System keine Kapitalerhöhungskondition für die Zielziehung am Transferdatum anlegt. In diesem Fall wird der

> Geschäftsvorfall abgelehnt, wenn die Auszahlungsverpflichtung am Ziel nicht ausreichend ist, um die gesamte Buchung zu umfassen.

12. Senden Sie den Geschäftsvorfall ab.

Ergebnis

Das System legt die Ziehungskonsolidierung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Das System führt zudem folgende Schritte aus:

- Es passt die Hierarchiestruktur der Finanzierung an.
- Es reduziert das Kapital für die Quellziehungen gemäß Umbuchungsquote.
- Es erhöht das Kapital für die Zielziehungen gemäß Umbuchungsquote.
- Wenn die entsprechende Option ausgewählt ist, erzeugt das System an der Zielziehung eine Kapitalerhöhungskondition.
- Wenn Sie die Option *Offene Posten umbuchen* ausgewählt haben, kapitalisiert das System offene Posten wie Zinsen und Gebühren an den Quellziehungen vor dem Kapitaltransfer. Die offenen Posten der Quelle werden geschlossen.
- Das System berechnet die Inanspruchnahme der Kreditlinie, in der Ziehungen konsolidiert wurden, sowie andere Kapitalien für die beteiligten Finanzierungselemente neu. Außerdem werden die Plansätze nach dem Transferdatum gemäß den Konditionen und dem Tilgungsplan der Zielziehung neu berechnet.

18.9 Ziehung teilen

Mithilfe des Geschäftsvorfalls *Ziehung teilen* können Sie Teile einer Ziehung absplitten und in neue Ziehungen umbuchen, beispielsweise um Ziehungen mit anderen Laufzeiten abzubilden. Kapital lässt sich von einer Ziehung in eine oder mehrere andere vorhandene oder neue Ziehungen umbuchen.

In diesem Fall bucht das System das Restkapital der Quellziehung in die Zielziehung(en) um und berechnet die Kapitalien für alle beteiligten Finanzierungselemente neu.

> ⓘ Hinweis
>
> Betragsbasierte Konditionen (Tilgungsraten, Gebühr oder Kapitalerhöhung) nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls werden automatisch angepasst. Bei wiederkehrenden betragsbasierten Konditionen mit einem *Gültig-ab-Datum* vor dem Stichtag des Geschäftsvorfalls wird eine neue Kondition mit dem Stichtag des Geschäftsvorfalls als *Gültig-ab-Datum* angelegt. Die Finanzstromsimulation des Geschäftsvorfalls zeigt den Finanzstrom vor Ausführung des Geschäftsvorfalls und die Auswirkung der Konditionsanpassung.

Der Stückzins findet bei diesem Geschäftsvorfall keine Berücksichtigung.

Ziehungsteilung für Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Ziehung für ein Konsortialdarlehen teilen, werden auch die zugehörigen Ziehungen auf der Beteiligungsseite vom System entsprechend geteilt:

Für den Kapitaltransfer von der Quellziehung in eine neue Ziehung gilt Folgendes:

- Auf der Beteiligungsseite werden neue Ziehungen angelegt.
- Der Beteiligungsbetrag/die Beteiligungsquote für vorhandene Konsorten wird angepasst.
- Neue Konsorten werden hinzugefügt und die relevanten Partner werden gegebenenfalls in die Ziehung auf der Beteiligungsseite kopiert.
- Alle manuell hinzugefügten Konditionen werden aus der Quellziehung kopiert.
- Neue Konditionen werden auf Basis des neuen aktiven Elements angelegt.
- Alle manuell geänderten Konditionen werden in die neue Kondition übernommen (sofern die Konditionsart identisch und gemäß den Regeln für die Generierung der Beteiligungsseite zulässig ist).

18.9.1 Teilung von Ziehungen

Kapital lässt sich von einer Ziehung in eine oder mehrere andere vorhandene oder neue Ziehungen umbuchen.

Voraussetzungen

Die Quell- und Zielziehungen müssen dieselbe Produktart und Währung aufweisen und Teil derselben Tranche sein.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* die Ziehungen einer Tranche, die Sie als Quell- oder Zielziehungen verwenden möchten, und wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Ziehung teilen*.
3. Verwenden Sie auf der Registerkarte *Übersicht* die Wertehilfe, um eine der zuvor ausgewählten Ziehungen als Quellziehung auszuwählen.
4. Ändern Sie ggf. das Transferdatum. Standardmäßig trägt das System das aktuelle Datum ein.
5. Wählen Sie *Ultimo*, wenn das System den letzten Tag des Monats für die Berechnung der Zinsen verwenden soll.
6. Wenn das System den Tag des Transfers für die Zinsberechnung in der Zielziehung berücksichtigen soll, wählen Sie die entsprechende Option *Ziel*. Standardmäßig berücksichtigt das System in der Quellziehung das Transferdatum.
7. Geben Sie einen Grund für die Ziehungsteilung an.
   Optional: Geben Sie hier einen Text für den Geschäftsvorfall ein.

8. Wenn Sie das Kapital von der Quellziehung in eine vorhandene Ziehung übertragen möchten, geben Sie den Anteil oder Teilbetrag an, der für die entsprechenden Ziehungen in der Liste *Betroffene Ziehungen* übertragen werden soll. Standardmäßig beträgt der Anteil 100 %.
9. Wenn Sie das Kapital von der Quellziehung in eine neue Ziehung übertragen möchten, wählen Sie +, um die neue Zielziehung anzulegen. Das System übernimmt alle Daten (z.B. Stammdaten, Konditionen, Sperren, Regeln usw.) aus der Quellziehung. Die offenen Posten verbleiben nach der Teilung in der Quellziehung und müssen getrennt reguliert werden.
10. Wenn Sie eine neue Ziehung anlegen möchten, geben Sie die erforderlichen Daten ein:
    1. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
       Optional: Geben Sie die Umbuchungsquote oder den Umbuchungsbetrag ein.
    2. Geben Sie die Zahlungsdaten ein.
    3. Bei Bedarf können Sie einen abweichenden Regulierer für die Konditionszahlungsdaten eingeben.
11. Senden Sie Ihre Einträge ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt die Ziehungsteilung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Das System führt zudem folgende Schritte aus:

- Es reduziert das Kapital für die Quellziehung gemäß Umbuchungsquote.
- Es erhöht das Kapital für die Zielziehungen gemäß Umbuchungsquote.
- Es passt die Hierarchiestruktur der Finanzierung an und berechnet die Inanspruchnahme der Kreditlinie und anderer Kapitalien für die beteiligten Finanzierungselemente neu.

18.10 Auszahlungen

Sie legen Auszahlungen zum Verwalten geplanter ausgehender Zahlungen an, damit der zugesagte Darlehensbetrag an den Darlehensnehmer ausgezahlt werden kann. Die tatsächliche Umbuchung auf das Bankkonto des Darlehensnehmers erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Umbuchung erfolgt entweder über das Zahlungsprogramm (wenn die Auszahlung auf ein Kundenkonto gebucht wird) oder manuell (wenn die Buchung nicht auf ein Kundenkonto erfolgt).

Sie können Teilbeträge auszahlen. Der im Konditionskopf gepflegte Auszahlungskurs bildet die Grundlage für den tatsächlich auszuzahlenden Betrag. Der Auszahlungskurs berücksichtigt Agien und Disagien. Die Verzinsung eines Darlehens wird nach Buchung der ersten Auszahlung berechnet.

Sie können offene Posten oder Nebenkosten von der Auszahlungssumme einbehalten und nur den Restbetrag an den Kunden auszahlen. Für jeden Posten, der in einer anderen Währung als der Ziehungswährung einbehalten werden soll, können Sie manuell einen Umrechnungskurs eingeben. Das System gibt den Umrechnungskurs zum Tagesdatum entsprechend dem Umrechnungskurs in der Währungstabelle oder dem vordefinierten festen Umrechnungskurs des Finanzierungselements vor.

Sie können Zahlungen an Dritte vornehmen, indem Sie zusätzliche Empfänger angeben.

Auszahlungsprofile

Sie können zukünftig geplante Auszahlungen auf Tranchenebene erfassen, indem Sie Auszahlungsprofile anlegen. Ein Auszahlungsprofil ist eine einfache Liste von geplanten Auszahlungen mit Datum, Betrag und Währung. Der zugehörige Workflow sorgt dafür, dass die zuständige Person eine Benachrichtigung erhält, wenn die geplante Auszahlung fällig ist, damit sie oder er weiß, wann die Auszahlung angelegt werden muss.

Auszahlungen und Einzahlungen in Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Auszahlung auf der Aktivseite eines Konsortialdarlehens eingeben, bei dem die eigene Bank der Konsortialführer oder bei dem die eigene Bank ein Konsorte mit Unterbeteiligung ist, legt das System automatisch Einzahlungen an, die den Beteiligungsquoten der Konsorten entsprechen.

18.10.1 Anlegen von Auszahlungen

Sie legen Auszahlungen zum Einplanen ausgehender Zahlungen an.

> ⓘ Hinweis
>
> Welche Felder das System auf der Benutzungsoberfläche tatsächlich anzeigt, und ob Einträge in diesen Feldern optional oder obligatorisch sind, hängt von den Einstellungen zur Feldsteuerung für den ausgewählten Buchungskreis und das Produkt ab.

Voraussetzungen

- Die entsprechende Finanzierungshierarchie ist vollständig freigegeben und hat auf allen Ebenen den *Status* Vertrag.
- Die Auszahlung ist konform zu den Ziehungsregeln (die maximale Anzahl der Ziehungen ist noch nicht erreicht).
- Es bestehen keine Auszahlungssperren aufgrund eines Covenant-Bruch- oder Problemkreditstatus.

Schritte

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* in der Finanzierung die Ziehung aus, und wählen Sie dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Auszahlung*.
2. Wenn Sie eine sofortige Buchung der Auszahlung ermöglichen möchten, wählen Sie *Buchen* unter *Sofortiges Buchen*. Wenn Sie *Aktivieren* wählen, bucht das System die Auszahlung entsprechend der in der Auszahlung hinterlegten Buchungssteuerungseinstellungen.

> **Hinweis**
>
> Auch wenn Sie die Option *Buchen* gewählt haben, erfolgt die Auszahlung nicht vor Erreichen des Zahlungstermins.

3. Wenn im Feld mit der Bewegungsart mehr als eine Bewegungsart als Standardauswahl verfügbar ist, wählen Sie die benötigte Art aus.
4. Wenn Sie die Buchungen über den Zahlungsregulierer vornehmen möchten, damit entsprechende Zahlungen mithilfe der Debitoren-Zahlprogramme erzeugt werden können, markieren Sie das Ankreuzfeld *Zahlung*.
   Wenn Sie das Ankreuzfeld nicht markieren, wird über Verrechnungskonten gebucht.
5. Ändern Sie bei Bedarf den geplanten Zahlungstermin für die Auszahlung. Er wird auf das Tagesdatum gesetzt, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Vergangenheit liegt, oder auf das Beginndatum der Ziehungslaufzeit, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Zukunft liegt. Dies erfolgt standardmäßig.
6. Ändern Sie ggf. das Berechnungsdatum. Hierbei handelt es sich um das Zinsvalutadatum, ab dem die Verzinsung für diese Auszahlung berechnet werden soll. Es wird auf das Tagesdatum gesetzt, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Vergangenheit liegt, oder auf das Beginndatum der Ziehungslaufzeit, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Zukunft liegt. Dies erfolgt standardmäßig.
   Wenn Sie das Berechnungsdatum in den Berechnungszeitraum einbeziehen möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld *Inklusive*. Wenn Sie die Berechnung am Monatsende durchführen möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld *Monatsende* .
7. Ändern Sie ggf. das Datum, bis zu dem der Einbehalt bei der Berechnung des Nettozahlungsbetrags berücksichtigt werden kann. Bei einer syndizierten Finanzierung muss das Datum der eingehenden Zahlung für die Teilnehmer separat geändert werden. Es wird nicht durch eine Änderung im Geschäftsvorfall für die Auszahlung angepasst.
   Standardmäßig wird dieses Datum auf das Tagesdatum gesetzt, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Vergangenheit liegt, oder auf das Beginndatum der Ziehungslaufzeit, wenn das Konditionsberechnungsdatum in der Zukunft liegt.

   > **Hinweis**
   >
   > Alle Forderungen, die sich auf diesen Vertrag beziehen, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich diesem Datum ist, und für die noch keine Sollstellungen angelegt wurden, werden auf der Registerkarte *Nebenkosten* als Vorschläge zur Einbehaltung angezeigt. Für diese Forderungen werden nur dann Sollstellungen erzeugt, wenn Sie diese auf der entsprechenden Registerkarte auswählen.

8. Wenn Sie die Option *Aktivieren* unter *Sofortiges Buchen* gewählt haben, wählen Sie eine der verfügbaren Optionen zur Buchungssteuerung. Damit legen Sie fest, ob eine geplante Auszahlung über die maschinelle Sollstellung gebucht werden darf oder ob die Buchung nur manuell erfolgen kann.
9. Wenn Teilauszahlungen gemäß den Ziehungseinstellungen erlaubt sind, können Sie den Auszahlungsbetrag angeben.
10. Optional: Fügen Sie weitere Empfänger hinzu. Sie können die Zahlungsdaten für einen neuen Empfänger entweder manuell eingeben oder Sie können die Zahlungsdaten vom Geschäftspartner oder aus einer Zahlungssteuerungsregel übernehmen.

    > **Hinweis**
    >
    > Der Hauptdarlehensnehmer wird vom System automatisch als Empfänger eingetragen. Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen, passt das System den Auszahlungsbetrag für den Hauptdarlehensnehmer entsprechend an.

11. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte *Offene Posten* die offenen Posten aus, die einbehalten werden sollen.
    Das System zeigt den kumulierten Betrag aller einbehaltenen offenen Posten unter *Kapitaldaten* auf der Registerkarte *Auszahlungsübersicht* an.

    > **Hinweis**
    >
    > Offene Posten können auch für ein anderes Element der Finanzierung mit demselben Darlehensnehmer einbehalten werden.

12. Optional: Wenn Sie offene Posten einbehalten möchten, die eine andere Währung als die der Ziehung haben, können Sie manuell einen Umrechnungskurs eingeben. Mit dem Umrechnungskurs müssen Sie die Konvertierungsrichtung (Quellwährung und Zielwährung) unter Berücksichtigung der Notation (z.B. 1:1 oder 1:100) festlegen. In diesem Fall verwendet das System den manuell eingegebenen Umrechnungskurs anstelle des Standardkurses. Das System zeigt außerdem ein Warnsymbol für die offenen Posten an, für die Sie einen manuellen Umrechnungskurs hinzugefügt haben, und zeigt den manuellen Umrechnungskurs in der Quick-Info an.
13. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte *Nebenkosten* die Nebenkosten aus, die einbehalten werden sollen.
    Das System zeigt den kumulierten Betrag aller einbehaltenen Nebenkosten unter *Kapitaldaten* auf der Registerkarte *Auszahlungsübersicht* an.

    > **Hinweis**
    >
    > Nebenkosten können auch für ein anderes Element der Finanzierung mit demselben Darlehensnehmer einbehalten werden.

14. Optional: Wenn Sie Nebenkosten einbehalten möchten, die eine andere Währung als die der Ziehung haben, können Sie manuell einen Umrechnungskurs eingeben. Dies ist die gleiche Option, die auch für offene Posten verfügbar ist (siehe Schritt 12).
15. Sichern und Senden Sie Ihre Änderungen.

Ergebnis

Das System legt die Auszahlung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System zudem eine Einzahlung auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* der Finanzierung ansehen.

Das System bucht und gleicht die Posten aus, die Sie zur Einbehaltung ausgewählt haben.

Wenn bei der Implementierung des BAdIs `/loanswp/bd_disb_clrng_status` Informationen zum Zahlungsverrechnungsstatus eingegeben wurden, wird dieser Text im Feld *Zahlungsverrechnungsstatus* angezeigt.

18.11 Automatische Auszahlung

Sie können auf Ziehungsebene festlegen, dass das System die Auszahlung automatisch anlegt. Wenn das Startdatum der Ziehung in der Vergangenheit liegt, verwendet das System das aktuelle Datum als Zahlungsdatum. Liegt das Startdatum der Ziehung in der Zukunft, übernimmt das System dieses als Zahlungsdatum.

Voraussetzungen

- Für die Auszahlungen wurde eine Zahlungssteuerungsregel angelegt.
- Sie haben die Zahlungssteuerungsregel für die automatische Auszahlung in den Ziehungsdetails erfasst.

> ⓘ Hinweis
>
> Das System berücksichtigt die Einstellung für die automatische Auszahlung nur für die erste Auszahlung. Bei weiteren Auszahlungen oder neuen Auszahlungen aufgrund anderer Geschäftsvorfälle ignoriert das System die Einstellung.

> ⓘ Hinweis
>
> Für automatische Auszahlungen ist eine zusätzliche Genehmigung erforderlich: Das System legt ein weiteres Workitem für den Verantwortlichen an, sobald die Auszahlung angelegt wurde.

18.12 Verzichte und Ausbuchungen

Ein Verzicht ist die freiwillige Aufgabe von Forderungen aus Kulanzgründen ohne fortgesetzten Rechtsanspruch. Als Ausbuchungen werden Verrechnungen einer nicht eingezogenen Forderung mit fortgesetztem Rechtsanspruch bezeichnet.

Durch das Anlegen von Verzichten und Ausbuchungen im Finanzierungsarbeitsplatz können Sie Voll- oder Teilverzichte oder Ausbuchungen von offenen Posten vornehmen. Wenn Sie nur auf einen Teil des fälligen Betrags verzichten oder diesen ausbuchen möchten, berechnet das System automatisch den ausstehenden Restbetrag und legt einen neuen offenen Posten für den Restbetrag an. Es gibt zwei separate Geschäftsvorfälle für die Buchung von Verzichten und von Ausbuchungen.

Ein Verzicht auf Plansätze oder deren Ausbuchung ist nicht möglich.

Sie können Verzichte oder Ausbuchungen auf allen Ebenen der Finanzierungshierarchie vornehmen (d.h. Finanzierungen, Tranchen oder Ziehungen).

Verzichte und Abschreibungen für Konsortialdarlehen

Wenn Sie einen Verzicht oder eine Abschreibung für offene Posten auf Aktivseite angelegt haben, müssen Sie die anteiligen Beträge von den Konsorten zurückfordern, indem Sie manuell eine entsprechende Kondition anlegen.

18.12.1 Anlegen eines Verzichts

Um eine nicht eingezogene Forderung mit fortgesetztem Rechtsanspruch zu verrechnen, können Sie Verzichte basierend auf offenen Posten erfassen. Sie können auf den gesamten oder einen Teil des Forderungsbetrags verzichten.

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* das Finanzierungselement und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Verzicht* aus.
3. Wählen Sie den entsprechenden offenen Posten aus.

   > **Hinweis**
   >
   > Der Verzicht auf offene Posten, die durch einen anderen Geschäftsvorfall gesperrt sind, ist nicht möglich (Status *Gesperrt*).

4. Wenn Sie den Verzicht direkt buchen möchten, ändern Sie die Buchungsart in *Buchen*. Wenn Sie zuerst einen Plansatz anlegen möchten und das System den Verzicht automatisch am Fälligkeitsdatum im Hintergrund buchen soll, lassen Sie die Option *Aktivieren* aktiviert.
5. Geben Sie hier einen Text für den Geschäftsvorfall ein. Das System verwendet diesen Text als Beschreibung auf der Registerkarte *Geschäftsvorfall* und im Finanzstrom.
6. Wählen Sie *Verzichten*.
7. Optional: Sie können im Dialogfenster den Betrag, auf den Sie verzichten möchten, verringern, wenn Sie nicht auf den kompletten Betrag verzichten möchten.
8. Optional: Sie können ein neues Zahlungsdatum eingeben. Das neue Datum darf nicht vor dem Originaldatum des offenen Postens liegen. Sie können auch Text hinzufügen. Das System verwendet diesen Text als Postentext, z.B. im Finanzstrom.
9. Klicken Sie auf *Übernehmen*. Das System fügt den Betrag, auf den verzichtet wird und den neuen Status *Teilweise verzichtet* oder *Vollständig verzichtet* dem offenen Posten in der Tabelle hinzu.
10. Optional: Sie können weitere offene Posten auswählen und darauf verzichten.
11. Wenn Sie den Verzicht auf einen der offenen Posten stornieren möchten, wählen Sie den gewünschten Posten aus und klicken Sie auf *Zurücksetzen*.
12. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System führt den Verzicht auf den angegebenen Betrag durch. Wenn Sie nur auf einen Teil des Betrags verzichtet haben, legt das System einen neuen offenen Posten für den Restbetrag an.

Sie können den Verzicht auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* ansehen.

18.12.2 Anlegen einer Ausbuchung

Um Forderungen ohne fortgesetzten Rechtsanspruch freiwillig zu stornieren, können Sie Ausbuchungen basierend auf vorhandenen offenen Posten eingeben. Sie können den gesamten oder einen Teil des Forderungsbetrags ausbuchen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* das Finanzierungselement und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Ausbuchung* aus.
2. Wählen Sie den entsprechenden offenen Posten aus.

   > **Hinweis**
   >
   > Die Ausbuchung offener Posten, die durch einen anderen Geschäftsvorfall gesperrt sind, ist nicht möglich (Status *Gesperrt*).

3. Wenn Sie die Ausbuchung direkt buchen möchten, ändern Sie die Buchungsart in *Buchen*. Wenn Sie zuerst einen Plansatz anlegen möchten und das System die Ausbuchung automatisch am Fälligkeitsdatum im Hintergrund buchen soll, lassen Sie die Option *Aktivieren* aktiviert.
4. Geben Sie hier einen Text für den Geschäftsvorfall ein. Das System verwendet diesen Text als Beschreibung auf der Registerkarte *Geschäftsvorfall* und im Finanzstrom.
5. Wählen Sie *Ausbuchung*.
6. Sie können im Dialogfenster den Betrag, den Sie ausbuchen möchten, verringern, wenn Sie nicht den kompletten Betrag ausbuchen möchten.
7. Optional: Sie können ein neues Zahlungsdatum eingeben. Das neue Datum darf nicht vor dem Originaldatum des offenen Postens liegen. Sie können auch Text hinzufügen. Das System verwendet diesen Text als Postentext, z.B. im Finanzstrom.
8. Klicken Sie auf *Übernehmen*. Das System fügt den Ausbuchungsbetrag und den neuen Status *Teilweise ausgebucht* oder *Vollständig ausgebucht* dem offenen Posten in der Tabelle hinzu.
9. Optional: Sie können weitere offene Posten auswählen und ausbuchen.
10. Wenn Sie die Ausbuchung eines Postens stornieren möchten, wählen Sie den gewünschten Posten aus und klicken Sie auf *Zurücksetzen*.
11. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System bucht den angegebenen Betrag aus. Wenn Sie nur einen Teil des Betrags ausgebucht haben, legt das System einen neuen offenen Posten für den Restbetrag an.

Sie können die Ausbuchung auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* ansehen.

18.13 Vollrücktritte und Teilrücktritte

Mit den Geschäftsvorfällen Vollrücktritt und Teilrücktritt können Sie von einer Finanzierung, einer Tranche oder einer Ziehung, die noch nicht (vollständig) ausgezahlt wurde, ganz oder teilweise zurücktreten.

Tritt der Kunde von der Finanzierung oder einem Teil der Finanzierung zurück, können Sie eine Nichtabnahmeentschädigung auf Tranchenebene geltend machen, d. h. eine Kompensation für den Zeitraum

zwischen Vertragsabschluss und Nichtabnahme. Sie können die von Ihrer eigenen Bank in Rechnung gestellte Nichtabnahmeentschädigung entweder manuell eingeben oder über eine BAdI-Implementierung vom System berechnen lassen.

Vollrücktritt

Mit einem Vollrücktritt beenden Sie die Verarbeitung eines Finanzierungselements. Sie können nachträglich keine weiteren Änderungen vornehmen.

Wenn ein Finanzierungselement für einen Rücktritt ausgewählt wird, wird der Rücktritt auch für alle zugrunde liegenden Finanzierungselemente (z.B. Tranchen und Ziehungen unterhalb dieses Finanzierungsknotens) im selben Geschäftsvorfall ausgeführt. Wenn eine Tranche für den Rücktritt ausgewählt wird, wird der Rücktritt auch für alle Ziehungen unterhalb der ausgewählten Tranche ausgeführt.

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Finanzierungsknoten für den Rücktritt ausgewählt werden. Beispielsweise können nicht mehrere Ziehungen oder Tranchen zugleich für den Rücktritt ausgewählt werden.

Das System zieht eine Tranche bei einem Vollrücktritt von allen untergeordneten Ziehungen nicht automatisch zurück (es sei denn, Sie verwenden die unten erläuterte Funktion *Automatischer Vollrücktritt bei Ablauf*). Die Entscheidung für einen Vollrücktritt von der Tranche liegt beim Kunden.

Automatischer Vollrücktritt bei Ablauf

Sie können ein Ablaufdatum auf Tranchenebene angeben. Wenn das Ablaufdatum der Tranche erreicht ist und noch eine offene Auszahlungsverpflichtung besteht, führt das System für diese verbleibende Auszahlungsverpflichtung (gültig ab dem Ablaufdatum plus einem Tag) einen automatischen Vollrücktritt durch. Diese Art eines Vollrücktritts findet während der Tagesendverarbeitung statt und muss nicht genehmigt werden.

Teilrücktritt

Wenn Sie einen Teilrücktritt ausführen, kann nur noch ein Teil des Auszahlungsbetrags verwendet werden. Ein Teilrücktritt reduziert die Auszahlungsverpflichtung der Finanzierung durch Hinzufügen einer Konditionsart *Kapitalminderung*, die ab dem Tag des Teilrücktritts gültig ist.

Auf der Ebene einer Tranche ist ein Teilrücktritt nur bis zum Maximum der offenen Linie möglich.

Vollrücktritte und Teilrücktritte für Konsortialdarlehen

Bei einem Voll- oder Teilrücktritt eines Konsortialdarlehens auf Aktivseite, zieht das System die Anteile der Konsorten auf der Beteiligungsseite entsprechend ihrer Beteiligungsquote zurück. Dies geschieht unabhängig von der Beteiligungsform.

Die Konsorten können vom Kunden auch Nichtabnahmeentschädigungen verlangen. Nachdem die Konsorten die Beträge für die Nichtabnahmeentschädigungen, die sie vom Darlehensnehmer einziehen wollen, mitgeteilt haben, erfassen Sie diese manuell im System. Das System berechnet dem Kunden dann die Summe der von den Konsorten geforderten Beträge zusammen mit dem von Ihrer eigenen Bank geforderten Betrag.

Ist eine entsprechende Zahlungskettenregel vorhanden, gibt das System die Beträge erst dann an die Konsorten weiter, wenn der Kunde bezahlt hat.

Weitere Informationen

Zahlungssteuerungsregeln [Seite 91]

18.13.1 Anlegen von Vollrücktritten

Ein Vollrücktritt ermöglicht Ihnen, von der weiteren Verarbeitung eines Finanzierungselements komplett zurückzutreten. Dies kann z.B. dann nötig sein, wenn der Kunde auf den kompletten Finanzierungsbetrag verzichtet.

Voraussetzungen

- Ein Vollrücktritt ist nur dann möglich, wenn eine restliche Auszahlungsverpflichtung existiert, d.h. der Finanzierungsbetrag des Finanzierungselements wurde noch nicht komplett ausgezahlt. Bei revolvierenden Tranchen ist ein Vollrücktritt nur dann möglich, wenn alle Ziehungen restlos getilgt wurden und die Auszahlungsverpflichtung wieder beim Ausgangsbetrag liegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie das Finanzierungselement und dann ▶ *Geschäftsvorfall anlegen* ▶ *Vollrücktritt* ▶. Das ausgewählte Finanzierungselement und die Elemente unterhalb des ausgewählten Knotens werden auf dem nächsten Bild aufgelistet.
3. Geben Sie für alle Finanzierungselemente einen Rücktrittsgrund ein.
4. Optional: Sie können auf Tranchenebene eine Nichtabnahmeentschädigung angeben. Wenn das System eine Nichtabnahmeentschädigung automatisch berechnet hat, können Sie sie manuell ändern. Wählen Sie dazu die Option *Manuell*, und geben Sie einen Betrag ein. Damit das System den Wert neu berechnet, gehen Sie zurück zu *Berechnet* und wählen Sie *Gebühr neu berechnen*.
   Wenn keine Nichtabnahmeentschädigung berechnet werden soll, wählen Sie die Option *Manuell* und geben Sie *0* ein.
5. Optional: Wenn Sie einen Vollrücktritt für ein Konsortialdarlehen anlegen möchten, können Sie die Nichtabnahmeentschädigungen, die Ihnen die Konsorten mitgeteilt haben, manuell eingeben.
6. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt den Vollrücktritt an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System den Vollrücktritt auch auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* ansehen.

Das System setzt den Knotenstatus auf *Abgeschlossen*. Änderungen am Finanzierungselement sind nicht mehr möglich. Bei einem Vollrücktritt von der gesamten Finanzierung setzt das System den Finanzierungsstatus auf *Abgeschlossen*.

Wenn Sie eine Nichtabnahmeentschädigung angegeben haben, legt das System die erforderliche Einmalkondition auf Tranchenebene an, um die Entschädigung zu berechnen. Wenn Sie Nichtabnahmeentschädigungen für Konsorten in einer Konsortialfinanzierung angegeben haben, legt das System auch eine Einmalkondition auf Tranchenebene aller beteiligten Konsorten an (in der Währung der entsprechenden Tranche).

18.13.2 Anlegen eines Teilrücktritts

Ein Teilrücktritt ermöglicht es Ihnen, sich aus der weiteren Verarbeitung eines Finanzierungselements (Finanzierung, Tranche oder Ziehung) teilweise zurückzuziehen. Dies kann z.B. dann nötig sein, wenn der Kunde auf einen Teil des noch offenen Auszahlungsbetrags verzichtet.

Voraussetzungen

- Ein Teilrücktritt ist nur dann möglich, wenn eine Auszahlungsverpflichtung existiert, d.h. der Finanzierungsbetrag des Finanzierungselements wurde noch nicht komplett ausgezahlt. Bei revolvierenden Tranchen kann sich die Auszahlungsverpflichtung durch Rückzahlungen des Kunden wieder erhöhen, auch wenn sie bereits bei 0 lag.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* das Finanzierungselement und dann *Geschäftsvorfall anlegen* *Teilrücktritt*.
3. Geben Sie den Teilrücktrittsbetrag ein. Das System berechnet die neue Auszahlungsverpflichtung.
4. Optional: Sie können das Berechnungsdatum für die Neuberechnung des Effektivzinssatzes ändern. Dies ist nur relevant, wenn Sie die Option *Zinssatz anpassen* wählen möchten.
5. Wenn das System den Effektivzinssatz neu berechnen soll, wählen Sie *Zinssatz anpassen*. Das System berechnet den neuen Effektivzinssatz und zeigt ihn an.
6. Optional: Sie können auf Tranchenebene eine Nichtabnahmeentschädigung angeben. Wenn das System eine Nichtabnahmeentschädigung automatisch berechnet hat, können Sie sie manuell ändern. Wählen Sie

dazu die Option *Manuell*, und geben Sie einen Betrag ein. Damit das System den Wert neu berechnet, gehen Sie zurück zu *Berechnet* und wählen Sie *Gebühr neu berechnen*.
Wenn keine Nichtabnahmeentschädigung berechnet werden soll, wählen Sie die Option *Manuell* und geben Sie *0* ein.

7. Optional: Wenn Sie einen Teilrücktritt für ein Konsortialdarlehen anlegen möchten, können Sie die Nichtabnahmeentschädigungen, die Ihnen die Konsorten mitgeteilt haben, manuell eingeben.
8. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt den Teilrücktritt an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System den Teilrücktritt auch auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* ansehen.

Das System legt automatisch eine Konditionsposition mit der Kapitalminderung an.

Wenn eine Nichtabnahmeentschädigung angegeben ist, legt das System die erforderliche Einmalkondition auf Tranchenebene an, um die Entschädigung zu berechnen. Wenn Sie Nichtabnahmeentschädigungen für Konsorten in einer Konsortialfinanzierung angegeben haben, legt das System auch eine Einmalkondition auf Tranchenebene aller beteiligten Konsorten an (in der Währung der entsprechenden Tranche).

18.14 Stundung

Im Fall von Zahlungsstörungen können Sie offene Posten und zukünftig fällige Zahlungen einer Finanzierung stunden. Dabei übernehmen Sie die überfälligen Posten des Darlehens sowie zukünftige Leistungen, die der Darlehensnehmer nicht begleichen kann, in eine Stundungsvereinbarung. Diese umfasst einen vom normalen Ratenplan der Finanzierung unabhängigen Zahlungsplan. Sie können Gebühren für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stundung erheben. Sie können auch die Berechnung der Verzugszinsen integrieren.

Die Finanzierung bleibt mit allen Daten und der Historie erhalten.

Die Stundung kann im Customizing auf bestimmte Produktarten eingeschränkt werden.

Sie können im Finanzierungsarbeitsplatz Stundungen auf Tranchen- und Ziehungsebene anlegen. Der Geschäftsvorfall ist immer für das einzelne Finanzierungselement gültig. Er wird nicht an untergeordnete Ziehungen weitervererbt.

Stundungen sind nur für Tranchen mit offenen Posten und Ziehungen möglich, die mindestens teilweise ausgezahlt wurden und offene Posten enthalten.

18.14.1 Stundung für Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Stundung für eine Konsortialfinanzierung anlegen, gibt das System die Stundung an die Konsorten entsprechend ihrer Beteiligungsquote weiter.

Nach dem Sichern der Stundung werden die Daten auf der Beteiligungsseite automatisch synchronisiert, das heißt, das System legt einen Geschäftsvorfall Stundung für jede Ziehung auf der Beteiligungsseite an. Das System kopiert alle Werte in die Geschäftsvorfälle auf Beteiligungsseite und ermittelt eine Bearbeitungsgebühr anteilig zur Quote des Konsorten.

Hinweis: Die Synchronisation auf der Beteiligungsseite erfolgt erst, nachdem Sie den Geschäftsvorfall angelegt und gesichert oder eingereicht haben. Später synchronisiert das System keine Änderungen auf der Aktivseite mehr. Sie können zu stundende Posten auch auf der Beteiligungsseite auswählen bzw. die Auswahl aufheben. Wenn Sie die Auswahl der Posten auf der Aktivseite manuell geändert haben, müssen Sie auch die Auswahl der Posten auf der Beteiligungsseite einschränken, um sicherzustellen, dass die Finanzströme auf Aktiv- und Beteiligungsseite synchron sind.

Die Stundung wird immer für alle Konsorten durchgeführt. Wenn ein Konsorte nicht teilnehmen möchte, ist dies ein separater Prozess, der nicht Teil dieses Geschäftsvorfalls ist.

18.14.2 Anlegen einer Stundung

Im Fall von Zahlungsstörungen können Sie offene Posten und zukünftig fällige Zahlungen einer Finanzierung stunden.

> **Hinweis**
>
> Im Fall von Zahlungsstörungen können Sie offene Posten und zukünftig fällige Zahlungen einer Finanzierung stunden.

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie die entsprechende Tranche oder Ziehung und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Stundung*.
2. Wählen Sie die Buchungsart *Buchen* oder *Aktivieren*. Nach der Genehmigung wird der Geschäftsvorfall direkt oder automatisch im Hintergrund gebucht, wenn das Fälligkeitsdatum erreicht wurde.
3. Geben Sie die Grunddaten ein:
    1. Optional: Ändern Sie den Stichtag, d.h. das Datum, an dem die Stundungsvereinbarung beginnt. Ab diesem Datum werden für den Stundungsbetrag die Stundungszinsen berechnet. Der Stichtag ist standardmäßig mit dem Zahlungsdatum des jüngsten offenen Postens oder dem Tagesdatum vorbelegt, falls dieser in der Vergangenheit liegt.
    2. Wenn Sie die Auswahl der Posten, die zur Stundungsvereinbarung gehören, ändern möchten, ändern Sie das Datum unter *Zahlungen bis*. Dies hat Auswirkungen auf die Posten auf der Registerkarte *Liste der Positionen*. Das Datum ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
    3. Optional: Wenn eine manuelle Nachbearbeitung außerhalb der Darlehensverwaltung erforderlich ist, können Sie einen Grund angeben.
4. Geben Sie die Stundungsdaten ein.
    1. Geben Sie einen Grund für die Stundung ein.
    2. Optional: Geben Sie eine Bearbeitungsgebühr ein. Wenn Sie eine Bearbeitungsgebühr eingegeben haben, legen Sie fest, ob die Bearbeitungsgebühr in die Stundung aufgenommen werden soll. Standardmäßig berücksichtigt das System die Gebühr in den anderen Bewegungen und nicht in der Stundung.
    3. Optional: Ändern Sie den Standard-Stundungszinssatz. Der Standardwert wird aus dem Customizing übernommen.

> **Hinweis**
>
> Im Customizing wird auch eine Ober- und Untergrenze für den Zinssatz definiert. Ihr Eintrag muss im Bereich zwischen diesen beiden Grenzen liegen.

4. Optional: Ändern Sie das Fälligkeitsdatum der ersten Rate. Solange alle ausgewählten Posten offene Posten sind, legt das System den Stichtag als Standardwert fest. Wenn die ausgewählten Posten zukünftig fällige Zahlungen beinhalten, legt das System das größte Valutadatum der ausgewählten Posten als Standardwert fest.
5. Geben Sie die Anzahl der Stundungsraten ein.

> **Hinweis**
>
> Die maximal zulässige Anzahl der Raten wird im Customizing definiert.

5. Optional: Auf der Registerkarte *Postenliste* können Sie anzeigen, welche offenen Posten und zukünftigen Plansätze das System für die Stundung gemäß dem Datum unter *Zahlungen bis* ausgewählt hat.
   Sie können die Posten, die in die Forderungsliste aufgenommen werden sollen, weiter einschränken. Sie können dazu die Option *Alle stunden* deaktivieren und die zu berücksichtigenden Posten manuell auswählen.
6. Optional: Auf der Registerkarte *Andere Bewegungen* können Sie eine Liste von allen neuen zusätzlichen Bewegungen anzeigen, die durch die Stundungsfunktion angelegt werden. Diese sind die neu angelegten Stundungssätze, die neu angelegte Stundungsgebühr (wenn Sie festgelegt haben, dass die Bearbeitungsgebühr in der Stundung nicht berücksichtigt werden soll) und die neu angelegten Verzugszinsenposten (wenn die Verzugszinsenfunktion für die Stundung im Customizing aktiviert wurde).
7. Optional: Im Bereich *Sperrverwaltung* können Sie die Sperrkennzeichen für die Abgrenzungsposten und die Stundungsraten festlegen:
   1. Für die Posten in einer Stundungsvereinbarung können Sie eine Mahnsperre und eine Verzugszinssperre setzen.
   2. Für die Stundungsraten können Sie eine Mahnsperre, eine Verzugszinssperre und eine Zahlungssperre setzen.
8. Optional: Im Bereich *Angebotsdaten* können Sie die Daten für das Angebot der Stundungsvereinbarung eingeben, d.h. Erstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum und Annahmedatum.
9. Wenn es mehr als einen möglichen Regulierer gibt, wählen Sie einen Regulierer oder Zahlungssteuerungsregel aus der Wertehilfe im Bereich *Zahlungsdaten*. Bei mehr als einem möglichen Regulierer fügt das System die Regulierdaten automatisch ein.
10. Wenn Sie mit einen Konsortialdarlehen arbeiten und die Postenauswahl manuell geändert haben, müssen Sie die Postenauswahl auch auf der Beteiligungsseite ändern:
    1. Wählen Sie *Sichern*.
    2. Öffnen Sie den entsprechenden Geschäftsvorfall von der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* aus.
    3. Wählen Sie *Bearbeiten*.
    4. Geben Sie auf der Registerkarte *Liste der Positionen* die erforderlichen Daten ein, sodass Aktiv- und Beteiligungsseite synchron sind.
    5. Sichern Sie Ihre Eingaben.
11. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt die Stundung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Stundung auch auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* ansehen.

Das System legt die Stundungssätze, -gebühren und -zinsen entsprechend fest.

Auf der Aktivseite bucht das System ausgewählte offene Posten und bucht sie dann aus (bei Konsortialdarlehen auch auf Beteiligungsseite).

18.14.3 Stundungsfelder

Auf der Registerkarte *Übersicht* zur Stundung sind folgende Felder verfügbar:

Feld	Beschreibung
Stichtag	Der Stichtag der Stundungsvereinbarung ist der Tag, an dem die Stundungsvereinbarung beginnt. Ab diesem Datum werden für den Stundungsbetrag die Stundungszinsen berechnet. Der Stichtag ist mit dem Zahlungsdatum des jüngsten überfälligen Postens oder, falls dieser in der Vergangenheit liegt, mit dem Tagesdatum vorbelegt. Gibt das Datum an, an dem Folgendes passiert: • Alle offenen Posten des Vertrags, die in die Stundung einbezogen sind, werden ausgeglichen. • Für den Stundungsbetrag werden Stundungszinsen fällig.
Zahlungen bis	Gibt an, bis zu welchem Zahlungsdatum das System die Plansätze des Vertrags als Posten in der Postenliste anzeigt.
Manuelle Nachbearbeitung	Gibt einen Grund an, wenn eine manuelle Nachbearbeitung außerhalb der Darlehensverwaltung nötig ist
Anzahl der risikoerhöhenden Maßnahmen	Gibt die Anzahl der risikoerhöhenden Maßnahmen (Stundung, Rückstandskapitalisierung) an, die für diesen Vertrag bereits ausgeführt wurden.

Stundungsdaten

Feld	Beschreibung
Stundungsgrund	Gibt den Grund an, warum überfällige Posten und/oder zukünftig fällige Zahlungen zum Vertrag gestundet werden.

Feld	Beschreibung
Bearbeitungsgebühr in Finanzierung einschließen	Gibt an, ob die Bearbeitungsgebühr mitfinanziert wird, d.h. ob sie in die Stundungsbeträge einfließt. • Wenn Sie dieses Feld markieren, übernimmt das System die Bearbeitungsgebühr in die gestundeten Forderungen. • Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, nimmt das System die Bearbeitungsgebühr in zusätzlichen Bewegungen auf. Dies ist der Standard.
Stundungszinssatz	Gibt den Zinssatz p.a. an, den das System auf den Ratenplan der Stundung anwendet. Der Standardwert für die Stundung wird aus dem Customizing gelesen.
Fälligkeitsdatum der ersten Leistungsrate des Stundungsplans	Das System schlägt das Ende der ersten vollständigen Tilgungsperiode vor, die auf das größte Valutadatum der ausgewählten Posten folgt. Dieses Vorschlagsdatum ist das frühestmögliche erste Fälligkeitsdatum. Das Fälligkeitsdatum muss innerhalb der Laufzeit liegen. • Das Datum wird wie folgt ermittelt: • Aus dem Stichtag, sofern alle ausgewählten Posten vor dem Stichtag liegen (überfällige Posten) • Im Fall einer Stundung aus zukünftig fälligen Zahlungen aus dem größten Valutadatum der ausgewählten Posten (Datum *Leistungen bis* ist größer als der *Stichtag*)
Anzahl der Leistungsraten des Stundungsplans	Gibt die Standardanzahl der Leistungsraten an, die zur vollständigen Tilgung einer Stundung erforderlich sind. Die Standard- und Höchstzahl der neuen Stundungssätze werden aus dem Customizing gelesen. Die Laufzeit einer Stundungsvereinbarung beginnt mit dem durch den Benutzer bestimmten Stichtag der Stundung und endet mit dem Fälligkeitsdatum der letzten Stundungsrate.

Stundungsübersicht

Feld	Beschreibung
Stundungsbetrag	Die Summe aus den offenen Posten, zukünftig fälligen Zahlungen und mitfinanzierten Forderungen
Überfällige Posten	Summe aller markierten überfälligen Posten in der Liste der Posten

Feld	Beschreibung
Zukünftig fällige Zahlungen	Die Summe aller markierten Plansätze in der Postenliste, die ein Fälligkeitsdatum bis einschließlich des Datums unter *Zahlungen bis* haben
In Finanzierung enthaltene Forderungen	Enthält die Bearbeitungsgebühr, wenn Sie das Kennzeichen für *In Finanzierung enthalten* gesetzt haben
Habensaldo	Zeigt das Habensaldo (Überzahlungen) des Darlehens
Nicht in Finanzierung enthaltene Forderungen	Enthält die Bearbeitungsgebühr, wenn Sie das Kennzeichen für *In Finanzierung enthalten* nicht gesetzt haben.
Nicht ausgewählte Posten	Die Summe aller nicht markierten Posten in der Postenübersicht
Effektivzinssatz	Gibt den berechneten Effektivzins der Stundungsvereinbarung an

Verwaltung von Sperren

Feld	Beschreibung
Positionen Mahnsperre	Wenn in Verzug geratene Stundungsraten nicht gemahnt werden sollen, können Sie hier einen Grund für das Sperren der Funktion auswählen.
Verzugszinsensperre	Gibt an, ob die zu stundenden bzw. zu kapitalisierenden Posten ab dem Tag der Aktivierung des Geschäftsvorfalls für die Berechnung von Verzugszinsen gesperrt sind.
Stundung Mahnsperre	Wenn in Verzug geratene Stundungsraten nicht gemahnt werden sollen, können Sie hier einen Grund für das Sperren der Funktion auswählen.
Stundung Verzugszinsensperre	Gibt an, ob die Stundungsraten ab dem Tag der Aktivierung des Geschäftsvorfalls für die Berechnung von Verzugszinsen gesperrt sind.
Stundung Zahlsperre	Wenn die Stundungsraten nicht durch den maschinellen Zahllauf beglichen werden sollen, markieren Sie dieses Feld.

Angebotsdaten

Feld	Beschreibung
Angebot am	Gibt das Datum an, an dem Sie das Angebot zur Stundung erstellt haben.

Feld	Beschreibung
Angebot bis	Gibt das Datum an, bis zu dem das Angebot zur Stundung gültig ist.
Angebot angenommen am	Gibt das Datum an, an dem der Kunde das Angebot zur Stundung/Rückstandskapitalisierung angenommen hat.

Außerdem sind im Bereich *Zahlungsdaten* Felder wie *Regulierer*, *Zahlungsart* und *Bankverbindung* enthalten.

18.15 Kapitalerhöhung

Mit dem Geschäftsvorfall *Kapitalerhöhung* können Sie eine Kapitalerhöhung anlegen. Eine Kapitalerhöhung kann auf Finanzierungs-, Tranchen- oder Ziehungsebene angelegt werden. Das Anlegen einer Kapitalerhöhung ist nur für die Aktivseite möglich. Bei Konsortialdarlehen wird die Kapitalerhöhung automatisch auf die relevanten Teilnehmer verteilt.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über die erforderliche Berechtigung zum Anlegen einer Kapitalerhöhung.
- Die Finanzierung hat keine Arbeitsversion.

Anlegen einer Kapitalerhöhung

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierung das Finanzierungselement aus, für das Sie eine Kapitalerhöhung anlegen möchten.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Kapitalerhöhung*.
4. Registerkarte *Übersicht*:
   - Geben Sie unter *Grunddaten* unter *Gültig ab* das Ausführungsdatum des Geschäftsvorfalls ein. Das Feld ist obligatorisch.
   - Die Eingabe eines Grundes ist obligatorisch. Sie können die Auswahlkriterien für *Grund* im Customizing unter *Banking for Complex Loans* > *Geschäftsvorfälle* > *Grund für komplexen GV definieren* definieren. Wenn im Customizing nur ein Grund hinterlegt ist, ist dieser Grund der Standardeintrag beim Anlegen von Kapitalerhöhungen.
   - Ein Eintrag in *Betrag* ist für den für die Kapitalerhöhung ausgewählten Finanzierungselementknoten obligatorisch. Für die übergeordneten Elemente die Eingabe des Betrags nicht obligatorisch.

     > **Hinweis**
     >
     > Beim Anlegen einer Kapitalerhöhung für ein Finanzierungselement werden auch die übergeordneten Finanzierungselemente auf der Aktivseite ausgewählt und unter

> *Finanzierungselemente* auf der Registerkarte *Übersicht* des Geschäftsvorfalls angezeigt. Wenn beispielsweise eine Kapitalerhöhung auf Ziehungsebene angelegt wird, werden auch die Finanzierungsebene und die Tranchenebene angezeigt.

5. Registerkarte*Gebühr*:
   - Wählen Sie *Ja*, wenn Sie eine Gebühr für den Geschäftsvorfall hinzufügen möchten.
   - Der Standardeintrag für das *Fälligkeitsdatum* entspricht dem *Gültig-ab*-Datum der Kapitalerhöhung.
   - Geben Sie unter *Konto für Entgelt* das Konto an, von dem die Gebühr abgebucht werden muss.
   - Wenn eine Gebühr hinzugefügt wird, muss eine *Berechnungsart* ausgewählt werden.
   - Wählen Sie *Berechnet*, wenn Sie einen vorberechneten Festbetrag als Gebühr verwenden möchten. Um diesen berechneten Betrag zu definieren, verwenden Sie das BAdI `/LOANSWP/BD_BUSINESS_OPER_FEE`.
   - Um den Gebührenbetrags manuell einzugeben, wählen Sie *Manuell* und geben Sie den Betrag unter *Manueller Betrag* ein.
   - Die für diesen Geschäftsvorfall unter *Banking for Complex Loans* > *Geschäftsvorfälle* > *Andere Bewegungen für Geschäftsvorfälle definieren* definierte Kondition wird unter *Konditionsart* angezeigt.
   - Wenn Sie die Gebühr auf die Konsorten verteilen möchten, wählen Sie *Ja* unter *Auf Konsorten verteilen*. Die Gebühr wird entsprechend den Prozentsätzen der jeweiligen Beteiligungsanteile verteilt.
   - Unter *Zahlungsdaten* müssen der Zahlweg, die Bankverbindung und die Mandatsreferenz (falls für den ausgewählten Zahlweg erforderlich) eingegeben werden.
6. Wählen Sie *Sichern* und dann *Absenden*.

Ergebnis

Sobald die Genehmigung vorliegt, legt das System die Kapitalerhöhung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Für die Kapitalerhöhung wird eine neue Kondition angelegt und auf der Registerkarte *Konditionen* der relevanten Finanzierungselemente angezeigt.

Wenn eine Gebühr angegeben wurde, wird eine neue Kondition für die Gebühr angelegt und auf der Registerkarte *Konditionen* der relevanten Finanzierungselemente angezeigt.

Für die neu angelegten Konditionen für die Kapitalverminderung zeigt die Spalte *Externe Verarbeitung* an, dass diese Kondition durch eine Kapitalverminderung angelegt wurde.

> ⓘ Hinweis
>
> Die Geschäftsvorfälle **Kapitalerhöhung** und **Kapitalverminderung** können nicht storniert oder abgebrochen werden. Wenn ein Geschäftsvorfall versehentlich ausgeführt wird, kann eine Korrektur nur vorgenommen werden, indem ein neuer Geschäftsvorfall in umgekehrter Richtung initiiert wird. Wenn in solchen Fällen beim Anlegen des Geschäftsvorfalls eine Gebühr erhoben wurde, beachten Sie, dass die Gebühr nicht storniert werden kann.

18.16 Kapitalverminderung

Mit dem Geschäftsvorfall *Kapitalverminderung* können Sie eine Kapitalverminderung anlegen. Eine Kapitalverminderung kann auf Finanzierungs-, Tranchen- oder Ziehungsebene angelegt werden. Das Anlegen einer Kapitalverminderung ist nur für die Aktivseite möglich. Bei Konsortialdarlehen wird die Kapitalverminderung automatisch auf die relevanten Teilnehmer verteilt.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über die erforderliche Berechtigung zum Anlegen einer Kapitalverminderung.
- Die Finanzierung hat keine Arbeitsversion.

Anlegen einer Kapitalverminderung

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* der Finanzierung das Finanzierungselement aus, für das Sie eine Kapitalverminderung anlegen möchten.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Kapitalverminderung*.
4. Registerkarte *Übersicht*:
   - Geben Sie unter *Grunddaten* unter *Gültig ab* das Ausführungsdatum des Geschäftsvorfalls ein. Das Feld ist obligatorisch.
   - Die Eingabe eines Grundes ist obligatorisch. Sie können die Auswahlkriterien für *Grund* im Customizing unter *Banking for Complex Loans* > *Geschäftsvorfälle* > *Grund für komplexen GV definieren* definieren. Wenn im Customizing nur ein Grund hinterlegt ist, ist dieser Grund der Standardeintrag beim Anlegen von Kapitalverminderungen.
   - Ein Eintrag in *Betrag* ist für den für die Kapitalverminderung ausgewählten Finanzierungselementknoten obligatorisch. Für die übergeordneten Elemente die Eingabe des Betrags nicht obligatorisch.

     > **Hinweis**
     >
     > Beim Anlegen einer Kapitalverminderung für ein Finanzierungselement werden auch die übergeordneten Finanzierungselemente auf der Aktivseite ausgewählt und unter *Finanzierungselemente* auf der Registerkarte *Übersicht* des Geschäftsvorfalls angezeigt. Wenn beispielsweise eine Kapitalverminderung auf Ziehungsebene angelegt wird, werden auch die Finanzierungsebene und die Tranchenebene angezeigt.

   - *Maximaler Teilrücktrittsbetrag*: Der maximale Teilrücktritzsbetrag wird mit jeder Kapitalverminderung neu berechnet und angepasst. Der Kapitalverminderungsbetrag darf den maximalen Teilrücktrittsbetrag nicht überschreiten. Eine Änderung des *Gültig ab*-Datums kann auch zu einer Neuberechnung des maximalen Teilrücktrittsbetrages führen.
5. Registerkarte*Gebühr*:

- Wählen Sie *Ja*, wenn Sie eine Gebühr für den Geschäftsvorfall hinzufügen möchten.
- Der Standardeintrag für das *Fälligkeitsdatum* entspricht dem *Gültig-ab*-Datum der Kapitalverminderung.
- Geben Sie unter *Konto für Entgelt* das Konto an, von dem die Gebühr abgebucht werden muss.
- Wenn eine Gebühr hinzugefügt wird, muss eine *Berechnungsart* ausgewählt werden.
- Wählen Sie *Berechnet*, wenn Sie einen vorberechneten Festbetrag als Gebühr verwenden möchten. Um diesen berechneten Betrag zu definieren, verwenden Sie das BAdI `/LOANSWP/BD_BUSINESS_OPER_FEE`.
- Um den Gebührenbetrags manuell einzugeben, wählen Sie *Manuell* und geben Sie den Betrag unter *Manueller Betrag* ein.
- Die für diesen Geschäftsvorfall unter *Banking for Complex Loans* > *Geschäftsvorfälle* > *Andere Bewegungen für Geschäftsvorfälle definieren* definierte Kondition wird unter *Konditionsart* angezeigt.
- Wenn Sie die Gebühr auf die Konsorten verteilen möchten, wählen Sie *Ja* unter *Auf Konsorten verteilen*. Die Gebühr wird entsprechend den Prozentsätzen der jeweiligen Beteiligungsanteile verteilt.
- Unter *Zahlungsdaten* müssen der Zahlweg, die Bankverbindung und die Mandatsreferenz (falls für den ausgewählten Zahlweg erforderlich) eingegeben werden.

6. Wählen Sie *Sichern* und dann *Absenden*.

Result

Sobald die Genehmigung vorliegt, legt das System die Kapitalverminderung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an.

Für die Kapitalverminderung wird eine neue Kondition angelegt und auf der Registerkarte *Konditionen* der relevanten Finanzierungselemente angezeigt.

Wenn eine Gebühr angegeben wurde, wird eine neue Kondition für die Gebühr angelegt und auf der Registerkarte *Konditionen* der relevanten Finanzierungselemente angezeigt.

Für die neu angelegten Konditionen für die Kapitalverminderung zeigt die Spalte *Externe Verarbeitung* an, dass diese Kondition durch eine Kapitalverminderung angelegt wurde.

Die Geschäftsvorfälle **Kapitalerhöhung** und **Kapitalverminderung** können nicht storniert oder abgebrochen werden. Wenn ein Geschäftsvorfall versehentlich ausgeführt wird, kann eine Korrektur nur vorgenommen werden, indem ein neuer Geschäftsvorfall in umgekehrter Richtung initiiert wird. Wenn in solchen Fällen beim Anlegen des Geschäftsvorfalls eine Gebühr erhoben wurde, beachten Sie, dass die Gebühr nicht storniert werden kann.

18.17 Rückstandskapitalisierung

Bei Zahlungsstörungen können Sie die Rückstandskapitalisierung zum erneuten Einplanen von Zahlungen verwenden, indem Sie fällige Posten aus vergangenen und möglicherweise zukünftigen Zahlungen eines Darlehens vom Stichtag auf die verbleibende Laufzeit verteilen. Die Verteilung kann eine Ratenerhöhung oder eine Laufzeitverlängerung beinhalten:

- Kapitalisierung bei unverändertem Laufzeitende (erhöhte Raten);
  Nach dem Stichtag erhöht das System das Restkapital und die reguläre Rate entsprechend (bei unverändertem Laufzeitende).
- Kapitalisierung bei unveränderten Raten (verschobenes Laufzeitende): Das System bucht die Posten aus und erhöht das Restkapital, die reguläre Rate bleibt jedoch unverändert. Das System verschiebt das Laufzeitende entsprechend.

Sie können Gebühren für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rückstandskapitalisierung erheben.

Die Rückstandskapitalisierung kann im Customizing auf bestimmte Produktarten eingeschränkt werden.

Die Rückstandskapitalisierung ist nur für Verträge möglich, die zumindest teilweise ausgezahlt sind.

18.17.1 Kapitalisierung der Rückstände für Konsortialdarlehen

Wenn Sie eine Kapitalisierung der Rückstände für ein Konsortialdarlehen anlegen, gibt das System die Kapitalisierung der Rückstände an die Konsorten entsprechend ihrer Konsortialanteile weiter. Die Kapitalisierungsbeträge und Bearbeitungsgebühren werden grundsätzlich anteilig an die Konsorten weitergegeben. Der Benutzer kann die Positionen für die Kapitalisierung auch auf der Beteiligungsseite auswählen bzw. die Auswahl aufheben.

Hinweis: Die Synchronisation auf der Beteiligungsseite erfolgt erst, nachdem Sie den Geschäftsvorfall angelegt und gesichert oder eingereicht haben. Später synchronisiert das System keine Änderungen auf der Aktivseite mehr. Sie können Positionen für die Kapitalisierung der Rückstände auch auf der Beteiligungsseite auswählen bzw. die Auswahl aufheben. Wenn Sie die Auswahl der Positionen auf der Aktivseite manuell geändert haben, müssen Sie auch die Auswahl der Positionen auf der Beteiligungsseite einschränken, um sicherzustellen, dass die Finanzströme auf Aktiv- und Beteiligungsseite synchron sind.

Die Kapitalisierung der Rückstände wird immer für alle Konsorten durchgeführt. Wenn ein Konsorte nicht teilnehmen möchte, ist dies ein separater Prozess, der nicht Teil dieses Geschäftsvorfalls ist.

Auf Beteiligungsseite können Sie nach der Synchronisation folgende Daten ändern

- Gebühr bearbeiten
- Neue Leistungsrate
- Sie können Positionen auswählen bzw. die Auswahl aufheben

18.17.2 Anlegen von Rückstandskapitalisierungen

Bei Zahlungsstörungen können Sie fällige Posten aus vergangenen und möglicherweise zukünftigen Zahlungen eines Darlehens vom Stichtag auf die verbleibende Laufzeit verteilen.

> ⓘ Hinweis
>
> Unter *Basisdaten* erhalten Sie Informationen über die Anzahl der risikoerhöhenden Maßnahmen, die für dieses Finanzierungselement bereits angewendet wurden.

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht*, wählen Sie die entsprechende Ziehung und dann *Geschäftsvorfall anlegen* > *Kapitalisierung*.
2. Wählen Sie die Buchungsart *Buchen* oder *Aktivieren*. Nach der Genehmigung wird der Geschäftsvorfall direkt oder automatisch im Hintergrund gebucht, wenn das Fälligkeitsdatum erreicht wurde.
3. Geben Sie die Grunddaten ein:
    1. Optional: Ändern Sie den Stichtag, d.h. das Datum, an dem das System alle offenen Posten in der Kapitalisierung ausbucht und das restliche Vertragskapital um den zu kapitalisierenden Betrag erhöht. Standardmäßig ist das entweder das Tagesdatum oder, wenn das Fälligkeitsdatum auf das Tagesdatum folgt, das Fälligkeitsdatum plus einen Tag des jüngsten offenen Postens im Vertrag.
    2. Wenn Sie die Auswahl der Posten, die zur Rückstandskapitalisierung gehören, ändern möchten, ändern Sie das Datum unter *Zahlungen bis*. Dies hat Auswirkungen auf die Posten auf der Registerkarte *Postenliste*. Standardmäßig entspricht das Datum *Zahlungen bis* dem Stichtag minus einen Tag.
    3. Optional: Wenn eine manuelle Nachbearbeitung außerhalb der Darlehensverwaltung erforderlich ist, können Sie einen Grund angeben.
4. Geben Sie die Kapitalisierungsdaten ein.
    1. Geben Sie einen Kapitalisierungsgrund ein.
    2. Optional: Geben Sie eine Bearbeitungsgebühr ein. Wenn Sie eine Bearbeitungsgebühr eingegeben haben, geben Sie an, ob die Bearbeitungsgebühr mitfinanziert wird und somit in den Kapitalisierungsbetrag aufgenommen werden soll. Wenn Sie die Auswahl dieses Felds aufheben, fügt das System die Bearbeitungsgebühr unter „Andere Bewegungen“ hinzu.
    3. Optional: Geben Sie eine neue Leistungsrate ein. Das System berechnet dabei das neue Laufzeitende.
5. Optional: Im Bereich „Sperrverwaltung“ können Sie die Sperrkennzeichen für die Abgrenzungsposten und die Stundungsraten festlegen.
    1. Für die Posten in der Rückstandskapitalisierung können Sie eine Mahnsperre und eine Verzugszinssperre setzen.
    2. Für die Rückstandskapitalisierung können Sie eine Mahnsperre, eine Verzugszinssperre und/oder eine Zahlsperre setzen.
    3. Optional: Im Bereich *Angebotsdaten* können Sie die Daten für das Angebot der Rückstandskapitalisierung eingeben, d.h. Erstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum und Annahmedatum.
6. Optional: Auf der Registerkarte *Liste der Positionen* können Sie anzeigen, welche überfälligen Posten und zukünftigen Plansätze das System für die Rückstandskapitalisierung gemäß dem Datum unter *Zahlungen bis* ausgewählt hat. Sie können die Posten, die in die Forderungsliste aufgenommen werden sollen, weiter einschränken. Sie können dazu die Option *Alle einschließen* deaktivieren und die Posten manuell auswählen, die sie berücksichtigen möchten.
7. Optional: Auf der Registerkarte *Andere Bewegungen* können Sie eine Liste von allen neuen zusätzlichen Bewegungen anzeigen, die durch die Kapitalisierungsfunktion angelegt werden. Diese sind die neu angelegte Kapitalisierungsgebühr (wenn Sie festgelegt haben, dass die Bearbeitungsgebühr in der Kapitalisierung nicht berücksichtigt werden soll) und die neu angelegten Verzugszinsenposten (wenn die Verzugszinsenfunktion für die Rückstandskapitalisierung im Customizing aktiviert wurde).
8. Wenn Sie mit einen Konsortialdarlehen arbeiten und die Postenauswahl manuell geändert haben, müssen Sie die Postenauswahl auch auf der Beteiligungsseite ändern:
    1. Wählen Sie *Sichern*.
    2. Öffnen Sie den entsprechenden Geschäftsvorfall von der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* aus.
    3. Wählen Sie *Bearbeiten*.

4. Geben Sie auf der Registerkarte *Liste der Positionen* die erforderlichen Daten ein, sodass Aktiv- und Beteiligungsseite synchron sind.
5. Sichern Sie Ihre Eingaben.

9. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt die Rückstandskapitalisierung an und zeigt sie auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* an. Wenn es sich um ein Konsortialdarlehen handelt, legt das System die Rückstandskapitalisierung auch auf der Beteiligungsseite an. Sie können die zugehörigen Geschäftsvorfälle dann auf der Registerkarte *Zugehörige Geschäftsvorfälle* ansehen.

Das System fügt der Kapitalerhöhung einen Konditionsposten hinzu (bei einer Konsortialfinanzierung werden die entsprechenden Konditionsposten auch auf der Beteiligungsseite hinzugefügt).

Auf der Aktivseite bucht das System die ausgewählten offenen Posten und bucht sie dann aus (bei Konsortialdarlehen auch auf Beteiligungsseite).

Außerdem bucht das System die eingegebenen Gebühren und Verzugszinsen.

18.17.3 Kapitalisierungsfelder

Auf der Registerkarte *Übersicht* zur Kapitalisierung sind die folgenden Felder verfügbar:

Grunddaten

Feld	Beschreibung
Stichtag	Gibt das Datum an, an dem die Rückstandskapitalisierung beginnt. Ab diesem Datum geht der Kapitalisierungsbetrag in die Verzinsung des Darlehens ein. An diesem Tag findet Folgendes statt: 1. Alle offenen Posten des Vertrags, die in die Kapitalisierung einbezogen sind, werden ausgeglichen. 2. Das Restkapital des Vertrags erhöht sich um den zu kapitalisierenden Betrag.
Zahlungen bis	Gibt an, bis zu welchem Zahlungsdatum das System die Plansätze des Vertrags als Posten in der Liste der Posten anzeigt.
Kapitalisierungsgrund	Gibt den Grund an, warum Rückstände und/oder zukünftige Zahlungen zum Vertrag kapitalisiert werden.

Feld	Beschreibung
Bearbeitungsgebühr in Finanzierung einschließen	Gibt an, ob die Bearbeitungsgebühr in der Finanzierung enthalten ist, d.h. ob sie in den Kapitalisierungsbetrag einfließt. 1. Wenn Sie dieses Feld markieren, nimmt das System die Bearbeitungsgebühr im Kapitalisierungsbetrag auf. 2. Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, nimmt das System die Bearbeitungsgebühr in zusätzlichen Bewegungen auf. Dies ist der Standard.
Anzahl der risikoerhöhenden Maßnahmen	Gibt die Anzahl der risikoerhöhenden Maßnahmen (Stundung, Rückstandskapitalisierung) an, die für diesen Vertrag bereits ausgeführt wurden.

Im Abschnitt *Kapitalisierungsübersicht* sehen Sie die aktuellen Beträge für die Rückstandskapitalisierung.

Feld	Beschreibung
Kapitalisierungsbetrag	Die Summe aus den Rückständen, zukünftig fälligen Zahlungen und mitfinanzierten Forderungen.
Überfällige Posten	Die Summe aller markierten Rückstände in der Liste der Posten.
Zukünftig fällige Zahlungen	Die Summe aller markierten Plansätze in der Liste der Posten, die ein Fälligkeitsdatum bis einschließlich des Datums unter „Zahlungen bis“ haben.
In Finanzierung enthaltene Forderungen	Enthält die Bearbeitungsgebühr, wenn Sie das Kennzeichen für *In Finanzierung enthalten* gesetzt haben.
Habensaldo	Zeigt das Habensaldo (Überzahlungen) der Finanzierung.
Nicht in Finanzierung enthaltene Forderungen	Enthält die Bearbeitungsgebühr, wenn Sie das Kennzeichen für *In Finanzierung enthalten* nicht gesetzt haben.
Nicht ausgewählte Posten	Die Summe aller nicht markierten Posten in der Postenübersicht.
Effektivzinssatz	Zeigt den berechneten Effektivzinssatz für die Restlaufzeit des Darlehens ab dem Stichtag der Rückstandskapitalisierung an.

Felder im Abschnitt „Angebotsdaten“

Feld	Beschreibung
Angebot am	Gibt das Datum an, an dem Sie das Angebot zur Rückstandskapitalisierung angelegt haben.

Feld	Beschreibung
Angebot bis	Gibt das Datum an, bis zu dem das Angebot zur Rückstands-kapitalisierung gültig ist.
Angebot angenommen am	Gibt das Datum an, an dem der Kunde das Angebot zur Rückstandskapitalisierung angenommen hat.

18.18 Beteiligungsform ändern

Sie legen einen Geschäftsvorfall vom Typ *Beteiligungsform ändern* an, wenn Sie die Beteiligungsform in einem vorhandenen Finanzierungselement für einen Konsorten während des Lebenszyklus eines Konsortialdarlehens ändern müssen. Nachdem ein Finanzierungselement auf der Beteiligungsseite genehmigt wurde, kann die Beteiligungsform in den Stammdaten nicht mehr geändert werden. Sie müssen stattdessen den Geschäftsvorfall *Beteiligungsform ändern* verwenden.

Der Geschäftsvorfall *Beteiligungsform ändern* ist eine spezielle Funktion des *Finanzierungsarbeitsplatzes*. Sie steht in SAP Loans Management nicht als Geschäftsvorfall zur Verfügung.

Beteiligungsform mit Produktwechsel ändern

Bei den folgenden Änderungen an der Beteiligungsform führt die neue Beteiligungsform zu einem anderen Produkt des Darlehensverwaltungsvertrags:

- Bar → Risiko
- Risiko → Bar
- Risiko → Bar ohne Risiko
- Bar ohne Risiko → Risiko

In diesen Fällen legt das System neue Ziehungen innerhalb derselben Tranche an. Das System legt für jede ausgewählte Quellziehung eine Zielsyndizierungsbeteiligung auf Basis der Attribute der zugehörigen Quellsyndizierungsbeteiligung und auf Basis der Attribute des Geschäftsvorfalls an. Die alten Ziehungen und ihre Beteiligungen werden vom System geschlossen. Die geschlossenen Beteiligungen und Ziehungen werden in der Finanzierungsstruktur noch angezeigt, das System kennzeichnet sie jedoch als endende Elemente (Status *Zum Schließen vorgemerkt*). Sie haben keine Einfluss mehr auf die Berechnung von Kapital, Regeln für die Inanspruchnahme, Teilnahmeregeln oder die Berechnung der tatsächlichen Syndizierung.

Wenn die Quellziehung nicht oder nur teilweise ausgezahlt ist, führt das System eine Verfügung aus, um die Auszahlungsverpflichtung zu stornieren. Der Stichtag der Verfügung ist der Stichtag der Beteiligungsänderung.

Wenn die Quellziehung vollständig oder teilweise ausgezahlt ist, führt das System eine Tilgung für die Quellziehung und eine Auszahlung für die Zielziehung aus, um das Kapital von der Quell- in die Zielziehung umzubuchen.

Das System überträgt die Daten der Quellelemente in die angelegten Zielelemente, sofern sie im neuen Kontext gültig sind:

- • Das System kopiert jeden manuell hinzugefügten Geschäftspartner, sofern die Geschäftspartnerrolle im Kontext des neuen Produkts der Zielziehung gültig ist.

- • Das System synchronisiert die Konditionen. Wenn das System eine manuell angelegte Kondition einer Quellziehung nicht in die Zielziehung kopieren kann, weil deren Konditionsart im Produkt der Zielziehung nicht gültig ist, erhalten Sie eine Warnmeldung zum Verlust der Kondition.

Beteiligungsform ohne Produktwechsel ändern

Bei den folgenden Änderungen an der Beteiligungsform führt die neue Beteiligungsform nicht zu einem anderen Produkt des Darlehensverwaltungsvertrags:

- *Bar* > *Bar ohne Risiko*
- *Bar ohne Risiko* > *Bar*

Bei diesen Änderungen ist der Geschäftsvorfall eine Änderung der Stammdaten. Das System legt keine neuen Beteiligungen, Ziehungen oder Darlehensverwaltungsverträge an.

18.18.1 Beteiligungsform ändern

1. Öffnen Sie die Registerkarte *Übersicht* der Finanzierung.
2. Wählen Sie die Refinanzierungstranche aus, für die Sie die Beteiligungsform ändern möchten.

   > **Hinweis**
   >
   > Der Geschäftsvorfall ändert die Beteiligungsform von jeder Ziehung, die zur ausgewählten Tranche desselben Konsorten gehört, jedoch nicht die Beteiligungsform der Tranche selbst.

3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Beteiligungsform ändern* aus.
   Optional: Sie können den Stichtag des Geschäftsvorfalls in ein zukünftiges Datum ändern. Es ist standardmäßig auf das aktuelle Datum eingestellt.
4. Wählen Sie die Zielbeteiligungsform aus. Das System zeigt die betroffenen Ziehungen auf Basis Ihrer Auswahl an. Ziehungen, die geschlossen oder nicht genehmigt sind oder für die die Syndizierungsbeteiligung ineffektiv ist, werden zwar angezeigt, jedoch deaktiviert.
5. Wählen Sie *Zahllaufsperre festlegen* aus.
   Optional: Sie können Ziehungen deaktivieren, deren Beteiligungsform Sie nicht ändern möchten.
6. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Sie können den Geschäftsvorfall auf der Registerkarte *Geschäftsvorfall* eines jeden betroffenen Finanzierungselements (ausgewählte Tranche, alte Ziehungen, neue Ziehungen) anzeigen. Es gibt nur eine einzige Instanz des Geschäftsvorfalls *Beteiligungsform ändern*, selbst wenn mehrere Ziehungen auf Beteiligungsseite vom Geschäftsvorfall betroffen sind.

Ergebnis

Nach der Genehmigung führt das System den Geschäftsvorfall für alle ausgewählten Ziehungen aus, deren Quell- und Zielbeteiligungsformen unterschiedlich sind. Je nach Szenario nimmt das System folgende Änderungen vor:

- Wenn sich die Änderung nicht auf das Darlehensverwaltungsprodukt auswirkt, wird die Ziehung beibehalten und nur die Beteiligungsform geändert.

- Wirkt sich die Änderung auf das Darlehensverwaltungsprodukt aus, schließt das System die vorhandene Refinanzierungsziehung zum Stichtag des Geschäftsvorfalls und legt eine neue Ziehung und einen neuen Darlehensverwaltungsvertrag zum Stichtag plus einem Tag an.

18.19 Anteilstausch

Sie verwenden den Geschäftsvorfall „Anteilstausch“, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und die an der Finanzierung beteiligten Konsorten Anteile untereinander kaufen oder verkaufen möchten. Ein Anteilstausch stellt einen Kapitaltransfer zwischen den Konsorten dar, wobei die zugehörigen Zahlungsflüsse außerhalb der eigenen Bank bezahlt werden.

Sie können ein Transferentgelt eingeben.

Das System prüft, ob die Anteile mit vorhandenen Anteilen zusammengeführt werden können, oder ob neue Finanzierungselemente angelegt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie im Hintergrundabschnitt unter **Anteilsverkauf (als Konsortialführer)**.

Weitere Informationen

Anteilsverkauf (als Konsortialführer) [Seite 170]
Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf [Seite 178]

18.19.1 Anteilstausch anlegen

Sie verwenden den Geschäftsvorfall „Anteilstausch“, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und die an der Finanzierung beteiligten Konsorten Anteile untereinander kaufen oder verkaufen möchten.

Voraussetzungen

- Es darf keine tatsächliche Buchung oder kein genehmigter Geschäftsvorfall mit einem Valutadatum vorhanden sein, das am bzw. nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls liegt.
- Wenn Sie den Anteil an einen Konsorten übertragen möchten, der bisher nicht an der Finanzierung beteiligt war, müssen Sie den Konsorten zuerst auf der Registerkarte *Syndizierung* anlegen und auf Finanzierungsebene deaktivieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Markieren Sie eine oder mehrere Tranchen eines Konsorten, der Anteile an einen anderen Konsorten verkaufen möchte. Das System wählt auch alle Ziehungen aus, die zu den ausgewählten Tranchen gehören.
3. Wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Anteilstausch*.
4. Wählen Sie den Zielkonsorten, die die Anteile kauft.
5. Optional: Geben Sie hier einen Text für den Geschäftsvorfall ein.
6. Ändern Sie nach Bedarf das Transferdatum (Standardwert ist heute).
7. Geben Sie einen Grund für den Anteilstausch an. Gründe für den Anteilstausch sind im Customizing definiert.
8. Wenn Sie nur Teile der Tranche übertragen möchten, reduzieren Sie die Transferquote. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %.
   Die neue Quote wird nicht von der Tranche an die untergeordneten Ziehungen vererbt. Die Quoten für die untergeordneten Ebenen müssen manuell angepasst werden. Die Summen der Beträge nach der Anpassung werden auf Konsistenz geprüft. Wenn die geänderten Beträge zu Inkonsistenzen in der Finanzierung führen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und die geänderte Quote kann nicht gesichert werden. Wenn es außerdem unterschiedliche Währungen auf Tranchen- und Ziehungsebene gibt, werden die Umrechnungskurse für diese Berechnung einer konsistenten Finanzierung berücksichtigt.

   > **Hinweis**
   >
   > - Sie können auch den Betrag anstelle der Quote auf Tranchen- und Ziehungsebene ändern. Das System passt die Quote dann automatisch an.
   > - Alle Ziehungen, die zur Tranche gehören, werden auch für den Anteilstausch ausgewählt. Sie können eine oder mehrere Ziehungen ausschließen, während Sie den Anteilstausch ausführen, indem Sie die Transferquote oder den Transferbetrag der entsprechenden Ziehung(en) auf Null ändern.

9. Optional: Zeigen Sie die Registerkarte *Offene Posten* an, um die offenen Posten zu sehen, die dem Finanzierungselement angehören. Diese offenen Posten werden nicht in den Anteilstausch einbezogen.
10. Optional: Auf der Registerkarte *Entgelt* können Sie ein Entgelt festlegen, das der Verkäufer oder der Käufer an die eigene Bank zahlt.
    1. Geben Sie an, ob das Entgelt vom Verkäufer oder vom Käufer gezahlt werden soll.
    2. Geben Sie den Entgeltbetrag an.
    3. Geben Sie das Finanzierungselement an, für das das Entgelt angelegt werden soll.
    4. Wählen Sie eine Konditionsart für das Entgelt.
    5. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an (Standard ist das Transferdatum, wie auf der Registerkarte *Übersicht* angegeben).
11. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt den Anteilstausch an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* der betreffenden Finanzierungselemente auf Aktiv- und Beteiligungsseite an.

Das System passt die Beteiligungsquoten auf der Registerkarte *Syndizierung* an.

Falls Sie Entgelte angelegt haben, legt das System die entsprechenden Konditionspositionen an.

Auswirkungen auf Ebene der Quellenfinanzierungselemente:

- Das System legt Kapitalminderungskonditionen für die betroffenen Beträge auf Finanzierungs- und Tranchenebene an.
- Wenn für eine Ziehung eine Auszahlungsverpflichtung besteht, wird diese Auszahlungsverpflichtung um den Prozentsatz des Anteilsverkaufs reduziert.
- Im Falle von teilweise oder vollständig ausgezahlten Ziehungen wird das Restkapital nur um den Kapitaltransfer reduziert.

Auswirkungen auf der Ebene der Zielfinanzierungselemente:

- Das System legt Kapitalerhöhungskonditionen an, wenn neue Finanzierungselemente zu vorhandenen Finanzierungselementen übertragen werden können (wenn der Konsorte bereits beteiligt ist).
- Das System legt neue Ziehungen auf Beteiligungsseite an, z.B. wenn der Konsorte noch nicht an dem Finanzierungselement beteiligt ist oder wenn der Konsorte mit einer anderen Beteiligungsform an dem Finanzierungselement beteiligt ist.
- Nach der Ausführung des Anteilstauschs und im Falle einer offenen Auszahlungsverpflichtung wird die Auszahlungsverpflichtung auf das Ziel erhöht.

18.20 Anteilsverkauf (als Konsortialführer)

Sie verwenden den Geschäftsvorfall *Anteilsverkauf (als Konsortialführer)*, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und Anteile an einen Konsorten derselben Finanzierung verkaufen möchte.

Sie können einen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Dieser Preis kann entweder positiv oder negativ sein.

Sie können ein Entgelt erfassen, das der Käufer an Ihre Bank zahlen muss.

Das System prüft, ob die Anteile mit vorhandenen Anteilen zusammengeführt werden können, oder ob neue Finanzierungselemente angelegt werden müssen.

Hintergrund

Das System prüft, ob eine zusätzliche Hierarchie („Mehrfachbeteiligung“) für den Konsorten angelegt werden muss, oder ob der Anteilsverkauf in der vorhandenen Hierarchie eingeschlossen werden kann.

Beteiligungen eines Konsorten resultieren in einer einheitlichen Hierarchie von Finanzierungselementen, in der die Regeln für die Beteiligung (Beteiligungsform, Beträge, Teilnahmeregeln) eingehalten werden. In einer Hierarchie kann ein Konsorte sich nur einmal an einem Finanzierungselement auf Aktivseite beteiligen. Ein Anteilsverkauf oder Anteilstausch kann zu einer anderen Hierarchie für einen Konsorten führen, wenn die übertragenen Finanzierungselemente aufgrund einer Verletzung der Teilnahmeregeln oder einer anderen Beteiligungsform nicht zu der bestehenden Hierarchie übertragen werden können).

Weitere Informationen

Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf [Seite 178]

18.20.1 Anteilsverkauf anlegen (als Konsortialführer)

Einen Geschäftsvorfall *Anteilsverkauf (als Konsortialführer)* legen Sie an, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und Anteile an einen Konsorten derselben Finanzierung verkaufen möchte.

Voraussetzungen

- Es darf keine tatsächliche Buchung oder kein genehmigter Geschäftsvorfall mit einem Valutadatum vorhanden sein, das am bzw. nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls liegt.
- Wenn Sie den Anteil an einen Konsorten verkaufen möchten, der bisher nicht an der Finanzierung beteiligt war, müssen Sie den Konsorten zuerst auf der Registerkarte *Syndizierung* anlegen und die Beteiligung auf der Registerkarte *Beteiligung* auf Finanzierungsebene deaktivieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* die Finanzierung sowie alle relevanten Tranchen und Ziehungen, die Sie in den Anteilsverkauf einbeziehen möchten und wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Anteilsverkauf (als Konsortialführer* >.
3. Ändern Sie nach Bedarf das Transferdatum (Standardwert ist heute).
4. Geben Sie einen Anteilsverkaufsgrund an. Gründe für den Anteilsverkauf werden im Customizing definiert.
5. Geben Sie den Käufer und die Käuferzahlungsdaten an. Abhängig vom ausgewählten Käufer prüft das System, ob die ausgewählten Anteile in der vorhandenen Beteiligungshierarchie zusammengeführt werden können oder ob Mehrfachbeteiligung im Backend angelegt werden muss. Die entsprechende Option unter *Anteilszuordnung* wird vom System automatisch gesetzt und kann nicht geändert werden.
6. Optional: Geben Sie einen Text für den Geschäftsvorfall an.
7. Wenn Sie nur Teile des Finanzierungselements verkaufen möchten, reduzieren Sie die Transferquote. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %. Wenn Sie die Quote ändern, berechnet das System den Transferbetrag neu.

   > **Hinweis**
   >
   > Sie können auch den Betrag anstatt der Quote ändern. Das System passt die Quote dann automatisch an.

8. Optional: Sie können einen positiven oder negativen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Wenn Sie dies tun, aktualisiert das System den *Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs* in den Kopfdaten des Anteilsverkaufs. Der Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs ist die Summe aus den Ziehungspreisen und dem Preis der offenen Kreditlinie.
9. Wenn Sie den Verkaufspreis für eine Ziehung ändern möchten, ändern Sie den Par-Satz. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %. Sie können einen Wert über oder unter 100 % auswählen. Wenn Sie den Par-Satz ändern, berechnet das System den Verkaufspreis neu, basierend auf der Transferquote und der neuen Par-Rate. Das System aktualisiert außerdem den *Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs* in den Kopfdaten des Anteilsverkaufs.

10. Ändern Sie bei Bedarf die Beteiligungsform für die Tranchen und Ziehungen.
11. Optional: Zeigen Sie die Registerkarte *Offene Posten* an, um die offenen Posten zu sehen, die dem Finanzierungselement angehören. Diese offene Posten werden nicht in den Anteilsverkauf einbezogen.
12. Optional: Auf der Registerkarte *Entgelt* können Sie ein Entgelt erfassen, das der Käufer an Ihre Bank zahlen muss. Der Käufer ist als Regulierer voreingestellt und kann nicht geändert werden. Der Zahlungsempfänger ist immer die eigene Bank.
    1. Geben Sie das Finanzierungselement an, für das die Gebühr angelegt werden soll.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Wählen Sie eine Konditionsart für die Gebühr. Welche Konditionsarten zur Auswahl stehen, richtet sich nach dem Finanzierungselement, das Sie zuvor ausgewählt haben.
    4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
13. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt einen Anteilsverkauf an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* der betreffenden Finanzierungselemente auf Aktiv- und Beteiligungsseite an.

Das System passt die Beteiligungsquoten auf der Registerkarte *Syndizierung* an.

Es werden folgende Änderungen auf Käuferseite (Beteiligungsseite) vorgenommen:

- Das System legt Kapitalerhöhungskonditionen an, wenn neue Finanzierungselemente zu vorhandenen Finanzierungselementen übertragen werden können (wenn der Konsorte bereits beteiligt ist).
- Das System legt neue Ziehungen auf Beteiligungsseite an, z.B. wenn der Konsorte noch nicht an dem Finanzierungselement beteiligt ist oder wenn der Konsorte mit einer anderen Beteiligungsform an dem Finanzierungselement beteiligt ist.
- Falls Sie Par-Sätze über oder unter 100 % angegeben haben, legt das System Konditionen einer bestimmten Art an, um die Differenz zwischen dem Anteilspreis und dem Nominalkapital wiederzugeben.
- Falls Sie einen Preis für die offene Kreditlinie angegeben haben, legt das System eine entsprechende Kondition an.
- Falls Sie ein Entgelt angelegt haben, legt das System die entsprechende Konditionsposition an.

18.21 Anteilsverkauf (als Konsorte)

Den Geschäftsvorfall *Anteilsverkauf (als Konsorte)* verwenden Sie, wenn Ihre Bank als Konsorte agiert und Anteile an den Konsortialführer oder andere Konsorten verkaufen möchte. Wenn die eigene Bank Unterbeteiligungen hat, beteiligen sich die an der Unterbeteiligung beteiligenden Personen auch immer entsprechend ihrer Beteiligungsquote automatisch an dem Anteilsverkauf.

Sie können einen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Dieser Preis kann entweder positiv oder negativ sein.

Sie können ein Transferentgelt und ein Käuferentgelt erfassen. Je nach speziellem Fall können die Gebühren unterschiedliche Empfänger oder Regulierer haben. Ein typisches Szenario sieht folgendermaßen aus: Das Transferentgelt ist eine Gebühr, die von der eigenen Bank an den Konsortialführer gezahlt wird. Wenn

der Käufer einen Teil des Transferentgelts übernimmt, erfassen Sie ein zusätzliches Käuferentgelt. Die entsprechenden Konditionsarten sind im Customizing definiert. Ein alternatives Szenario wäre: Der Käufer zahlt das Transferentgelt an den Konsortialführer und der Verkäufer (die eigene Bank) bezahlt einen Teil des Transferentgelts.

Weitere Informationen

Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf [Seite 178]

18.21.1 Anteilsverkauf anlegen (als Konsorte)

Sie legen einen Geschäftsvorfall *Anteilsverkauf (als Konsorte)* an, wenn Ihre Bank als Konsorte agiert und Anteile verkaufen möchte.

Voraussetzung

Es darf keine tatsächliche Buchung oder kein genehmigter Geschäftsvorfall mit einem Valutadatum vorhanden sein, das am bzw. nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls liegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* eine oder mehrere Tranchen auf Aktivseite und wählen Sie ▶ *Geschäftsvorfall anlegen* > *Anteilsverkauf (als Konsorte)* ▶.
3. Ändern Sie nach Bedarf das Transferdatum (Standardwert ist heute).
4. Geben Sie einen Anteilsverkaufsgrund an. Gründe für den Anteilsverkauf werden im Customizing definiert.
5. Geben Sie den Käufer und die Käuferzahlungsdaten an.
6. Optional: Geben Sie einen Text für den Geschäftsvorfall an.
7. Wenn Sie nur Teile der Tranche verkaufen möchten, reduzieren Sie die Transferquote für die betreffende Tranche. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %. Wenn Sie die Quote ändern, berechnet das System den Transferbetrag neu. Wenn Sie die Quote ändern, fügt das System dieselbe Quote für die untergeordneten Ziehungen hinzu. Eine manuelle Anpassung der Quote auf Ziehungsebene ist nicht möglich.
8. Optional: Sie können einen positiven oder negativen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Wenn Sie dies tun, aktualisiert das System den *Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs* in den Kopfdaten des Anteilsverkaufs. Der Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs ist die Summe aus den Ziehungspreisen und dem Preis der offenen Kreditlinie.
9. Wenn Sie den Verkaufspreis für eine Ziehung ändern möchten, ändern Sie den Par-Satz. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %. Sie können einen Wert über oder unter 100 % auswählen. Wenn Sie den Par-Satz

ändern, berechnet das System den Verkaufspreis neu, basierend auf der Transferquote und der neuen Par-Rate. Das System aktualisiert außerdem den *Gesamtbetrag des Anteilsverkaufs* in den Kopfdaten des Anteilsverkaufs.

10. Optional: Zeigen Sie die Registerkarte *Offene Posten* an, um die offenen Posten zu sehen, die dem Finanzierungselement angehören. Diese offene Posten werden nicht in den Anteilsverkauf einbezogen.
11. Optional: Auf der Registerkarte *Transferentgelt* können Sie ein Transferentgelt erfassen und den Konsortialführer als Empfänger zuordnen.
    1. Geben Sie das Finanzierungselement an, für das die Gebühr angelegt werden soll.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Wählen Sie eine Konditionsart für die Gebühr. Welche Konditionsarten Sie auswählen können, richtet sich nach dem Finanzierungselement, das Sie zuvor ausgewählt haben.
    4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
    5. Geben Sie den Zahlungsempfänger (den Konsortialführer) an.
12. Optional: Auf der Registerkarte *Käuferentgelt* können Sie ein Entgelt eingeben. Entweder der Käufer bezahlt einen Teil des Transferentgelts, das der Verkäufer (d.h. die eigene Bank) an den Konsortialführer bezahlt oder umgekehrt (die eigene Bank als Verkäufer bezahlt einen Teil des Entgelts, das der Käufer an den Konsortialführer bezahlt).
    1. Geben Sie das Finanzierungselement an, für das das Entgelt angelegt werden soll.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Wählen Sie eine Konditionsart für die Gebühr. Welche Konditionsarten Sie auswählen können, richtet sich nach dem Finanzierungselement, das Sie zuvor ausgewählt haben. Die Konditionsart legt fest, ob der Käufer der Empfänger oder der Regulierer des Entgelts ist.
    4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
13. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt den Anteilsverkauf an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* mit den betroffenen Finanzierungselementen an.

- Das System legt Kapitalminderungskonditionen für die betroffenen Beträge auf Finanzierungs- und Tranchenebene an.
- Wenn für eine Ziehung eine Auszahlungsverpflichtung besteht, wird diese Auszahlungsverpflichtung um den Prozentsatz des Anteilsverkaufs reduziert.
- Im Fall von teilweise oder vollständig ausbezahlten Ziehungen wird das Restkapital durch eine Rückzahlung reduziert.
- Wenn es sich bei dem Anteilsverkauf um einen teilweisen Anteilsverkauf handelt, passt das System die Tilgungskonditionen an.
- Falls Sie Par-Sätze über oder unter 100 % angegeben haben, legt das System Konditionen einer bestimmten Art an, um die Differenz zwischen dem Anteilspreis und dem Nominalkapital wiederzugeben.
- Falls Sie einen Preis für die offene Kreditlinie angegeben haben, legt das System eine entsprechende Kondition an.
- Falls Sie Entgelte angelegt haben, legt das System die entsprechenden Konditionspositionen an.

18.22 Anteilskauf (als Konsortialführer)

Sie verwenden den Geschäftsvorfall *Anteilskauf (als Konsortialführer)*, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und Anteile von Konsorten derselben Finanzierung kaufen möchte.

Sie können einen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Dieser Preis kann entweder positiv oder negativ sein.

Sie können ein Transferentgelt mit Ihrer Bank als Zahlungsempfänger eingeben.

Weitere Informationen

Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf [Seite 178]

18.22.1 Anteilskauf anlegen (als Konsortialführer)

Sie legen einen Geschäftsvorfall *Anteilskauf (als Konsortialführer)* an, wenn Ihre Bank als Konsortialführer agiert und Anteile von einem Konsorten derselben Finanzierung kaufen möchte. Sie können den Geschäftsvorfall auch verwenden, wenn Ihre Bank als Konsorte mit Unterbeteiligung fungiert und Anteile vom Unterteilnehmer kaufen möchte.

Voraussetzung

Es darf keine tatsächliche Buchung oder kein genehmigter Geschäftsvorfall mit einem Valutadatum vorhanden sein, das am bzw. nach dem Stichtag des Geschäftsvorfalls liegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* eine oder mehrere Finanzierungselemente eines Konsorten und wählen Sie *Geschäftsvorfall anlegen* > *Anteilskauf (als Konsortialführer)*.
3. Ändern Sie nach Bedarf das Transferdatum (Standardwert ist heute).
4. Geben Sie einen Grund für den Anteilskauf an. Gründe für den Anteilskauf sind im Customizing definiert.
5. Optional: Geben Sie einen Text für den Geschäftsvorfall an.
6. Wenn Sie nur Teile des Finanzierungselements kaufen möchten, reduzieren Sie die Transferquote. Die Standardeinstellung ist die Beteiligung am jeweiligen Element auf Aktivseite.

> **Hinweis**
>
> Sie können auch den Betrag anstatt der Quote ändern. Das System passt die Quote dann automatisch an.

7. Optional: Wenn die zu kaufende Tranche eine offene Kreditlinie hat, können Sie einen positiven oder negativen Preis für die offene Kreditlinie angeben. Wenn Sie dies tun, aktualisiert das System den *Umbuchungspreis* im Anteilsverkaufskopf. Der Umbuchungspreis ist die Summe aus den Ziehungspreisen und dem Preis der offenen Kreditlinie.
8. Wenn Sie den Kaufpreis für eine Ziehung ändern möchten, ändern Sie den Par-Satz. Standardmäßig beträgt der Wert 100 %. Sie können einen Wert über oder unter 100 % auswählen.
9. Optional: Auf der Registerkarte *Entgelt* können Sie ein Transferentgelt eingeben. Der Verkäufer ist als Regulierer voreingestellt und nicht veränderbar. Der Zahlungsempfänger ist immer die eigene Bank.
    1. Geben Sie das Finanzierungselement an, für das das Entgelt angelegt werden soll.
    2. Geben Sie den Gebührenbetrag an.
    3. Wählen Sie eine Konditionsart für das Entgelt. Welche Konditionsarten Sie auswählen können, richtet sich nach dem Finanzierungselement, das Sie zuvor ausgewählt haben.
    4. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
10. Optional: Öffnen Sie die Registerkarte *Offene Posten*, um die offenen Posten zu sehen, die zu dem Finanzierungselement gehören. Diese offenen Posten werden nicht in den Anteilskauf einbezogen.
11. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Das System legt den Anteilskauf an und zeigt ihn auf der Registerkarte *Geschäftsvorfälle* der betreffenden Finanzierungselemente auf Aktiv- und Beteiligungsseite an.

Das System passt die Beteiligungsquoten auf der Registerkarte *Syndizierung* an.

Vom System werden folgende Änderungen auf Verkäuferseite (Beteiligungsseite) vorgenommen:

- Das System legt auf Tranchen- und Finanzierungsebene eine Kapitalminderungskondition an.
- Im Fall von teilweise oder vollständig ausbezahlten Ziehungen wird das Restkapital durch eine Rückzahlung reduziert.
- Falls Sie Par-Sätze über oder unter 100 % angegeben haben, legt das System Konditionen einer bestimmten Art an, um die Differenz zwischen dem Anteilspreis und dem Nominalkapital wiederzugeben.
- Falls Sie einen Preis für die offene Kreditlinie angegeben haben, legt das System eine entsprechende Kondition an.
- Falls Sie ein Entgelt angelegt haben, legt das System eine entsprechende Kondition an.

18.23 Anteilskauf (als Konsorte)

Wenn Ihre Bank die Rolle eines Konsorten oder eines Konsorten mit Unterbeteiligung übernimmt, können Sie einen zusätzlichen Anteil eines anderen Konsorten kaufen.

Es gibt zwei geringfügig unterschiedliche Szenarios, abhängig davon, ob Ihre Bank bereits zuvor an den zu kaufenden Ziehungen beteiligt war.

Sie können die automatische Auszahlung des Anteilskaufs einrichten.

18.23.1 Anteilskauf anlegen (als Konsorte)

Wenn Ihre Bank als Konsorte agiert und Anteile von einem Konsortialführer oder einem anderen Konsorten der Finanzierung kaufen möchte, müssen Sie die relevanten Stammdaten manuell eingeben.

Beispiel

Die folgenden Schritte beschreiben ein Szenario, in dem Ihre Bank eine Ziehung einer Tranche kauft.

1. Geben Sie auf Finanzierungsebene eine Kapitalerhöhungskondition ein.
2. Geben Sie auf Tranchenebene eine Kapitalerhöhungskondition ein.
3. Wenn Sie einen positiven oder negativen Preis für die offene Kreditlinie angeben möchten, legen Sie die entsprechende Kondition auf Tranchenebene an.
4. Nehmen Sie auf Ziehungsebene folgende Änderungen vor:
   - Falls Ihre Bank noch nicht an der Ziehung teilgenommen hat, legen Sie eine neue Ziehung an.
   - Ist Ihre Bank bereits Teilnehmer der Ziehung, legen Sie eine Kapitalerhöhungskondition für die bestehende Ziehung an.
5. Legen Sie folgende Konditionen auf Ziehungsebene (für die neue oder zusammengeführte Ziehung) an:
   - Wenn Sie den Ziehungspreis anpassen möchten, indem Sie einen Par-Satz über oder unter 100 % angeben, legen Sie eine entsprechende Kondition an.
   - Falls Stückzinsen an den Verkäufer gezahlt werden müssen, legen Sie eine entsprechende Kondition an.
   - Legen Sie eine Kondition für Nominalzinsen an (Käufer erhält Vollzinsen gemäß den gehaltenen Anteilen am Ende des Zeitraums).
   - Legen Sie eine Tilgungskondition an (wenn die Ziehungen zusammengeführt werden konnten). Dies ist nur relevant, wenn die Tilgung als Betrag anstatt als Prozentsatz gepflegt ist.
6. Optional: Falls die Ziehungen zusammengeführt werden, können Sie automatische Auszahlung einrichten. Nehmen Sie dazu folgende Einstellungen vor:
   - Setzen Sie in den Ziehungsdetails die Option für *Automatische Auszahlung* auf *Ja - Anteilskauf als Konsorte* .
   - Legen Sie auf der Registerkarte *Regeln* der Ziehung eine Zahlungssteuerungsregel mit dem Verwendungstyp *Anteilskauf - Automatische Auszahlung* fest.

     > **Hinweis**
     >
     > Diese Zahlungssteuerungsregel kann nur für einen Tag gültig sein. Um dies sicherzustellen, geben Sie das Transferdatum des Anteilskaufs ein. Dies muss synchron mit dem Datum *Gültig ab* der Kapitalerhöhungskondition bzw. dem Startdatum der neuen Ziehung sein.
7. Senden Sie die Änderungen ab, um sie genehmigen zu lassen.

Ergebnis

Falls Sie automatische Auszahlung eingerichtet haben: Nach der Genehmigung legt das System ein Workitem an, um die automatische Auszahlung durch den Verantwortlichen genehmigen zu lassen.

18.24 Berechnung Stückzinsen für Anteilskauf/-verkauf

Die Funktion zur Stückzinsberechnung wurde für den Fall entwickelt, dass innerhalb einer Zinsperiode ein Anteilskauf, Anteilsverkauf oder Anteilstausch stattfindet.

Die folgenden Zusammenhänge sind zu berücksichtigen:

- Der Zinsbetrag für die gesamte Zinsperiode muss zum Fälligkeitstag der Zinszahlung an den Partner gezahlt werden, der den Anteil hält.
- Der Stückzinsbetrag (Zinsperiode bis zum Stichtag des Geschäftsvorfalls) muss berechnet werden und die resultierende Bewegung muss die Zahlungsdaten des Verkäufers enthalten (Betrag muss vom Käufer an den Verkäufer des Anteils gezahlt werden).
- Der Benutzer kann das Datum der Zahlung für die aufgelaufenen Zinsen auswählen. Standardmäßig wird der Zahltag der ursprünglichen Zinsbewegung übernommen, aber der Benutzer kann stattdessen auch den Stichtag des Geschäftsvorfalls als Zahlungstag wählen.

Die folgenden Geschäftsvorfälle werden mit der aktuellen Implementierung unterstützt:

- Anteilstausch
- Anteilsverkauf (als Konsorte)
- Anteilsverkauf (als Konsortialführer)
- Anteilskauf (als Konsortialführer)

Abweichende Behandlung in den folgenden Fällen:

Anteilsverkauf/Swap: Wenn der Laufzeitbeginn der Zielziehung in die gebrochene Zinsperiode fällt, wird eine zusätzliche Zinsbewegung angelegt, um die Zinsperiode abzuschließen.

Anteilstausch: Die Zahlung der aufgelaufenen Zinsen wird direkt von den Konsorten abgewickelt.

Um die Berechnung zu ermöglichen, müssen die verwendeten Bewegungsarten im Customizing für Banking für komplexe Kredite unter *Geschäftsvorfälle* > *Bewegungsarten für Stückzinsberechnung definieren* den Geschäftsvorfällen zugeordnet werden.

19 Ancillary-Kredite

Ein Ancillary-Kredit ist ein Nebengeschäft mit dem Darlehensnehmer, das mit dem Konsortialdarlehen verrechnet wird. Die Zahlungsabwicklung erfolgt jedoch außerhalb des Konsortialdarlehens.

In diesem Kontext gibt es drei mögliche Szenarien:

- Die eigene Bank ist der Konsortialführer und einer der Konsorten stellt einen Ancillary-Kredit zur Verfügung.
- Die eigene Bank ist der Konsortialführer und stellt selbst einen Ancillary-Kredit zur Verfügung.
- Die eigene Bank ist ein Konsorte und stellt einen Ancillary-Kredit zur Verfügung.

Falls Ihre Bank einen Ancillary-Kredit (als Kosortialführer oder Konsorte) zur Verfügung stellt, wird der Ancillary-Kredit als separate Finanzierung in Ihrem eigenen System und als neue Ziehung in der syndizierten Finanzierung zugeordnet. Falls Ihre eigene Bank der Kosortialführer ist und ein Konsorte den Ancillary-Kredit zur Verfügung stellt, legen Sie ebenfalls eine neue Ziehung in der syndizierten Finanzierung an, jedoch keine separate Finanzierung.

Folgendes gilt für alle drei Szenarien:

- Indem Sie eine neue Ziehung anlegen, stellen Sie sicher, dass der Ancillary-Kredit bei der Berechnung der Kapitalbeträge und Beteiligungsquoten in der syndizierten Finanzierung berücksichtigt werden kann.
- Das System erstellt in SAP Loans Management für diese Ancillary-Ziehungen keine Verträge, die als „Platzhalter“ verwendet werden.
- Der Platzhalter ist immer eine Ziehung, unabhängig von der Struktur der separaten Ziehung (auch wenn die separate Finanzierung z.B. eine Tranche mit Ziehungen ist).
- Sie können keine Auszahlungen oder andere Geschäftsvorfälle für Ancillary-Ziehungen anlegen. Sie gelten als vollständig ausgezahlte Ziehungen, sobald sie angelegt werden. Dies bedeutet, dass es keine Auszahlungsverpflichtung für diese Ziehung gibt und die Inanspruchnahme gleich von Anfang an 100 % ist.
- Die Kapitalien von einem Ancillary-Kredit werden wie in normalen Ziehungen berücksichtigt. Der Kreditbetrag ändert sich nicht, da das Risiko gleich bleibt, bis die Ancillary-Ziehung erledigt ist. Die Kapitalien werden über ein BAdI simuliert.
- Nachdem Sie die Erledigung der Ancillary-Ziehung dokumentiert haben, passt das System die Kapitalien auf dieselbe Weise an wie bei einer Vollrückzahlung einer normalen Ziehung.

Szenario 1: Die eigene Bank ist der Konsortialführer und ein Konsorte stellt den Ancillary-Kredit zur Verfügung.

In diesem Szenario ist ein Ancillary-Kredit eine Ziehung einer Konsortialfinanzierung, in der die Bank keinen Eigenanteil besitzt, die aber zu 100 Prozent ein Nebengeschäft zwischen einem Konsorten und dem Darlehensnehmer ist. Es kann für Konsortialdarlehen verwendet werden, bei denen die eigene Bank der Konsortialführer oder ein Konsorte mit Unterbeteiligung ist. Sie legen den Ancillary-Kredit als Ziehung in der Finanzierungshierarchie an, um den gesamten Vertrag zu dokumentieren und die Beteiligung zu berechnen.

Der Konsorte beteiligt sich zu 100 % an dem Ancillary-Kredit. Diese Beteiligung wird mit der Beteiligungsquote auf Tranchen- und Finanzierungsebene verrechnet. Sie müssen die Beteiligungsquote für weitere Ziehungen des Konsorten entsprechend anpassen, um die vereinbarte Beteiligungsquote zu erreichen.

Sie können für eine Finanzierung mehrere Ancillary-Kredite dokumentieren, auch von unterschiedlichen Konsorten.

19.1 Ancillary-Kredite für Konsorten anlegen

Sie legen einen Ancillary-Kredit mit einem Ancillary-Produkt an, um Beteiligungen zu dokumentieren, bei denen ein Konsorte 100 % der Ziehung hält und die eigene Bank keinen Eigenanteil besitzt.

Voraussetzungen

Der Konsorte, der den Ancillary-Kredit übernimmt, wurde auf Finanzierungsebene angelegt. Der Konsorte muss an der übergeordneten Tranche mitwirken, um sich am Ancillary-Kredit zu beteiligen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Finanzierung.
2. Legen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* eine Ziehung an, und wählen Sie das relevante Ancillary-Produkt aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte *Details* den Namen, den Betrag und die Währung für die Ziehung sowie das Datum für den Laufzeitbeginn und das Laufzeitende an.
4. Ordnen Sie auf der Registerkarte *Syndizierung* dem Konsorten eine Beteiligung von 100 % zu. Das System rechnet den Ancillary-Kredit vollständig auf die Beteiligungsquote in der Tranche an.

   > ⓘ Hinweis
   >
   > Wenn Sie neue Ziehungen für den Konsorten anlegen, müssen Sie die Beteiligungsquoten anpassen.

5. Wenn der Ancillary-Ziehung andere Konsorten zugeordnet werden, müssen Sie die Beteiligungen dieser Konsorten deaktivieren.
6. Senden Sie Ihre Einträge.

Ergebnis

Das System legt eine Ancillary-Ziehung mit einem Konsortenanteil von 100 % und einem Eigenanteil von 0 % an. Das System legt keine Darlehensverwaltungskonten für diese Ziehungen an. Die Ziehung wird behandelt, als ob sie bereits ausbezahlt wurde, d.h. die Inanspruchnahme ist von Anfang an 100 %.

Nachgelagerte Schritte

Nachdem der Ancillary-Kredit erledigt ist, müssen Sie dies dokumentieren, damit das System die Kapitalien entsprechend anpasst. Öffnen Sie hierzu die Registerkarte *Details* des Ancillary-Kredits, und markieren Sie ihn als erledigt. Sie müssen ein Datum angeben, sodass die Kapitalien mit dem richtigen Datum bestimmt werden können.

Optional: Wenn sich der Ancillary-Betrag über die Laufzeit ändert, können Sie den Ziehungsbetrag des Ancillarys jederzeit auf der Registerkarte *Details* ändern.

19.2 Zusätzliche Funktionen für die eigene Bank anlegen

Sie legen einen Ancillary-Kredit mit einem Ancillary-Produkt an, um Beteiligungen zu dokumentieren, bei denen die eigene Bank den Ancillary-Kredit zur Verfügung stellt und als Konsortialführer oder Konsorte agiert.

Voraussetzungen

Sie haben die separate Finanzierung angelegt.

Schritte

1. Öffnen Sie die syndizierte Finanzierung, für die Sie die Platzhalterziehung hinzufügen möchten.
2. Legen Sie auf der Registerkarte *Übersicht* eine Ziehung an, und wählen Sie das relevante Ancillary-Produkt aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte *Details* den Namen, den Betrag und die Währung für die Ziehung sowie das Datum für den Laufzeitbeginn und das Laufzeitende an.
4. Wenn Ihre eigene Bank als Konsortialführer agiert, müssen Sie die Konsorten aus dem Ancillary-Kredit ausschließen. Hierzu deaktivieren Sie die Beteiligung für die Konsorten auf der Registerkarte *Syndizierung* .
5. Optional: Fügen Sie auf der Registerkarte *Referenzen* einen Link zu den einzelnen Finanzierungen, die Sie zuvor angelegt haben, ein.
6. Senden Sie Ihre Einträge ab.

Ergebnis

Das System legt eine Ancillary-Ziehung mit einem Konsortenanteil von 100 % und einem Eigenanteil von 0 % an. Das System legt keine Darlehensverwaltungskonten für diese Ziehungen an. Die Ziehung wird behandelt, als ob sie bereits ausbezahlt wurde, d.h. die Inanspruchnahme ist von Anfang an 100 %.

Nachgelagerte Schritte

Nachdem der Ancillary-Kredit erledigt ist, müssen Sie dies dokumentieren, damit das System die Kapitalien entsprechend anpasst. Öffnen Sie hierzu die Registerkarte *Details* des Ancillary-Kredits, und markieren Sie ihn als erledigt. Sie müssen ein Datum angeben, sodass die Kapitalien mit dem richtigen Datum bestimmt werden können.

Optional: Wenn sich der Ancillary-Betrag über die Laufzeit ändert, können Sie den Ziehungsbetrag des Ancillarys jederzeit auf der Registerkarte *Details* ändern.

20 Workflows

Mit SAP S/4HANA Banking für komplexe Kredite stehen Ihnen verschiedene Workflows zur Verfügung, die Ihnen im gesamten Lebenszyklus einer Finanzierung behilflich sind. Es gibt vier Arten von Workflows:

- Genehmigungs-Workflows folgen dem Vier-Augen-Prinzip bei Änderungen der Finanzierungsstammdaten und Geschäftsvorfällen.
- Workflows für das Monitoring von Ereignissen wie dem Ablaufdatum von Tranchen informieren den Verantwortlichen über erforderliche Aktionen.
- Delegations-Workflows ermöglichen Ihnen, von Ihnen bearbeitete Finanzierungen oder Geschäftsvorfälle weiterzuleiten, sodass eine andere Person die Weiterbearbeitung übernehmen kann.
- Zahlungsketten-Workflows informieren den Verantwortlichen über gesetzte oder entfernte Buchungssperren im Zusammenhang mit Konsortialfinanzierungen.

Jeder Benutzer kann über die App *Mein Posteingang für Finanzierungsarbeitsplatz* auf die Workitems zugreifen, die ihm zugeordnet wurden. Diese App bietet Ihnen alle Funktionen der Standard-App *Mein Posteingang* sowie einige zusätzliche Funktionen.

Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Erinnerungen anzulegen.

Sie können alle offenen Monitoring-Ereignisse für eine Finanzierung anzeigen, indem Sie im Menü oben rechts die Option *Offene Monitoring-Ereignisse* auswählen.

Workflow-Typen, Anwendungsfälle und Empfänger

Workflow-Typ	Anwendungsfall	Empfänger
Genehmigung	Die Workflows werden ausgelöst, wenn neue Finanzierungen oder Geschäftsvorfälle angelegt (oder vorhandene geändert) und zur Genehmigung gesendet wurden.	Empfänger können alle Personen sein, die derselben Organisationseinheit wie der Sender zugeordnet sind, und die zum Absenden von Finanzierungen oder Geschäftsvorfällen berechtigt sind, wobei der Sender ausgeschlossen ist. Nur gültig für den Geschäftsvorfall *Auszahlung*: Mindestens eine *A-Signatur*: Empfänger von Genehmigungs-Workitems für Auszahlungen können alle Personen mit einer bestimmten Rolle und Berechtigung (wie *A-Signatur* oder *B-Signatur*) sein, die derselben Organisationseinheit wie der Sender zugeordnet sind, wobei der Sender ausgeschlossen ist. Wenn die Finanzierung oder der Geschäftsvorfall zur Genehmigung durch eine Person mit A-Signatur gesendet wird, stellt das System sicher, dass nur Empfänger mit der B-Signatur den Workflow erhalten und umgekehrt.

Workflow-Typ	Anwendungsfall	Empfänger
Monitoring	Die Workflows werden durch den Monitoring-Report /LOANSWP/MONITORING ausgelöst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (zum Beispiel ein bestimmtes Datum erreicht wird) und der Verantwortliche darüber informiert werden muss (und eine bestimmte Maßnahme ergreifen muss).	Sie können konfigurieren, wer das Workitem erhalten soll: • Nur die einzelnen Mitarbeiter, die auf der Registerkarte *Partner* unter *Zuständiger Bearbeiter* eingetragen sind, oder • Nur die Organisationseinheiten, die auf der Registerkarte *Partner* unter *Zuständige Bearbeiter* eingetragen sind. Bei dieser Option erhalten alle Benutzer das Workitem, die den betreffenden Organisationseinheiten zugeordnet sind. Oder • Alle: In diesem Fall erhalten alle einzelnen Mitarbeiter, die unter *Zuständiger Bearbeiter* eingetragen sind, sowie alle Benutzer, die den auf der Registerkarte *Partner* eingetragenen Organisationseinheiten zugeordnet sind, das Workitem.
Delegation	Die Workflows werden ausgelöst, wenn die Finanzierung oder der Geschäftsvorfall bzw. das Covenant mit der entsprechenden Funktion in der Finanzierung an eine andere Person delegiert wird.	Wie manuell in der UI angegeben
Zahlungskette	Die Workflows werden in den folgenden Fällen ausgelöst: • Wenn die Buchung einer Ausgangszahlung aufgrund einer aktiven Zahlungskettenregel gesperrt wurde. • Wenn die durch eine Zahlungskettenregel aktivierte Buchungssperre zurückgesetzt wurde, weil die entsprechenden Zahlungen eingegangen sind.	Empfänger können alle Personen sein, die derselben Organisationseinheit zugeordnet sind wie der Sender.

Weitere Informationen

Covenant-Workflows [Seite 102]
App-Beschreibung: Mein Posteingang für Finanzierungsarbeitsplatz [Seite 205]

20.1 Ausgelieferte Workflows

Die folgenden Workflows werden mit dieser Lösung ausgeliefert:

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Finanzierungsstammdaten	Bestehende Finanzierung genehmigen	WS34300003	/LOANSWP/CL_APPROVAL_WORKFLOW	INIT_APPROVAL_WF
Finanzierungsstammdaten	Neue Finanzierung genehmigen	WS34300019	/LOANSWP/CL_APPROVAL_WORKFLOW	INIT_APPROVAL_WF_NEW
Finanzierungsstammdaten	Finanzierung delegieren	WS34300026	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	TRIGGER_DELEGATION_WF_DISB
Auszahlung	Genehmigen	WS34300022	/LOANSWP/CL_DISB_WORKFLOW	TRIGGER_DISB_WF
Auszahlung	Delegieren	WS34300026	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	TRIGGER_DELEGATION_WF_DISB
Auszahlung	Storno genehmigen	WS34300050	/LOANSWP/CL_DISB_WORKFLOW	REVERSE_DISB_WF
Schuldnerwechsel (ohne Kapitaltransfer)	Genehmigen	WS34300043	/LOANSWP/CL_BORROWER_APPR_WF	INIT_APPROVAL_WF
Schuldnerwechsel (ohne Kapitaltransfer)	Delegieren	WS34300044	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	BORROWER_CHANGE_DELEGATE
Schuldnerwechsel (ohne Kapitaltransfer)	Storno genehmigen	WS34300053	/LOANSWP/CL_BORROWER_APPR_WF	INIT_REVERSAL_WF
Prolongation	Prolongation genehmigen	WS34300045	/LOANSWP/CL_RENEWAL_WORKFLOW	INIT_RENEWAL
Prolongation	Prolongation des Vertrags genehmigen	WS34300046	/LOANSWP/CL_RENEWAL_WORKFLOW	INIT_RENEWAL_CONTRACT
Prolongation	Delegieren	WS34300073	/LOANSWP/CL_RENEWAL_WORKFLOW	INIT_DELEGATE
Beteiligungsform ändern	Änderung der Beteiligungsform genehmigen	WS34300078	/LOANSWP/CL_CH_SYNDICATION_WF	INIT_APPROVAL_WF
Beteiligungsform ändern	Änderung der Beteiligungsform delegieren	WS34300084	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	CH_SYND_DELEGATION

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Verzicht	Genehmigen	WS34300047	/LOANSWP/CL_WVWO_WORKFLOW	INIT_WAIVER
Verzicht	Delegieren	WS34300068	/LOANSWP/CL_WVWO_WORKFLOW	INIT_DELEGATE
Verzicht	Storno genehmigen	WS34300070	/LOANSWP/CL_WVWO_WORKFLOW	INIT_REVERSAL
Buchungsart ändern	Genehmigen	WS34300048	/LOANSWP/CL_PAYMENT_INV_WF	POSTING_TYPE_CHANGE
Buchungsart ändern	Delegieren	WS34300056	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	CHANGE_POSTING_DELEGATE
Rückzahlung	Genehmigen	WS34300054	/LOANSWP/CL_PAYOFF_WORKFLOW	INIT_PAYOFF
Rückzahlung	Delegieren	WS34300069	/LOANSWP/CL_PAYOFF_WORKFLOW	INIT_DELEGATE
Rückzahlung	Storno genehmigen	WS34300104	/LOANSWP/CL_PAYOFF_WORKFLOW	INIT_REVERSE
Teilrücktritt	Genehmigen	WS34300057	/LOANSWP/CL_WITHDRAWAL_APPR_WF	INIT_APPROVAL_WF
Teilrücktritt	Storno genehmigen	WS34300059	/LOANSWP/CL_WITHDRAWAL_APPR_WF	INIT_REVERSAL_WF
Teilrücktritt	Delegieren	WS34300060	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	WITHDRAWAL_DELEGATE
Vollrücktritt	Genehmigen	WS34300118	/LOANSWP/CL_COMPWDRAW_APPR_WF	INIT_APPROVAL_WF
Vollrücktritt	Storno genehmigen	WS34300119	/LOANSWP/CL_COMPWDRAW_APPR_WF	INIT_REVERSAL_WF
Vollrücktritt	Delegieren	WS34300126	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	CMP_WITHDRAWAL_DELEGATE

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Ziehungen konsolidieren	Genehmigen	WS34300058	/LOANSWP/CL_CONS_DDR_WORKFLOW	INIT_CONSOLIDATED
Ziehungen konsolidieren	Delegieren	WS34300083	/LOANSWP/CL_CONS_DDR_WORKFLOW	INIT_CONS_DELEGATE
Schuldnerwechsel mit Kapitaltransfer	Genehmigen	WS34300066	/LOANSWP/CL_BORR_CT_APPR_WF	INIT_APPROVAL_WF
Stundung	Genehmigen	WS34300067	/LOANSWP/CL_DEFERRAL_WORKFLOW	INIT_DEFERRAL
Stundung	Delegieren	WS34300072	/LOANSWP/CL_DEFERRAL_WORKFLOW	INIT_DEFERRAL
Stundung	Storno genehmigen	WS34300100	/LOANSWP/CL_DEFERRAL_WORKFLOW	INIT_REVERSE
Rückstandskapitalisierung	Genehmigen	WS34300075	/LOANSWP/CL_CAPITAL_WORKFLOW	INIT_CAPITAL
Rückstandskapitalisierung	Delegieren	WS34300097	/LOANSWP/CL_CAPITAL_WORKFLOW	INIT_DELEGATION
Rückstandskapitalisierung	Storno genehmigen	WS34300103	/LOANSWP/CL_CAPITAL_WORKFLOW	INIT_CAPITAL_REV
Geplante Kapitaländerungen	Benachrichtigung über GKÄ-Verarbeitung	WS34300130	/LOANSWP/CL_PLANNEDCAPCHG_WF	INITIIEREN
Kapitalerhöhung	Genehmigen	WS34300128	/LOANSWP/CL_CAPITALINCREASE_WF	INITIIEREN
Kapitalminderung	Genehmigen	WS34300129	/LOANSWP/CL_CAPITALDECREASE_WF	INITIIEREN
Kündigung	Genehmigen	WS34300077	/LOANSWP/CL_NOTICE_WORKFLOW	INIT_NOTICE
Kündigung	Delegieren	WS34300081	/LOANSWP/CL_NOTICE_WORKFLOW	INIT_DELEGATEN
Kündigung	Storno genehmigen	WS34300101	/LOANSWP/CL_NOTICE_WORKFLOW	INIT_REVERSAL

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Anteilsverkauf (als Konsorte)	Genehmigen	WS34300087	/LOANSWP/CL_SH_SELL_MEM_WRKFLW	INIT_SELL
Anteilsverkauf (als Konsorte)	Delegieren	WS34300098	/LOANSWP/CL_SH_SELL_MEM_WRKFLW	INIT_DELEGATEN
Anteilsverkauf (als Konsortialführer)	Genehmigen	WS34300089	/LOANSWP/CL_SHARE_SELL_WF	INIT_APPROVAL_WF
Anteilsverkauf (als Konsortialführer)	Delegieren	WS34300094	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	SHARESELL_DELEGATION
Ziehungen teilen	Genehmigen	WS34300088	/LOANSWP/CL_SPLIT_DDR_WORKFLOW	INIT_SPLIT
Ziehungen teilen	Delegieren	WS34300099	/LOANSWP/CL_SPLIT_DDR_WORKFLOW	INIT_DELEGATEN
Anteilstausch	Genehmigen	WS34300080	/LOANSWP/CL_SHARE_SWAP_WF	INIT_APPROVAL_WF
Anteilstausch	Delegieren	WS34300090	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	SHARESWAP_DELEGATION
Anteilskauf	Genehmigen	WS34300091	/LOANSWP/CL_SHARE_PRCH_APPR_WF	INIT_SHARE_PURCHASE
Anteilskauf	Delegieren	WS34300095	/LOANSWP/CL_SHARE_PRCH_APPR_WF	INIT_DELEGATION
Covenants	Manuelle Benachrichtigung über Vertragsfolgen	WS34300017	/LOANSWP/CL_COV_MANNUAL_CONSEQ	INIT_APPROVAL_WF
Covenants	Covenant-Prüfung genehmigen	WS34300021	/LOANSWP/CL_COV_CHECK_CYCLE_WF	INIT_CHKCYCLE_WF
Covenants	Covenant-Monitoring-Terminbenachrichtigung	WS34300023	/LOANSWP/CL_COV_CHECK_CYCLE_WF	INIT_DEADLINE_WF

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Covenants	Benachrichtigung zu erforderlicher manueller Bearbeitung	WS34300024	/LOANSWP/CL_COV_CHECK_CYCLE_WF	INIT_MAN_PROS_WF
Covenants	Covenant-Monitoring-Benachrichtigung	WS34300025	/LOANSWP/CL_COV_CHECK_CYCLE_WF	INIT_CON_NOTI_WF
Covenants	Covenant-Prüfung delegieren	WS34300027	/LOANSWP/CL_DELEGATE_WORKFLOW	TRIGGER_DELEGATION_COVENANT
Covenants	Benachrichtigung über Covenant-Bruch	WS34300030	/LOANSWP/CL_COV_CHECK_CYCLE_WF	INIT_CON_BREACH_WF
Monitoring	Ausübungsdatum impliziter Optionen	WS34300028	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	IMPLIED_OPTIONS_EXERCISE_DATE
Monitoring	Auszahlungsprofile	WS34300029	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	DISBURSEMENT_PROF_MONITORING
Monitoring	Ablaufdatum Tranche	WS34300034	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	TRANCHE_EXPIRY_DATE_MONITORING
Monitoring	Monitoring für Underwriting	WS34300035	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	SYNDICATE_UWTERM_MONITORING
Monitoring	Enddatum Festschreibungszeit	WS34300041	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	FIXED_PERIOD_END_DATE
Monitoring	Manuelles Monitoring	WS34300042	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	MANUAL_MONITORING
Monitoring	Monitoring für manuelle Buchung	WS34300049	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	MANUAL_POSTING_MONITORING
Monitoring	Monitoring Enddatum der Festschreibung	WS34300071	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	FIXED_UNTIL_RENEW
Monitoring	Offene Posten Passivseite	WS34300076	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	SYNDICATE_PAYOFF
Monitoring	Festzins	WS34300079	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	FIXED_INTREST_MONITORING

Bereich	Funktion	Workflow-Muster	Klasse	Ereignis
Monitoring	Späteste Ausübungsdatum impliziter Optionen	WS34300086	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	IMPLIED_OPT_EFFECTIVE_DATE
Monitoring	Geplante Linienreduzierung	WS34300102	/LOANSWP/CL_MONITORING_WF	TRANCHE_LINE_REDC_MONITORING
Monitoring	Konditionsbericht	WS34300092	/LOANSWP/CL_CONDITIONREPORT_WF	INIT_CONDITION
Korrespondenz	Korrespondenzjournal genehmigen	WS34300074	/LOANSWP/CL_CCR_TRIGGER_WF	TRIGGER_CCR_CHANGE
Prolongation	Storno genehmigen	WS34300111	/LOANSWP/CL_RENEWAL_WORKFLOW	INIT_REVERSE
Anteilsverkauf (als Konsorte)	Storno genehmigen	WS34300112	/LOANSWP/CL_SH_SELL_MEM_WRKFLW	INIT_SELL_REV

20.2 Monitoring-Workflows

Workflows für die Überwachung von Ereignissen informieren die zuständige Person über die erforderlichen Aktionen. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die bereitgestellten Monitoring-Workflows und deren Anwendungsfälle:

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Frühestes Ausübungsdatum impliziter Optionen	WS34300028	Der Workflow wird angestoßen, wenn das früheste Ausübungsdatum einer impliziten Option auf Finanzierung, Tranche oder Ziehung erreicht ist. Implizite Optionen werden nur zu Informations- und Überwachungszwecken im System erfasst. Sie werden daher als statistische Konditionen erfasst, die selbst keinen Einfluss auf den Finanzstrom haben. Für die implizite Option ist ein frühestes und ein spätestes Ausübungsdatum verfügbar.	IOEXERCI	TS34300071
Monitoring des Auszahlungsprofils	WS34300029	Der Workflow wird gestartet, wenn das geplante Auszahlungsdatum erreicht wird, das im Auszahlungsprofil auf Trancheebene hinterlegt ist.	DISBPROF	TS34300066
Späteste Ausübungsdatum impliziter Optionen	WS34300086	Der Workflow wird angestoßen, wenn das späteste Ausübungsdatum einer impliziten Option auf Finanzierung, Tranche oder Ziehung erreicht ist. Wenn das späteste Ausübungsdatum verstrichen ist, ohne dass das Optionsrecht in Anspruch genommen wurde, läuft die Option ab.	IOEFFECT	TS34300082

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Ablaufdatum Tranche	WS34300034	Der Workflow wird gestartet, wenn das Ablaufdatum auf Tranchenebene erreicht ist und die Tranche noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurde. Wenn die Tranche nicht voll ausgeschöpft ist, gibt es einen offenen Betrag (offene Kreditlinie) auf Tranchenebene. Wenn die Tranche revolvierend ist und bald abläuft, wird der Workflow ausgelöst, es muss jedoch kein offener Betrag (offene Kreditlinie) auf Tranchenebene vorhanden sein.	TREXPIRE	TS34300069
Konsortial-Underwriting-Frist	WS34300035	Diese Überwachung wird verwendet, um die Underwriting-Frist eines Konsortialdarlehens zu prüfen, die dem Datum *Nicht später als* der Syndizierungsdetails entspricht. Dies kann auf Finanzierungs- oder Tranchenebene festgelegt werden. Sie können eine Platzierungsfrist angeben, wenn Sie nachverfolgen möchten, ob die Pflichtsyndizierung bis zu einem bestimmten Datum erfüllt wurde. Das System informiert die relevanten Personen darüber, bevor die Frist abläuft.	UWTERM	TS34300077

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Festschreibungsenddatum (Aktivseite)	WS34300041	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das Festschreibungsenddatum des aktiven Konditionskopfs erreicht wurde. Die Überwachung erfolgt auf jeder Ebene der Finanzierung auf Aktivseite, d.h. Finanzierung, Tranche, Ziehung. Bei Auslösung des Workflows wird eine Benachrichtigung für die gesamte Finanzierung gesendet.	FIXEPERI	TS34300074
Festschreibungsenddatum (Aktivseite)	WS34300041	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das Festschreibungsenddatum des aktiven Konditionskopfs erreicht wurde. Die Überwachung erfolgt auf jeder Ebene der Finanzierung auf Aktivseite, d.h. Finanzierung, Tranche, Ziehung. Bei Auslösung des Workflows wird für jedes Element der Finanzierung eine Benachrichtigung gesendet. Wenn beispielsweise vier Ziehungen das Festschreibungsenddatum erreichen, werden vier Benachrichtigungen gesendet.	FIXEPERS	TS34300074

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Manuelles Monitoring	WS34300042	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das in der manuellen Erinnerung eingegebene Fälligkeitsdatum (abzgl. erfasster Vorlaufzeit) erreicht wurde. Dieser Ereignistyp identifiziert das Datum basierend auf dem gepflegten Datum und nicht basierend auf bestimmten Auslösern.	MANUELL	TS34300078
Monitoring für manuelle Buchung	WS34300049	Die Überwachung wird verwendet, um den Benutzer über eine anstehende manuelle Buchung zu informieren. Wenn das Fälligkeitsdatum abzüglich der Vorlauftage einer erfassten manuellen Buchung erreicht ist, löst der Workflow das Ereignis aus.	BUCHUNG	TS34300104
Aktuelles Festschreibungsenddatum (Beteiligungsseite)	WS34300071	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das Festschreibungsenddatum des aktuell gültigen Konditionskopfs auf Beteiligungsseite erreicht wurde.	SYD_FIXU	TS34300173

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Monitoring von offenen Posten	WS34300076	Diese Überwachung erzeugt ein Workitem für das Monitoring-Ereignis, wenn der Kunde im Rückstand ist. Sie können im Customizing den Betrag, den Währungsschlüssel der offenen Posten und die Vorlauftage definieren. Das Monitoring-Ereignis wird initiiert, wenn der offene Posten den Schwellenbetrag überschreitet. Vorlauftage für den Ereignistyp `OPEN ITEM` sind auf „Offener Posten“-Ebene definiert. Vorlauftage auf Hauptebene werden ignoriert. Dabei kann es sich um Einstellungen für Rückstände für Finanzierungen vom Typ „Organkredit“ handeln. Organkredit klassifiziert, ob der Darlehensnehmer eine Führungskraft des Kreditinstituts nach §15 KWG oder in einem ähnlichen Verhältnis zur Bank steht. Die Klassifizierung ist in den Geschäftspartnerdaten auf der Registerkarte *Meldedaten* sichtbar. Jeder im Feld *Darlehen für Manager* ausgewählte Wert wird als klassifiziert interpretiert. Das Kennzeichen kann verwendet werden mit:	OPENITEM	TS34300206

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
		• „Ja", wenn der Eintrag relevant sein soll, wenn der Darlehensnehmer Manager der Bank ist. • „Nein", wenn der Eintrag relevant sein soll, wenn der Darlehensnehmer kein Manager der Bank ist. • "N/A", wenn der Managerstatus nicht berücksichtigt wird. Diese Überwachung sollte täglich ausgeführt werden.		
Festzins	WS34300079	Diese Überwachung wird verwendet, um unter bestimmten im Monitoring-Customizing definierten Bedingungen ein Monitoring-Ereignis mit Vorlauftagen auszulösen, bevor das Fälligkeitsdatum für geplante Posten erreicht wurde. Derzeit wird nur eine Konditionsart als Auslöser unterstützt. Beispiel: Die Konditionsart für die Überwachung ist Sollzinsen mit zwei Vorlauftagen. Das Ereignis wird zwei Vorlauftage vor dem Fälligkeitsdatum der geplanten Sollzinsbewegungen ausgelöst.	FIX_INT	TS34300220

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Ziehungen in Fremdwährung	WS34300093	Diese Überwachung wird verwendet, um zu prüfen, ob ein neuer Umrechnungskurs gepflegt werden muss. Die Identifikation der Aktualisierung erfolgt durch Prüfung des Fälligkeitsdatums der Plansätze abzüglich der definierten Vorlauftage. Das auslösende Ereignis prüft, ob ein Umrechnungskurs auf Ziehungsebene gepflegt ist. Die Gültigkeit des gepflegten Umrechnungskurses wird nicht geprüft. Derzeit wird nur eine Konditionsart als Auslöser unterstützt.	FIXEXCHG	TS34300278
Linienreduzierung in der Zukunft	WS34300102	Der Workflow wird ausgelöst, wenn das Datum der geplanten Linienreduzierung (weniger Vorlauftage) erreicht wurde. Die geplante Linienreduzierung wird auf Tranchenebene gepflegt. Die Vorlaufzeit kann im Customizing des Monitoring-Ereignisses definiert werden.	LINEREDU	TS34300288

Workflow	WF-Vorlage	Anwendungsfall	Ereignistyp	Aufgabe
Prolongationstermin	WS34300033	Dieses Monitoring wird verwendet, um zu prüfen, ob eine neue feste Währung auf Ziehungsebene gepflegt und die Kondition erweitert werden muss. Dieses Monitoring sollte nur für Ziehungen ausgeführt oder geprüft werden, die eine andere Währung als die Tranche haben, da nur in diesem Fall die Umrechnung einer neuen festen Währung gepflegt werden muss. Das Feld *Monit. spätestens am* ist auf Konditionsebene verfügbar, um das Monitoring-Datum festzulegen.	PROLONGATION	TS34300076
Überwachung der Konsistenzprüfung	WS34300125	Der Workflow wird ausgelöst, wenn die zugeordnete Konsistenzprüfung eine Fehlermeldung ausgibt. Die definierte Vorlaufzeit wird nur berücksichtigt, wenn sie in der Konsistenzprüfung implementiert ist. Die Workitems enthalten nur den Link zur Finanzierung. Detaillierte Informationen finden Sie im Protokoll der Konsistenzprüfung.	CONCHECK	TS34300350

Der Überwachungsreport `/LOANSWP/MONITORING` identifiziert das Ereignisdatum basierend auf den oben beschriebenen Auslösern. Einige der Auslöser basieren auf einem spezifischen Feld, das auf Finanzierungs-, Tranchen- oder Ziehungsebene gepflegt wird. Jedes Ereignis hat unterschiedliche Identifikationen, die relevant sein können. Diese sind in der obigen Liste beschrieben. Im Customizing für diese Monitoring-Ereignisse ist die Erinnerungsart *Automatisch* eingestellt. Nur für den Ereignistyp *Manuelles Monitoring* legt ein Benutzer

das gewünschte Erinnerungsdatum fest, das vom Überwachungsreport gelesen wird. Dieser Ereignistyp ist im Customizing mit der Erinnerungsart *Manuell* gekennzeichnet.

Die Vorlaufzeit für die einzelnen Ereignistypen wird im Customizing definiert. Die Berechnung der Vorlaufzeit basiert auf dem gepflegten Bankkalender mit Geschäftstagen. Im Allgemeinen erfolgt die Definition auf Hauptebene.

Finanzierungselementspezifische Vorlaufzeit wird nicht in allen Fällen unterstützt. Für das Ereignis OPEN ITEM erfolgt die Pflege der Vorlauftage auf der Ebene *Offener Posten*.

Für die folgenden Ereignistypen sollte die Anzahl der Vorlauftage gepflegt werden unter Berücksichtigung von

- `FIXEXCHG` (basierend auf /LOANSWP/DRPCURR)
- `POSTING` (basierend auf SEPA-Einstellungen)
- `OPENITEM` (basierend auf SEPA-Einstellungen)

Der Überwachungsreport sollte regelmäßig ausgeführt werden. Sie können auf Ereignisebene festlegen, ob die Überwachung Mehrfachbenachrichtigungen auslösen soll. Die Benachrichtigung beginnt am Datum des Monitoring-Ereignisses abzüglich der festgelegten Vorlauftage. Bis das Datum des Monitoring-Ereignisses erreicht ist, wird an jedem Tag, an dem der Monitoring-Report ausgeführt wird, ein Monitoring-Workitem angelegt. Wenn das Kennzeichen für Mehrfachbenachrichtigungen nicht gesetzt ist, löst das Monitoring nur eine einzelne Benachrichtigung auf der Grundlage des Datums des Monitoring-Ereignisses abzüglich der festgelegten Vorlauftage aus.

Die Monitoring-Ergebnisse werden an die zuständigen Bearbeiter gesendet, die im Customizing als Empfänger definiert sind. Empfänger werden auf Finanzierungsebene als zuständige Bearbeiter gepflegt. Jedes Ereignis kann im Customizing verschiedene Arten von Empfängern und Gruppierungen haben. Die Empfänger eines Ereignisses werden durch die gepflegte Bearbeiterrolle und den gepflegten Benutzer oder nur durch die Bearbeiterrolle identifiziert, sodass alle Benutzer mit dieser Rolle das Workitem erhalten.

Es ist möglich, die Ausführung des Überwachungsreports auf ein genaues Datum festzulegen. In diesem Fall wird das Monitoring-Workitem nur am Datum des Monitoring-Ereignisses angelegt und berücksichtigt keine Vorlauftage.

Die berücksichtigten Ereignistage werden folgendermaßen berechnet:

Beispiel 1

Ihr Stichtag ist der 30.04.2021.

Vorlauftage: 3 (Geschäftstage basierend auf Bankkalender)

Benachrichtigungseinstellung: Mehrfachbenachrichtigung

Das Datum des auslösenden Ereignisses ist der 27.04.2021, und wenn der Überwachungsreport täglich ausgeführt wird, sendet er Benachrichtigungen an jedem Tag vom 27.04.2021 bis zum 30.04.2021.

Beispiel 2

Ihr Stichtag ist der 30.04.2021.

Vorlauftage: 3 (Geschäftstage basierend auf Bankkalender)

Benachrichtigungseinstellung: Einzelbenachrichtigung

Das Datum des auslösenden Ereignisses ist der 27.04.2021, und der Monitoring-Report sendet am 27.04.2021 eine Benachrichtigung.

Beispiel 3

Ihr Stichtag ist der 30.04.2021.

Vorlauftage: 3 (Geschäftstage basierend auf Bankkalender)

Benachrichtigungseinstellung: Mehrfachbenachrichtigung

Ankreuzfeld markiert: Lauf nur am exakten Fälligkeitsdatum

Das Datum des auslösenden Ereignisses ist der 30.04.2021, und der Monitoring-Report sendet am 30.04.2021 eine Benachrichtigung.

Im Customizing können Sie Folgetage (Kulanztage) für jedes Monitoring-Ereignis festlegen. Diese Kulanztage sind relevant für den Fall, dass der Monitoring-Workflow während der Überwachung bis zum Datum des Monitoring-Ereignisses nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Wenn die Fehler mit den Workflows innerhalb der festgelegten Folgetage (Kulanztage) behoben werden, sendet der Monitoring-Report ein Monitoring-Workitem innerhalb der festgelegten Tage nach dem Datum des Monitoring-Ereignisses.

20.3 Arbeit delegieren

Sie können Finanzierungen oder Geschäftsvorfälle, die Sie bearbeitet haben, weiterleiten. Dies kann beispielsweise nützlich sein, wenn Sie Arbeit an eine andere Person übergeben möchten oder nicht die erforderliche Berechtigung haben, um einen Geschäftsvorfall zur Genehmigung zu senden.

Die Person, an die Sie die Arbeit delegieren, erhält ein entsprechendes Workitem im Posteingang.

1. Geben Sie den Empfänger an.
   Optional: Erfassen Sie eine URL, um Links zu weiteren Informationen anzugeben.
2. Optional: Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
3. Optional: Markieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld, wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald das Workitem bearbeitet wurde.
4. Optional: Erfassen Sie einen Kommentar.
5. Bestätigen Sie Ihre Einträge.

Ergebnis

Das System legt ein Workitem für den Empfänger an. Wenn Sie die entsprechende Option ausgewählt haben, sendet das System ein Informations-Workitem an Ihren Posteingang, sobald der Empfänger mit dem Bearbeiten des Workitems begonnen hat. Falls der Empfänger die Aufgabe ablehnt, sendet Ihnen das System ebenfalls ein Informations-Workitem, um Sie über die Ablehnung zu informieren.

20.4 Erinnerungen anlegen

Sie können für sich selbst Erinnerungen anlegen, die das System als Workitems in Ihrem Posteingang anzeigt, sobald das festgelegte Datum erreicht wurde.

Wenn mehrere Personen Erinnerungen für dasselbe Finanzierungselement angelegt haben, haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen Erinnerungen für alle Personen anzuzeigen.

Sie können nur Erinnerungen löschen, die Sie selbst angelegt haben.

1. Öffnen Sie die Finanzierung, und wählen Sie im Menü oben rechts die Option *Erinnerungen* aus.
2. Wählen Sie die Erinnerungsart aus. Erinnerungsarten werden im Customizing definiert.
3. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an, an dem der Monitoring-Prozess abgeschlossen werden soll.
4. Geben Sie eine Anzahl von Vorlauftagen an. Dabei handelt es sich um die Anzahl von Arbeitstagen vor dem Fälligkeitsdatum, an dem der Monitoring-Prozess zu starten ist.
5. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
6. Optional: Erfassen Sie eine URL, um Links zu weiteren Informationen anzugeben.
7. Wählen Sie *Anlegen* aus.

Ergebnis

Das System nimmt die Erinnerung in die Liste der Erinnerungen auf. Wenn der entsprechende Workflow eingerichtet wurde, erhalten Sie ein Erinnerungs-Workflow-Item in der *Inbox*-App, sobald das jeweilige Datum (also das Fälligkeitsdatum minus Vorlauftage) erreicht wurde.

21 Glossar – SAP S4HANA Banking für komplexe Kredite

Begriff	Definition
Bar	Beteiligungsform bei syndizierten Darlehen, bei der die Beteiligung mit Liquidität und Haftung erfolgt
Bar ohne Risiko	Beteiligungsform bei syndizierten Darlehen, bei der die Beteiligung nur durch die Bereitstellung von Liquidität erfolgt. Es erfolgt keine Haftungsübernahme.
Kondition	Konditionen beschreiben die Bedingungen, zu denen eine Leistung (z.B. ein Darlehen) erhältlich ist. Beispiel einer Kondition ist ein Nominalzins.
Konditionskopf	Der Konditionskopf definiert übergreifende Festlegungen für alle Konditionen, die in einer Festschreibungsperiode mit ihm verbunden sind (z.B. Effektivzinsmethode, Zinsmethode, Festschreibungsperiode etc.). Es gibt pro Festschreibungsperiode genau einen gültigen Konditionskopf, dem mehrere Konditionspositionen zugeordnet sein können.
Konditionsposition	Eine Konditionsposition basiert technisch auf einer Konditionsart und die konkrete Ausprägung dieser Konditionsart zum Betrachtungszeitpunkt auf dem betrachteten CML-Konto.
Konditionsart	Eine Konditionsart in SAP CML ist die technische Umsetzung einer Kondition, (z.B. 0100 Nominalzins). Jede Konditionsart beschreibt eine Preiskomponente des jeweiligen Darlehens (Zins, Tilgung, Entgelte...)
Vertragsfolge	Eine Vertragsfolge ist eine vertraglich vereinbarte Folge eines gebrochenen Covenants.
Covenant	Covenants sind im Kreditvertrag mit dem Kunden vereinbarte Verpflichtungen, an die sich der Kunde halten muss und die der Kunde innerhalb vertraglich vereinbarter Fristen nachzuweisen hat. Die Verpflichtungen werden in Financial, Informational oder Other Covenants unterteilt. Daneben können die Verpflichtungen, im Wesentlichen Financial Covenants – in Abhängigkeit der jeweiligen Vertragsfolge – in Hard und Soft Covenants unterteilt werden.
Kreditbetrag	Gesamtfinanzierungsbetrag abzüglich der geleisteten Tilgungen bei nicht revolvierenden Tranchen.
Ziehung	Eine (aktivische) Ziehung ist die Inanspruchnahme einer Tranche durch den Kunden. Bei Syndizierungen stellen passivische Ziehungen im Verhältnis zu den Konsorten das Pendant zur aktivischen Ziehung dar.

Begriff	Definition
Ziehungsregel	Definitionen, wie und wann Ziehungen aus den Tranchen erfolgen können.
Auszahlungsverpflichtung	Die Auszahlungsverpflichtung gibt den Betrag an, der noch ausgezahlt bzw. durch eine Kapitalumbuchung von einer anderen Finanzierung zugeführt werden kann. Sie berechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Vertragskapital und dem valutierten Kapital.
Entgelt	In Einzelverhandlungen festgelegter Geldbetrag, den der Kunde für bestimmte Leistungen zahlen muss, wie z.B. Bearbeitungsentgelte, Bereitstellungsprovision. Entgelte können einmalige oder wiederkehrende Beträge sein, feste Beträge oder als Prozentsatz eines Basisbetrags definierte Beträge.
Final Hold	Kreditbetrag, der für die Bank risikostrategiekonform als eigener Anteil an der Transaktion übernommen werden kann. Nicht syndizierter, bei der Bank verbleibender Anteil am Gesamtkredit.
Finanzierung	Strukturierter Kredit, der neben den Basisdaten zur Finanzierung wie Fristen und Konditionen auch untergeordnete Elemente wie Tranchen und Ziehungen umfasst.
Finanzierungsstruktur	Eine Finanzierungsstruktur ist die hierarchische Strukturierung einer Finanzierung in einzelne Hierarchieknoten.
Finanzierungsarbeitsplatz (FINAP)	Arbeitsbereich, der alle SAP Fiori Apps enthält, die in der Lösung SAP S/4HANA Banking für komplexe Kredite verwendet werden.
Hard Covenant	Hard Covenants sind solche Covenants, die ein Kündigungsrecht für den Kreditgeber und/oder Strafmargen/-zinsen zu Lasten des Kreditnehmers zur Folge haben.
Harte Syndizierungsauflage	Beschluss der Gremien der Bank, dass eine bestimmte Quote der Finanzierung syndiziert werden muss.
Pflichtsyndizierungsquote	Anteil eines Kredits, der aufgrund einer harten Syndizierungsauflage der Gremien der Bank syndiziert werden muss.
Nichtabnahmeentschädigung	Entschädigungsleistung (Liquiditätskosten) für den Zeitraum zwischen Vertragsschluss und der Nichtabnahme (immer vor Auszahlung).
Zahlungskette	Bei Zahlungsketten sind Zahlungen auf der Aktiv- und Beteiligungsseite in syndizierten Geschäftsstrukturen voneinander abhängig.
Vorfälligkeitsentschädigung	Entschädigungsleistung (Refinanzierungskosten) für den Zeitraum zwischen Refinanzierung und der vorzeitigen Rückzahlung. Die Berechnung erfolgt pro Bank, dem Kunden wird die Summe in Rechnung gestellt. Im Fall einer Syndizierung erhalten die Konsorten einen Teilbetrag des Entgelts entsprechend ihres Kreditanteils.

Begriff	Definition
Restkapital	Differenz zwischen dem valutierten Kapital (Summe der Auszahlungen) und der Summe aller erfolgten Tilgungen und Kapitalumbuchungen (Abgänge). Bei Zinskapitalisierung werden zusätzlich die Zinsen eingerechnet.
Prolongation	Prozess der Erneuerung einer Zinsfestschreibungsvereinbarung zum Ende einer abgelaufenen Zinsfestschreibungsperiode.
Risiko	Beteiligungsform bei syndizierten Darlehen, bei der die Beteiligung nicht mit Liquidität erfolgt, sondern nur die Haftung übernommen wird (Aval).
Soft Covenant	Soft Covenants sind solche Covenants die kein Kündigungsrecht für den Kreditgeber zur Folge haben, sondern andere Verpflichtungen des Kreditnehmers auslösen.
Weiche Syndizierungsauflage	Beschluss der Gremien in der Bank, dass versucht werden soll, eine bestimmte Quote der Finanzierung zu syndizieren.
Tranche	Der Gesamtrahmen einer Finanzierung kann in einzelne Kredittranchen strukturiert werden. Eine Tranche repräsentiert eine Kreditlinie. Diese Kreditlinie kann revolvierend oder nicht revolvierend ausgestaltet werden. Bei einer revolvierenden Tranche kann nach zwischenzeitlicher Rückführung bis zum Laufzeitende oder bis zur Kündigung die Tranche immer wieder neu bis zum Ursprungsbetrag in Anspruch genommen werden.
Gesamtbetrag	Finanzierungsbetrag zuzüglich Kapitalerhöhungen abzüglich Kapitalminderungen.

22 Apps for SAP S/4HANA Banking for complex loans

22.1 App-Beschreibung: Geschäftsvorfälle verwalten

Sie verwenden die App, um einen Überblick über alle Geschäftsvorfälle zu erhalten, die von Ihnen eingeleitet wurden und noch nicht abgeschlossen sind. Das System zeigt eine Liste der im *Finanzierungsarbeitsplatz* angelegten Geschäftsvorfälle einschließlich Zahlungseingang für Konsorten an.

Funktionsumfang

Diese App stellt Ihnen folgende Hauptfunktionen zur Verfügung:

- Sie können die Geschäftsvorfälle mithilfe der Standard-SAP-Fiori-Funktionen filtern und sortieren. Filter umfassen zum Beispiel die Geschäftsvorfallnummer, die Geschäftsvorfallart, die Beschreibung, den Status, den Freigabestatus, den Hauptdarlehensnehmer und den Ersteller.
- Durch Auswahl der einzelnen Zeile können Sie den Geschäftsvorfall im Anzeigemodus auf der entsprechenden Finanzierungsregisterkarte öffnen.
- Sie können zur Finanzierung navigieren, indem Sie auf die Finanzierungsnummer klicken.

Unterstützte Gerätetypen

- Desktop

22.2 App-Beschreibung: Mein Posteingang für Finanzierungsarbeitsplatz

Mit dieser App können Sie Ihre Workflow-Aufgaben basierend auf den im Backend-System definierten Entscheidungsoptionen anzeigen und verarbeiten.

Zusätzlich zu den Funktionen in der Standard-SAP-Fiori-App *Meine Inbox*, stellt die App folgende Funktionen bereit:

- Anzeigen der wichtigsten Informationen zu jedem Workitem, sodass Sie einen schnellen Überblick über den Inhalt der Aufgabe hinter dem jeweiligen Workitem erhalten.

- Anzeigen von Informationen, wenn ein Workitem nur direkt mir zugeordnet ist, oder wenn mehrere Personen dieses Workitem in ihrem Posteingang haben.
- Sortieren und Filtern von Aufgaben nach Priorität und Fälligkeitsdatum.
- Navigieren zum relevanten Objekt (wie einem Finanzierungs- oder Geschäftsvorfall) und je nach Art des Workitems eine Entscheidung treffen (zum Beispiel genehmigen, ablehnen oder abschließen).
- Ein Workitem an einen anderen Benutzer delegieren, der die Berechtigung zum Arbeiten an dieser Aufgabe hat.

Unterstützte Gerätetypen

- Desktop

22.3 App-Beschreibung: Nächste Covenant-Prüfungen

Sie verwenden die App *Nächste Covenant-Prüfungen* zum Aufrufen einer Übersicht für alle anstehenden Covenant-Prüfungen, sodass Sie die Arbeit für die nächsten Wochen verteilen können.

Funktionsumfang

Diese App stellt Ihnen folgende Hauptfunktionen zur Verfügung:

- Sie können den gewünschten Zeitraum zur Anzeige der relevanten Covenant-Prüfungen wählen.
- Sie können die Covenants anhand verschiedener Kriterien sortieren und filtern, um einen besseren Überblick zu erhalten.
- Sie können zum entsprechenden Covenant navigieren, um die Covenant-Prüfung auszuführen.

Unterstützte Gerätetypen

- Desktop

22.4 App-Beschreibung: Finanzierungen verwalten

Mit dieser App können Sie komplexe Finanzierungshierarchiestrukturen einschließlich Funktionen für die Covenant-Überwachung, Syndizierung, Zahlungskettenregeln sowie verschiedene Geschäftsvorfälle wie

Prolongationen, Vollrücktritte, Verzichte, Buchungsarten und Schuldnerwechsel anlegen, durchsuchen und verwalten.

Funktionsumfang

Diese App stellt Ihnen folgende Hauptfunktionen zur Verfügung:

- Vorhandene Finanzierungen durchsuchen und bearbeiten
- Finanzierungen unter Verwendung von dreistufigen Hierarchien anlegen
- Finanzierungen kopieren oder simulieren
- Konditionen verwalten
- Regeln einschließlich Ziehungsregeln, Zahlungssteuerungsregeln, Korrespondenzsteuerungsregeln und Zahlungskettenregeln verwalten
- Partner verwalten
- Covenants verwalten und überwachen
- Konsortialfinanzierungen verwalten
- Sperren verwalten
- Referenzen verwalten
- Finanzströme anzeigen
- Internen Kontoauszug anzeigen
- Inanspruchnahme von Kreditlinien- und anderen Kapitalbeträgen anzeigen
- Korrespondenz aufrufen
- Erinnerungen anlegen
- Finanzierung delegieren
- Geschäftsvorfälle anlegen und verwalten, z.B. folgende:
    - Auszahlungen
    - Vollrücktritt
    - Verzicht und Ausbuchung
    - Kündigung
    - Buchungsart ändern
    - Rückzahlung
    - Prolongation
    - Schuldnerwechsel
    - Beteiligungsform ändern
    - Ziehungen konsolidieren
    - Ziehungsteilung
    - Stundung
    - Kapitalisierung der Rückstände
    - Anteilstausch und Anteilskauf

Unterstützte Gerätetypen

- Desktop

Ausschlussklauseln und rechtliche Aspekte

Hyperlinks

Einige Links werden durch ein Symbol und/oder einen Quick-Info-Text klassifiziert. Über diese Links erhalten Sie weitere Informationen.
Informationen zu den Symbolen:

- Links mit dem Symbol  : Sie rufen eine Website auf, die nicht von SAP gehostet wird. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie Folgendem zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt):
  - Der Inhalt der verlinkten Site ist keine SAP-Dokumentation. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP.
  - Weder widerspricht SAP dem Inhalt auf der verlinkten Site noch stimmt SAP ihm zu. Außerdem übernimmt SAP keine Gewährleistung für dessen Verfügbarkeit und Richtigkeit. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung solchen Inhalts verursacht wurden, es sei denn, dass diese Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Links mit dem Symbol  : Sie verlassen die Dokumentation zu diesem bestimmten SAP-Produkt oder -Service und rufen eine von SAP gehostete Website auf. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt), dass sich basierend auf diesen Informationen für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP ergibt.

Videos, die auf externen Plattformen gehostet werden

Einige Videos verweisen möglicherweise auf Video-Hosting-Plattformen von Drittanbietern. SAP kann die zukünftige Verfügbarkeit von Videos, die auf diesen Plattformen gespeichert sind, nicht garantieren. Außerdem unterliegen alle Werbungen und anderen Inhalte, die auf diesen Plattformen gehostet werden (z.B. empfohlene Videos oder Navigation zu anderen gehosteten Videos auf derselben Site), nicht der Kontrolle oder Verantwortlichkeit von SAP.

Beta und andere experimentelle Funktionen

Experimentelle Funktionen sind nicht Teil des offiziellen Lieferumfangs, den SAP für künftige Releases garantiert. Dies bedeutet, dass experimentelle Funktionen von SAP jederzeit, aus beliebigen Gründen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Experimentelle Funktionen sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Die experimentellen Funktionen dürfen nicht für Demonstrationen, Tests, Untersuchungen, Bewertungen oder anderweitige Zwecke in einer Produktivumgebung oder in Verbindung mit Daten, die nicht ausreichend gesichert wurden, verwendet werden.
Der Zweck der experimentellen Funktionen besteht darin, frühzeitig Feedback zu erhalten und so Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, das zukünftige Produkt entsprechend zu beeinflussen. Durch die Abgabe von Feedback (z.B. über SAP Community) stimmen Sie zu, dass die geistigen Eigentumsrechte der Beiträge oder daraus abgeleiteten Werke im ausschließlichen Besitz von SAP verbleiben.

Beispielcode

Bei dem Quelltext und/oder den Code-Snippets handelt es sich ausschließlich um beispielhafte Darstellungen. Sie sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Der Beispielcode dient ausschließlich dem Zweck, Syntax- und Verphrasungsregeln besser zu erläutern und zu visualisieren. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beispielcodes. SAP übernimmt keine Haftung für Fehler oder Schäden, die durch die Nutzung des Beispielcodes verursacht wurden, es sei denn, dass diese Fehler oder Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.

Vorurteilsfreie Sprache

SAP unterstützt eine Kultur der Vielfalt und Integration. Wann immer möglich, verwenden wir in unserer Dokumentation unvoreingenommene Sprache, um auf Menschen aller Kulturen, ethnischen Zugehörigkeiten, Geschlechter und Fähigkeiten zu verweisen.

www.sap.com/contactsap

© 2026 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.