
静的ルーティングと動的ルーティング(RIP)



※Cisco Packet Tracer を使用する時は「2911 ルータ」で行って下さい ※(1)の設定は基本的にルータ X のみで構いません

(1)各ルータ名の設定 ←Cisco 資料 02 の(11)

enable パスワードを **ccna** に設定する ←Cisco 資料 02 の(12)

enable シークレットを **cisco** に設定する ←Cisco 資料 02 の(14)

コンソールパスワードを **halhal** に設定する ←Cisco 資料 02 の(17)

Telnet のパスワードを **osaka** に設定する ←Cisco 資料 02 の(19)

enable config terminal hostname XXX enable password ccna enable secret cisco line console 0 password halhal login exit line vty 04 password osaka login exit

(2)ドメインを探しに行かないようにする ←Cisco 資料 02 の(21) no ip domain-lookup line console 0

logging synchronous メッセージに入力を邪魔されないようにする ←Cisco 資料 02 の(22) no exec-timeout

pcはDesktop → IP Configuration

自動でログアウトしないようにする ←Cisco 資料 02 の(23) exit

以下の条件でルータや PC に IP アドレスを設定 ←Cisco 資料02の(30) (3)

192.168.1.0/?

・上図で各サブネットのホスト数が最大となる様にサブネットマスクを作成

・割り当て可能なアドレスの最大値がルータのアドレス、最小値が PC アドレス

・ルータ間の IP アドレスはルータ X が最小値、ルータ Y が最大値

・ループバックアドレスは最小値 interface GigabitEthernet 0/0

no shutdown

ip address 192.168.1.97 255.255.255.224

exit

6個ネットワークが必要

3bit: 24+3=27サブネットは

255.255.255.224

132 ~ 63

exec-timeout 0 0

264 ~ 96

396 ~ 127

4128 ~ 159

5160 ~ 191

6192 ~ 223

NT43 Cisco 資料 05 静的ルーティングと動的ルーティング(RIP)(11 月 27 日)

(4)各ルータのループバックインタフェース(Lo)の設定

interface loopback 0

no shutdown

ip address 192.168.1.65 255.255.255.224

exit

interface loopback 10

ip address 192.168.1.129 255.255.255.224

exit

(5)<u>ローカルで ping が飛ぶ</u>ことを確認(離れた NW には、まだ飛びません!) \leftarrow Cisco 資料 02 の(34)

> XXX#ping 192.168.1.33 ipconfig .: 失敗 ping 192.168.1.34 XXX#ping 192.168.1.97 !: 成功

(6)

XXX#ping 192.168.1.126

一発目はmacアドレスを知らないのでtimeoutになる YYY#ping 192.168.1.126 離れた場所は失敗する

YYY#ping 192.168.1.65 XXX#show ip route

YYY#ping 192.168.1.161

ルーティングテーブルに載っていないルートを静的ルートで登録 (RIP 優先にする) (7)

> サブネット 最終宛先 宛先

XXX(config)#ip route 192.168.1.128 255.255.252 192.168.1.126

XXX(config)#ip route 192.168.1.160 255.255.255.252 192.168.1.126 デフォルトで1になる

XXX(config)#ip route 192.168.1.192 255.255.255.252 192.168.1.126

XXX#show ip route

YYY(config)#ip route 192.168.1.32 255.255.255.252 192.168.1.97

一方通行だとpingは返ってこない

YYY(config)#ip route 192.168.1.64 255.255.255.252 192.168.1.97

- ルーティングテーブルを確認して、全てに ping が飛び、各ルータに Telnet が出来きる事の確認 (8)
- (9)RIPの設定

- (10) 両ルータ共、デフォルトゲートウェイを**ルータ Y の Lo10** に設定
- (11) ルーティングテーブルを確認して、全てに ping が飛び、各ルータに Telnet が出来きる事の確認 ((8)と同じだが今回は RIP を使用)
- (12) 宛先までのルート**(途中経過を含む)**の疎通確認 ←Cisco 資料 02 の(34)
- •ルータと MAC(Cisco Packet Tracer には MAC 無し):
- •Windows:

(14) 各種 debug コマンドの確認 ←debug を止めるには "**no debug all**"、"**undebug all**"

(15)RIPv2 を設定してルーティングテーブルの確認と ping 確認

(16)RIPv2 の設定確認

以上