## Android瀑布流StaggeredGridView学习研究

标签: StaggeredGridView 瀑布

17:07 5916人阅读 评论(6) 收藏 举报


**■** 分类: Android进阶操练(3) **→** 

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

关于Android瀑布流控件,已经在江湖上,流传已久,超过两年时间了。网上也有很多相关学习资源,可以拿来研究学习。 github上,就有两个资源,可以供学习者膜拜。

- 1.https://github.com/maurycyw/StaggeredGridView 此链接有图片加载功能,但功能相对简单些。
- 2.https://github.com/etsy/AndroidStaggeredGrid 提供的瀑布流功能强大,可以自定义瀑布流列数。

本篇博客,就讲解etsy的源码为主了。首先看效果图:



首先明确StaggeredGridView中几个变量的定义:

[html] C P

- 01. private int mColumnCount; /\*程序默认瀑布流的列数,默认情况,通过资源文件中的integers.xml 中 grid\_column\_count定义\*/
- 02. private int mItemMargin; /\*程序默认瀑布流的的margin, 通过layout文件activity\_sgv.xml中的 app:item\_margin="8dp"定义\*/
- 03. private int mColumnWidth; /\*程序瀑布流的列宽变量\*/
- 04. private boolean mNeedSync;
- 05. private int mColumnCountPortrait = DEFAULT\_COLUMNS\_PORTRAIT; /\*程序瀑布流竖屏列数\*/
- 06. private int mColumnCountLandscape = DEFAULT\_COLUMNS\_LANDSCAPE;/\*程序瀑布流横屏列数\*/

针对瀑布流,搞清楚如下几个问题,也算是吃透其中的原理了。

- 1.瀑布流的列数定义好了后,如何计算每列的宽度?
- 2.瀑布流的列数定义好了后,如何计算每列的高度?
- 3.瀑布流的HeaderView是如何添加的,其高度宽度如何确定?
- 4.瀑布流的FooterView是如何添加的,其高度宽度如何确定?
- 5.点击瀑布流的item时,高亮和默认背景的selector如何来实现?

载:

一.瀑布流的列数定义好了后,如何计算每列的宽度?

进入StaggeredGridActivity界面,瀑布流的UI效果已经出来了,主要看com.etsy.android.grid.StaggeredGridView的onMeasure 方法,确定每一个view的尺度.

```
[java]
01.
      @Override
02.
      protected void onMeasure(final int widthMeasureSpec, final int heightMeasureSpec) {
03.
          super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
          if (mColumnCount <= 0) {</pre>
04.
05.
              boolean isLandscape = isLandscape();
06.
              mColumnCount = isLandscape ? mColumnCountLandscape : mColumnCountPortrait;
07.
          // our column width is the width of the listview
08.
09.
          // minus it's padding
10.
          // minus the total items margin
11.
          // divided by the number of columns
12.
          mColumnWidth = calculateColumnWidth(getMeasuredWidth());
13.
          ... .... ... .... ...
```

变量mColumnCount是从资源文件integers.xml 中grid\_column\_count获取,默认是2,函数calculateColumnWidth用于计算列宽,其就定义也比较简单,容易理解.

即屏幕宽度 - listPadding - mItemMargin 除以 列数即item的宽度.此时此刻,列宽即可以得到。继续往下debug代码,由于是使用 SampleAdapter,瀑布流中的每一个item均要调用getView方法,此方法跟所有的Adapter一样,要从layout文件中,导入用户自定义的布局文件。代码为: convertView = mLayoutInflater.inflate(R.layout.list\_item\_sample, parent, false);

资源文件list item sample.xml其定义如下:

```
[html]
                                                                                                                            载:
01.
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02.
      <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
03.
           android:id="@+id/panel_content"
04.
           android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
05.
06.
          android:orientation="horizontal" >
07.
           <com.etsy.android.grid.util.DynamicHeightTextView</pre>
08.
               android:id="@+id/txt_line1"
09.
               android:layout_width="wrap_content"
10.
               android:layout_height="wrap_content"
               android:clickable="true"
11.
               android:background="@drawable/list_item_selector"
12.
13.
               android:gravity="center" />
14.
           <Button
15.
               android:id="@+id/btn go"
               android:layout_width="60dp"
16.
                                                                                                                            |载:
               android:layout_height="60dp"
17.
18.
               android:layout_gravity="top|right"
19.
               android:text="Go" />
```

此处需要了解DynamicHeightTextView 的定义了。整个Adapter中,子item的尺度,均由DynamicHeightTextView 来确定。其

类中的onMeasure如下:

```
[html]
01.
      @Override
02.
      protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
03.
          if (mHeightRatio > 0.0) {
94.
               // set the image views size
05.
              int width = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
               int height = (int) (width * mHeightRatio);
06.
07.
               setMeasuredDimension(width, height);
08.
          }
09.
          else {
10.
               super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
11.
          }
12.
      }
```

遍历mHeightRatio宽高比,从setHeightRatio中获取,经过层层代码跟踪,瀑布流中子item的高度已经剖析出来了。子view的宽高确定,首先要根据屏幕尺寸,确定宽度

然后根据SampleAdapter中的getRandomHeightRatio函数,确定高度,高度是宽度的1~1.5倍。

剖析至此,可以回答上述的问题1和2了。

二.瀑布流的HeaderView和FooterView是如何添加的,其高度宽度如何确定?

首先看效果图:



从StaggeredGridActivity来看,就只有简单的一行代码,mGridView.addHeaderView(header),便可以给list增加head了。瀑布流的SampleAdapter如何跟headview结合在一起呢?

在mGridView.setAdapter(mAdapter)时,调用ExtendableListView的setAdapter方法,ExtendableListView继承于AbsListView。ExtendableListView.java 的setAdapter方法如下:

|载:

载:

```
[html]
01.
      @Override
02.
      public void setAdapter(final ListAdapter adapter) {
03.
          if (mAdapter != null) {
04.
              mAdapter.unregisterDataSetObserver(mObserver);
05.
          }
06.
          // use a wrapper list adapter if we have a header or footer
          if (mHeaderViewInfos.size() > 0 || mFooterViewInfos.size() > 0) {
07.
08.
              mAdapter = new HeaderViewListAdapter(mHeaderViewInfos, mFooterViewInfos, adapter);
09.
          }
10.
          else {
11.
              mAdapter = adapter;
12.
13.
        ... ... ... ... ... ...
```

在mHeaderViewInfos或者mFooterViewInfos的size不为0时,构造一个HeaderViewListAdapter。其定义如下:

|载:

载:

```
[html] C &

public class HeaderViewListAdapter implements WrapperListAdapter, Filterable
```

从定义看以看出,该对象属于一个ListAdapter,既然是Adapter,当然逃不脱几个重要的函数了。getCount(),getItemViewType(),getView()。

```
public int getCount() {
    if (mAdapter != null) {
        return getFootersCount() + getHeadersCount() + mAdapter.getCount();
    } else {
        return getFootersCount() + getHeadersCount();
    }
}
```

getCount即adapter的item数量,当mAdapter!=null时,返回head和footer加上mAdapter.getCount.这样。head和footer也就与普通的瀑布流item一起,作为adapter的元素了。

```
[html]
                       C
                            ٤
01.
      public int getItemViewType(int position) {
          int numHeaders = getHeadersCount();
                                                                                                                           载:
02.
03.
          if (mAdapter != null && position >= numHeaders) {
04.
               int adjPosition = position - numHeaders;
05.
               int adapterCount = mAdapter.getCount();
06.
               if (adjPosition < adapterCount) {</pre>
07.
                   return mAdapter.getItemViewType(adjPosition);
08.
99.
          }
10.
           return AdapterView.ITEM_VIEW_TYPE_HEADER_OR_FOOTER;
11.
```

getItemViewType函数即更加参数position,来确定view type id, view是从getView函数中创建的。

该函数的意思是:head和footer的位置,返回AdapterView.ITEM\_VIEW\_TYPE\_HEADER\_OR\_FOOTER,普通的瀑布流item,将返过回mAdapter.getItemViewType(adjPosition)。

接着就分析getView函数了。任何一个Adapter,都要重写getView函数了,这是常识。

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    // Header (negative positions will throw an ArrayIndexOutOfBoundsException)
    int numHeaders = getHeadersCount();
```

```
if (position < numHeaders) {</pre>
94.
               return mHeaderViewInfos.get(position).view;
05.
06.
           }
07.
08.
           final int adjPosition = position - numHeaders;
09.
           int adapterCount = 0;
           if (mAdapter != null) {
10.
11.
               adapterCount = mAdapter.getCount();
12.
               if (adjPosition < adapterCount) {</pre>
13.
                   return mAdapter.getView(adjPosition, convertView, parent);
14.
               }
15.
           }
                                                                                                                             载:
           // Footer (off-limits positions will throw an ArrayIndexOutOfBoundsException)
16.
17.
           return mFooterViewInfos.get(adjPosition - adapterCount).view;
18.
      }
```

函数的意思理解也很容易,header位置,将返回mHeaderViewInfos.get(position).view;footer位置,返回mFooterViewInfos.get(adjPosition - adapterCount).view。其他的位置,也就是不规则GridView中的item view,返回mAdapter.getView(adjPosition, convertView, parent),mAdapter对象,将会调用到SampleAdapter.java中的getView方法了。


至此,就明白了Header和footer是如何被添加到瀑布流界面了。接下来,就来确定head和footer的高度宽度问题了。瀑布流中,从UI效果来看,有三种类型的type view,一个是head,一个是StaggeredGridView,另外一个是footer了。计算子view的尺寸,当然要关注onMeasureChild函数了。StaggeredGridView.java中的onMeasureChild函数定义如下:

```
[html]
01.
         @Override
02.
         protected void onMeasureChild(final View child, final LayoutParams layoutParams) {
03.
             final int viewType = layoutParams.viewType;
             final int position = layoutParams.position;
04.
05.
             if (viewType == ITEM_VIEW_TYPE_HEADER_OR_FOOTER ||
06.
07.
                      viewType == ITEM_VIEW_TYPE_IGNORE) {
08.
                 // for headers and weird ignored views
09.
                 super.onMeasureChild(child, layoutParams);
10.
             }
11.
             else {
12.
      ... ... ... ... ...
```

可以看出,当viewType == ITEM\_VIEW\_TYPE\_HEADER\_OR\_FOOTER时,调用父类ExtendableListView的onMeasureChild方法,计算head的尺度;当viewType!=ITEM\_VIEW\_TYPE\_HEADER\_OR\_FOOTER时,走else流程,根据int childWidthSpec = MeasureSpec.makeMeasureSpec(mColumnWidth, MeasureSpec.EXACTLY) 来计算尺寸。

三.点击瀑布流的item时,高亮和默认背景的selector如何来实现?

先上效果图:



从github上下载的源代码,经过稍微的修改,便可以实现点击item高亮效果,还是在资源布局文件list\_item\_sample.xml中看出端倪:

```
[html]
                       C
                            ٧
01.
      <com.etsy.android.grid.util.DynamicHeightTextView</pre>
                                                                                                                           |载:
02.
          android:id="@+id/txt_line1"
          android:layout_width="wrap_content"
03.
04.
          android:layout_height="wrap_content"
05.
          android:clickable="true"
06.
          android:background="@drawable/list_item_selector"
07.
          android:gravity="center" />
```

代码: android:background="@drawable/list\_item\_selector"中, list item selector的定义如下:

```
[html]
                       C
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
01.
02.
      <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
03.
          <!-- shapes defined for Android 2.3 drawable issues -->
04.
          <item android:state_pressed="true" >
               <shape android:shape="rectangle">
05.
                   <solid android:color="@color/list_item_pressed" />
96.
07.
               </shape>
          </item>
08.
          <!-- default -->
09.
10.
          <item>
               <shape android:shape="rectangle">
11.
                    <solid android:color="@android:color/transparent" />
12.
13.
               </shape>
14.
          </item>
15.
      </selector>
```

这个selector的意思是,默认情况下,使用全透明效果

```
[html] C \( \begin{align*} \psi & \text{$\gamma$} \\ \psi & \text{$\sigma$ and $\gamma$ id: color/transparent" /> \end{align*}
```

点中状态时,呈现<solid android:color="@color/list\_item\_pressed" />的效果:

载:

载:

使用这种机制的原因,也很容易理解,在SampleAdapter中的getView函数中,代码:

载:

表示不同postion的item,显示不同的颜色,那么selector的定义,默认的情况时,使用全透明效果,UI上,就可以看到item的背景色,不会被selector的默认颜色遮挡。

由于在https://github.com/etsy/AndroidStaggeredGrid中的项目工程,是在Android Studio中构建的,本人也使用过AS一段时间,发现有很多坑,不习惯,故将代码pull下来后,重新创建工程,在Eclipse中build通过,项目地址在: https://github.com/hero-peng/My-StaggeredGridView,需要的读者,请自行下载。