

Administrando o Filo CRM

Instalação, configuração, usuários, ambientes, backup e manutenção.

Administrando o Filo CRM — Guia do Administrador

1ª edição, 2026

Autor: Equipe W3TI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

© 2026 W3TI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Todos os direitos reservados.

Filo CRM® é marca registrada de W3TI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Este documento é distribuído exclusivamente a licenciados do Filo CRM.

Sumário

Prefácio	5
Capítulo 01 — Visão Geral do Filo CRM	6
1.1 O que é o Filo e para quem é indicado	6
1.2 Conceitos fundamentais do sistema	7
1.3 Perfis de uso: dono, administrador e usuário	9
Capítulo 02 — Instalação e Ativação	11
2.1 Requisitos de sistema	11
2.2 Instalando no Windows	12
2.3 Instalando no Linux	14
2.4 Ativando a licença	16
2.5 Primeira execução e configuração inicial	18
Capítulo 03 — Configuração da Empresa	21
3.1 Dados da empresa e logotipo	21
3.2 Configurações regionais (moeda, fuso, idioma)	22
3.3 Campos personalizados de contatos	23
3.4 Campos personalizados de oportunidades	25
3.5 Categorias e tags	26
Capítulo 04 — Gestão de Usuários e Permissões	28
4.1 Perfis de acesso disponíveis	28
4.2 Criando e editando usuários	30
4.3 Definindo permissões por perfil	32
4.4 Redefinição de senha	34
4.5 Desativando usuários	35
Capítulo 05 — Multi Ambiente	37
5.1 O que é multi ambiente e quando usar	37
5.2 Criando ambientes (produção, homologação, teste)	39
5.3 Alternando entre ambientes	41
5.4 Copiando dados entre ambientes	43
5.5 Boas práticas de separação de ambientes	45
Capítulo 06 — Configuração do Pipeline de Vendas	47
6.1 Etapas do pipeline e personalização	47
6.2 Campos obrigatórios por etapa	49
6.3 Automações de etapa	51
6.4 Configurando metas e quotas	53
Capítulo 07 — Backup e Restauração	55
7.1 Backup manual do banco de dados	55

7.2 Backup automático agendado 57

7.3 Restaurando um backup 59

7.4 Exportando dados em CSV 61

Capítulo 08 — Atualização do Sistema 63

8.1 Verificando a versão atual 63

8.2 Processo de atualização 64

8.3 Rollback para versão anterior 66

Capítulo 09 — Gestão de Módulos 68

9.1 Instalando um módulo 68

9.2 Ativando e desativando módulos 70

9.3 Permissões de módulos por perfil 71

9.4 Removendo um módulo 72

Capítulo 10 — Monitoramento e Logs 74

10.1 Painel de saúde do sistema 74

10.2 Log de auditoria de ações 75

10.3 Log de erros de módulos 77

10.4 Alertas e notificações do sistema 78

Apêndice A — Referência de Permissões 80

Apêndice B — Variáveis de Ambiente 82

Apêndice C — Comandos de Manutenção 84

Apêndice D — Solução de Problemas Comuns 86

00

Prefácio

Este guia foi escrito para quem é responsável por implantar, configurar e manter o **Filo CRM** em uma organização. Seja você o dono da empresa, o profissional de TI ou o responsável administrativo, este livro foi pensado para cobrir todas as tarefas que cabem ao administrador do sistema — sem exigir conhecimento técnico avançado.

O livro está organizado na sequência natural de implantação: começamos pela instalação e ativação da licença, passamos pela configuração da empresa e dos usuários, e avançamos para tópicos mais avançados como multi ambiente, backup, atualizações e gestão de módulos.

■ Se você está configurando o Filo pela primeira vez, siga os capítulos na ordem. Se já tem o sistema funcionando e quer resolver um problema específico, use o sumário para ir diretamente ao capítulo desejado.

Para dúvidas não cobertas neste guia, entre em contato com o suporte W3TI em suporte@w3ti.com.br ou acesse w3ti.com.br/suporte.

Equipe W3TI — 2026

01

Visão Geral do Filo CRM

O que é o Filo, para quem é indicado e conceitos fundamentais.

1.1 O que é o Filo e para quem é indicado

O **Filo CRM** é um sistema de gestão de relacionamento com clientes desenvolvido pela W3TI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA para micro e pequenas empresas brasileiras. Ele centraliza em um único lugar o cadastro de contatos, empresas, oportunidades de venda, atividades, propostas e histórico de interações.

O Filo é um **aplicativo desktop** — ele é instalado diretamente no computador e não requer conexão com a internet para funcionar. Os dados são armazenados localmente em um banco de dados PostgreSQL ou SQLite, dependendo do plano contratado.

Para quem é indicado	Exemplos
Equipes comerciais de MPE	Representantes, distribuidores, agências
Profissionais liberais	Consultores, advogados, contadores, corretores
Gestores de contas	Account managers, pós-venda, suporte
Donos de pequenas empresas	Qualquer segmento que gerencie clientes ativamente

1.2 Conceitos fundamentais do sistema

O Filo organiza as informações em torno de cinco entidades principais:

Entidade	O que representa	Exemplos
Contato	Pessoa física com quem a empresa se relaciona	Carlos Mendes, Ana Lima
Empresa	Pessoa jurídica vinculada a contatos	Tecnovar Ltda, Inova ME
Oportunidade	Potencial negócio em andamento	Proposta de R\$ 12.000

Entidade	O que representa	Exemplos
Atividade	Interação registrada (ligação, reunião, e-mail)	Reunião 28/05 às 10h
Proposta	Documento comercial enviado ao cliente	Proposta nº 042/2026

1.3 Perfis de uso: dono, administrador e usuário

O Filo distingue três níveis de responsabilidade dentro da organização. Entender essa separação é essencial antes de configurar os usuários:

Perfil	Responsabilidades	Acesso típico
Dono / Admin	Configura o sistema, gerencia usuários, faz backup	Acesso total
Gerente	Acompanha equipe, vê todos os registros, gera relatórios	Leitura e escrita geral
Vendedor	Gerencia seus próprios contatos e oportunidades	Somente os próprios registros
Desenvolvedor	Cria e instala módulos, acessa o Studio	Acesso ao SDK e Studio

02

Instalação e Ativação

Requisitos, instalação por sistema operacional e ativação da licença.

2.1 Requisitos de sistema

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema operacional	Windows 10 64-bit / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
Processador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
Memória RAM	4 GB	8 GB ou mais
Armazenamento	500 MB livres (instalação)	2 GB livres (dados + backups)
Conexão	Necessária só para ativação e validação	Banda larga para módulos HTTP

- O Filo **não é compatível com sistemas 32-bit**. Verifique se o seu Windows é a versão 64-bit antes de iniciar a instalação em **Configurações** → **Sistema** → **Sobre**.
-

2.2 Instalando no Windows

Acesse w3ti.com.br/download e baixe o instalador FiloCRM-Setup-1.0.0-x64.exe. Após o download:

- 1 Clique duas vezes no instalador. Se aparecer o aviso do Windows Defender, clique em **"Mais informações"** → **"Executar assim mesmo"**.
- 2 Aceite os Termos de Uso e clique em **Avançar**.
- 3 Escolha a pasta de instalação (o padrão C:\Program Files\Filo CRM é recomendado) e clique em **Instalar**.

4 Aguarde a conclusão. O instalador criará automaticamente um atalho na Área de Trabalho e no Menu Iniciar.

5 Clique em **Concluir**. O Filo abrirá automaticamente na tela de ativação.

■ O instalador também instala o **PostgreSQL 16** automaticamente no plano Equipe e superiores. Você não precisa instalar o banco de dados separadamente.

2.3 Instalando no Linux

No Linux, o Filo é distribuído nos formatos **.deb** (Ubuntu/Debian) e **.rpm** (Fedora/RHEL):

Terminal Linux — instalação via pacote

```
1 # Ubuntu / Debian — instalar o pacote .deb
2 sudo dpkg -i FiloCRM-1.0.0-amd64.deb
3
4 # Corrigir dependências caso necessário
5 sudo apt-get install -f
6
7 # Fedora / RHEL — instalar o pacote .rpm
8 sudo rpm -i FiloCRM-1.0.0.x86_64.rpm
9
10 # Executar o Filo
11 filo-crm
12
13 # Ou via menu de aplicativos (categoria: Office)
```

Também é possível instalar via arquivo AppImage (funciona em qualquer distribuição):

Terminal Linux — AppImage

```
1 # Tornar o AppImage executável
2 chmod +x FiloCRM-1.0.0.AppImage
3
4 # Executar
5 ./FiloCRM-1.0.0.AppImage
```

2.4 Ativando a licença

Na primeira execução, o Filo exibe a tela de ativação. Você recebeu a chave de licença por e-mail após a compra. Ela tem o formato FILO-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

- 1 Na tela de ativação, cole a chave de licença no campo indicado.
.
- 2 Clique em **Ativar**. O sistema irá conectar aos servidores da W3TI para validar a chave.
.
- 3 Após a ativação, o Filo exibirá uma confirmação com o nome do plano, o titular da licença e a data de expiração (se aplicável).
.
- 4 Clique em **Continuar** para acessar a tela de configuração inicial.
.

■ A ativação vincula a licença ao hardware deste computador. Se precisar usar o Filo em outro computador, acesse w3ti.com.br/licencas para transferir a ativação.

■ Cada licença permite um número limitado de ativações simultâneas conforme o plano. Compartilhar a chave de licença com terceiros viola os Termos de Uso e pode resultar no bloqueio da licença.

2.5 Primeira execução e configuração inicial

Após a ativação, o Filo inicia o **assistente de configuração inicial**. Ele coleta as informações básicas da empresa e cria o primeiro usuário administrador.

- 1 **Dados da empresa:** informe o nome fantasia, razão social, CNPJ e segmento de atuação.
.
- 2 **Usuário administrador:** defina o nome, e-mail e senha do primeiro usuário com perfil admin.
.
- 3 **Banco de dados:** para planos SQLite, o banco é criado automaticamente. Para planos PostgreSQL, informe o host, porta, usuário e senha do banco.
.
- 4 **Fuso horário e moeda:** selecione o fuso horário (padrão: America/Sao_Paulo) e a moeda (padrão: BRL).
.
- 5 Clique em **Concluir configuração**. O Filo estará pronto para uso.
.

03

Configuração da Empresa

Dados, campos personalizados, categorias e configurações regionais.

3.1 Dados da empresa e logotipo

Acesse **Configurações** → **Empresa** para editar os dados cadastrais a qualquer momento. Essas informações aparecem nos cabeçalhos de propostas e relatórios gerados pelo Filo.

Campo	Obrigatório	Onde aparece
Nome fantasia	Sim	Tela principal, propostas, e-mails
Razão social	Não	Propostas formais, contratos
CNPJ	Não	Rodapé de propostas
Endereço completo	Não	Propostas e documentos
Telefone	Não	Assinatura de e-mails
Site	Não	Propostas e perfil da empresa
Logotipo	Não	Propostas, relatórios e tela de login

Para o logotipo, clique em **Selecionar imagem** e escolha um arquivo **PNG** ou **SVG** com fundo transparente. Dimensão recomendada: **300 × 100 pixels**, proporção 3:1.

3.2 Configurações regionais

Em **Configurações** → **Regional**, defina como o sistema exibe datas, horários e valores:

Configuração	Padrão	Opções disponíveis
Fuso horário	America/Sao_Paulo	Todos os fusos brasileiros + internacionais
Formato de data	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA-MM-DD
Moeda	BRL (R\$)	BRL, USD, EUR (afeta apenas exibição)

Configuração	Padrão	Opções disponíveis
Primeiro dia	Segunda-feira	Segunda-feira ou Domingo

3.3 Campos personalizados de contatos

O Filo permite adicionar campos personalizados às fichas de contato para capturar informações específicas do seu negócio. Acesse **Configurações** → **Contatos** → **Campos**.

Tipo de campo	Uso indicado
Texto curto	CPF, registro profissional, apelido
Texto longo	Observações, histórico de relacionamento
Número	Limite de crédito, score de cliente
Data	Aniversário, data de renovação de contrato
Seleção única	Segmento, região, tamanho da empresa
Múltipla escolha	Produtos de interesse, canais de comunicação preferidos
Sim/Não	Cliente ativo, recebe newsletter, possui contrato

- Campos personalizados aparecem na ficha do contato e podem ser usados como filtros na listagem e em relatórios. Evite criar campos em excesso — mantenha apenas os que a equipe realmente utiliza.

3.4 Campos personalizados de oportunidades

Da mesma forma, é possível adicionar campos às oportunidades em **Configurações** → **Oportunidades** → **Campos**. Campos comuns incluem:

- Produto ou serviço principal da oportunidade
- Canal de origem do lead (indicação, site, evento, LinkedIn)
- Número do contrato ou proposta
- Prazo de implementação esperado
- Decisor (nome do responsável pela aprovação na empresa cliente)

3.5 Categorias e tags

Categorias e tags organizam contatos e oportunidades para facilitar filtros e relatórios. Acesse **Configurações** → **Categorias** para gerenciá-las.

Categorias são hierárquicas e exclusivas (um contato pertence a uma categoria). **Tags** são livres e múltiplas (um contato pode ter várias tags).

Recurso	Exemplo de uso	Múltiplo?
Categoria de contato	Cliente, Prospect, Parceiro, Fornecedor	Não
Categoria de oportunidade	Produto, Serviço, Renovação, Upsell	Não
Tags	VIP, Urgente, Reembolsável, Projeto-X	Sim

04

Gestão de Usuários e Permissões

Criando usuários, definindo perfis e controlando o acesso ao sistema.

4.1 Perfis de acesso disponíveis

O Filo possui cinco perfis de acesso pré-definidos. Cada perfil tem um conjunto fixo de permissões que pode ser visualizado em **Configurações** → **Usuários** → **Perfis**.

Perfil	Descrição	Acesso a dados de outros usuários
Admin	Acesso total ao sistema e configurações	Sim — todos
Gerente	Lê e edita todos os registros; não acessa configurações	Sim — todos
Vendedor	Acessa apenas seus próprios contatos e oportunidades	Não
Suporte	Visualiza contatos e atividades; não edita oportunidades	Sim — leitura
Desenvolvedor	Acesso ao Filo Studio e SDK; mesmas permissões do gerente	Sim — todos

4.2 Criando e editando usuários

Acesse **Configurações** → **Usuários** → **Novo usuário** e preencha os campos:

- 1 Nome completo** — como aparecerá no sistema e nas assinaturas de atividades.
.
- 2 E-mail** — utilizado para login. Deve ser único por empresa.
.
- 3 Perfil** — selecione um dos cinco perfis disponíveis.
.

- 4 **Senha temporária** — o usuário deverá alterá-la no primeiro acesso.

.

- 5 Clique em **Salvar**. O usuário já pode fazer login.

.

- Para editar um usuário existente, acesse **Configurações** → **Usuários**, clique no nome do usuário e depois em **Editar**. O e-mail não pode ser alterado após a criação — crie um novo usuário se necessário.

4.3 Definindo permissões por perfil

Em **Configurações** → **Usuários** → **Perfis** → **Editar**, é possível personalizar as permissões de cada perfil. As permissões são organizadas por módulo:

Módulo	Permissões disponíveis
Contatos	Listar, Visualizar, Criar, Editar, Excluir, Exportar
Empresas	Listar, Visualizar, Criar, Editar, Excluir
Oportunidades	Listar, Visualizar, Criar, Editar, Mover etapa, Fechar, Excluir
Atividades	Listar, Criar, Editar, Concluir, Excluir
Propostas	Listar, Criar, Editar, Enviar, Excluir
Relatórios	Visualizar relatórios próprios, Visualizar todos os relatórios
Configurações	Acesso ao painel de configurações (somente Admin)

- Alterar as permissões de um perfil afeta **todos os usuários** com aquele perfil imediatamente. Se precisar de uma configuração única para um usuário específico, crie um novo perfil personalizado.

4.4 Redefinição de senha

Administradores podem redefinir a senha de qualquer usuário sem precisar saber a senha atual. Acesse **Configurações** → **Usuários**, clique no usuário e selecione **Redefinir senha**. Uma senha temporária será exibida na tela — anote e repasse ao usuário.

O usuário também pode redefinir sua própria senha acessando a tela de login e clicando em **Esqueci minha senha** (requer e-mail configurado no sistema).

4.5 Desativando usuários

Quando um colaborador sai da empresa, **desative** o usuário ao invés de excluí-lo. A desativação preserva todo o histórico de atividades e oportunidades associadas ao usuário.

- 1 Acesse **Configurações** → **Usuários**.
 -
- 2 Clique no nome do usuário.
 -
- 3 Clique em **Desativar usuário** e confirme.
 -
- 4 O usuário não conseguirá mais fazer login, mas seus dados permanecem intactos.
 -

- Usuários desativados não consomem slots de licença. Se precisar reativá-lo,
- acesse o mesmo menu e clique em **Reativar usuário**.

05

Multi Ambiente

Criando, configurando e alternando entre ambientes de produção, homologação e teste.

5.1 O que é multi ambiente e quando usar

O recurso de **multi ambiente** permite que a mesma instalação do Filo CRM opere com bancos de dados completamente separados, cada um representando um contexto diferente de uso. É possível criar até **5 ambientes** por licença.

Os três tipos de ambiente mais comuns são:

Ambiente	Propósito	Dados
Produção	Uso real e diário pela equipe	Dados reais de clientes
Homologação	Testar novas configurações antes de aplicar em prod	Cópia de produção ou fictícios
Teste / Dev	Desenvolver e testar módulos e integrações	Dados fictícios

Antes do multi ambiente, qualquer mudança de configuração era aplicada diretamente no ambiente produtivo — arriscando a operação da equipe. Com ambientes separados, é possível testar pipelines, módulos e configurações com segurança.

■ Mesmo que sua empresa seja pequena, recomenda-se manter ao menos dois ambientes: **produção** (uso diário) e **teste** (para experimentar configurações novas sem afetar os dados reais).

5.2 Criando ambientes

Acesse **Configurações** → **Ambientes** → **Novo ambiente**:

- 1 Nome do ambiente:** ex: "Produção", "Homologação 2026", "Teste Dev".
.
- 2 Cor de identificação:** cada ambiente tem uma cor exibida na barra superior do Filo para identificação visual imediata.
.

- 3 **Banco de dados:** para SQLite, o Filo cria automaticamente um arquivo separado. Para PostgreSQL, informe os dados de conexão do banco.
- 4 **Inicializar com:** escolha entre "Ambiente vazio" ou "Copiar de outro ambiente" (ver seção 5.4).
- 5 Clique em **Criar ambiente**. O novo ambiente aparecerá no seletor da barra superior.

- Ambientes são **completamente independentes**. Um contato criado no ambiente de teste **não** aparece no ambiente de produção. Os dados não se sincronizam automaticamente.

5.3 Alternando entre ambientes

O ambiente ativo é exibido sempre na **barra superior do Filo**, ao lado do nome da empresa. Um indicador colorido facilita a identificação rápida.

- 1 Clique no nome do ambiente atual na barra superior.
- 2 Selecione o ambiente desejado na lista suspensa.
- 3 O Filo recarregará exibindo os dados do ambiente selecionado.

- Sempre verifique o ambiente ativo antes de realizar operações importantes como excluir contatos, alterar configurações ou testar módulos. Ações no ambiente **errado** podem impactar dados de produção.

- Administradores podem **restringir o acesso** a ambientes por perfil de usuário.
- Acesse **Configurações** → **Ambientes** → [ambiente] → **Permissões** para definir quais perfis podem visualizar e operar em cada ambiente.

5.4 Copiando dados entre ambientes

É possível copiar a estrutura e os dados de um ambiente para outro. Isso é útil para criar um ambiente de homologação com dados reais anonimizados.

- 1 Acesse **Configurações** → **Ambientes** → [ambiente destino] → **Importar de outro ambiente**.

- 2 Selecione o **ambiente de origem** (ex: Produção).
.
- 3 Escolha o que copiar: **Apenas estrutura** (configurações, campos, pipeline) ou **Estrutura + dados** (inclui contatos, oportunidades etc.).
.
- 4 Se copiar dados, escolha se deseja **anonimizar** e-mails e telefones (recomendado para ambientes de teste).
.
- 5 Clique em **Iniciar cópia** e aguarde. O processo pode levar alguns minutos dependendo do volume de dados.
.

- A cópia **substitui** todos os dados do ambiente de destino. O ambiente de destino precisa estar vazio ou o administrador deve confirmar a sobrescrita.

5.5 Boas práticas de separação de ambientes

- **Nunca teste módulos novos diretamente em produção.** Use o ambiente de teste e valide completamente antes de instalar em produção.
- **Mantenha a cor do ambiente de produção em vermelho ou laranja** para que a equipe identifique imediatamente quando está no ambiente crítico.
- **Atualize o ambiente de homologação regularmente** com uma cópia anonimizada de produção para que os testes reflitam a realidade.
- **Documente cada ambiente** com uma descrição clara no campo de observações (Configurações → Ambientes → Editar).
- **Restrinja o ambiente de produção** ao mínimo de usuários necessário — apenas quem precisa do acesso real deve ter.

06

Configuração do Pipeline de Vendas

Etapas, campos obrigatórios, automações e metas.

6.1 Etapas do pipeline e personalização

O pipeline de vendas no Filo é totalmente personalizável. As etapas padrão são um ponto de partida — adapte-as ao seu processo comercial real.

Etapa padrão	Descrição sugerida	Exemplo de critério de entrada
Prospecção	Lead identificado, primeiro contato ainda não feito	Lead gerado pelo site ou indicação
Qualificação	Contato feito, verificando se há fit com o produto	Reunião de diagnóstico realizada
Proposta	Proposta elaborada e enviada ao cliente	Proposta enviada por e-mail
Negociação	Cliente analisando a proposta, discutindo condições	Feedback recebido sobre a proposta
Fechamento	Oportunidade ganha ou perdida	Contrato assinado ou declínio formal

Para adicionar, remover ou reordenar etapas, acesse **Configurações** → **Pipeline** → **Etapas**. Arraste as etapas para reordenar. Etapas excluídas movem as oportunidades para a etapa anterior automaticamente.

6.2 Campos obrigatórios por etapa

É possível definir campos que a equipe **deve** preencher antes de mover uma oportunidade para a próxima etapa. Isso garante que o CRM sempre tenha as informações necessárias para cada fase do processo.

Para configurar: **Configurações** → **Pipeline** → **Etapas** → **[etapa]** → **Campos obrigatórios**.

Etapa	Campos obrigatórios sugeridos
Qualificação	Decisor identificado, Orçamento estimado, Prazo de decisão
Proposta	Valor da proposta, Data de envio, Proposta em anexo
Negociação	Feedback do cliente, Próxima ação definida, Data follow-up
Fechamento	Motivo (se perda), Data de fechamento

6.3 Automações de etapa

As automações executam ações automaticamente quando uma oportunidade entra em uma etapa. Acesse **Configurações** → **Pipeline** → **Automações**.

Gatilho	Ação disponível
Oportunidade entra em "Proposta"	Criar atividade: Enviar proposta em 24h
Oportunidade entra em "Negociação"	Criar atividade: Follow-up em 3 dias
Oportunidade fechada como perda	Criar atividade: Pesquisa de satisfação
Oportunidade fechada como ganha	Criar atividade: Onboarding do cliente

6.4 Configurando metas e quotas

Em **Configurações** → **Metas**, é possível definir quotas mensais por usuário ou por equipe. As metas são exibidas no dashboard e nos relatórios de desempenho.

Tipo de meta	Métrica
Meta de valor	Total em R\$ de oportunidades fechadas no mês
Meta de volume	Número de oportunidades fechadas no mês
Meta de atividades	Número de ligações, reuniões ou e-mails registrados
Meta de pipeline	Valor total de oportunidades em etapas específicas

07

Backup e Restauração

Protegendo os dados da empresa com backups manuais e automáticos.

7.1 Backup manual do banco de dados

Para fazer um backup manual a qualquer momento, acesse **Configurações** → **Dados** → **Fazer backup agora**. O Filo gera um arquivo compactado no formato `.filo-backup` que contém o banco de dados completo e as configurações do ambiente.

- 1 Acesse **Configurações** → **Dados** → **Fazer backup agora**.
.
- 2 Escolha o ambiente que deseja fazer backup (produção, homologação etc.).
.
- 3 Selecione a pasta de destino para salvar o arquivo.
.
- 4 Clique em **Gerar backup**. O arquivo será nomeado automaticamente com a data e hora: `filo-backup-2026-05-28-09h30.filo-backup`.
.

■ **Guarde os backups em local externo ao computador.** Salvar o backup apenas no mesmo HD que o sistema é inútil em caso de falha de hardware. Use um HD externo, pen drive ou serviço de nuvem (Google Drive, OneDrive).

7.2 Backup automático agendado

O Filo pode gerar backups automaticamente em intervalos regulares. Acesse **Configurações** → **Dados** → **Backup automático**.

Configuração	Opções
Frequência	Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal
Horário	Qualquer hora (recomendado: fora do horário de pico)
Pasta de destino	Local no computador ou pasta de rede mapeada

Configuração	Opções
Retenção	Manter os últimos 7, 14, 30 ou 60 backups
Notificação	E-mail do admin ao concluir ou ao falhar

- Configure o backup automático para ocorrer **diariamente às 23h** com retenção de 30 dias. Isso garante que você tenha um histórico de um mês para recuperação em caso de problemas.

7.3 Restaurando um backup

Para restaurar um backup, o ambiente de destino será completamente sobrescrito. **Essa operação é irreversível.**

- 1 Acesse **Configurações** → **Dados** → **Restaurar backup**.
.
- 2 Selecione o arquivo `.filo-backup` a ser restaurado.
.
- 3 Escolha o ambiente de destino da restauração.
.
- 4 O Filo exibirá um resumo do backup: data de criação, versão do Filo e tamanho.
.
- 5 Digite **CONFIRMAR** no campo de confirmação e clique em **Restaurar**.
.
- 6 Aguarde. O processo pode levar de 1 a 10 minutos dependendo do tamanho dos dados.
.

- Antes de restaurar em produção, faça um backup do estado atual. Isso garante que você possa desfazer a restauração se necessário.

7.4 Exportando dados em CSV

Para exportar contatos, oportunidades ou atividades em formato CSV (compatível com Excel, Google Planilhas e outros sistemas), acesse a listagem desejada e clique em **Exportar** → **CSV**.

A exportação respeita os filtros aplicados — se você filtrou contatos de uma cidade específica, apenas esses contatos serão exportados.

08

Atualização do Sistema

Mantendo o Filo atualizado com segurança.

8.1 Verificando a versão atual

A versão atual do Filo é exibida em **Configurações** → **Sobre**. O Filo verifica automaticamente por novas versões ao iniciar (quando há conexão com a internet) e exibe uma notificação quando uma atualização está disponível.

8.2 Processo de atualização

Antes de atualizar, o Filo realiza automaticamente um backup do ambiente de produção. **Nunca interrompa o processo de atualização.**

- 1 Ao receber a notificação de atualização, clique em **Ver detalhes** para ler o changelog da nova versão.
.
- 2 Clique em **Atualizar agora**. O Filo fará um backup automático antes de prosseguir.
.
- 3 O instalador da nova versão será baixado. Aguarde o download.
.
- 4 O Filo será fechado, a atualização aplicada e o sistema reiniciado automaticamente.
.
- 5 Após reiniciar, verifique em **Configurações** → **Sobre** se a versão foi atualizada corretamente.
.



Atualize sempre em um momento de baixo uso do sistema — preferencialmente no início ou fim do expediente, com todos os usuários desconectados.

8.3 Rollback para versão anterior

Se após uma atualização alguma funcionalidade crítica parar de funcionar, é possível reverter para a versão anterior usando o backup automático gerado antes da atualização.

- 1 Acesse **Configurações** → **Dados** → **Restaurar backup**.
.
- 2 Selecione o backup gerado automaticamente antes da atualização (identificado pelo prefixo pre-update-).
.
- 3 Siga o processo de restauração descrito na seção 7.3.
.
- 4 Após restaurar, entre em contato com o suporte W3TI em suporte@w3ti.com.br relatando o problema.
.

09

Gestão de Módulos

Instalando, configurando e removendo módulos de extensão.

9.1 Instalando um módulo

Módulos são extensões que adicionam funcionalidades ao Filo sem modificar o sistema principal. Eles são distribuídos como arquivos `.filomod` ou instalados diretamente do Marketplace Filo.

Via Marketplace

- 1 Acesse **Configurações** → **Módulos** → **Marketplace**.
.
- 2 Pesquise o módulo desejado ou navegue pelas categorias.
.
- 3 Clique no módulo para ver a descrição, permissões necessárias e avaliações.
.
- 4 Clique em **Instalar**. O Filo baixará e instalará o módulo automaticamente.
.

Via arquivo `.filomod`

- 1 Acesse **Configurações** → **Módulos** → **Instalar arquivo**.
.
- 2 Selecione o arquivo `.filomod` recebido.
.
- 3 Revise as permissões que o módulo solicita e clique em **Instalar**.
.

- Instale apenas módulos de fontes confiáveis. Módulos com permissão **sdk:data_api** têm acesso de leitura e escrita ao banco de dados do Filo.
- Verifique o desenvolvedor antes de instalar.

9.2 Ativando e desativando módulos

Módulos instalados podem ser ativados ou desativados sem desinstalá-los. Acesse **Configurações** → **Módulos** e use o toggle ao lado de cada módulo.

Módulos desativados não consomem recursos do sistema e seus dados permanecem intactos.

9.3 Permissões de módulos por perfil

Por padrão, todos os usuários têm acesso aos módulos instalados. Para restringir o acesso a módulos específicos por perfil, acesse **Configurações** → **Módulos** → [módulo] → **Permissões de acesso**.

Cenário	Configuração recomendada
Módulo de relatórios financeiros	Somente perfil Admin e Gerente
Módulo de integração externa	Somente Admin
Módulo de histórico de clientes	Todos os perfis
Módulo do Filo Studio	Somente Desenvolvedor

9.4 Removendo um módulo

Para remover completamente um módulo, acesse **Configurações** → **Módulos** → [módulo] → **Desinstalar**.

- **A desinstalação é irreversível.** Tabelas de dados criadas pelo módulo (prefixo mod_) são removidas junto com o módulo. Faça um backup antes de desinstalar módulos que armazenam dados importantes.

10

Monitoramento e Logs

Acompanhando a saúde do sistema, auditoria e erros.

10.1 Painel de saúde do sistema

Acesse **Configurações** → **Sistema** → **Saúde** para visualizar o estado geral do Filo:

Indicador	O que monitora
Banco de dados	Conexão ativa, tamanho total, último backup
Memória	Uso de RAM pelo Filo e pelo banco de dados
Módulos	Módulos com erro, desatualizados ou com alto consumo
Licença	Status, plano, data de expiração, ativações
Última atualização	Versão instalada e data da última verificação

10.2 Log de auditoria de ações

O Filo registra todas as ações críticas dos usuários em um log de auditoria imutável. Acesse em **Configurações** → **Logs** → **Auditoria**.

Ação registrada	Informações gravadas
Login e logout	Usuário, horário, IP (se disponível)
Criação de registros	Usuário, entidade, ID do registro, horário
Edição de registros	Usuário, entidade, campos alterados (antes e depois)
Exclusão de registros	Usuário, entidade, ID, horário
Alterações de config.	Usuário, configuração alterada, valor anterior e novo
Ações de backup/restore	Usuário, tipo de operação, ambiente, horário

O log pode ser filtrado por usuário, data, tipo de ação e entidade. É possível exportá-lo em CSV para análise externa.

10.3 Log de erros de módulos

Erros ocorridos em módulos instalados são registrados separadamente em **Configurações** → **Logs** → **Módulos**. Cada entrada inclui o módulo responsável, o erro e o stack trace, facilitando o diagnóstico e o contato com o desenvolvedor do módulo.

10.4 Alertas e notificações do sistema

O Filo envia notificações ao administrador nos seguintes eventos:

Evento	Canal	Urgência
Falha no backup automático	Notificação no sistema + e-mail	Alta
Licença expirando em 7 dias	Notificação no sistema + e-mail	Alta
Módulo com erro persistente	Notificação no sistema	Média
Nova atualização disponível	Notificação no sistema	Baixa
Uso de armazenamento acima 80%	Notificação no sistema + e-mail	Média

Configure o e-mail de notificações em **Configurações** → **Sistema** → **Notificações** → **E-mail do administrador**.

Apêndice A

Referência de Permissões

Permissão	Admin	Gerente	Vendedor	Suporte	Desenvolvedor
contacts:read	✓	✓	próprios	✓	✓
contacts:write	✓	✓	próprios	✗	✓
contacts:delete	✓	✓	próprios	✗	✓
contacts:export	✓	✓	✗	✗	✓
companies:read	✓	✓	✓	✓	✓
companies:write	✓	✓	✓	✗	✓
opportunities:read	✓	✓	próprias	✓	✓
opportunities:write	✓	✓	próprias	✗	✓
opportunities:close	✓	✓	próprias	✗	✓
activities:read	✓	✓	próprias	✓	✓
activities:write	✓	✓	✓	✗	✓
proposals:read	✓	✓	próprias	✓	✓
proposals:write	✓	✓	próprias	✗	✓
reports:read_all	✓	✓	✗	✗	✓
reports:read_own	✓	✓	✓	✓	✓
settings:access	✓	✗	✗	✗	✓

Permissão	Admin	Gerente	Vendedor	SupORTE	Desenvolvedor
users:manage	✓	✗	✗	✗	✗
modules:install	✓	✗	✗	✗	✓
studio:access	✓	✗	✗	✗	✓

Apêndice B

Variáveis de Ambiente

As variáveis de ambiente do Filo ficam no arquivo `.env` na pasta de instalação. Edite-as apenas se orientado pelo suporte W3TI.

Variável	Padrão	Descrição
DB_TYPE	sqlite	Tipo de banco: sqlite ou postgresql
DB_PATH	~/filo-data/	Pasta de dados SQLite
DB_HOST	localhost	Host do PostgreSQL
DB_PORT	5432	Porta do PostgreSQL
DB_NAME	filo	Nome do banco PostgreSQL
DB_USER	filo	Usuário do PostgreSQL
DB_PASS		Senha do PostgreSQL (criptografada pelo Filo)
BACKUP_DIR	~/filo-backups/	Pasta padrão de backups
BACKUP_RETAIN	30	Número de backups a manter
LOG_LEVEL	info	Nível de log: debug, info, warn, error
MAX_ENVIRONMENTS	5	Número máximo de ambientes por licença
LICENSE_SERVER	licencas.w3ti.com.br	Servidor de validação de licença

Apêndice C

Comandos de Manutenção

O Filo oferece uma interface de linha de comando para tarefas administrativas avançadas. Acesse pelo terminal do sistema operacional:

Comandos CLI do Filo CRM (terminal do sistema operacional)

```
1  # Verificar status do sistema
2  filo-crm --status
3
4  # Fazer backup manual via CLI
5  filo-crm --backup --env producao --dest /mnt/backup/
6
7  # Restaurar backup via CLI
8  filo-crm --restore --file /mnt/backup/filo-backup-2026-05-28.filo-backup
9
10 # Listar usuários
11 filo-crm --list-users
12
13 # Redefinir senha de usuário
14 filo-crm --reset-password --email usuario@empresa.com
15
16 # Listar módulos instalados
17 filo-crm --list-modules
18
19 # Desativar módulo
20 filo-crm --disable-module minha-empresa.nome-do-modulo
21
22 # Verificar integridade do banco de dados
23 filo-crm --check-db
24
25 # Compactar e otimizar banco de dados (SQLite)
26 filo-crm --vacuum
27
28 # Exibir versão instalada
29 filo-crm --version
```

Apêndice D

Solução de Problemas Comuns

■ O Filo não abre após a instalação

Verifique se o sistema operacional é 64-bit.

No Windows, tente executar como Administrador (clique direito → Executar como administrador).

Verifique se o antivírus não está bloqueando o executável — adicione uma exceção para a pasta de instalação.

Consulte o log em: Windows: %APPDATA%\FiloCRM\logs\main.log | Linux:

~/config/FiloCRM/logs/main.log

■ Erro "Licença inválida" ao ativar

Verifique se a chave foi digitada corretamente (sem espaços extras).

Confirme que o computador tem acesso à internet — a ativação requer conexão.

Se a licença foi ativada anteriormente em outro computador, acesse w3ti.com.br/licencas para transferir a ativação.

Entre em contato com suporte@w3ti.com.br informando a chave de licença.

■ Erro de conexão com o banco de dados PostgreSQL

Verifique se o serviço PostgreSQL está em execução (Serviços do Windows ou `systemctl status postgresql`).

Confirme as credenciais em Configurações → Banco de dados.

Verifique se o firewall permite conexão na porta configurada (padrão: 5432).

Teste a conexão com: `psql -h localhost -U filo -d filo`

■ Backup automático não está sendo gerado

Verifique se o Filo está em execução no horário agendado.

Confirme se a pasta de destino existe e tem permissão de escrita.

Verifique se há espaço em disco suficiente.

Consulte o log de backups em Configurações → Logs → Backup.

■ Módulo instalado não aparece na sidebar

Verifique se o módulo está ativo em Configurações → Módulos.

Confirme se o perfil do usuário tem permissão para acessar o módulo.

Tente reiniciar o Filo para recarregar os módulos.

Verifique erros do módulo em Configurações → Logs → Módulos.

■ Desempenho lento com muitos registros

Execute a otimização do banco: `filo-crm --vacuum` (somente SQLite).

Para PostgreSQL, execute: VACUUM ANALYZE; pelo terminal do banco.

Verifique o uso de memória em Configurações → Sistema → Saúde.

Considere migrar de SQLite para PostgreSQL se a empresa cresceu — contate o suporte.

Suporte W3TI: suporte@w3ti.com.br · w3ti.com.br/suporte

© 2026 W3TI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Filo CRM® — Todos os direitos reservados.