
Portale Novicrom

Gestione Release

Guida completa al flusso DEV → TEST → PROD

Versione	0.8.3
Data	21/03/2026
Prodotto	Portale Novicrom
Azienda	Costruzioni Novicrom SRL

1. Cos'è il Release Manager


Il **Release Manager** è una modalità del Setup Wizard che permette di gestire il ciclo di vita di una release tramite interfaccia grafica, senza usare la riga di comando o ricordare i parametri degli script PowerShell.

Operazione	Dove eseguire	Cosa fa
Crea Release (DEV)	PC di sviluppo	Crea un file .zip dal codice sorgente
Promuovi Release (TEST/PROD)	Server Windows	Deploya il .zip: pip, migrate, junction, IIS

Nota: Il Release Manager non sostituisce il Setup Wizard per la prima installazione. Configura prima l'ambiente con `avvia_wizard_TEST.bat` o `avvia_wizard_PROD.bat`, poi usa il Release Manager per le successive promozioni.

2. Flusso DEV → TEST → PROD

La regola d'oro: **un solo artefatto** viaggia da DEV a PROD senza essere ricostruito. Il .zip testato su TEST è lo stesso che vai in produzione.



1 Crea Release dal PC di sviluppo

Apri `avvia_gestore_release.bat` sul PC DEV, seleziona Crea Release, configura cartella sorgente e output.

2 Copia il .zip sul server TEST

Copia il file generato in `C:\PortaleNovicrom\shared\packages\` sul server TEST.

3 Promuovi su TEST

Sul server TEST apri il Release Manager, seleziona Promuovi Release, scegli il .zip, ambiente TEST.

4 Valida su TEST

Verifica il portale, controlla i log, testa i workflow critici.

5 Promuovi su PROD (stesso .zip)

Sul server PROD usa lo STESSO .zip già testato su TEST. Non ripackaggiare mai.

Non ripackaggiare mai per PROD. Usare il codice sorgente una seconda volta introduce il rischio di differenze rispetto a quanto testato su TEST.

3. Come avviare il Release Manager

Metodo 1 - File .bat (raccomandato)

File	Dove usarlo	Note
<code>avvia_gestore_release.bat</code>	PC sviluppo + Server	Auto-elevazione admin. Mostra selezione modalità.

Metodo 2 - Riga di comando

```
# Apre la schermata di selezione modalità
python deployment/setup_wizard.py --mode release
```

```
# Apre direttamente su Crea Release
python deployment/setup_wizard.py --mode create

# Apre direttamente su Promuovi Release
python deployment/setup_wizard.py --mode promote
```

Privilegi amministratore richiesti per Promuovi Release (NTFS junction + riavvio App Pool IIS). Il file .bat gestisce automaticamente la rilevazione.

4. Crea Release (dal PC di sviluppo)

Legge il codice sorgente dalla cartella del repository e crea un file .zip compresso, pronto per essere copiato sui server.

Escluso	Motivo
.git/	Storia git non necessaria in produzione
.venv/ venv/	Il venv viene ricreato sul server
.env	Credenziali: ogni ambiente ha il suo file
__pycache__/*.*.pyc	Cache compilata, non portabile
db.sqlite3	DB locale di sviluppo
media/	Upload utenti: rimangono sul server
logs/	Log locali
staticfiles/	Generati da collectstatic sul server
releases/	Release precedenti: non vanno zippate

1 Apri il Release Manager

Esegui `avvia_gestore_release.bat`. Seleziona Crea Release e clicca Avanti.

2 Configura sorgente e output

Cartella sorgente: radice del repository (es. `C:\Dev\Portale Novicrom`). Output: dove salvare il .zip (default: `C:\PortaleNovicrom\shared\packages\`).

3 Clicca Esegui

Il wizard crea `portale-novicrom-vX.Y.Z-YYYYMMDD_HHmmss.zip` e verifica l'integrità. La versione viene letta automaticamente da `django_app/config/settings/base.py`.

```
-- Preparazione --
Versione rilevata: v0.8.3
Output: C:\PortaleNovicrom\shared\packages\portale-novicrom-v0.8.3-20260321.zip
-- Creazione portale-novicrom-v0.8.3-20260321_143022.zip --
[OK] 1247 file - 3.4 MB
-- Verifica integrità zip --
[OK] Zip integro
[OK] portale-novicrom-v0.8.3-20260321_143022.zip pronta per il deploy!
```

5. Promuovi Release (su TEST o PROD)

Prende un file .zip già creato e lo deploia su un ambiente server, eseguendo automaticamente tutte le operazioni: pip install, collectstatic, migrate, attivazione junction, riavvio IIS.

Prerequisito: l'ambiente deve essere già configurato con il Setup Wizard (venv + .env esistenti in ENV\venv\ e ENV\config).

#	Operazione	Dettaglio
1	Estrazione zip	Estrae in releases\YYYYMMDD_HHmmss\
2	Copia .env	Copia ENV\config\.env nel release estratto
3	pip install	Aggiorna le dipendenze Python dal requirements.txt
4	collectstatic	Raccoglie i file statici in ENV\static\
5	Django migrate	Applica le nuove migrazioni al database
6	createcachetable	Crea/aggiorna la tabella cache Django
7	Attivazione junction	Salva release precedente, aggiorna junction current\
8	Riavvio IIS	Ricicla App Pool e avvia il sito

1 Copia il .zip sul server

Copia il file .zip in C:\PortaleNovicrom\shared\packages\ sul server destinatario.

2 Apri il Release Manager come Amministratore

Esegui avvia_gestore_release.bat (auto-elevazione). Seleziona Promuovi Release.

3 Seleziona pacchetto e ambiente

Il wizard rileva automaticamente il .zip più recente in shared\packages\. Seleziona TEST o PROD e verifica la directory base.

4 Clicca Esegui e attendi

Il log mostra l'avanzamento in tempo reale. Non chiudere la finestra.

```
-- Estrazione pacchetto --
[OK] Estratto in C:\PortaleNovicrom\TEST\releases\20260321_143250
-- Copia configurazione .env --
[OK] .env copiato da C:\PortaleNovicrom\TEST\config\.env
-- Aggiornamento dipendenze pip -- [OK]
-- collectstatic -- [OK]
-- Django migrate -- [OK] createcachetable -- [OK]
-- Attivazione release --
[OK] Release precedente salvata: ...\releases\20260318_091200
[OK] current -> 20260321_143250
-- Riavvio App Pool IIS --
[OK] App Pool PortaleNovicrom-TEST riciclato
Release TEST attivata!
```

6. Rollback

Il Release Manager salva automaticamente la release precedente in run\previous_release.txt prima di ogni attivazione.

Script PowerShell (piu veloce):

```
# Rollback TEST
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
C:\PortaleNovicrom\shared\scripts\rollback-release.ps1 -Environment test

# Rollback PROD
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
C:\PortaleNovicrom\shared\scripts\rollback-release.ps1 -Environment prod
```

Rollback in meno di 30 secondi. La junction swap + recycle dell'App Pool e immediata. Non c'e copia di file.

7. Argomenti CLI

Argomento	Valori	Effetto
--mode release	-	Apri il Release Manager (selezione modalita)
--mode create	-	Apri direttamente su Crea Release
--mode promote	-	Apri direttamente su Promuovi Release
--env	dev / test / prod	Preseleziona ambiente nel Setup Wizard (non Release Manager)

8. Struttura directory server

```
C:\PortaleNovicrom\
|-- shared\
|   |-- packages\    <- Dove copiare i .zip da DEV
|   |-- backups\     <- Backup ambiente
|   +-- scripts\     <- Script PowerShell
|
|-- TEST\
|   |-- config\.env      <- Configurazione (non versionata)
|   |-- venv\           <- Virtualenv Python
|   |-- releases\20260321_143250\ <- Release attuale
|   |-- current\        <- Junction -> releases\20260321_143250\
|   |-- static\ media\ logs\
|   +-- run\previous_release.txt <- Usato dal rollback
|
+-- PROD\ (struttura identica a TEST)
```

9. Prerequisiti

Per Crea Release (PC sviluppo):

- ☐ Python 3.11+ con tkinter
- ☐ Accesso in lettura alla cartella del repository
- ☐ Accesso in scrittura alla cartella output

Per Promuovi Release (server):

- ☐ Python 3.11+ con tkinter
- ☐ Eseguire come Amministratore (junction NTFS + IIS)
- ☐ IIS installato con HttpPlatformHandler
- ☐ Ambiente gia configurato con Setup Wizard (venv + .env esistenti)
- ☐ ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
- ☐ File .zip copiato in shared\packages\

10. FAQ

Il .zip viene rilevato automaticamente?

Sì. Il Release Manager cerca il .zip più recente in `shared\packages\` e lo preseleziona.

Posso deployare la stessa release più volte?

Sì. Ogni esecuzione crea una nuova directory `releases\YYYYMMDD_HH:mm:ss\` e aggiorna la junction.

Cosa succede se migrate fallisce?

Il processo continua, la junction viene aggiornata. Se il portale non funziona, usa `rollback-release.ps1`.

Come aggiornare il .env dopo un deploy?

Modifica `ENV\config\.env` e poi esegui Promuovi Release con lo stesso .zip.

Posso usare il Release Manager senza il Setup Wizard?

No. Il Release Manager richiede che `venv` e `.env` esistano già (configurati dal Setup Wizard).

Quante release vengono mantenute?

Tutte, per default. Usa `remove-old-releases.ps1` per pulizia automatica (mantiene le ultime 5).