
ENLACES QUÍMICOS


Ing. Yanina Fernández




Introducción

El desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se forman las moléculas y los compuestos.


La explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble.






Cuando los átomos interactúan formando enlaces químicos SÓLO ENTRAN EN CONTACTO LAS REGIONES MÁS EXTERNAS Electrones de valencia: se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma.

Esta combinación implica la redistribución de electrones EXTERNOS para alcanzar la CONFIGURACIÓN ESTABLE





Símbolo de puntos de Lewis

Un símbolo de puntos de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento.




Figura 9.1 Símbolos de puntos de Lewis para los elementos representativos y los gases nobles. El número de puntos desapareados corresponde al número de enlaces que un átomo del elemento puede formar en un compuesto.

A excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo es igual al número de grupo del elemento. Por ejemplo, el Li es un

elemento del grupo 1A y tiene un punto para un electrón de valencia; el Be es un elemento del grupo 2A y tiene dos electrones de valencia (dos puntos), y así sucesivamente.

Los elementos de un mismo grupo poseen configuraciones electrónicas externas similares y, en consecuencia, también se asemejan los símbolos de puntos de Lewis.


Los metales de transición, lantánidos y actínidos, tienen capas internas incompletas y en general no es posible escribir símbolos sencillos de puntos de Lewis para ellos.



Tipos de enlaces químicos

DIFERENCIA DE ELECTRONEGATIVIDAD	VALORES DE ELECTRONEGATIVIDAD	ENLACE
ALTA	DIFERENTES	IÓNICO
BAJA	BAJOS	METÁLICO
BAJA	ALTOS	COVALENTE

Una propiedad de gran valor para caracterizar un enlace es la ELECTRONEGATIVIDAD, más apropiadamente, la DIFERENCIA DE ELECTRONEGATIVIDAD ENTRE ÁTOMOS que forman un enlace.



Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


Metales


No metales

Enlace iónico


ENLACE IÓNICO: Fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico

Metal + No metal






Transferencia completa de electrones Formación de IONES – Cationes (+) y Aniones (-) Si el catión y el anión no tienen la misma carga, las cargas se balancean para que el compuesto sea eléctricamente neutro.





Las sustancias conformadas por enlaces iónicos NO forman moléculas. Sino que su unión es producto de la atracción electrostática.


TIENEN GRAN FUERZA DE ENLACE


Redes iónicas











Las uniones iónicas dan compuestos en estado sólido

Si las combinamos en un medio polar, o parcialmente polar, como el agua, las redes pueden desarmarse

DISOLUCIÓN = DISOCIACIÓN DE IONES

En estado sólido no pueden conducer electricidad pues sus electrones no tienen mucha movilidad


En SOLUCIÓN, los electrones tienen mayor movilidad, por lo tanto, conducen la electricidad

LA ELECTRICIDAD SON ELECTRONES EN MOVIMIENTO

Estabilidad de los iones

CUANTA MAYOR CARGA TENGA EL COMPUESTO IÓNICO, MAYOR ESTABILIDAD

Na + Cl El sodio tiene una carga positiva y el cloro, una Na⁺+ CL⁻ negativa



El magnesio tiene DOS cargas positivas y el cloro, una negativa

El cloruro de magnesio tiene más estabilidad, porque dos cargas atraen más que una.
Si la carga es mayor, la atracción es mayor

Estabilidad de los iones

EN DOS COMPUESTOS IÓNICOS CUYAS CARGAS SON IGUALES, EL COMPUESTO MÁS ESTABLE ES EL DEL IÓN MÁS PEQUEÑO



El cloruro de sodio tiene más estabilidad, porque posee menor radio atómico que el cloruro de potasio, y eso aumenta la atracción y por lo tanto la estabilidad

Un enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico.

Están formados por un metal del grupo IA o IIA y un halógeno u oxigeno.

Los metales alcalinos y alcalinotérreos (baja energía de ionización) son los elementos con más posibilidad de formar cationes y los halógenos y el oxigeno (electroafinidad alta), los más adecuados para formar aniones.

Mediante el empleo de símbolos de Lewis puedo escribir la formula de un compuesto, por ej NaCl

Represente la reacción entre un átomo de litio y un átomo de flúor para formar LiF

$$\times$$
 ... Fórmula empírica: **LiF**

Li + : F ·
$$\longrightarrow$$
 Li⁺ : F : (o LiF)
 $1s^2 2s^1 \quad 1s^2 2s^2 2p^5 \quad 1s^2 \quad 1s^2 2s^2 2p^6$

Fluoruro de Litio

$$\cdot$$
 Ca \cdot + \cdot O \cdot — \cdot Ca²⁺ \cdot O:²⁻
[Ar]4 s^2 1 s^2 2 s^2 2 p^4 [Ar] [Ne]

Óxido de calcio

$$3 \cdot \text{Mg} \cdot + 2 \cdot \text{N} \cdot \longrightarrow 3\text{Mg}^{2+} \quad 2 : \text{N} :^{3-} \text{ (o Mg}_3\text{N}_2)$$

[Ne] $3s^2 \quad 1s^2 2s^2 2p^3$ [Ne] [Ne]

Nitruro de magnesio

$$2 \cdot Al \cdot + 3 \cdot O \cdot \longrightarrow 2Al^{3+} 3 : O \cdot ^{2-} \text{ (o } Al_2O_3)$$

 $[Ne]3s^23p^1 1s^22s^22p^4 [Ne] [Ne]$

Óxido de aluminio

Energía reticular

¿Cómo se evalúa la estabilidad de un compuesto iónico?

Energía reticular

Es la energía necesaria para separar completamente UN MOL de un compuesto iónico en estado SÓLIDO en sus iones en estado GASEOSO

No se mide directamente, sino que se calcula a través de la LEY DE COULOMB

Ley de Coulomb

La energía potencial (E) entre dos iones es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa.

-Li +
$$: \overrightarrow{F} \cdot \longrightarrow Li^+ : \overrightarrow{F} : \overline{}$$
 (o LiF)
 $1s^2 2s^1 - 1s^2 2s^2 2p^5 - 1s^2 1s^2 2s^2 2p^6$

$$E \propto \frac{Q_{\text{Li}^+} Q_{\text{F}^-}}{r}$$
$$= k \frac{Q_{\text{Li}^+} Q_{\text{F}^-}}{r}$$

QLi+ es la carga del Litio y es positiva QF- es la carga del flúor y es negativa

La formación del proceso del LIF es entonces EXOTÉRMICO (-) Libera energía.

Por lo tanto, para la inversión del proceso se REQUIERE ENERGÍA.

Entonces el par de iones Li⁺ y F⁻ enlazados es más estable que los iones separados

También es posible determinar la ENERGÍA RETICULAR si se supone que un compuesto iónico se forma en varias etapas

Ciclo de Born-Haber

Relaciona las energías reticulares de los compuestos iónicos con las energías de ionización,

afinidad electrónica y otras propiedades atómicas y moleculares.

Define las distintas etapas que preceden a la formación de un sólido iónico.

1.
$$\text{Li}(s) \longrightarrow \text{Li}(g)$$
 $\Delta H_1^\circ = 155.2 \text{ kJ}$

2. $\frac{1}{2}F_2(g) \longrightarrow F(g)$ $\Delta H_2^\circ = 75.3 \text{ kJ}$

3. $\text{Li}(g) \longrightarrow \text{Li}^+(g) + e^ \Delta H_3^\circ = 520 \text{ kJ}$

4. $F(g) \ 1 \ e^- \longrightarrow F^-(g)$ $\Delta H_4^\circ = -328 \text{ kJ}$

5. $\text{Li}^+(g) + F^-(g) \longrightarrow \text{LiF}(s)$ $\Delta H_5^\circ = ?$
 $\text{Li}(s) + \frac{1}{2}F_2(g) \longrightarrow \text{LiF}(s)$ $\Delta H_{\text{global}}^\circ = -594.1 \text{ kJ}$

 ΔH°_{5} = -1017kJ/mol

La reacción inversa (formación de LiF) es 1017 (+)kJ/mol.

La energía reticular LiF es **positiva** y por ende un sólido **MUY ESTABLE**.


De acuerdo con la ley de Hess, se escribe


$$\Delta H_{\text{global}}^{\circ} = \Delta H_{1}^{\circ} + \Delta H_{2}^{\circ} + \Delta H_{3}^{\circ} + \Delta H_{4}^{\circ} + \Delta H_{5}^{\circ}$$

Tabla 9.1 Energías reticulares y puntos de fusión de algunos halogenuros y óxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos

Compuesto	Energía reticular (kJ/mol)	Punto de fusión (°C)	
LiF	1 017	845	
LiCl	828	610	
LiBr	787	550	
Lil	732	450	
NaCl	788	801	
NaBr	736	750	
Nal	686	662	
KCI	699	772	
KBr	689	735	
KI	632	680	
MgCl₂	2 527	714	
Na₂O	2 570	Sub*	
MgO	3 890	2 800	

^{*} El Na₂O sublima a 1 275°C.





Cationes de plata rodeados por nube de electrones libres

Enlace metálico

Característico de los átomos que tienen pocos electrones en su capa de valencia

Ceden esos electrones, se quedan como cationes y los electrones se quedan como una nube de electrones

Si los átomos que forman el enlace poseen electronegatividad baja y de valores cercanos, ninguno de ellos ejerce fuerza de atracción importante sobre los electrones externos.

En consecuencia, estos se encuentran en un estado relativamente libre, quedando una red bastante estable en los núcleos con sus electrones internos. Dentro de esta configuración, los electrones externos no pertenecen a ningún átomo en particular sino al conjunto.


Cargas negativas en movimiento.
MUY BUENOS CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD

Enlace covalente


ENLACE COVALENTE: Enlace en el que dos electrones son compartidos por dos átomos

No Metal + No metal

Molécula de cloro (Cl,)



C.E. Cloro: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5




Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Metales

No metales

7 ELECTRONES EN SU CAPA DE <u>VALENCIA</u>

Molécula de cloro (Cl₃)



7 ELECTRONES EN SU CAPA DE VALENCIA

C.E. Cloro: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Para ser más estables, los átomos tienden a llenar los 8 electrones de su capa de valencia

COMPARTEN LOS ELECTRONES NECESARIOS PARA COMPLETAR 8 ELECTRONES

Los compuestos formados son compuestos covalentes, constituyendo verdaderas moléculas discretas.

Los compuestos covalentes son aquellos que sólo contienen enlaces covalentes.


En el enlace covalente cada electrón del par compartido es atraído por el núcleo de ambos átomos.

$$: \overset{\cdots}{F} \cdot + \overset{\cdots}{F} : \overset{\cdots}{F} :$$

Los pares libres son de electrones NO ENLAZANTES, electrones de valencia que no intervienen en la formación del enlace covalente

Estructuras de Lewis.

Las estructuras con las que se representan los compuestos covalentes se conocen como estructuras de Lewis. Es la representación de un enlace covalente donde un par de electrones compartidos se indica con líneas o con pares de puntos entre dos átomos y los pares libres no compartidos se indican como pares de puntos en los átomos individuales. Sólo se muestran los electrones de valencia



PARA REPRESENTAR A LOS ENLACES COVALENTES ENTRE ÁTOMOS EN LAS ESTRUCTURAS DE LEWIS HAY QUE TENER MUY EN CLARO EL NÚMERO DE ELECTRONES DE VALENCIA DE CADA ÁTOMO

Regla del octeto

"Un átomo diferente del hidrogeno tiende a formar enlaces, ganando, perdiendo o compartiendo electrones, hasta quedar rodeado por ocho electrones de valencia".

Un octeto significa tener 4 pares de electrones de valencia dispuestos alrededor del átomo. La regla del octeto funciona principalmente para los elementos del *segundo periodo* de la tabla periódica (2s y 2p que pueden contener un total de 8 e-).

Que pasa con el hidrogeno? El Litio y el Berilio?

Pierden sus electrones transformando sus C.E. en la del He: Doblete

H: 1s¹ H⁺: (sin electrones)

 $H: 1s^2$ ([He])

Li: [He]2s¹ Li⁺: [He]

Be: $[He]2s^2$ Be⁺²: [He]

Los metales del **Grupos 13 y 14** tienen electrones s y p, pueden perder solo los "p" o ambos (s y p). Si pierden ambos se quedan con la C.E. que tiene el orbital "d" completo.

Ga: [Ar]3d¹⁰4s²4p¹

Para la formación de aniones también se adquiere la C.E. del gas noble inmediato formando el **Octeto**

O: [He] $2s^22p^4$ O²⁻: [Ne] $(2s^22p^6)$

S: [Ne] $3s^23p^4$ S²-: [Ar] ($3s^23p^6$)

Los elementos de transición (metales del bloque d) pueden perder un numero variable de electrones "d", obteniéndose en cada caso compuestos diferentes. Valencia variable.

Estructuras de Lewis: Ej molecula de H₂




El par de electrones compartidos proporciona a cada átomo de H 2electrones adquiriendo la C.E.E del He.


Este tipo de apareamiento de electrones es un ejemplo de **enlace covalente**, **un enlace en el que dos electrones son compartidos por dos átomos.**

En átomos polielectrónicos, solo participan los electrones de valencia en la formación de enlaces covalentes.

Los pares de <u>electrones de valencia que no participan del</u> <u>enlace</u>, o electrones no compartidos (o no enlazantes), se denominan pares libres o pares solitarios.



- •Enlace sencillo: dos átomos se unen por medio de un par de e-
- Enlaces múltiples: dos átomos comparten dos o más pares de e-



Los enlaces múltiples son más cortos y más estables que los enlaces sencillos

o : N≡N:

En ciertas estructuras de Lewis los enlaces múltiples pueden ubicarse en diferentes lugares. Por ej el ozono (O3).

Todas son validas y tienen la misma energía, pero ninguna es del todo correcta. La estructura real es un hibrido de resonancia:

$$\vdots \circ = \circ - \circ \vdots \longleftrightarrow \vdots \circ - \circ = \circ \vdots$$

Los e- implicados se los llama deslocalizados, ya que se reparten entre los átomos que forman el enlace múltiple.


Si cada una de estas estructuras de Lewis representaran por sí solas a un ozono, no se explicaría por qué los dos enlaces tienen la misma longitud, siendo que se conoce que el enlace simple es más largo que el doble. Para resolver esta discrepancia se escriben ambas estructuras de Lewis para representar la molécula del ozono, pero ninguna representa por sí sola a la sustancia.

Ión nitrito

Ión carbonato

$$: \overset{\cdot}{\circ} : \overset{$$

Estructura de Lewis y Carga Formal



PARA SABER DONDE VAN LAS CARGAS NEGATIVAS, SE CALCULA LA CARGA QUE TRAIA CADA ELECTRÓN Y SE LE RESTAN LOS PARES DE ELECTRONES QUE TENGA LIBRES Y UN ELECTRÓN POR CADA ENLACE QUE FORME. POR ESO LAS CARGAS VAN EN LOS OXÍGENOS QUE NO FORMAN DOBLE ENLACE. EN EL CASO DEL OXÍGENO QUE FORMA DOBLE ENLACE, LA CARGA FORMAL ES CERO.

Enlace covalente dativo o coordinado

Cuando el par de electrones compartidos pertenece sólo a uno de los átomos se presenta un <u>enlace covalente</u> <u>coordinado o dativo</u>.

El átomo que aporta el par de electrones se llama donador (siempre el menos electronegativo) y el que los recibe receptor o aceptor (siempre el más electronegativo)

Enlace de átomos de azufre (S) y oxígeno (O)


Molécula de SO: enlace covalente doble

$$:S = O:$$


Molécula de SO₂: enlace covalente doble y un enlace covalente coordinado o dativo

Molécula de SO₃: enlace covalente doble y dos enlaces covalentes coordinado o dativo

La polaridad del enlace covalente



Enlace Covalente Polar



Enlace Covalente No Polar

Una propiedad útil para distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar es...

pasan más tiempo en la vecindad un átomo que del otro por diferencia de electronegatividad de los dos átomos que


LA ELECTRONEGATIVIDAD

la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico.


$$\Delta E < 0,4 \longrightarrow$$
 Enlace Covalente No Polar $0,4 < \Delta E < 2 \longrightarrow$ Enlace Covalente Polar $\Delta E > 2 \longrightarrow$ Enlace Iónico

Comparación de las propiedades de los compuestos covalentes e iónicos

Los compuestos iónicos y covalentes exhiben marcadas diferencias en sus propiedades físicas generales debido a que sus enlaces son de distinta naturaleza.



Los compuestos covalentes casi siempre son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión.



Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión elevados.

TABLA 9.3

Comparación de algunas propiedades generales entre un compuesto iónico y uno covalente

Propiedad	NaCl	CCI ₄	
Apariencia	Sólido blanco	Líquido incoloro	
Punto de fusión (°C)	801	-23	
Calor molar de fusión* (kJ/mol)	30.2	2.5	
Punto de ebullición (°C)	1 413	76.5	
Calor molar de vaporización* (kJ/mol)	600	30	
Densidad (g/cm ³)	2.17	1.59	
Solubilidad en agua	Alta	Muy baja	
Conductividad eléctrica			
Sólido	Escasa	Escasa	
Líquido	Buena	Escasa	

^{*} El calor molar de fusión y el calor molar de vaporización son las cantidades de calor necesarias para fundir 1 mol de sólido y para vaporizar 1 mol de líquido, respectivamente.

Excepciones a la regla del octeto

1) Número impar de electrones

Las especies con número impar de electrones se llaman radicales y son altamente reactivas reaccionando con otros radicales para formar enlaces covalentes.

Queda un electrón desapareado que no se estabiliza en la estructura molecular en la que está.

2) Octeto incompleto

El número de electrones que rodea al átomo central de una molécula estable es inferior a 8.


Se da principalmente en algunos compuestos del Be, B y Al


3) Octeto expandido

Los elementos del tercer período en adelante forman algunos compuestos en los que hay más de 8 electrones alrededor del átomo central. Además de los electrones 3s y 3p, tienen 3d que pueden formar enlaces









A modo de resumen...

- Los átomos se unen para conseguir una estructura los más **estable** posible.
- Los átomos más estables son los gases nobles.
- Lo que intenta cada elemento es conseguir la estructura electrónica del gas noble más cercano.
- Como los gases nobles tienen 8 electrones en la última capa, todos los átomos van a intentar conseguir 8 electrones.
- La excepción es el hidrógeno, pues su gas noble más cercano es el Helio, y este solamente tiene 2 electrones en la última capa.
- Por lo tanto, el hidrógeno intentará conseguir 2 electrones.

Cuando un átomo logra conseguir 8 electrones se dice que cumple la regla del octeto.

Ejemplo: HCl


- 1) El H tiene 1 electrón en su última capa. Quiere llegar a 2. Por lo tanto, le falta 1 para completar.
- 2) Compartirá los que le faltan para llegar a la configuración de gas noble.
- 3) El Cl tiene 7 electrones en su última capa. Quiere llegar a 8. Por lo tanto, le falta 1 para completar
- 4) Compartirá los que le faltan para llegar a la configuración de gas noble.


Escribir estructuras de Lewis


- 1) Escribir un "esqueleto simétrico" para la molécula o ión poliatómico.
- <u>Generalmente</u>, se elige como **átomo central**, el átomo con menor energía de ionización (I) o **menor electronegatividad**. El hidrógeno y el flúor por lo general ocupan posiciones terminales.
- Distribuir simétricamente los átomos alrededor del átomo central.
- Si en un compuesto hay O y H, generalmente forman la estructura de OH
- 2) Determinar el numero total de e- de valencia (ultima capa) de la estructura. Sumo los e- de valencia de todos los átomos.
- En los aniones, sumar un e- al total por cada carga negativa. (PO_a^{3-})
- En los cationes, restar un e- por cada carga positiva. (NH₄+)
- 3) Se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico
- 4) Se calcula el número de electrones que formarán enlace (diferencia entre punto 2 y 3) y el número de electrones que no formarán enlace diferencia entre punto 2 y 4)
- 5) Una los átomos del esqueleto con enlaces covalentes simples (un trazo)
- 6) Con los electrones de valencia adicionales completar primero el octeto de los elementos terminales, y después en la medida de lo posible los octetos de los átomos centrales.
- 7) Usar enlaces dobles o triples solo cuando sea necesario.


Estructura de Lewis CO₂ Dioxido de Carbono












Entalpía de enlace

Una medida de la estabilidad de una molécula es su **entalpía de enlace**, que es el *cambio de entalpía necesario para romper un enlace específico de un mol de moléculas gaseosas.*

TABLA 11.3 Energias de enlace medias ^a						$H_2(g) \longrightarrow H(g) + H(g)$	$\Delta H^{\circ} = 436.4 \text{ kJ/mol}$	
Enlace	Energía de enlace, kJ/mol	Enlace	Energía de enlace, kJ/mol	Enlace	Energía de enlace, kJ/mol	$Cl_2(g) \longrightarrow Cl(g) + Cl(g)$	$\Delta H^{\circ} = 242.7 \text{ kJ/mol}$	Moléculas Diátomicas
H—H H—C H—N	436 414 389	C—C C≡C	347 611 837	N—N N=N N≡N	163 418 946	$HCl(g) \longrightarrow H(g) + Cl(g)$	$\Delta H^{\circ} = 431.9 \text{ kJ/mol}$	
н—о н—s	464 368	C=N	305 615	N=0	222 590 142			
H—F H—Cl H—Br	565 431 364	C=0 C=N	891 360 736 ^b	0—0 0=0 F—F	498 159		٦	
н—і	297	C—CI	339	Cl—Cl Br—Br I—I	243 193 151	$H_2O(g) \longrightarrow H(g) + OH(g)$ $OH(g) \longrightarrow H(g) + O(g)$	$\Delta H^{\circ} = 502 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H^{\circ} = 427 \text{ kJ/mol}$	Moléculas Poliatómicas



- a) Cambios de energía en Reacción ENDOTÉRMICA. Requiere energía.
- b) Cambios de energía en Reacción EXOTÉRMICA. Libera energía.



$$\Delta H^{\circ} = \Sigma BE(reactivos) - \Sigma BE(productos)$$

= energía total proporcionada - energía total liberada (9.4)

Tipos de enlace químico

