## **Acesso Inicial**

#### Roteamento estático IPV4

**Descrição:** O roteamento estático refere a configuração da seleção de trajeto do Roteadores. Este tipo de mecanismo ocorre na ausência de uma comunicação entre o Roteadores em relação à topologia atual da rede e assim, manualmente configurar rotas no roteador recomendado.

**Observação:** As rotas estáticas ajudam a reduzir as despesas gerais no roteador. Esta característica igualmente permite que você negue o acesso a determinadas redes.

### Comandos usados de exemplo:

Habilitando Rotamento estatico.

No seguinte exemplo de configuração, a rota estática envia todos os pacotes IP com um endereço IP de destino do 10.1.0.0 e uma máscara de sub-rede 255.255.255.0 na interface Gigabit Ethernet para outro dispositivo com um endereço IP de 172.16.0.1. Especificamente, os pacotes são enviados para o PVC configurado.

Router>enable

Router#config

Router(config)#

Router(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1

Obs: O Comando utilizado define o caminho da rota a ser percorrida com o endereço ip, a mascara e o roteador de proximo salto ( next hop )

#### Tabela de Roteamento

A Tabela de roteamento nos ajuda a indentificar quais rotas estão configuradas na rede. A seguir o comando de acesso a tabele:

Router> enable

Router#

Router#show ip route

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 10.1.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

- L 10.1.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
- C 172.16.0.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
- L 172.16.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
- C 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
- L 172.16.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
- S 192.168.0.0/24 [1/0] via 172.16.0.2

# Rota estática padrão

Uma rota estatica padrão combina todos os pacotes e é usada pelo roteador se um pacote não corresponder a outro, uma rota mais específica na tabela de roteamento. Uma rota estatica padrão pode ser aprendida dinamicamente ou configurada estaticamente. Uma rota estática padrão é simplesmente uma rota estática com 0.0.0.0/0 como o endereço IPv4 de destino. A configuração de uma rota estática padrão cria um Gateway de último recurso.

## Comandos usados de exemplo:

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

#### **Rotas Sumarizadas**

Recurso existente para agregar rotas que tenham o mesmo gateway comum.

Uma Rotas Sumarizada é um endereço que engloba vários endereços endereços específicos específicos na tabela de rotas. O agrupamento é feito através da máscara. Através deste recurso, o número de entradas na tabela de rotas cai drasticamente.

### exemplo:

### Posso representar todas as quatro redes:

- 172.20.0.0/16
- 172.21.0.0/16
- 172.22.0.0/16
- 172.23.0.0/16

Uso de uma rota sumarizada:

172.20.0.0/14

Router(config)#ip route 172.20.0.0 255.252.0.0 (interface de saida)

### Rota estática flutuante

Este tipo de rota estática é chamada de rota estática flutuante. As ( rotas estáticas flutuantes ) são rotas estáticas usadas para fornecer um caminho alternativo para uma rota estática ou dinâmica principal, em caso de falha do link. A rota estática flutuante é usada somente quando a rota principal não está disponível.

As rotas estáticas flutuantes do IPv4 são configuradas com o comando de configuração global ip route e a especificação de uma distância administrativa. Se nenhuma distância administrativa estiver configurada, o valor padrão (1) é usado.

## Comandos usados de exemplo:

Router>enable

Router#config

Router(config)#

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 2

Ferramentas para identificação e solução de problemas de conectividade:

- > Ping
- >Traceroute
- >show ip route
- >show ip interface brief
- >show cdp neighbors detail