Comandos ou Instruções MIPS

Declaração:

Nome: storage_type value(s)

Exemplo1: .byte 'a', 'b' Exemplo2: .space 69

add \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
addi \$s1, \$s2, C	s1 = s2 + C
addiu \$s1, \$2s, C	s1 = s2 + C
addu \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3
and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 and \$s3
andi \$s1, \$s2, C	s1 = s2 and C
beq \$s1, \$s2, L	if(\$s1 == \$s2) go to L
	addi \$s1, \$s2, C addiu \$s1, \$2s, C addu \$s1, \$s2, \$s3 and \$s1, \$s2, \$s3 andi \$s1, \$s2, C

Branch se maior ou igual bge \$rs,\$rt,Label if(\$rs>=\$rt) PC=Label

Branch se maior bgt \$rs,\$rt,Label if(\$rs>\$rt) PC=Label

Branch se módulo maior bgtu \$rs,\$rt,Label if(\$rs>=|\$rt|) PC=Label

Branch se maior que zero bgtz \$rs,\$rt,Label if(\$rs>0) PC=Label

Branch se maior que zero bgtz \$rs,\$rt,Label if(\$rs>0) PC=Label
Branch se menor ou igual ble \$rs,\$rt,Label if(\$rs<=\$rt) PC=Label
Branch se menor blt \$rs,\$rt,Label if(\$rs<\$rt) PC=Label
Branch se diferente bne \$s1, \$s2, L if(\$s1 != \$s2) go to L
Break break usado para debugar

Clear \$rt \$rt=0

Quociente da divisão div \$d, \$s, \$t \$d = s / t

Jump j 2500 Desvia para 10000

Jump and link jal C usado para chamar sub-rotina

Jump registerjr \$s1Desvia para \$s1Load Addressla \$at, LabelAddr\$at = Label AddressLoad double wordld \$t, C(\$s)\$t = Mem[C+\$s]

Load Immediate li \$at, IMMED[31:0] \$at = 32 bit Immediate value

Load Upper Immediate lui \$s1, 100 \$s1 = 100 * 2

Load word lw \$s1, 100(\$s2) \$s1 = Mem[\$s2+100]

Move move rt,rs rt = rs Mult(primeiros 32 bits) mul d, s, t d = rs * t

Nop nop interpretado como sll \$0, \$0, 0

 Nor
 nor \$s1, \$s2, \$s3
 \$s1 = \$s2 nor \$s3

 Ou
 or \$s1, \$s2, \$s3
 \$s1 = \$s2 or \$s3

 Ou imediato
 ori \$s1, \$s2, C
 \$s1 = \$s2 or C

 Resto da divisão
 rem \$d, \$s, \$t
 \$d = \$s % St

Shift left logical	sll \$t, \$s, C	t = s < C
Set on less than	slt \$s1, \$s2, \$s3	if(\$s2 < \$s3) \$s=1; else \$s1=0
Set less than immediate	slti \$s1, \$s2, 100	if(\$s2 < 100) \$s=1; else \$s1=0
Shift right logical	srl \$t, \$s, C	t = s >> C
Subtrair	sub \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
Subtrair unsigned	subu \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3
Store word	sw \$s1, 100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1
Syscall	syscall	chama sistema operacional
Xor	xor \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 xor \$s3

Tabela de Registradores do MIPS, e suas funções:

Registrador Número	Nome Alternativo	Descrição	
0	zero	Registrador sempre zerado	
1	\$at	Temporário para o montador	
2-3	v0 - v1	Para atribuições de expressões e resultados de funções	
4-7	\$a0 – \$a3	Argumentos para subrotinas	
8-15	\$t0 - \$t7	Temporários	
16-23	\$s0 - \$s7	Valores	
24-25	\$t8 - \$t9	Temporários	
26-27	\$k0 - \$k1	Reservado para uso de interruptores	
28	\$gp	Ponteiro global	
29	\$sp	Ponteiro para pilha	
30	\$s8/\$fp	Ponteiro frame	
31	\$ra	Endereço de Retorno	

versão: 0.71

Instruções editadas por Andrei Costa.

Contato: andrei529@msn.com

Entrada/saída de dados por chamadas ao sistema operativo

O SPIM disponibiliza um conjunto de serviços semelhantes aos do SO através da utilização da instrução *syscall* (**chamada ao sistema**):

código do serviço → \$v0

• argumentos \rightarrow \$a0-\$a3 (\$f12 com reais)

• valor devolvido \rightarrow \$v0 (\$f0 com reais)

Serviço	Código	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = inteiro	
print_float	2	\$f12 = float	
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		inteiro em \$v0
read_float	6		float em \$f0
read_double	7		double em \$f0
read_string	8	\$a0 = buffer,	
		\$a1 = tamanho máximo	
sbrk	9	\$a0 = quantidade (n)	endereço em \$v0
exit	10		

Descrição dos serviços

- print_int, print_float, print_double → escreve no ecrã o valor presente no registo adequado ao tipo de serviço
- print_string → escreve no ecrã a cadeia de caracteres terminada pelo caracter '\0'
- read_int, print_float, print_double → lê um número do teclado e guarda-o no registo adequado ao tipo de serviço
- read_string → tem a funcionalidade da função fgets() do C (lê até se atingir \$a1-1 caracteres ou se encontrar o caracter '\n')
- **sbrk** → devolve o apontador para um bloco de memória com **n** bytes livres
- exit → suspende a execução do programa

Exemplo: imprimir a cadeia de caracteres "A resposta e' 5"

Entrada/saída de dados por sondagem directa no SPIM

- O SPIM simula um periférico: um terminal mapeado em memória. Isto impede que se use simultaneamente entradas/saídas mapeadas em memória
- Para se poder usar entradas/saídas mapeadas em memória, o simulador deverá ser reiniciado com a opção -mapped io
- O terminal consiste em duas unidades independentes: um emissor (que escreve no ecrã) e um receptor (que lê do teclado)
- O terminal é controlado pelos programas através de 4 registos mapeados em memória