

Dublaskizon

Tutorial de Projeto e Dublagem

Organização de WAVs, TXTs, pastas e controles do aplicativo

Interface em português do Brasil

VoiceStudio + OmniVoice BR-PT v1.5 + Audacity

Sumário

1	Visão geral	1
2	Estrutura do projeto	1
3	Escolha da pasta do projeto	2
4	Aba CLONAGEM + DUBLAGEM	3
4.1	Preparação	3
4.2	Modelo e modo	3
4.3	Execução da fila	3
5	Aba REVISÃO	4
5.1	Ações de revisão	4
6	Aba CONVERTER DURAÇÃO	5
7	Aba CONVERTER FORMATOS	5
8	Aba COMANDOS	5
9	Reprodução de áudio	6
10	Fluxo recomendado	6
11	Solução de problemas	6

1 Visão geral

O Dublaskizon é um aplicativo portátil para organizar, gerar e revisar dublagens em português brasileiro. Ele reúne a área de **CLONAGEM + DUBLAGEM**, usada para processar vários pares de áudio e texto, a área de **REVISÃO**, usada para escutar, aprovar, rejeitar ou refazer uma cena, e a aba **COMANDOS**, usada para executar diagnósticos em um terminal interno.

O programa pode trabalhar na mesma pasta do executável ou em uma pasta de projeto escolhida pelo usuário. Ao selecionar uma pasta, o aplicativo cria as subpastas esperadas e passa a procurar os arquivos nesse novo local.

Regra principal: o nome-base deve ser igual entre o áudio original e o texto em português. Por exemplo, cena_001.wav deve corresponder a cena_001.txt.

2 Estrutura do projeto

Uma pasta de projeto pode ter qualquer nome. O importante é manter as sete subpastas com os nomes abaixo:

```
PROJETO_DUBLAGEM (qualquer nome)/ ├── WAV ORIGINAIS/ ├── TXT TEXTO PORTUGUES/ ├── TXT  
TEXTO ORIGINAL/ ├── TXT TEXTO do WAV TRANSCRITO e TRADUZIDO/ ├── OUTRAS TRADUÇÕES/  
└── dublado/ └── revisoes/
```

Pasta	Conteúdo e finalidade
WAV ORIGINAIS	Áudios originais, normalmente em inglês, usados como referência de voz e como comparação no Audacity.
TXT TEXTO PORTUGUES	Textos em português que serão sintetizados. O nome-base precisa coincidir com o WAV.
TXT TEXTO ORIGINAL	Textos do idioma original, usados apenas como referência de leitura. Não são alterados pela dublagem.
TXT TEXTO do WAV TRANSCRITO e TRADUZIDO	Textos com os mesmos nomes-base dos WAVs, contendo a transcrição e a tradução. São somente leitura no aplicativo e podem ser selecionados para copiar.
OUTRAS TRADUÇÕES	Pasta principal para TXT alternativos. Ela pode conter TXT diretamente ou subpastas por idioma; as subpastas aparecem como botões acima do painel e cada botão carrega o arquivo com o mesmo nome-base da cena.
dublado	Arquivos WAV gerados pelo OmniVoice.
revisoes	Histórico de versões, estado das cenas, configurações e arquivos temporários da revisão.

3 Escolha da pasta do projeto

Na parte superior das áreas de trabalho existem botões repetidos para controlar o projeto atual.

Botão	Função
SELECIONAR PROJETO	Abre uma janela própria para escolher qualquer pasta do computador como PROJETO_DUBLAGEM. O botão GERAR AS PASTAS DO PROJETO AQUI cria a estrutura no caminho informado; o botão SELECIONAR ESTA PASTA apenas confirma o caminho escolhido e abre o projeto sem criar pastas.
USAR PASTA DO EXE	Faz o aplicativo trabalhar novamente na pasta que contém Dublaskizon.exe e cria a estrutura completa somente porque esta é uma ação explícita de criação. Use esta opção quando o executável estiver dentro da própria pasta do projeto.
TUTORIAL PDF	Abre este manual no leitor de PDF padrão do Windows.

O campo ao lado de **Projeto:** mostra o caminho atualmente ativo. Ele pode ser selecionado e copiado com Ctrl+A e Ctrl+C. Ao abrir o EXE ou selecionar uma pasta, nenhuma pasta é criada automaticamente. Troque a pasta do projeto quando a fila estiver parada; a troca não interrompe uma dublagem em andamento.

Na faixa superior, use **IDIOMA** para escolher **Português**, **English**, **Русский** ou **Español**. A tradução cobre abas, botões, textos da interface, comboboxes, janelas, diálogos e caixas de dúvida. Caminhos, nomes de arquivos, nomes de modelos e conteúdo dos TXT não são alterados. O idioma escolhido é salvo para a próxima abertura. Use **ATUALIZAR TELA** para reconstruir as abas e recarregar os controles sem fechar o aplicativo; não use esse botão durante uma tarefa em execução.

O botão superior ? **AJUDA** ativa a ajuda contextual global e muda para ? **AJUDA: ATIVA**. Os principais botões, campos, listas e áreas recebem pequenos marcadores ?. Passe o mouse sobre um marcador para ver uma explicação em uma caixa não modal; a interface continua clicável. A central de ajuda possui **ABRIR PASSO A PASSO DA ABA ATUAL**, que abre uma janela auxiliar não modal com instruções numeradas. Ao mudar de aba, o passo a passo acompanha a seleção. **DESATIVAR AJUDA** remove os marcadores, fecha as caixas e retorna o botão a ? **AJUDA**. A ajuda acompanha idioma, tema, escala e reconstrução da interface.

No canto direito da faixa dos botões das abas fica o controle **ESCALA DA TELA** com os botões – e +. Clique em – para reduzir ou em + para ampliar em passos de 5%, de 25% a 200%, sem fechar o aplicativo. Em níveis baixos, o layout é compactado principalmente nos espaços para preservar a fonte legível; em níveis altos, a fonte e a janela crescem progressivamente. O botão percentual permite voltar rapidamente a 100%. A mesma escala é aplicada imediatamente às abas **CLONAGEM + DUBLAGEM** e **REVISÃO** e é salva automaticamente para a próxima abertura. Ao alternar o tema, a aba **COMANDOS** também atualiza foreground e background dos rótulos, campos e saída para manter o contraste no tema escuro.

4 Aba CLONAGEM + DUBLAGEM

4.1 Preparação

Coloque os WAV originais em WAV ORIGINAIS e os textos em português em TXT TEXTO PORTUGUES. O aplicativo monta automaticamente a fila com os nomes-base presentes nas duas pastas. Um áudio sem TXT ou um TXT sem áudio aparece como aviso no painel de processos.

4.2 Modelo e modo

O campo **Ferramenta / modelo** permite escolher o modelo disponível. O modelo recomendado é edwixx/omnivoice-brpt-v15. O campo **Modo de geração** oferece três opções:

Modo	Comportamento
Voice Cloning	Usa o WAV de cada cena como referência para reproduzir a voz correspondente. É o modo indicado para dublagem por personagem.
Voice Design	Usa uma descrição da voz no campo de instrução e não depende do WAV como referência principal.
Auto Voice	Deixa o OmniVoice escolher automaticamente uma voz para a síntese.

Os campos de modelo e modo mudam somente quando você clica no seletor e escolhe uma opção. O scroll do mouse não altera mais esses valores.

O botão **ALTERNAR APARÊNCIA**, na faixa superior, alterna imediatamente entre os temas claro e escuro nas duas abas. A preferência fica registrada para a próxima abertura.

A aba **COMANDOS** reúne comandos úteis de diagnóstico em um terminal interno. Escolha um comando pronto ou digite outro, clique em **EXECUTAR** e acompanhe a saída no painel, sem precisar abrir uma janela externa.

4.3 Execução da fila

Clique no botão vermelho **INICIAR DUBLAGEM**. O aplicativo processa cada par, grava o resultado em dublado e mostra as mensagens no painel. O processo do OmniVoice é executado sem abrir uma janela do CMD na frente da tela.

Os controles principais são:

Controle	Função
Pausar / Continuar	Pausa a fila depois que a cena atual terminar e permite continuar depois.
Parar após cena	Finaliza a cena atual e encerra a fila sem iniciar outra.
Cancelar	Interrompe o processo atual e cancela a fila.
Barras de progresso	Azul representa referência/clonagem; lilás representa síntese da fala; verde identifica cenas concluídas ou puladas.
Processos e mensagens	Mostra o andamento, avisos e erros da fila.

Na faixa inferior, o aplicativo exibe o tempo decorrido, o estado da fila, o tempo restante estimado e o resumo de **Gerados**, **Pulados** e **Falhas**. Quando a janela for menor, use a barra vertical da aba para acessar os elementos inferiores.

5 Aba REVISÃO

A aba de revisão mostra a lista de cenas à esquerda e os detalhes da cena selecionada à direita. As cenas aprovadas ficam marcadas como [OK] e as rejeitadas como [REFAZER].

O campo **Texto em português — editável** fica no painel superior esquerdo. No painel superior direito fica **OUTRAS TRADUÇÕES**. Na linha inferior ficam **TEXTO ORIGINAL — editável**, à esquerda, e **TEXTO do WAV TRANSCRITO e TRADUZIDO — editável**, à direita. Uma única divisória vertical central separa os dois lados e mantém a mesma coluna alinhada nas duas linhas.

O painel **OUTRAS TRADUÇÕES** carrega automaticamente a pasta principal do projeto. As subpastas encontradas aparecem como botões no cabeçalho; clique no botão de cada idioma/pasta para carregar o TXT com o mesmo nome-base da cena. A opção **Usar na REFAZER CENA** e a indicação do arquivo carregado ficam no topo do painel, antes da caixa de texto. Marque a opção para gerar a nova fala usando essa tradução alternativa; quando desmarcado, a regeneração usa o texto em português.

Clique em **Salvar alteração** para gravar o TXT em português; o texto anterior é preservado como versão no diretório revisoes. Os painéis de referência começam travados, possuem rolagem própria e permitem selecionar e copiar o conteúdo. Clique em **DESTRAVAR** para editar e em **SALVAR** para gravar; depois o botão volta para **DESTRAVAR**.

5.1 Ações de revisão

Ação	Função
Abrir ORIGINAL + DUBLAGEM no Audacity	Abre o WAV original e o WAV dublado como duas faixas para comparação, edição e exportação.
Aprovar	Marca a cena como aprovada e usa azul na lista.
Rejeitar	Marca a cena como rejeitada e permite registrar uma observação.
Refazer cena	Gera uma nova versão usando o texto em português ou, se selecionado, o TXT correspondente de OUTRAS TRADUÇÕES; preserva o áudio anterior e atualiza o WAV dublado.

Os botões de revisão são coloridos para facilitar a identificação: Audacity em amarelo, Aprovar em azul, Rejeitar em vermelho e Refazer cena em verde. A regeneração ocorre dentro do mesmo aplicativo e não abre uma nova cópia do EXE. Cada painel de referência possui seus próprios botões **DESTRAVAR/TRAVAR** e **SALVAR**.

O quadro **Histórico da cena** é dividido por uma divisória vertical arrastável. À esquerda ficam o histórico e as versões preservadas; à direita ficam duas barras de progresso, **CLONANDO REFERÊNCIA** e **DUBLANDO CENA**, além do painel de processamento da regeneração. Na faixa inferior, ao lado dos botões das pastas, aparecem os relógios **Refazer decorrido** e **Restante**. A altura total é mantida para que a barra de rolagem da aba só apareça quando realmente houver conteúdo fora da janela.

6 Aba CONVERTER DURAÇÃO

A aba **CONVERTER DURAÇÃO** ajusta os áudios dublados para o tempo exato dos WAVs originais, especialmente útil em cutscenes. Há dois painéis: **ÁUDIOS ORIGINAIS** e **ÁUDIOS DUBLADOS**. Use **ABRIR PASTA** ou **ADICIONAR ÁUDIOS**; quando o suporte de arrastar-e-soltar estiver instalado, também é possível arrastar arquivos ou pastas para a lista correspondente. Os pares são encontrados pelo mesmo nome-base.

Os dublados que contêm convertidos no nome são priorizados como arquivos dublados; os WAVs sem essa marcação são tratados como originais. O botão **CARREGAR DA ABA REVISÃO** ou **CARREGAR DA CLONAGEM + DUBLAGEM** preenche as listas a partir das pastas do projeto.

A opção **Remover silêncio inicial/final** e o botão ? ficam agrupados e separados do botão **CONVERTER ÁUDIOS** por aproximadamente 1 cm. Ao ativá-la, os silêncios do início e do final dos áudios serão cortados antes do ajuste de duração. Atenção: ela também pode remover uma pequena parte da fala no começo e no fim; confira os áudios após a conversão. O botão ? mostra essa explicação ao passar o mouse.

O botão ? ao lado de **BAIXAR / PREPARAR FERRAMENTAS**, presente nas duas abas de conversão, explica as ferramentas: **FFmpeg** converte e processa áudio e vídeo; **FFprobe** consulta duração, frequência e canais; **FFplay** reproduz os áudios; e **SoX** realiza operações de áudio, incluindo ajustes de tempo. A caixa de ajuda aparece acima do ponteiro do mouse quando há espaço e muda para baixo somente quando necessário.

Escolha o formato de saída e se deseja **Separar por duração** ou **Salvar tudo na mesma pasta**. Há opções WAV PCM 16-bit a 48 kHz mono ou estéreo, além de PCM 24/32-bit, AIFF, FLAC, MP3 e OGG. Os formatos WAV PCM a 48 kHz são adequados para importação na Unreal Engine. Clique em **CONVERTER ÁUDIOS**; a barra de progresso mostra a quantidade de áudios processados até 100%. Quando a saída é separada, os pares são classificados em AUDIO CONVERTIDO ..MAIOR.. DURAÇÃO, AUDIO CONVERTIDO ..MENOR.. DURAÇÃO e AUDIO CONVERTIDO ..IGUAL.. DURAÇÃO. Áudios maiores usam ajuste de tempo com SoX quando disponível ou fallback FFmpeg; áudios menores recebem silêncio no final; áudios iguais são apenas convertidos para o formato escolhido.

7 Aba CONVERTER FORMATOS

A aba **CONVERTER FORMATOS** é independente e não faz comparação nem ajuste de duração. Clique em **ABRIR PASTA**, **ADICIONAR ÁUDIOS** ou arraste arquivos para a lista. Os botões laranja **CARREGAR DA ABA REVISÃO** e **CARREGAR DA CLONAGEM + DUBLAGEM** carregam, na mesma lista, os arquivos existentes em WAV ORIGINAIS e dublado do projeto ativo, usando os caminhos reais e sem criar revisoes. Escolha um formato de saída, selecione uma pasta e clique em **CONVERTER FORMATOS**. O aplicativo usa FFmpeg, preserva a duração de cada arquivo dentro das limitações normais do formato e grava por padrão em AUDIO FORMATOS CONVERTIDOS. Há progresso, painel de log, botão para abrir a saída e cancelamento do arquivo em processamento. O botão **BAIXAR / PREPARAR FERRAMENTAS** coloca as ferramentas na pasta portátil ferramentas_audio no Windows.

8 Aba COMANDOS

A aba **COMANDOS** oferece um terminal embutido para consultas rápidas no Windows. Selecione um item da lista ou digite o comando no campo de entrada e clique em **EXECUTAR**. A saída é mostrada

no próprio painel e os processos são executados na pasta do projeto. Mensagens como **Nenhum par de WAV + TXT**, **Nenhuma cena selecionada**, contadores de originais/dublados/pares, **Nenhum arquivo carregado**, **Pasta de saída** e **Conversão de formato: aguardando** acompanham o idioma escolhido no seletor superior.

9 Reprodução de áudio

As cenas e listas de áudio possuem os controles ► **OUVIR CENA** ou ► **OUVIR**, além de ► **ouvir em sequência**. Também é possível dar duplo clique em uma cena ou arquivo para carregar o áudio. A janela mostra o nome e o caminho real do arquivo carregado; clique em ► **INICIAR** para começar a reprodução e use **PARAR**, ◀ **ANTERIOR**, **PRÓXIMO** ► ou **X FECHAR** quando necessário. Os botões anterior e próximo percorrem a mesma lista real usada para abrir a janela e carregam o próximo arquivo sem iniciar automaticamente. Esse recurso funciona em **CLONAGEM + DUBLAGEM**, na lista de cenas da **REVISÃO** e nas listas das duas abas de conversão. O aplicativo usa exatamente os caminhos dos arquivos carregados, procura ffplay no PATH ou na pasta portátil ferramentas_audio e mantém o terminal oculto. O botão **PARAR** encerra o Ffplay e interrompe WAVs iniciados pelo áudio do Windows. Se necessário, use **BAIXAR / PREPARAR FERRAMENTAS** em qualquer uma das duas abas de conversão.

Se alguma ferramenta necessária não estiver instalada, o botão **BAIXAR / PREPARAR FERRAMENTAS** pisca por aproximadamente dois segundos. Na aba **CONVERTER DURAÇÃO**, o alerta aparece ao clicar em **CONVERTER AUDIOS**. Na aba **CONVERTER FORMATOS**, ele também verifica a instalação quando a aba é aberta e ao clicar em **CONVERTER FORMATOS**. O alerta para imediatamente quando o botão de preparação é clicado.

Os comandos prontos incluem `python --version`, `python -m omnivoice.cli.infer --help`, `python -m pip show omnivoice` e `where omnivoice-infer`. Use-os para verificar o Python ativo, a instalação do OmniVoice, a ajuda do inferidor e a localização do executável. O botão **LIMPAR** remove apenas o texto exibido no painel.

10 Fluxo recomendado

1. Escolha ou confirme a pasta mostrada ao lado de **Projeto**.
2. Confira se os diretórios do projeto existem, incluindo **OUTRAS TRADUÇÕES** quando for usar uma tradução alternativa.
3. Coloque os WAVs originais e os TXTs em português com o mesmo nome-base.
4. Execute uma primeira fila na aba **CLONAGEM + DUBLAGEM**.
5. Abra cenas na aba **REVISÃO** e compare original e dublado no Audacity.
6. Aprove, rejeite ou refaça cada cena.
7. Use os arquivos finais da pasta dublado e mantenha revisoes como histórico.

11 Solução de problemas

Fila sem cenas: confirme os nomes dos arquivos e as pastas **WAV ORIGINAIS** e **TXT TEXTO PORTUGUES**.

Modelo não localizado: confirme que o OmniVoice está instalado no mesmo Python usado no Windows e que o modelo está disponível no cache do Hugging Face. O campo **Ferramenta / modelo** lista os modelos

conhecidos e também procura automaticamente repositórios `models--...` nos caches configurados do Hugging Face; use **ATUALIZAR** depois de instalar ou baixar um novo modelo.

Audacity não abre o par: configure o caminho do Audacity na configuração da revisão ou abra os arquivos pelas pastas WAV ORIGINAL e WAV DUBLADO.

Elementos abaixo da janela: reduza o tamanho da janela e use a barra vertical da aba ativa. Quando o conteúdo inteiro já estiver visível, a barra fica escondida para evitar rolagem de espaço vazio. Na revisão, a linha vertical entre os dois textos também pode ser arrastada para ampliar o painel original ou o painel transcrito/traduzido.

> O executável é portátil em relação à pasta de projeto, mas o Python/OmniVoice, o cache do modelo e o Audacity continuam sendo dependências instaladas no computador.