
3. Projektmanagement

Betrachten Sie folgendes CPM-Netzwerk:



(a) Berechnen Sie die früheste Zeit für jedes Ereignis, wobei angenommen wird, dass das Projekt zum Zeitpunkt 0 startet.

i	Nebenrechnung	FZ_i
A		0
В		4
С		0
D		1
Е	$\max(4,1)$	4
F		9
G		9
Н		9
J		17
I	$\max(9_{(\to H)} + 9, 17_{(\to J)} + 2)$	19

(b) Setzen Sie anschließend beim letzten Ereignis die späteste Zeit gleich der frühesten Zeit und berechnen Sie die spätesten Zeiten.

i	Nebenrechnung	SZ_i
A	min(3,0)	0
В		4
С		3
D		4
Е		4
F		9
G	$\min(10,9)$	9
Н		10
J		17
I		19

(c) Berechnen Sie nun für jedes Ereignis die Pufferzeiten.

i	A	В	С	D	Е	F	G	Н	J	I
FZ_i	0	4	0	1	4	9	9	9	17	19
SZ_i	0	4	3	4	4	9	9	10	17	19
GP	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0

(d) Bestimmen Sie den kritischen Pfad.

$$A \to B \to E \to F \to G \to J \to I$$

 $(e) \ \ Was \ ist \ ein \ Gantt-Diagramm? \ Wor in \ unterscheidet \ es \ sich \ vom \ CPM-Netzwerk?$