


Arquitetura de Computadores



Conteúdo

- Introdução
 - Exemplo da biblioteca
 - Princípio da localidade
- Hierarquia de memória
- Cache
 - Definições (terminologia)
 - Mapaeamento
 - → Direto

Introdução

- Nos últimos anos vem se investindo no aumento da velocidade dos processadores
- Porém, a velocidade de processamento de um sistema não é determinada somente pelo seu processador
- Não adianta ter o processador mais rápido do mundo se a alimentação de informações não consegue acompanhar o mesmo ritmo
- Como tanto o fornecimento dos dados como seu armazenamento após o processamento são efetuados na memória, a velocidade média de acesso a memória é importante no cálculo de velocidade de um sistema.

Introdução

- Além da velocidade, o tamanho da memória também é importante.
- O ideal seria:
 - Memória de tamanho ilimitado;
 - Memória com um tempo de acesso muito rápido.
- Entretanto, esse são objetivos contraditórios:
 - Por problemas tecnológicos, quanto maior a memória mais lenta será o seu tempo de acesso
- Solução:
 - Criar uma ilusão para o processador de forma que a memória pareça ilimitada e muito rápida.

Exemplo da Biblioteca

- Um estudante recebe a tarefa de fazer um trabalho sobre Redes de Computadores
- Ele vai a biblioteca, senta em uma baia e inicia sua pesquisa.
 - Supondo que ele leva um (1) minuto para procurar um livro nas estantes e leva um (1) minuto para ir buscar o livro.
- O estudande gastará 10 minutos para procurar em 5 livros.
- É claro que se ele esquecer algum livro ou tiver que buscar um livro novamente, esse tempo crescerá.

Exemplo da Biblioteca

- Agora, supondo que ao chegar na biblioteca, o estudante encontre uma mesa vazia (e com espaço suficiente)
- Então, ao invés de gastar 10 minutos, o estudante agora gastará 6 minutos
- Entretanto, existem situações complicadoras:
 - Todos os livros requeridos pelo estudante podem não caber na mesa;
 - Ao sair para tomar um café, um colega chega e pega a mesa.

Princípio da localidade

- É nesse contexto que se insere o princípio da localidade.
- Ele estabelece que os programas acessam uma parte relativamente pequena do seu espaço de endereçamento em um instante qualquer, assim como o estudante acessa uma parcela pequena de livros da biblioteca em um dado instante.
- Existem dois tipos de localidade:
 - Localidade temporal (localidade no tempo)
 - Localidade espacial (localidade no espaço)

Princípio da localidade


Localidade Temporal

• Se um item é referenciado, ele tende a ser referenciado novamente dentro de um espaço de tempo curto. Se o estudante tiver trazido o livro recentemente para sua mesa, é provável que o faça em breve novamente.

Localidade Espacial

 Se um item é referenciado, itens cujos endereços sejam próximos dele tendem a ser logo referenciados.

- Ilusão de uma memória ilimitada e rápida obtida através da utilização de diversos níveis de acesso
- A hierarquia de memória explora o princípio da localidade
 - Localidade de memória é o princípio que diz que os próximos acessos ao espaço de endereçamento tendem a ser próximos
- A hierarquia é formada por:
 - Registradores;
 - Cache;
 - Memória principal;
 - Disco rígido;
 - CDROM, flexíveis, etc.



- A idéia de memória secundária já é aplicado a décadas.
- Os dados são transferidos para níveis mais altos a medida que são usados
- A transferência entre níveis é feita com grupos de palavra (bloco, página) pois o custo relativo de transferir um grupo de dados é menor do que para uma única palavra, além de já antecipar acessos (localidade espacial)



Tipo	Tempo de acesso	Tamanho	Custo (por MB)
Registradores	Ciclos de CPU	32-64 bits	
Cache interna L1	Ciclos de CPU	32-64 Kbytes	
Cache externa L2	8-35 ns	512 Kb - 2 Mb	50 Us\$
Memória Principal	40-120 ns	64 Mb - 1 Gb	1 Us\$
Memória secundária	5 ms	6 Gb - 128 Gb	0,02 Us\$

- Vale lembrar que para movimentar dados entre os níveis são necessários mecanismos baseados em políticas
 - Ex: é preciso mover dados de um nível superior que já esta cheio. Alguém deve ser retirado? Quem?
 - Uma decisão errada pode afetar todo o desempenho do sistema




Definições de Cache

- Hit dado encontrado no nível procurado.
- Miss dado não encontrado no nível procurado.
- Hit-rate (ratio) percentual de hits no nível.
- Miss-rate (ratio) percentual de misses no nível. É complementar ao hit-rate.
- Hit-time tempo de acesso ao nível incluindo tempo de ver se é hit ou miss.
- Miss-penalty tempo médio gasto para que o dado não encontrado no nível desejado seja transferido dos níveis mais baixos.

Definições de Cache


- Calcule o tempo médio (tme) efetivo de acesso a uma memória cache considerando
 - Hit-ratio = 80%
 - Hit-time = $2 \mu s$
 - Miss-penalty = $10 \mu s$
- Tme = hit-time + (1 hit-rate) * miss-penalty



Memória Cache


- Cache significa lugar seguro para esconder (guardar) coisas
- Como a cache só pode ter parte dos dados por causa de seu tamanho, tem-se dois problemas:
 - Como identificar se o dado procurado está na cache;
 - Se ele estiver na cache, como acessá-lo de forma rápida.
- A solução é fazer o mapaemento de endereços

- O termo mapeamento é usado para indicar o relacionamento dos dados do nível inferior com as posições da memória cache
- Existem três (3) tipos de mapeamento
 - Direto
 - Associativo
 - Conjuntivo associativo



- Mapeamento Direto
 - É a forma mais simples de mapeamento;
 - Cada bloco na memória principal é mapeado em uma linha da cache
 - Este mapeamento é dado diretamente através de uma operação no endereço que se está procurando => (Endereço do bloco) módulo (Número de blocos da cache)
 - Exemplo: Para uma cache de 8 posições e uma memória de 32 endereços teríamos palavras de 4 bits.
 - Cada posição da cache pode ter 4 posições da memória
 - Os 3 bits menos significativos são usados para indexar os blocos (log₂(8))

■ Mapeamento Direto



Mapeamento Direto

- · Agora é preciso resolver um problema
- Como saber se o dado armazenado na cache corresponde ao solicitado? Em outras palavras, como saber se determinada palavra requisitada está ou não na cache?
- A resposta é de utilização de rótulos.
- Os rótulos só precisa conter a parte superior do endereço, correspondente aos bits que não estão sendo usados como índice na cache.
- No exemplo anterior, os rótulos tem 2 bits, já que dos 5 bits do endereço, 3 são usados para identificar os blocos.

Mapeamento Direto

- Para realmente conseguirmos ter acesso a cache, ainda falta uma etapa
- Ainda é preciso saber reconhecer se um bloco da cache possui informação válida
 - →Por exemplo, quando o processador inicia, a cache está vazia e os rótulos não tem nada
- Por isso é preciso saber quais rótulos precisam ser ignorados por não possuire informação.
- A solução mais simples é usar um bit de validade para indicar se uma entrada contém ou não um endereço válido.
- Se o bit for zero, não há necessidade comparar os rótulos.

■ Estado inicial da cache

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	N		
001	N		
010	N		
011	N		
100	N		
101	N		
110	N		
111	N		

Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110		(10110 mod 8) = 110
26	11010		(11010 mod 8) = 010
22	10110		(10110 mod 8) = 110
26	11010		(11010 mod 8) = 010
16	10000		(10000 mod 8) = 000
3	00011		(00011 mod 8) = 011
16	10000		(10000 mod 8) = 000
18	10010		(10010 mod 8) = 010

Estado após o tratamento da falta pela referência ao endereço (10110₂)

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	N		
001	N		
010	N		
011	N		
100	N		
101	N		
110	S	10	Memória (10100)
111	N		

Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110	Falta	(10110 mod 8) = 110
26	11010		(11010 mod 8) = 010
22	10110		(10110 mod 8) = 110
26	11010		(11010 mod 8) = 010
16	10000		(10000 mod 8) = 000
3	00011		(00011 mod 8) = 011
16	10000		(10000 mod 8) = 000
18	10010		(10010 mod 8) = 010

Estado após o tratamento da falta pela referência ao endereço (11010₂)

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	N		
001	N		
010	S	11	Memória (11010)
011	N		
100	N		
101	N		
110	S	10	Memória (10100)
111	N		

■ Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110	Falta	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Falta	(11010 mod 8) = 010
22	10110	Acerto	$(10110 \mod 8) = 110$
26	11010	Acerto	$(11010 \bmod 8) = 010$
16	10000		(10000 mod 8) = 000
3	00011		(00011 mod 8) = 011
16	10000		(10000 mod 8) = 000
18	10010		(10010 mod 8) = 010

Estado após o tratamento da falta pela referência ao endereço (10000₂)

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	S	10	Memória (10000)
001	N		
010	S	11	Memória (11010)
011	N		
100	N		
101	N		
110	S	10	Memória (10100)
111	N		

■ Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110	Falta	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Falta	(11010 mod 8) = 010
22	10110	Acerto	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Acerto	(11010 mod 8) = 010
16	10000	Falta	(10000 mod 8) = 000
3	00011		(00011 mod 8) = 011
16	10000		(10000 mod 8) = 000
18	10010		(10010 mod 8) = 010

Estado após o tratamento da falta pela referência ao endereço (00011₂)

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	S	10	Memória (10000)
001	N		
010	S	11	Memória (11010)
011	S	00	Memória (00011)
100	N		
101	N		
110	S	10	Memória (10100)
111	N		

Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110	Falta	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Falta	(11010 mod 8) = 010
22	10110	Acerto	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Acerto	(11010 mod 8) = 010
16	10000	Falta	(10000 mod 8) = 000
3	00011	Falta	(00011 mod 8) = 011
16	10000	Acerto	(10000 mod 8) = 000
18	10010		(10010 mod 8) = 010

Estado após o tratamento da falta pela referência ao endereço (10010₂)

Índice	Bit validade	Rótulo	Informação
000	S	10	Memória (10000)
001	N		
010	S	10	Memória (10010)
011	S	00	Memória (00011)
100	N		
101	N		
110	S	10	Memória (10100)
111	N		


Solicitações do processador

Endereço da referência em decimal	Endereço da referência em binário	Falta ou acerto na cache	Bloco da cache
22	10110	Falta	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Falta	(11010 mod 8) = 010
22	10110	Acerto	(10110 mod 8) = 110
26	11010	Acerto	(11010 mod 8) = 010
16	10000	Falta	(10000 mod 8) = 000
3	00011	Falta	(00011 mod 8) = 011
16	10000	Acerto	(10000 mod 8) = 000
18	10010	Falta	(10010 mod 8) = 010



Trabalho de Casa

- Resumo
 - Citar as vantagens e desvantagens do Mapeamento Direto




- Mapeamento Associativo
 - Caracteriza-se por um bloco da memória principal poder ser colocado em qualquer posição da cache, ou seja, um bloco de memória pode ser associado a qualquer entrada da cache.
 - Isso produz 100% de aproveitamento da cache
 - Consequentemente é preciso:
 - → Pesquisar todas as entradas da cache para encontrar um determinado bloco, uma vez que tal bloco pode estar em qualquer lugar da cache.
 - → Política de substituição, quando se tem falta (miss), a cache está cheia e é preciso tirar alguém.

- Mapeamento Associativo
 - A solução para tornar a pesquisa rápida, é fazêla em paralelo com um comparador associado (hardware) a cada uma das entradas da cache.
 - Tais comparadores aumentam o custo de hardware, o que torna o mapeamento associativo idéal somente para pequenas caches, com capacidade para armazenar um pequeno número de blocos.



- Mapeamento Associativo
 - · Já a solução para substituição pode ser:
 - → Randômica: escolher aleatoriamente uma posição a ser substituída
 - → LFU (Least Frequent Used): a posição da cache que foi usada menos vezes será substituída. É preciso incrementa um contador a cada acesso e comparação para escolha
 - → LRU (Least Recent Used): a posição da cache que foi usada a mais tempo será substituída. É preciso incrementar um contador a cada acesso e comparação para escolha.

- Mapeamento Associativo
 - O endereço é dividido em um rótulo (tag) que identifica a linha e o número do identificador do byte



- Passos para acesso usando Mapeamento Associativo
 - 1. Alimentar a memória associativa com o tag procurado.
 - 2.Se o tag procurado não está na cache acontece miss. Ir para 4.
 - 3.Se acontece hit, acessar a memória cache com o índice fornecido e efeturar leitura. FIM.
 - 4.Se não existir posição livre na cache, escolher um endereço para substituir (LRU).
 - 5.Buscar o endereço procurado no nível mais baixo e colocar a posição livre (ou escolhida) da cache cadastrando essa posição e a tag na memória e efeturar leitura. FIM.


- Mapeamento Associativo
 - Vantagens
 - → Melhor aproveitamento das posições da cache, pois depois de cheia se tem 100% de aproveitamento
 - → Dados de controle não ficam na cache
 - Desvantangens
 - → Memória associativa tem alto custo e tamanho limitado
 - → Limita o número de linhas da cache
 - → Necessita de política de substituição, que custa tempo e ainda pode-se escolher mal.



- Mapeamento associativo conjuntivo
 - Meio termo entre mapeamento direto e associativo.
 - Uma cache associativa conjuntiva é dividida em S conjuntos (set) de N blocos
 - \rightarrow Se S = 1, mapaeamento associativo;
 - \rightarrow Se S = N, mapeamento direto
 - Um endereço da memória principal pode ser mapeado para qualquer endereço no conjunto (endereço mod S) da cache
 - É preciso fazer procura dentro do conjunto
 - Também faz uso de política para substutuição

- Passos para acesso usando Mapeamento Associativo conjuntivo
 - 1. Calcular o módulo do endereço procurado pelo número de conjuntos S da cache.
 - 2. Alimentar a memória associativa deste conjunto com o tag procurado.
 - 3.Se o tag procurado não está na cache acontece miss. Ir para 5.
 - 4.Se acontece hit, acessar a memória cache com o índice fornecido e efeturar leitura. FIM.
 - 5.Se não existir posição livre na cache, escolher um endereço para substituir (LRU).
 - 6.Buscar o endereço procurado no nível mais baixo e colocar a posição livre (ou escolhida) da cache cadastrando essa posição e a tag na memória e efeturar leitura. FIM.

- Mapeamento Associativo conjuntivo
 - Vantagens
 - → Aumenta o tamanho da cache mantendo o tamanho da memória associativa
 - → Bastante flexível
 - Usa a totalidade da área da cache para dados
 - Desvantagens
 - → Tem alto custo e tamanho limitado
 - → Necessita de política de substituição
 - Tempo acesso maior devido ao cálculo
 - → Dependendo da geração de endereços não se aproveita a totalidade das posições da cache



- Três (3) caches, cada qual com 4 blocos de uma palavra. A primeira é totalmente associativa, a segunda é associativa conjuntiva com 2 posições e a última é direta.
- Encontrar o número de faltas (miss) em cada uma delas, considerando a seguinte sequencia de endereços de blocos: 0, 8, 0, 6, 8.



Mapeado diretamente

Endereço do bloco	Bloco na cache
0	$(0 \bmod 4) = 0$
6	$(6 \bmod 4) = 2$
8	$(8 \bmod 4) = 0$

Endereço do bloco Homemoria	Falta ou	Conteúdo do bloco da cache após a referência			
acessado	acerto	0	1	2	3
0	falta	Memória[0]			
8	falta	Memória[8]			
0	falta	Memória[0]			
6	falta	Memória[0]		Memória[6]	
8	falta	Memória[8]		Memória[6]	

Mapeamento associativo conjuntivo

Endereço do bloco	Conjunto na cache
0	$(0 \bmod 2) = 0$
6	$(6 \bmod 2) = 0$
8	$(8 \bmod 2) = 0$

2	Endereço do bloco de memória ou acessado acerto		Conteúdo	lo do bloco da cache após a referência		
		Conjunto 0	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3	
	0	falta	Memória[0]			
	8	falta	Memória[0]	Memória[8]		
	0	acerto	Memória[0]	Memória[8]		
	6	falta	Memória[0]	Memória[6]		
	8	falta	Memória[8]	Memória[6]		



Mapeamento totalmente associativo

Endereço do bloco de memória	Falta ou	Conteúdo do bloco da cache após a referência			
acessado	acerto	Conjunto 0	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
0	falta	Memória[0]			
8	falta	Memória[0]	Memória[8]		
0	acerto	Memória[0]	Memória[8]		
6	falta	Memória[0]	Memória[8]	Memória[6]	
8	acerto	Memória[0]	Memória[8]	Memória[6]	



- Problema: ocorreu uma falta (miss) e o endereço desejado foi buscado no nível inferior da hierarquia de memória
- Mas a cache está cheia e não há lugar para escrever este dado
- Um algoritmo de substituição é acionado e uma posição é escolhida, só que estes dados foram alterados e não podem ser simplesmente descartados.
- Este problema ocorre porque uma escrita foi efetuada apenas no nível da cache e as cópias deste dado nos outros níveis não estão atualizadas.

- Perguntas:
 - Como saber que os dados foram alterados?
 - Como salvar essas alterações?
 - Em que momento salvar as informações?
- Existem duas técnicas para manter a integridade dos dados
 - Write-through
 - Write-back



- Write-Through
 - É a técnica mais antiga
 - Escreve-se as alterações em todos os níveis
 - → Quando (sempre)
 - → Quanto (somente a palavra alterada)
 - Estatisticamente, somente de 5% a 34% dos acessos a memória são escritas
 - Vantagens
 - → Dados sempre atuais
 - → Escreve somente o necessário
 - Desvantagens
 - → Escreve-se muitas vezes
 - Uso maior do barramento

Write-Back

- É a técnica mais recente
- Escreve-se as alterações somente quando é preciso ser substituida
- A estratégia mais simples é escrever mesmo que a linha não tenha sido modificada
- A estratégia alternativa é só escrever de volta quando a linha foi modificada
- Como sei que foi alterado
 - → Dirty-bit (bit de sujeira) é setado
- Vantagens
 - → Escreve menos vezes
 - → Usa menos o barramento
- Desvantagens
 - → Escreve mais dados de cada vezes
 - → Aumenta o tempo de substituição

- Passos de leitura da cache
 - 1. Verificar se foi hit, se não foi vai para 3.
 - 2.Procura o bloco desejado (tag ou direto), ler e repassar ao processador. Ir para 8.
 - 3. Requisito nível mais baixo.
 - 4.Receber bloco, procurar onde colocar e se cache cheia vai para 5. Se houver posição livre, escrever bloco, ler a palavra desejada no bloco, repassar dado ao processador e ir para 8.
 - 5.Procurar bloco para substituir.
 - 6.Se Write-back, salvar o bloco a ser substituído no nível mais baixo.
 - 7.Substituir bloco, ler palavra desejada e repassar dado ao processador.
 - 8.Pronto.

Passos de escrita na cache

- 1. Verificar se foi hit, se não foi vai para 3.
- 2.Procura o bloco desejado (tag ou direto) e escrever. Se Write-through escrever palavra também nos níveis mais baixos. Se Write-back setar dirty-bit. Ir para 8.
- 3. Requisitar nível mais baixo.
- 4.Receber bloco, procurar onde colocar e se cache cheia vai para 5. Se houver posição livre, escrever bloco e efetuar escrita da palavra. Se Write-through escrever palavra nos níveis mais baixos. Se Write-back seta dirty-bit e ir para 8.
- 5.Procurar bloco para substituir.
- 6.Se Write-back e dirty-bit ligado, salvar o bloco a ser substituído no nível mais baixo.
- 7. Substituir bloco e escrever palavra. Se Write-through escrever palavra nos níveis mais baixos. Se Write-back seta dirty-bit
- 8. Pronto.

Dimensionamento de memória cache

- 1. A área de memória disponível para implementação de uma cache L2 é 512 Kbytes. Considerando que a memória a ser endereçada possui 64 Mbytes (2²⁶) e a cache deve trabalhar com blocos de 16 palavras de 32 bits. Calcule para as três técnicas (direta, totalmente associativa e associativa conjuntiva com 4 conjuntos):
 - → Divisão de bits de endereço
 - → Aproveitamento efetivo da área da cache (relação entre dados e controle)
 - → Número de linhas
 - Quantidade e tamanho em Kbytes das memórias associativas (quando necessário)

- Cache com mapeamento associativo conjuntivo com 4 conjuntos
 - Divisão de endereços
 - → Endereço de 26 bits (64 Mbytes)
 - 20 bits (tag)
 - 2 bits (conjunto)
 - 4 bits (palavra)
 - · Aproveitamento da cache
 - → 100% afinal somente dados ficam na cache
 - Número de linhas
 - → Tamanho da linha?
 - Cada linha tem bloco de 16 palavras de 32 bits, ou seja, 16 * 32 = 512 bits / 8 = 64 bytes
 - Quantas linhas cabem na cache?
 - Cache tem 512 kbytes, então 512 * 1024 = 524288 bytes / 64 bytes = 8192 linhas.

- Cache com mapeamento associativo conjuntivo com 4 conjuntos
 - Tamanho das memórias associativas
 - → Quantas?
 - Uma para cada conjunto, ou seja, 4
 - → Tamanho de cada uma?
 - Cada linha tem tag de 20 bits
 - O número de linhas é igual ao número de linhas da cache que ela endereça. Então, como a cache tem 8192 linhas e são 4 memórias, cada memória associtativa endereça 8192 / 4 = 2048 linhas
 - Uma MA tem 2048 (linhas) * 20 (tag) = 40960 bits / 8 = 5120 bytes / $1024 = \frac{5 \text{ kbytes}}{5}$.

- Cache com mapeamento totalmente associativo
 - Divisão de endereços
 - → Endereço de 26 bits (64 Mbytes)
 - 22 bits (tag) e 4 bits (palavra)
 - · Aproveitamento da cache
 - → 100% afinal somente dados ficam na cache
 - Número de linhas
 - → Tamanho da linha?
 - Cada linha tem bloco de 16 palavras de 32 bits, ou seja, 16 * 32 = 512 bits / 8 = 64 bytes
 - → Quantas linhas cabem na cache?
 - Cache tem 512 kbytes, então 512 * 1024 = 524288 bytes / 64 bytes = 8192 linhas.


- Cache com mapeamento totalmente associativo
 - Tamanho das memórias associativas
 - → Quantas?
 - Uma única memória associativa
 - → Tamanho?
 - Cada linha tem tag de 22 bits
 - O número de linhas é igual ao número de linhas da cache que ela endereça. Como a cache tem 8192 linhas, então ela endereça 8192 linhas
 - Uma MA tem 8192 (linhas) * 22 (tag) = 180224 bits / 8 = 22528 bytes / 1024 = 22 kbytes.

- Cache com mapeamento direto
 - Número de linhas
 - → Tamanho da linha?
 - Conteúdo de cada linha
 - . 1 bit de validade, ? bit de tag e 512 (bloco)
 - Cada linha tem um bit de validade, os bits de tag e bloco de 16 palavras de 32 bits. O problema é o tamanho da tag pois como ele depende do número de linhas da cache, que é o que se está calculando. A solução é experimentar.
 - . Com 12 bits para linha, pode-se endereçar 4096 linhas (poucos bits)
 - . Com 14 bits para linha, pode-se endereçar 16384 linhas (muitas linhas)
 - . Com 13 bits para linha, pode-se endereçar 8192 linhas (ok)

- Cache com mapeamento direto
 - · Divisão de endereços
 - → Endereço de 26 bits (64 Mbytes)
 - 9 bits (tag), 13 bits (linha) e 4 bits (palavra)
 - · Aproveitamento da cache
 - → Dados em cada linha: um bloco de 16 palavras de 332 bits = 512 bits
 - \rightarrow Tamanho total da linha = 1 (validade) + 9 (tag) + 512 = 522 bits
 - → Percentual de aproveitamento:
 - 522 **->** 100%
 - 512 -> X%
 - → Aproveitamento efetivo de 98,08%
 - Memória associativa não usada

■ Dimensionamento de memória cache

- 1. A área de memória disponível para implementação de uma cache L2 é 256 Kbytes. Considerando que a memória a ser endereçada possui 256 Mbytes (2²⁸) e a cache deve trabalhar com blocos de 8 palavras de 16 bits. Calcule para as três técnicas (direta, totalmente associativa e associativa conjuntiva com 2, 4 e 16 conjuntos):
 - → Divisão de bits de endereço
 - → Aproveitamento efetivo da área da cache (relação entre dados e controle)
 - → Número de linhas
 - → Quantidade e tamanho em Kbytes das memórias associativas (quando necessário)



FIM