

PT BUANA MENARA INDONESIA

FTTH PROJECT MANAGEMENT · KALIMANTAN SELATAN

Panduan Penggunaan Spreadsheet dan Portal FTTH

Cara memakai spreadsheet dan portal, langkah demi langkah dengan gambar

Diperbarui 7 Oktober 2026

Mencakup Submit BOQ, Warehouse, tampilan portal terbaru, dan seluruh sheet rekonsiliasi material

Menu Regional Project Manager (RPM) tidak dibahas di panduan ini

Daftar Isi

Bagian A — Portal FTTH

- A1. Masuk ke Portal
- A2. Halaman Beranda (Dashboard Portal)
- A3. Header dan menu sidebar tetap terlihat saat di-scroll
- A4. Submit BOQ
- A5. Warehouse – BA Transaksi (dibuat otomatis)
- A6. Warehouse – Submit BA Transaksi (unggah berkas bertanda tangan)
- A7. Menu Warehouse tetap tersorot saat sedang dibuka
- A8. Tampilan di ponsel

Bagian B — Spreadsheet

- B1. Sheet DASHBOARD
- B2. Kurva S: Baseline, Forecast, Actual
- B3. Sheet DATA BASE
- B4. Sheet DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME
- B5. Sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA
- B6. Sheet REKON
- B7. Sheet CLOSING OPNAME
- B8. Alur kerja BA Material (flowchart)

Bagian C — Bila Ada Masalah

- C1. Pertanyaan dan kendala umum

Masuk ke Portal

Portal FTTH dibuka lewat alamat `buanamenara.github.io/portal-ftth` — tanpa perlu login akun Google. Yang diminta hanya **kode akses tim**, diketik sekali per perangkat/browser (tersimpan otomatis setelahnya).

- Kode tidak peka huruf besar/kecil; tanda garis "-" boleh diabaikan saat mengetik.
- Ada tiga jenis kode akses: **Admin** (Submit BOQ dan Warehouse), **RPM** (semua menu, termasuk menu khusus RPM), dan **kode per region** (Admin tapi dibatasi ke site region itu saja).
- Lupa atau salah kode: hubungi pemilik portal untuk kode yang berlaku saat ini.
- Menu "Keluar / ganti kode akses" ada di kaki halaman bila perlu berganti pengguna di perangkat yang sama.

BUANA MENARA INDONESIA

Masuk
Masukkan kode akses tim untuk memakai portal.

Kode akses tim

1

2

Kode akses dibagikan oleh pengelola portal. Cukup dimasukkan sekali di perangkat ini.

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management

Halaman masuk — cukup satu kolom kode akses.

Halaman Beranda (Dashboard Portal)

Setelah masuk, portal menampilkan ringkasan progres proyek: total site, persentase Permit/Instalasi/BA Closing, grafik progres per area, daftar site terbaru, peta sebaran area, dan daftar area yang perlu perhatian (permit belum approved, site masih proses instalasi).

Menu navigasi ada di sisi kiri: **Dashboard**, **Submit BOQ**, **Warehouse**, **Project Dashboard**, **Regional Project Manager** (khusus RPM), **Administration**, dan **Log History**.

BUANA MENARA INDONESIA

Selamat Datang

Portal data proyek FTTH & rekonsiliasi material. Pilih menu di bawah untuk memulai.

1



Submit BOQ

Upload file Excel BOQ dan isi otomatis sheet DRAWING, WAREHOUSE, atau OPNAME.

Buka →

2



Warehouse

Buat BA Pengambilan / Pengembalian material otomatis (Nomor BA standar + PDF), atau upload PDF BA yang sudah ditandatangani untuk dibaca dan disimpan.


Buka →

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
[Keluar / ganti kode akses](#)

Dashboard portal: kartu KPI, grafik progres, dan ringkasan area.

Header dan menu sidebar tetap terlihat saat di-scroll

Sebelumnya, saat halaman di-scroll ke bawah, bagian atas portal (logo dan judul) serta menu navigasi di sisi kiri ikut ter-scroll keluar layar. Mulai pembaruan 7 Oktober 2026, keduanya **tetap menempel di layar** — hanya konten utama di tengah yang bergerak naik-turun saat di-scroll. Ini memudahkan berpindah menu tanpa perlu scroll balik ke atas.



Header (atas) dan menu navigasi (kiri) tetap terlihat berapa pun jauhnya konten tengah di-scroll.

Submit BOQ

Menu untuk mengunggah file BOQ (.xlsx) dan otomatis mengisi sheet **DRAWING**, **WAREHOUSE**, atau **OPNAME** sesuai jenis BOQ-nya. Langkahnya: pilih file → portal membaca dan menampilkan pratinjau isi → periksa → kirim.

- Item BOQ yang punya dua kolom pasangan di sheet tujuan (mis. Suspension 48/144, Dead End/Dead End 144) harus dipilih salah satu kolomnya.
- "Plate belt 20mm" otomatis dipecah: Plat Belt = 50% dari volume BOQ (dibulatkan ke atas), Stopping = 100%.
- Baris yang sudah ada di sheet akan diperbarui; site baru ditambahkan sebagai baris baru.

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Beranda

Submit BOQ ke Sheet DRAWING

Upload file Excel BOQ (format sama seperti template BoQ NRO Cluster / BoQ NRO Mainfeeder). Volume Designator dibaca otomatis, lalu ditampilkan untuk Anda periksa sebelum dikirim ke spreadsheet. Bila satu item BOQ punya 2 kolom di sheet (mis. Dead End / Dead End 144), Anda memilih kolomnya di sini.

1 Tujuan Sheet

DRAWING

2 Nama Site

KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN

Ketik untuk memilih dari daftar DATA BASE. Nama + SOW yang sudah ada di sheet akan diperbarui, yang belum ada dibuat sebagai baris baru.

3 SOW / Keterangan

Cluster

4 File Excel BOQ (.xlsx)

Choose File | No file chosen

5 Baca BOQ

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management

Klik untuk login akses

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Beranda

Submit BOQ ke Sheet WAREHOUSE

Upload file Excel BOQ (format sama seperti template BoQ NRO Cluster / BoQ NRO Mainfeeder). Volume Designator dibaca otomatis, lalu ditampilkan untuk Anda periksa sebelum dikirim ke spreadsheet. Bila satu item BOQ punya 2 kolom di sheet (mis. Dead End / Dead End 144), Anda memilih kolomnya di sini.

Tujuan Sheet

WAREHOUSE

Nama Site

KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN

Ketik untuk memilih dari daftar DATA BASE. Nama + SOW yang sudah ada di sheet akan diperbarui, yang belum ada dibuat sebagai baris baru.

SOW / Keterangan

Cluster

File Excel BOQ (.xlsx)

Choose File | No file chosen

Baca BOQ

BOQ dibaca. Periksa sheet di bawah, pilih kolom untuk baris tertentu. Klik ikon Kiri ke sheet. Dalam ada yang dibuat ke spreadsheet.

Hasil baca BOQ - periksa lalu kirim ke sheet WAREHOUSE

Sheet 7 di sheet WAREHOUSE sudah ada Nama + SOW untuk dan akan diperbarui. 3 kolom sudah berisi nilai, nilai lain terisi dari kolom "Volume Designator di sheet" dan akan dikirim.

Detail item dari BOQ

• Pilih dari Sheet "Plat Belt" = 50% dari volume BOQ (dibulatkan ke atas). Stopping = 100%. Qty yang bisa Anda pilih di sheet ini peris.

Baris terisi peris 2 kolom di sheet. Di BOQ hanya ada satu baris untuk baris ini, jadi pilih kolom yang sesuai.

• Suspension → Suspension 48 / Suspension 144

• Pengalihan material satu baris ke dua kolom terisi → Tambahkan baris.

Volume per kolom Designator

No	Item BOQ	Menu ke kolom	Qty	Sekarang di sheet
1	EAT	EAT	12	12
2	PDZ 48	PDZ 48	1	1
3	Cable 24C	Cable 24C	2480	2480
4	Plate 173	Plate 173	15	-
5	Suspension 144	Suspension 144	50	-
6	Plate belt 20mm - platbelt	Plate belt	24	-
7	Plate belt 20mm (Stopping) - platbelt	Stopping	50	-

Tambahkan baris

Kirim & simpan data ke sheet

Batal

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management

Klik untuk login akses

Kiri: form unggah BOQ. Kanan: pratinjau isi sebelum dikirim.

Warehouse – BA Transaksi (dibuat otomatis)

Kartu "BA Transaksi" di menu Warehouse membuat Berita Acara Pengambilan/Pengembalian Material secara otomatis — tanpa perlu diketik atau diunggah manual. Isian: jenis BA (Ambil/Pengembalian), kategori material (Electric atau CW untuk Ambil; satu template untuk Pengembalian), region, tanggal, jam, site (dari DATA BASE), mandor, gudang, dan baris material + jumlah (maksimal 34 baris).

Hasilnya: PDF mengikuti template resmi perusahaan (kop surat, tabel material, lima kotak tanda tangan dikosongkan untuk ditandatangani Admin Warehouse). PDF tersimpan otomatis di Drive dan langsung tercatat di sheet **BA TRANSAKSI** — REKAP BA ikut terhitung tanpa langkah tambahan. Nomor BA dibuat otomatis dengan format **BA/{jenis}/{kode region}/{tahun-bulan}/{urut}** , mis. **BA/OUT-CW/BJM/2609/001** .

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Warehouse

Warehouse – BA Transaksi

Buat BA Pengambilan / Pengembalian Material otomatis. Nomor BA standar dibuat sistem. PDF mengikuti template. Untuk lebih lengkap, download untuk diunduh manual. dan langsung terinput ke sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA.

Jenis BA

Ambil (Pengambilan)

Kategori material

CW (Ambil, tang. di)

Region

Berjasmari (BJM)

Tanggal BA

26/09/2026

Jam

15:43

Site (ambil dari data dari DATA BASE)

KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN

Cek dengan DATA BASE. Site ini punya beberapa SOW (Cluster, Subcluster) pilih SOW untuk BA ini.

SOW (Jenis Pekerjaan)

Subcluster

Mandor / Subcent

Mandor A

Gudang

Gudang Berjasmari

Material

No	Material	Ambil (Qty)	Keterangan
1	Cable 36C	1.802	meter
2	Pole 75	6	batang
3	Dead End	12	pcu
4	-gali material-	0	mtk. meter / pcu
5	-gali material-	0	mtk. meter / pcu

Buat BA (PDF)

BA yang Dibuat

100 BA terbaru yang dibuat berdasarkan menu ini. Klik Unduh PDF untuk mengambil ulang filenya.

Cari Nomor BA, Site, atau Mandor...

Monoprinter 1 dari 1 BA.

Nomor BA	Tanggal	Region	Nama (Site)	Jenis	Item
BA/OUT-EL/BJM/2609/001	26/09/2026	19:20	Berjasmari	Ambil	Electric

Unduh PDF

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Warehouse

Warehouse – BA Transaksi

Buat BA Pengambilan / Pengembalian Material otomatis. Nomor BA standar dibuat sistem. PDF mengikuti template. Untuk lebih lengkap, download untuk diunduh manual. dan langsung terinput ke sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA.

Jenis BA

Ambil (Pengambilan)

Kategori material

CW (Ambil, tang. di)

Region

Berjasmari (BJM)

Tanggal BA

26/09/2026

Jam

15:43

Site (ambil dari data dari DATA BASE)

KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN

Cek dengan DATA BASE. Site ini punya beberapa SOW (Cluster, Subcluster) pilih SOW untuk BA ini.

SOW (Jenis Pekerjaan)

Subcluster

Mandor / Subcent

Mandor A

Gudang

Gudang Berjasmari

Material

No	Material	Ambil (Qty)	Keterangan
1	Cable 36C	1.802	meter
2	Pole 75	6	batang
3	Dead End	12	pcu
4	-gali material-	0	mtk. meter / pcu
5	-gali material-	0	mtk. meter / pcu

BA telah dibuat. Nomor BA: BA/OUT-CW/BJM/2609/001 - 3 material - tercatat di BA TRANSAKSI (ID BA-260905-1920).

Unduh PDF

Buka di Drive

Buat BA baru

BA yang Dibuat

100 BA terbaru yang dibuat berdasarkan menu ini. Klik Unduh PDF untuk mengambil ulang filenya.

Cari Nomor BA, Site, atau Mandor...

Monoprinter 1 dari 1 BA.

Nomor BA	Tanggal	Region	Nama (Site)	Jenis	Item
BA/OUT-EL/BJM/2609/001	26/09/2026	19:20	Berjasmari	Ambil	Electric

Unduh PDF

Kiri: isi form BA Transaksi. Kanan: hasil BA yang diterbitkan, siap diunduh dan ditandatangani.

Warehouse – Submit BA Transaksi (unggah berkas bertanda tangan)

Kartu "Submit BA Transaksi" dipakai untuk mengunggah arsip BA yang sudah ditandatangani fisik (hasil scan atau foto). Portal membaca isinya lewat OCR, lalu menampilkan hasil bacaan untuk diperiksa satu per satu sebelum disimpan.

- Bisa unggah 1 atau banyak PDF/foto sekaligus (maksimal 15) untuk site yang sama.
- SOW (jenis pekerjaan) wajib dipilih saat meninjau hasil baca.
- Foto dari kamera ponsel otomatis dikonversi jadi PDF satu halaman sebelum dibaca — satu foto dianggap satu BA.
- Berkas asli (PDF/foto) ikut tersimpan di Drive sebagai arsip.

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Warehouse

Warehouse – Submit BA Transaksi

Upload PDF BA (Form Pengambilan / Pengembalian Material), isi form dibaca otomatis lewat OCR (PDF yang tekanya diketik lewat editor PDF dibaca langsung). Site (dipakai sebagai Name), Jenis Pekerjaan (SOW), Nama Material, dan Qty. Periksa hasilnya, lalu simpan. PDF asli tersimpan utuh di Drive dan bisa diunduh ulang. Bisa upload banyak PDF sekaligus untuk 1 site yang sama.

1 File BA (pdf) – boleh pilih beberapa sekaligus

Choose Files

No file chosen

Tahan Ctrl atau Shift saat memilih untuk mengambil banyak PDF (maks. 15). Semua BA yang diupload bersamaan dianggap milik 1 site yang sama.

2 Site untuk semua BA (opsional)

Kosongkan = otomatis dari BA pertama yang terbaca

Disi otomatis dari BA pertama yang terbaca. Ubah bila perlu; berlaku untuk semua BA di antrean. BA yang site-nya di PDF berbeda akan diberi peringatan.

3 Baca BA

BA Tersimpan

100 BA terbaru. Cari atau saring, lalu klik Unduh untuk mengambil PDF aslinya. Rekap material bersih per Site (Ambil dikurangi Pengembalian) ada di sheet REKAP BA.

Cari Site atau ID BA...

Semua jenis

Semua SOW

Menampilkan 2 dari 2 BA.

ID BA / Nomor BA	Tanggal	Name (Site)	SOW	Jenis	Item	
BA-260924-154559	24/09/2026	JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	Ambil	3	Unduh PDF
BA-260926-181338 BA/CUT- ELUBUN2209/001	26/09/2026	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	Ambil	3	Unduh PDF

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Kontak : gadih.kochi@bkps

BUANA MENARA INDONESIA

Kembali ke Warehouse

Warehouse – Submit BA Transaksi

Upload PDF BA (Form Pengambilan / Pengembalian Material), isi form dibaca otomatis lewat OCR (PDF yang tekanya diketik lewat editor PDF dibaca langsung). Site (dipakai sebagai Name), Jenis Pekerjaan (SOW), Nama Material, dan Qty. Periksa hasilnya, lalu simpan. PDF asli tersimpan utuh di Drive dan bisa diunduh ulang. Bisa upload banyak PDF sekaligus untuk 1 site yang sama.

1 Pilih file untuk diunggah

2 Site untuk semua BA (opsional)

3 Baca BA

4 Hasil ekstraksi - periksa lalu simpan

5 BA Tersimpan

Kiri: unggah berkas. Kanan: pratinjau hasil baca OCR, siap diperiksa dan disimpan.

Menu Warehouse tetap tersorot saat sedang dibuka

Mulai pembaruan 7 Oktober 2026, menu **Warehouse** di sidebar kiri tetap tersorot warna gold selama halaman Warehouse sedang dibuka — termasuk saat berpindah antara kartu "BA Transaksi" dan "Submit BA Transaksi" di dalamnya. Sebelumnya sorotan ini sempat hilang begitu menu diklik.

Aplikasi ini dibuat oleh pengguna Google Apps Script

Laporkan penyalahgunaan Petajari lebih lanjut

BUANA
MEMBA INDONESIA

FTTH Project Management Portal
Monitoring Project FTTH & Material Reconciliation

Kamadhani
Regional Project Manager

- Dashboard
- Submit BOQ
Upload BOQ, Drawing & Estimate
- Warehouse**
Di Pengambilan & Pengembalian Material
- Project Dashboard
Monitoring progress project
- Regional Project Manager
Bk Proyek/kegiatan Pekerjaan
- Material Reconciliation
Monitoring pengembalian material [Sign in here](#)
- Administration
User & Master Data
- Log History
Review all aktivitas user

BA Transaksi Submit BA Transaksi

Warehouse – BA Transaksi

Buat BA Pengambilan / Pengembalian Material otomatis. Nomor BA standar dibuat sistem, PDF mengikuti template (kotak tanda tangan dikosongkan untuk diandatangani), dan datanya langsung masuk ke sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA.

Jenis BA
Ambil (Pengambilan)

Kategori material
CW (kabel, tiang, dll.)

Region

Tanggal BA
dd / mm / yyyy

Jam
15:43

Site (klik lalu pilih dari daftar DATA BASE)
Contoh: JATI BARU RT 04 BANJARMASIN

SOW (Jenis Pekerjaan)

Mandor / Subcont
Pilih atau ketik nama

Gudang

Material

No	Material	Ambil (Qty)	Keterangan
+ Tambah baris			

Satu baris satu material. Satuan (meter, pcs, roll) cukup ditulis di Keterangan. Maksimal 34 baris; PDF memuat 17 baris per halaman.

Buat BA (PDF)

Menu "Warehouse" tersorot gold selama halamannya aktif, sama seperti menu lain.

Tampilan di Ponsel

Portal otomatis menyesuaikan tampilan di layar ponsel (lebar layar di bawah 640 px): tata letak satu kolom, tombol dan input diperbesar agar mudah disentuh, dan tabel riwayat berubah jadi kartu per baris (bukan tabel lebar yang perlu digeser). Tidak perlu pengaturan tambahan — portal mendeteksi ukuran layar secara otomatis.

The image displays three mobile app screens, each with a single-column layout. The first screen, titled 'BUANA MENARA INDONESIA', shows a 'Warehouse - BA Transaksi' form with fields for 'Jenis BA' (Ambil/Pengambilan), 'Kategori material' (CW), 'Region' (Banjarmasin), 'Tanggal BA' (26/09/2026), 'Jam' (15:43), 'Site' (KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASI), and 'SOW'. The second screen, titled 'Material', shows a list of materials with columns for 'Baris', 'Material', 'Jumlah', and 'Keterangan'. The third screen, titled 'BA yang Dibuat', shows a list of materials with columns for 'Baris', 'Material', 'Jumlah', and 'Keterangan'. The screens are labeled 1, 2, and 3 respectively.

1. Form tersusun satu kolom

2. Baris material berupa kartu


3. Riwayat BA berupa kartu

Tampilan portal yang menyesuaikan otomatis di layar ponsel.


Sheet DASHBOARD

Sheet DASHBOARD adalah ringkasan seluruh proyek dalam satu halaman: kartu KPI (Total Site, Permit, Instalasi, BA Closing), kartu Total Donasi, kartu Dokumen Permit (target kirim dokumen H+3 setelah donasi dibayar), tabel ringkasan per region, serta beberapa grafik (Progres Implementation Status per SOW, Komposisi Status, Progres Opname, Tren Site per Bulan).

Semua kartu dan grafik membaca langsung dari sheet **DATA BASE** lewat rumus yang mengikuti posisi kolom berdasarkan judulnya — jadi kolom DATA BASE boleh disisipkan asalkan judulnya tidak diubah.



Kiri: kartu KPI dan grafik utama. Kanan: kartu Dokumen Permit dan ringkasan per region.



Sheet DATA BASE

DATA BASE adalah sumber data utama — satu baris per site, diisi manual oleh pemilik/admin. Kolom intinya mencakup Region, Name (nama site), SOW, Donasi, Dokumen Permit, Implementation Status, HP RFS, Length (panjang kabel, terisi otomatis dari OPNAME), ATP/RECTI, PR Number, OPNAME, dan BA CLOSING.

- Site harus terdaftar dulu di DATA BASE sebelum bisa dipakai di Submit BOQ atau BA Warehouse.
- Kolom yang dibaca fitur-fitur lain (Kurva S, Target RFS, Dokumen, dsb.) dicari lewat **judul kolom**, bukan posisi hurufnya — aman disisipkan asal judul tidak diubah.
- Nama site harus unik antar-region; ejaan yang sama persis (termasuk tanda baca) penting supaya BOQ dan BA Warehouse menempel ke baris yang benar.

Identitas site A – E	PERMIT & DONASI F – G	DOCUMENT H – O	DRAWING P – T	PR NUMBER U	IMPLEMENTATION V – X	ATP Y – AA	RECTI AB – AD	OPNAME AE	BA CLOSING AF
Identitas site (A – E)	Region, Name, SOW, Month (bulan RFS), OLT								
PERMIT & DONASI (F – G)	Permit Status (dropdown), Donasi (nominal Rp)								
DOCUMENT (H – O)	Tgl Donasi Dibayar (manual), Target Kirim Dokumen (otomatis), 4 kotak centang, Tgl Dokumen Terkirim (manual), Status Dokumen (otomatis)								
DRAWING (P – T)	SNDK, HP SNDK, APD, PRA-ABD, ABD (status tiap tahap)								
PR NUMBER (U)	Nomor PR (teks bebas)								
IMPLEMENTATION (V – X)	Implementation Status (RFS / On Going / Drop), HP RFS, Length (otomatis dari OPNAME)								
ATP (Y – AA)	ATP (status), ATP Start, ATP End								
RECTI (AB – AD)	RECTI (status), RECTI Start, RECTI End								
OPNAME (AE)	Kotak centang: opname selesai								
BA CLOSING (AF)	Kotak centang: BA closing selesai								

Baris 1 = subtotal (Donasi, HP RFS, Length). Baris 2–3 = judul kolom (jangan diubah). Data site mulai baris 5. Pengelompokan warna pada gambar hanya ilustrasi agar mudah dibaca.

Sheet DATA BASE — sumber data utama seluruh dashboard dan rekap.

Sheet DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME

Tiga sheet ini menerima data dari menu **Submit BOQ** sesuai jenis BOQ yang diunggah:

- **DRAWING** — data desain/gambar per site, kolom Designator menandai jenis material dari hasil pembacaan BOQ.
- **WAREHOUSE** — data material yang perlu disiapkan gudang; kolom Status menandai "Done" otomatis bila BA Closing site+SOW itu sudah tercentang TRUE di DATA BASE.
- **OPNAME** — data hasil opname lapangan, termasuk kolom Cable yang menjadi sumber perhitungan Length di DATA BASE.

Kolom **Name** di WAREHOUSE dan OPNAME berisi rumus yang merujuk ke DRAWING — jadi nama site hanya diketik sekali di DRAWING.

DRAWING (volume dari BOQ/drawing)

Name	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522					4
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438			29	15	1
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602		6	

WAREHOUSE (volume gudang) — kolom Status = Done bila BA CLOSING di DATA BASE tercentang

Name	Status	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Subfeeder				522					4
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Cluster	12	1		2.438			29	15	1
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Subfeeder						1.602		6	

OPNAME (volume hasil opname lapangan)

PIC	Name	Type	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
Nazar	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster		9	1		1.050			13	14	1
	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder					522					4
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster		12	1		2.438			29	15	1
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder							1.602		6	

Pada WAREHOUSE dan OPNAME kolom Name berisi rumus yang mengikuti DRAWING. Kolom designator lain (Cable 96C, 144C, Pole 9/4, HDPE, JC, Suspension, Dead End, Slack Hanger, Plat Belt, Stopping, Bulldogrip, Sling Wire) ada di sebelah kanan.

Tiga sheet tujuan Submit BOQ, masing-masing untuk kebutuhan data yang berbeda.

Sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA

BA TRANSAKSI mencatat satu baris per Berita Acara (baik yang dibuat otomatis lewat "BA Transaksi" maupun yang diunggah lewat "Submit BA Transaksi") — lengkap dengan Nomor BA, site, SOW, mandor, tanggal, jenis, dan daftar material.

REKAP BA menjumlahkan otomatis per Site dan SOW (Ambil dikurangi Pengembalian), sehingga langsung terlihat sisa material yang masih di lapangan per site — tanpa perlu dihitung manual. Site yang sama dengan SOW berbeda (misalnya Cluster dan Subfeeder) ditampilkan di baris terpisah, tidak digabung.

REKAP BA disimpan di spreadsheet terpisah "**BA Gudang BMI - Pengaturan dan Register**" (bukan di spreadsheet utama) supaya spreadsheet utama lebih ringan. Menu "Buka REKAP BA" di portal/menu BA Transaksi mengarahkan langsung ke sana.

BA TRANSAKSI (satu baris per BA)

Name	SOW	Tanggal BA	Jam	Jenis	Mandor	Gudang	FAT	FDT 48	Cable 24C	...	Material Lain	Keterangan
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	26 Sep 2026	15:20	Ambil	Mandor A	Gudang Banjarmasin	3	1		...		B/
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	23 Sep 2026	15:43	Ambil	Mandor B	Gudang Banjarmasin	7	1	714	...		B/

REKAP BA (material bersih per Site + SOW, otomatis)

Name	SOW	BA Ambil	BA Pengembalian	BA Terakhir	FAT	FDT 48	Cable 24C	Pole 7/2,5	Pole 7/3
TOTAL SEMUA SITE		14	0		34	2	20.617	4	17
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	2	0	23 Sep 2026	7	1	714	4	8
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	2	0	26 Sep 2026			123		
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	1	0	26 Sep 2026	23	1			

Contoh tampilan (data ilustrasi, kolom dipotong). REKAP BA = total Ambil dikurangi total Pengembalian; angka merah berarti pengembalian lebih banyak dari pengambilan.

BA TRANSAKSI (baris mentah) dan REKAP BA (ringkasan bersih per Site/SOW).

Sheet REKON

Sheet REKON dipakai untuk rekonsiliasi material — membandingkan material yang direncanakan (dari DRAWING) dengan yang benar-benar dipakai/terpasang. Sheet ini punya dua blok, masing-masing dengan SOW yang dipilih lewat dropdown, sehingga satu site dengan dua SOW berbeda bisa direkonsiliasi terpisah.

1

Name

PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN

2

SOW

Cluster

NO	DESIGNATOR	DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME
1	FAT	9	9	9
2	FDT 48	1	1	1
3	FDT 72	-	-	-
4	Cable 24C	1.050	1.050	1.050
5	Cable 36C	-	-	-
6	Cable 48C	-	-	-

3

SOW

Subfeeder

NO	DESIGNATOR	DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME
1	FAT	-	-	-
2	FDT 48	-	-	-
3	FDT 72	-	-	-
4	Cable 24C	-	-	-
5	Cable 36C	-	-	-
6	Cable 48C	-	-	-

Contoh tampilan. "-" berarti 0/kosong. Angka dibaca otomatis dari DRAWING, WAREHOUSE, dan OPNAME untuk site + SOW yang dipilih.

Sheet REKON — rekonsiliasi rencana vs realisasi material.

Sheet CLOSING OPNAME

Sheet CLOSING OPNAME merangkum hasil opname akhir per site sebagai dasar status BA Closing di DATA BASE. Sama seperti REKON, sheet ini punya dua blok dengan SOW yang dipilih lewat dropdown per blok.

1

NameJATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN ▾

SOWCluster ▾

2

DESIGNATOR	Cable 24C		Cable 36C		FDT 48		FAT	
SOURCE	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME
VOLUME	0	0	1202	0	1	0	12	0
3 STATUS	MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH	

4


BOUNDARY	JALUR	CABLE	TOTAL ROUTE	TOTAL SLACK	Panjang 1 slack	TOLERANSI	ROUTE + SLACK	TOLERANSI %	OTDR LAMDA 1310	RESULT
CLUSTER	FDT1 LINE A	36C	1.509	14	20	-77	1.879	0,7%	1.866	MATCH

Contoh tampilan. Blok atas: bandingkan volume DRAWING dan OPNAME per designator (MATCH bila sama). Blok bawah: pemeriksaan panjang kabel (route, slack, OTDR).


Sheet CLOSING OPNAME — rangkuman akhir sebelum site dinyatakan BA Closing.

Alur Kerja BA Material (Flowchart)


Empat diagram berikut menjelaskan alur kerja Berita Acara material dari sudut pandang yang berbeda-beda — gambaran besar, langkah Admin Warehouse, proses di sisi sistem, dan alur unggah PDF BA yang sudah ditandatangani.




1. Gambaran besar alur BA



2. Langkah Admin Warehouse



3. Proses di sisi sistem



4. Alur unggah PDF BA bertanda tangan

Pertanyaan dan Kendala Umum

Portal minta kode akses terus / "Kode akses salah"

Periksa kode yang diketik (tanpa spasi; tanda "-" boleh diabaikan). Bila kode baru saja diganti, minta kode terbaru ke pemilik portal.

Portal kosong atau muncul halaman login Google

Ini tanda pengaturan akses Web App berubah. Pemilik portal perlu mengatur ulang ke "Siapa saja" lewat Terapkan > Kelola deployment > ikon pensil.

Hasil Submit BOQ tidak masuk baris yang benar

Periksa penulisan Nama Site (pilih dari daftar DATA BASE yang muncul saat mengetik, jangan mengetik bebas) dan SOW yang dipilih.

BA gagal dibaca saat Submit BA Transaksi

Buka bagian "Teks hasil OCR" di form pratinjau untuk melihat apa yang terbaca mesin, lalu isi/benarkan manual bila ada yang salah atau terlewat.

Tombol di sheet DASHBOARD tidak membuka portal

Klik tombolnya, lalu klik tautan yang muncul di bawah tombol — ini perilaku standar Google Sheets untuk tombol yang berisi link.

Unduhan FORM ATP atau BA membuka tab/jendela baru

Mulai pembaruan 7 Oktober 2026, unduhan otomatis seharusnya tidak lagi membuka tab baru, baik di browser biasa maupun di aplikasi portal yang sudah di-install. Bila masih terjadi, pastikan portal sudah dimuat ulang (refresh) setelah pembaruan terbaru aktif.