
画墙 A4 贴墙试挂指南 · 方案 1 错落式 · FJALLBO（フィエルボ）开放架版

单位 cm。水平以书桌中线为 0（右为正），竖直给「距桌面」和「离地」两套。假设：梁底离地 200、桌面 72、显示器顶约 125。



框	外框	左→右（距桌中线）	底→顶（距桌面）	底→顶（离地）	顶距梁底	A4
F1	50×40	-25.0 → +25.0	68 → 108	140 → 180	20	4 张横
F2	30×40	-71.5 → -41.5	40 → 80	112 → 152	48	4 张横
F3	30×21	-71.5 → -41.5	87 → 108	159 → 180	20	1 张横
F4	30×21	+41.5 → +71.5	87 → 108	159 → 180	20	1 张横
F5	40×30	+41.5 → +81.5	40 → 70	112 → 142	58	4 张横

贴法：先在墙上用铅笔画出桌中线（桌面两端各量 80 到中点，水平尺竖直向上），再按「距桌中线」与「距桌面」定每张纸的左下角。

缝：F1 与左右两组之间各 16.5；F2 与 F3 上下缝 7；F4 与 F5 上下缝 11。F1、F3、F4 顶边同在离地 180 一条线，距梁底 20。

F1 窗口按你已有的 35×25 浪开，四边卡纸各 7.5。RIBBA 40×50 自带卡纸窗口是 30×40，需另裁一张 50×40 外形、开窗 35×25 的白卡纸（额缘店可裁）。

F3、F4 按 97% 打印以放进一张 A4，实际外框仍为 30×21；其余 100%。打印时选「实际大小」，不要「适合页面」。斜线区代表黑框，为省墨未涂黑。

试挂满意后再打孔。所有高度依赖梁底 200 与桌面 72 的实测；若梁底只有 195，整组下移 5。

F5 伦勃朗《三棵树》 外框 40×30（按 97% 印） 斜线区=黑框



