# DRBL + NFS

#### **Objectif du Projet**

Ce projet vise à configurer un serveur DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) avec un serveur de stockage NFS (Network File System) pour simplifier la gestion des déploiements d'images système à grande échelle. Le serveur DRBL permet aux clients de démarrer via PXE et d'accéder à Clonezilla pour cloner ou restaurer des disques à partir du serveur. Les images des disques sont ensuite stockées sur un serveur NFS, qui centralise la gestion des sauvegardes et des restaurations.

#### **Composants Clés**

- **DRBL**: Fournit un environnement sans disque où les machines clientes démarrent via le réseau en utilisant PXE, avec la possibilité d'utiliser Clonezilla pour cloner ou restaurer des disques.
- NFS : Assure le stockage centralisé des images disque, accessible par les clients via le réseau.
- **Clonezilla** : Utilisé pour cloner les disques des clients, les sauvegarder sur le serveur NFS, et les restaurer ultérieurement.

#### **Avantages du Projet**

- **Déploiement à grande échelle** : DRBL permet de cloner plusieurs machines simultanément, ce qui est particulièrement utile dans les environnements comportant de nombreuses machines.
- **Centralisation des images**: Le serveur NFS centralise toutes les images de disque, facilitant leur gestion et leur restauration.
- **Automatisation** : Grâce à une configuration automatisée de PXE et NFS, les machines clientes peuvent démarrer et restaurer des images sans intervention manuelle.

#### **Configuration Réseau**

• **ens192** : Utilisée pour le réseau interne avec une IP statique **192.168.15.50** pour gérer les communications PXE et NFS entre le serveur et les clients.

# Étapes de configuration

## Étape 1 : Configuration Réseau et TFTP

1. Configurer les interfaces réseau avec Netplan :

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Utilisez la configuration suivante pour une interface réseau :

```
network:
    ethernets:
    ens192:
    addresses:
    - 192.168.15.50/24
    nameservers:
    addresses:
    - 8.8.8.8
    - 8.8.4.4
    search: []
    routes:
    - to: default
        via: 192.168.15.1
    version: 2
```

Appliquez les modifications :

sudo netplan apply

2. Configurer le serveur TFTP : Modifiez le fichier /etc/default/tftpd-hpa :

sudo nano /etc/default/tftpd-hpa

Ajoutez ou modifiez les options suivantes :

```
TFTP_USERNAME="tftp"

TFTP_DIRECTORY="/tftpboot/nbi_img"

TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"

TFTP_OPTIONS="--secure --ipv4"
```

#### Étape 2 : Mise à Jour et Installation des Paquets

1	Mottro	à iou	r ot i	inctallar	عما	paquets	nácaccai	rac ·
Ι.	wettre	a jou	ı et	mstaner	162	pauueis	Hecessai	ies.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get install drbl nfs-kernel-server tftpd-hpa isc-dhcp-server syslinux-common unzip wget -y

## Étape 3 : Clé GPG DRBL et Dépôt

1. Ajouter la clé GPG et le dépôt DRBL :

wget -O - https://drbl.org/GPG-KEY-DRBL | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/drbl.gpg

sudo nano /etc/apt/sources.list

Ajoutez les lignes suivantes dans /etc/apt/sources.list :

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse deb http://free.nchc.org.tw/drbl-core drbl stable

sudo apt update

## Étape 4 : Installation et Configuration de DRBL

1. Installez DRBL:

sudo apt install drbl -y

2. Configurer DRBL:

sudo drblsrv -i

sudo drblpush -i

## Étape 5 : Configuration DHCP pour le démarrage PXE

1. Configurer DHCP pour le réseau PXE :

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ajoutez la configuration suivante :

```
subnet 192.168.15.0 netmask 255.255.255.0 {
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.15.50;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    next-server 192.168.15.50;

pool {
    range 192.168.15.100 192.168.15.150;
    allow unknown-clients;
    }

    filename "pxelinux.0";
}
```

## Étape 6 : Configuration PXE Boot avec Clonezilla

1. Copiez les fichiers PXELINUX :

sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/pxelinux.0 /tftpboot/nbi\_img/ sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/ldlinux.c32 /tftpboot/nbi\_img/ sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/menu.c32 /tftpboot/nbi\_img/

#### 1. Téléchargez Clonezilla Live :

wget https://downloads.sourceforge.net/clonezilla/clonezilla-live-3.1.3-16-amd64.iso

#### 2. Montez et copiez les fichiers nécessaires :

sudo mkdir /mnt/clonezilla
sudo mount -o loop clonezilla-live-3.1.3-16-amd64.iso /mnt/clonezilla
sudo mkdir -p /tftpboot/nbi\_img/clonezilla
sudo cp /mnt/clonezilla/live/vmlinuz /tftpboot/nbi\_img/clonezilla/
sudo cp /mnt/clonezilla/live/initrd.img /tftpboot/nbi\_img/clonezilla/
sudo cp /mnt/clonezilla/live/filesystem.squashfs /tftpboot/nbi\_img/clonezilla/
sudo umount /mnt/clonezilla

## **Étape 8 : Configuration NFS**

### 1. Configurer NFS:

sudo nano /etc/exports

Ajoutez les lignes suivantes :

- → /tftpboot/node\_root/clonezilla-live 192.168.15.0/24(rw,sync,no\_subtree\_check,no\_root\_squash)
- →/home/partimag 192.168.15.0/24(rw,sync,no\_subtree\_check,no\_root\_squash)

Appliquez les modifications :

sudo exportfs -ra

sudo systemctl restart nfs-kernel-server

sudo chmod -R 777 /home/partimag

- Montage automatique du NFS : Modifiez le fichier /etc/fstab pour monter le partage NFS Synology :
  - → 192.168.10.33:/volume1/drbl-images /mnt/synology\_partimag nfs defaults,\_netdev 0 0
  - → /mnt/synology\_partimag /home/partimag none bind 0 0

Montez le partage NFS :

sudo mount -a

df -h /home/partimag

#### Étape 9 : Configuration PXE pour Clonezilla avec NFS

Ajoutez cette configuration dans /tftpboot/nbi\_img/pxelinux.cfg/default :

label Clonezilla-live

MENU LABEL Clonezilla: choose save or restore later

KERNEL Clonezilla-live-vmlinuz

APPEND initrd=Clonezilla-live-initrd.img boot=live union=overlay username=user hostname=noble config loglevel=0 noswap edd=on nomodeset enforcing=0 locales=en\_US.UTF-8 keyboard-layouts=us ocs\_live\_run="clonezilla -l en\_US.UTF-8 -p poweroff -k --skip-lite-menu" ocs\_live\_extra\_param= ocs\_live\_batch=no net.ifnames=0 noeject netboot=nfs nfsroot=192.168.15.50:/tftpboot/node\_root/clonezilla-live/ ocs\_server="192.168.15.50" ocs\_daemonon="ssh" ocs\_prerun="mount -t nfs -o vers=3 192.168.10.33:/volume1/drbl-images/home/partimag"



En cas de problème libcom32.c32 et ldlinux.c32

Correction du problème des fichiers manquants libcom32.c32 et Idlinux.c32 lors du démarrage PXE:

1. Copiez les fichiers manquants dans le dossier TFTP:

sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/libcom32.c32 /tftpboot/nbi\_img/sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/ldlinux.c32 /tftpboot/nbi\_img/

Cela corrige l'erreur de démarrage PXE liée aux fichiers libcom32.c32 et ldlinux.c32 manquants.