第二次作业(第2章作业)---2021年3月30日

1、请给出以下地址的简写(基本概念)

原始形式的地址	简写
0000:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:000	0:FFFF:FFFF::
1234:5678:1A2E:0000:0000:0000:0000:FFFF	1234:5678:1A2E::FFFF
0000:0001:0000:0000:0000:FFFF:0012:1200	0:1::FFFF:12:1200
0001:0000:0000:0000:0000:0000:0000	1::
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0012	::0012

2、请给出以下地址的原始形式(基本概念)

简写	原始形式的地址
::22	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0022
0::3:0	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
123::12:3	0123:0000:0000:0000:0000:0000:0012:0003

3、某网络接口的以太网 MAC 地址是(F5-A9-23-12-7A-8D)16, 该网口对应的 EUI-64 地址是多少?

F7A9:23FF:FE12:7A8D

4、请简述链路本地地址的作用和特征。已知某主机网卡的 MAC 地址为 1A-34-2E-00-00-2F, 其对应的 IPv6 链路本地地址是多少?该网口需要监听的地址有哪些?

链路本地地址作用范围限制在连接到同一链路本地的结点之间,即以路由器 为界的单一链路范围内,链路本地地址是自动配置的,在邻居发现等 Ipv6 机制 中使用该类型的地址,链路本地地址用格式前缀"1111 1110 10"标识,链路本 地地址的组成包括两个部分:一个特定的前缀和接口 ID, 前缀由 10 位格式前缀 "1111 1110 10"与 54位"0"组成,低 64位为接口 ID,两部分使用特定的链 路本地前缀 FE80::/64

MAC 地址 1A-34-2E-00-00-2F 对应的 Ipv6 链路本地地址为:

FE80::1A34:2EFF:FE00:002F

该网口需要监听的地址有:

链路本地范围内的所有结点的多播地址为 FF02::1 的分组 以该结点接口的可汇聚全球单播地址为目的地址的分组

属于同组多播地址的分组

5、已知某计算机的 IPv6 单播地址是 12:23:45::89, 请问该计算机属于的被请 求节点多播地址是多少? 该多播地址对应的 MAC 地址是多少?

被请求节点多播地址为: FF02::1:FF00:0089, 该多播地址对应的 MAC 地址为: 33-33-FF-00-00-89

6、请说明任播地址与单播地址和多播地址的区别

单播地址用来标识网络结点的单一网络接口,用于一对一的通信。

多播地址用来标识一组网络接口(通常属于不同的结点),一个多播地址确定一组 Ipv6 接口,发送到多播地址的分组将发送给多播地址所标识的所有网络接口,向一个多播地址发送的分组将被该多播的所有成员处理,多播地址用于一对多的通信。

任播地址用来标识多个网络接口,这些接口通常属于不同的结点,一个任播 地址被分配给多个接口,这些接口通常位于多个结点上,向一个任播地址发送的 分组将只会被发往这些接口中距离最近的一个结点的网络接口,任播地址用于一 对多中之一的通信。

7、IPv6 有几种地址获取方法? DHCPv6 无状态地址配置与基于状态的地址配置 的区别是什么?

IPv6 有三种地址获取方法,手工配置、有状态自动配置协议(DHCPv6)和无状态自动配置协议。

地址分配服务(DHCPv6 有状态自动分配),不提供默认路由器地址和网路前缀长度,自动计算链路本地地址,启动 DHCPv6 交换,配置全球 IPv6 地址和其他网络配置信息。

无状态服务(DHCPv6 无状态自动分配), DHCPv6 服务器无需记录状态信息, 无状态地址自动配置获得全球 IPv6 地址, 启动 DHCPv6 交换, 配置其他网络配置信息。