二進位檔案和BMP

二進位檔案處理

還記得檔案要如何存取嗎?

• fopen -- 打開檔案

```
FILE *fp;
fp = fopen("filename","...");
```

• fscanf

```
fscanf(fp,"...","...");
```

• fprintf

```
fprintf(fp,"...","...");
```

不過BMP不方便用fscanf,fprintf存取,因為他是二進位檔案

打開一個二進位檔案

- 一樣,是用 fopen(),但要注意的是開啟檔案格式是rb
 - 讀取

```
FILE *fp = fopen("test.bmp","rb");

• 寫入

FILE *fp = fopen("test.bmp","wb");
```

讀取 fread

```
size_t fread ( void * ptr, size_t size, size_t
count, FILE * stream );
```

參數說明:

- void* ptr 就像scanf(),也需要丟一個變數的位址過去,以承接讀取結果
- size_t size 由於讀取檔案是以二進位方式,因此需要打包成什麼型態的大 小
- size_t count 讀取幾個這個型態
- FILE* stream 檔案指標

跳躍 fseek

有時在二進位檔案裡面跳來跳去讀取是很重要的@@

```
int fseek ( FILE * stream, long int offset, int
origin );
```

參數說明:

- FILE* stream 檔案指標
- offset 偏移量
- origin要如何偏移呢@@?

跳躍 fseek

offset, origin

origin 總共有三種:

- 1. SEEK_SET -> 檔案開頭
- 2. SEEK_CUR -> 當前讀取位置
- 3. SEEK_END -> 檔案結尾

例子:

```
fseek(fp,2,SEEK SET);
```

把目前讀寫游標指到距離開頭兩個bytes的地方。

寫入 fwrite

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size,
size_t count, FILE * stream);
```

參數說明:

- void* ptr 丟一個東西過去給他寫
- size_t size 打包型態的大小
- count 有幾個
- FILE* stream 檔案指標

練習一下

• 把兩個int寫進一個binary檔案+讀取

寫入:

```
int a1 = 1,a2 = 2;
fwrite(&a1,sizeof(int),1,fp);
fwrite(&a2,sizeof(int),1,fp);
```

讀取:

```
int a1,a2;
fread(&a1,sizeof(int),1,fp);
fread(&a2,sizeof(int),1,fp);
```

練習一下

- 把一個int和一個int陣列寫進binary檔案+讀取
 - 。首先,先讀入一個int,代表接下來會有幾個正整數,然後再 把剩下的正整數全部讀入加總。

讀取:

```
int cnt;
int arr[100];
fread(&cnt, sizeof(int), 1, fp);
fread(arr, sizeof(int), cnt, fp);
```

寫入:

```
int cnt = ?;
int arr[100] = ....;
fwrite(&cnt, sizeof(int), 1, fp);
fwrite(arr, sizeof(int), cnt, fp);
```

使用者定義型別

問:那可不可以寫入自行定義的型別?

可以的

```
struct pack{
   int weight;
   int count;
}Mypack;
Mypack.weight = 10;
Mypack.count = 20;
fwrite(&Mypack, sizeof(pack), 1, fp);
```

相當於....

```
int weight = 10;
int count = 20;
fwrite(&weight, sizeof(int), 1, fp);
fwrite(&count, sizeof(int), 1, fp);
```

記得要關閉檔案

```
fclose(fp);
```

來讀取前面部份東西吧!

可以先試著讀取一個BMP前面的幾個位元。

先備:

- 1. 要如何在printf裡面將參數用十六進位弄出來
 - 。 %X 顯示十六進位
 - 。 %2X 十六進位, 兩碼
 - 。 %02x 十六進位, 兩碼, 不足兩碼補零
- 2. fread的回傳值

回傳成功讀取的區塊數量

來讀取前面部份東西吧!

```
FILE* fp = fopen("test1.bmp", "rb");
unsigned char buff;
int cnt = 0, line = 0;
while (fread (&buff, sizeof (char), 1, fp) == 1) {
    cnt += 1;
    printf("%02X",buff);
    if(cnt >= 8) {
        cnt = 0;
        puts("");
        line += 1;
        if(line > 10) break;
```

來讀取前面部份東西吧!

```
42 4D F6 D4 01 00 00 00
00
  00 36 00 00
               00
                  28 00
00
  00 C8 00 00
               00 C8 00
00
  00 01 00 18 00 00 00
               00 00 00
00
   00 00 00 00
00
   00 00 00
            00
               00
                   00 00
00
   00 00 00
            00
                   00 00
   00
      00 FF 00
                  FF 00
FF
00 FF 00 00
            FF 00 00
```

檔案格式

BMP檔案分成四區塊:

- 標頭
- 挾帶訊息
- 調色盤 不重要(X
- 點陣圖資料

以下大小單位為byte。

檔案格式

標頭

偏移	名稱	大小	註解	
0000h	ID	2	2 應該要是BM	
0002h	檔案大小	4	整個點陣圖檔案大小	
0006h	Reserved	4	保留欄位	
000Ah	資料偏移	4	點陣圖資料開始之前的偏移量(通常是54)	

檔案格式

挾帶訊息

偏移	名稱	大小	註解	
000Eh	大小	4	挾帶訊息大小,設40	
0012h	Width	4	點陣圖的寬度,以像素(pixel)為單位	
0016h	Height	4	點陣圖的高度,以像素(pixel)為單位	
001Ah	Planes	2	圖層數,必須是1	
001Ch	BPP	2	每個像素的位元數(RGB = 24)	
001Eh	Comp	4	壓縮方式(不用管,設零就好:P)	
0022h	Bitmap	4	點陣圖資料的大小(單位:byte)	

檔案格式

挾帶訊息

偏移	名稱	大小	註解
0026h	H-Reso	4	水平解析度(不用管,設零:P)
002Ah	V-Reso	4	垂直解析度(不用管,設零:P)
002Eh	Used Colors	4	調色盤顏色數(不用管,設零:P)
0032h	Important Colors	4	重要的顏色數(不用管,設零:P)

檔案格式

點陣圖資料

• 每掃一行就是一條在圖片上的顏色 bgrbgrbgrbgr.....

檔案格式

點陣圖資料

• 每行必須是四的倍數(補成四)

每行的位元數=((3×width+3)/4)×4

檔案格式

點陣圖資料



參考資料

• 點陣圖 (Bitmap) 檔案格式