# Microsoft <u>Win32 Inter</u>net API

Microsoft .Net Framework 在支援 Internet 網際網路應用上,提供以下的 Class Library:

- System.Net.HttpListener
- System.Net.HttpWebRequest
- System.Net.HttpWebResponse
- System.Net.FtpWebRequest
- System.Net.FtpWebResponse
- System.Net.Sockets.Socket
- System.Net.Sockets.TcpClient
- System.Net.Sockets.TcpListener

除此之外,Microsoft 尚提供 Win32 Internet API 函數支援,此類型的 API 是由 wininet.dll 動態連結函式庫所提供,因此在 C# 中,需使用 DllImport 呼叫其 wininet.dll 檔案,例如:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern [回傳型態] [API 函數名稱](...);
```

Win32 Internet API 函數主要支援網際網路之應用,主要可分為:

- 支援 FTP 涌訊協定。
- 支援 HTTP 通訊協定。
- 支援 Gopher 通訊協定。
- 支援電話撥接網路應用。
- 支援網際網路連線及偵測網路連線。
- 支援 Cookie 功能。

## ▶ 支援通訊協定

不論是 FTP、HTTP 或 Gopher 通訊協定,在應用 Win32 Internet API 的開發上皆十分相似,其流程主要分為:

1. 建立 Internet Session: 不論 FTP、HTTP 或是 Gopher 通訊協定,欲使用WININET 開發應用程式,其第一步驟則是建立 Internet Session,其實就是以 InternetOpen 函數建立 Internet Session Handle,WININET 應用程式依據此Handle 值,建立 FTP、HTTP 或 Gopher 服務。

- F
- 2. 建立 FTP、HTTP 或 Gopher 服務: 依據步驟一所產生的 Handle 値,使用 InternetConnect 函數建立以下任一服務:
  - FTP:以Port 21 為預設値的FTP服務。
  - HTTP:以 Port 80 為預設値的 HTTP 服務。
  - Gopher:以 Port 70 為預設値的 Gopher 服務。
  - HTTPS:以 Port 443 爲預設値的 HTTPS(HTTP SSL)服務。
  - Sockets Firewall:以 Port 1080 為預設値的 Firewall(防火牆)服務。

若 Internet Connect 執行成功,會回傳一 Internet Service Handle 値,所有的 FTP、HTTP或 Gopher 流程將依據此 Handle 爲基礎產生。

- 3. 流程處理:此部分依據 InternetConnect 所設定之不同通訊協定服務而有所差異。
- 4. 關閉通訊協定服務:當流程處理完畢之後,應以 InternetCloseHandle 關閉由 InternetConnect 所產生之 Internet Service Handle,以結束 FTP 或 HTTP 服務,並 釋放系統資源。
- 5. 關 閉 Internet Session: 最 後 一 步, 則 是 以 InternetCloseHandle 關 閉 由 InternetOpen 所產生之 Internet Session Handle,以結束整個 Internet Session,至此所有的流程則真正結束。

#### ▶ 建立 Internet Session

使用 Win32 Internet API 開發 Internet 的應用程式,第一步驟則是建立 Internet Session,可使用 InternetOpen產生 Internet 連結所需的 Internet Session Handle。其宣告方式:

[DllImport("wininet.dll")]
static extern int InternetOpen(string lpszAgent, int dwAccessType,
 string lpszProxyName, string lpszProxyBypass, int dwFlags);

#### 其中參數:

1. lpszAgent:設定應用程式名稱(可任意設定)。

- 2. dwAccessType:設定 Internet 連結存取方式,可爲以下之任一設定值:
  - INTERNET\_OPEN\_TYPE\_PRECONFIG: 依【網際網路選項】中之預設 Proxy 伺服器設定爲主。
  - INTERNET OPEN TYPE DIRECT:不透過Proxy伺服器連結。
  - INTERNET OPEN TYPE PROXY: 透過 Proxy 伺服器連結。
  - INTERNET\_OPEN\_TYPE\_PRECONFIG\_WITH\_NO\_AUTOPROXY: 依【網際網路選項】中之預設 Proxy 伺服器設定爲主,且不使用 Internet Setup file。
- 3. lpszProxy:當dwAccessType爲INTERNET\_OPEN\_TYPE\_PROXY時,設定其Proxy伺服器名稱,若爲null,則不透過Proxy伺服器。
- 4. lpszProxyBypass:不透過 Proxy 伺服器連結之網址。
- 5. dwFlags: 爲以下之任一設定值:
  - INTERNET\_FLAG\_FROM\_CACHE:由 Cache 中取得 Internet 連結之資訊,如同離線作業。
  - INTERNET FLAG OFFLINE:離線作業。
  - INTERNET\_FLAG\_MAKE\_PERSISTENT:將 Internet 連結之資訊永久性寫入 Cache 中。
  - INTERNET FLAG NO CACHE WRITE: 不將 Internet 連結之資訊寫入 Cache中。
  - INTERNET\_FLAG\_ASYNC:產生非同步的 Internet Connection。

其回傳值爲 Internet 連結之 Handle 值,若 Handle 爲 0表示失敗。

在應用程式結束之前,需以 InternetCloseHandle 關閉由 InternetOpen 所產生之 Handle 値。其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool InternetCloseHandle(int hInternet);
```

其中參數 hInternet 為欲關閉的 Internet 之 Handle 値。其回傳值若為 true 表示執行成功。

## ▶ 建立 Internet 服務

欲建立 Internet 服務,可利用 Win32 Internet API 所提供的 InternetConnect 函數。
InternetConnect 利用 InternetOpen 所產生的 Handle 值建立 FTP、HTTP 或 Gopher 等

服務所需的 Handle 值,並且設定此服務的伺服器 IP 位址(或 DNS 名稱)、所需的通訊埠、登錄所需的使用者帳號及密碼等。

若 InternetConnect 執行成功,也會如 InternetOpen 般回傳 Handle 値,但兩者的意義卻不同。InternetOpen 所產生的 Handle 値,可視爲整個 Internet 應用程式的 Handle,而依據此 Handle 値可產生多個不同類型的 Internet 服務,而此服務需以 InternetConnect 所產生的 Handle 代表,以區別不同的服務。

#### InternetConnect 函數的宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern int InternetConnect(int hInternetSession,
    string lpszServerName, int nServerPort,
    string lpszUsername, string lpszPassword,
    int dwService, int dwFlags, int dwContext);
```

#### 其中參數:

- 1. hInternetSession:由 InternetOpen 所產生的 Handle 値。
- 2. lpszServerName:設定 Internet 服務伺服器之 DNS 名稱或 IP Address。
- 3. nServerPort:設定 Internet 服務之通訊埠,可爲以下服務之預設通訊埠:
  - INTERNET\_DEFAULT\_FTP\_PORT: FTP 服務(21)。
  - INTERNET\_DEFAULT\_GOPHER\_PORT: Gopher 服務 (70)。
  - INTERNET\_DEFAULT\_HTTP\_PORT:HTTP服務(80)。
  - INTERNET\_DEFAULT\_HTTPS\_PORT: HTTPS 服務(443)。
  - INTERNET\_DEFAULT\_SOCKS\_PORT : Socks Firewall (1080) •
  - INTERNET\_INVALID\_PORT\_NUMBER: 依據 dwService 所設定之 Internet 服務類型所使用之預設通訊埠。
- 4. lpszUsername:設定連結此 Internet 服務之使用者名稱。若爲 null,則使用預設値。
- 5. lpszPassword:設定連結此 Internet 服務之使用者密碼。若爲 null,則使用預設值。若爲 null,則使用預設之帳號及密碼。以 FTP 服務爲例,若 lpszUsername 及 lpszPassword 爲 null,代表以 "anonymous"(匿名)爲其登錄帳號及 "使用者的 e-mail 帳號 "爲其登錄密碼。

- 6. dwService:設定 Internet 服務類型,爲以下之任一設定值:
  - INTERNET SERVICE FTP: FTP 服務。
  - INTERNET\_SERVICE\_GOPHER: Gopher 服務。
  - INTERNET SERVICE HTTP: HTTP 服務。
- 7. dwFlags:參數值。
- 8. dwContext: 預留値(0)。

其回傳值為 Internet 服務之 Handle 值,若 Handle 為 0 表示失敗。

欲關閉某 Internet 服務連結,可使用 InternetCloseHandle。

[DllImport("wininet.dll")]

static extern bool InternetCloseHandle(int hInternet);

#### ▶ 下載網頁內容

Win32 Internet API 在支援 HTTP 通訊協定上,主要可分為兩部分:

- 1. 處理 URL:應用程式可以透過 InternetOpenUrl 和 InternetReadFile 的使用,下載指定 URL 的資訊至用戶端,此類資訊如 htm、html、asp(Active Server Page)、jsp(Java Server Page)等,應用程式如同下載網頁原始檔功能一般。
- 2. 傳送 HTTP 請求至網站伺服器:如同瀏覽器執行 URL 命令列指令一樣,Win32 Internet API 另一項重要功能則是傳送 HTTP Request 至網站伺服器。

欲使用 Win32 Internet API 開發網頁下載程式,其流程為:

- 1. 產生 Internet Session:第一步驟是以 InternetOpen 產生應用程式 Internet Session 的 Handle 値。
- 2. 建立 URL 資源之 Handle:第二步驟則是以 InternetOpenUrl 函數產生欲下載 URL 網頁資源之 Handle,以作爲 InternetReadFile 之用。
- 3. 處理及下載 URL 網頁資源:以 InternetReadFile 讀取 URL 網頁之內容。
- 4. 關閉由 InternetOpen及 InternetOpenUrl 所產生的 Handle 以釋放資源。

# F

# InternetOpenUrl 的宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern int InternetOpenUrl(int hInternet,
    string lpszUrl, string lpszHeaders, int dwHeadersLength,
    int dwFlags, int dwContext);
```

#### 其中參數:

- 1. hInternet:由 InternetOpen 所產生的 Handle 値。
- 2. lpszUrl: 設定 URL 位址,需以 http:// 起始。
- 3. lpszHeaders:設定 URL 的標題資訊。
- 4. dwHeadersLength:設定lpszHeaders參數之大小。
- 5. dwFlags:參數值。
- 6 dwContext: 0 °

#### InternetReadFile 的宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool InternetReadFile(int hFile, string lpBuffer,
  int dwNumberOfBytesToRead, int lpdwNumberOfBytesRead);
```

#### 其中參數:

- 1. hFile:由 InternetOpenUrl 所產生的 Handle 値。
- 2. lpBuffer:回傳 URL 之內容。
- 3. dwNumberOfBytesToRead: 設定 lpBuffer 之大小 (bytes)。
- 4. lpdwNumberOfBytesRead:回傳lpBuffer之大小(bytes)。

當 InternetOpenUrl 的 Handle 建立成功之後,可利用 InternetReadFile 依序讀取網頁每行的內容,其中 InternetReadFile 的第二個參數 lpBuffer 會回傳網頁每一段落之內容。第四個參數 lpdwNumberOfBytesRead 回傳 lpBuffer 字串的大小長度,因此程式中可藉由此參數判斷網頁是否已至結尾,若回傳 lpBuffer 字串長度爲 0,則表示InternetReadFile 已將所指定之網頁內容讀取至完畢。

#### ► FTP 通訊協定

Win32 Internet API除了支援HTTP通訊協定之外,另一項重要功能則是支援FTP通訊協定。一開始需以 InternetOpen 建立 Internet Session 的 Handle,接著以InternetConnect 建立 FTP 服務的 Handle。不同的是,InternetConnect 的第三個參數nServerPort 及第六個參數dwService需設定爲爲 FTP 相關的參數值。

ullet nServerPort: INTERNET DEFAULT FTP PORT (=21)  $\circ$ 

ullet dwService: INTERNET SERVICE FTP (=1)  $\circ$ 

另外參數 lpszUsername 及 lpszPassword 代表登錄此 FTP 伺服器所需之使用者帳號及密碼,若兩者皆爲空字串,則代表是以 anonymous (匿名)身份登入,登錄帳號則爲 anonymous,而密碼爲使用者的 e-mail 帳號。

下表爲 lpszUsername 及 lpszPassword 兩參數的可能組合:

lpszUsername	lpszPassword	使用者名稱	使用者密碼
null	null	anonymous	e-mail
非 null	null	lpszUsername 値	無密碼
null	非 null	錯誤	錯誤
非 null	非 null	lpszUsername 値	lpszPassword 値

#### ▶ 瀏覽 FTP 伺服端目錄

本節將介紹如何執行 FTP 的 pwd、dir 及 1s 指令,以取得 FTP 伺服端目前的目錄名稱及目錄中內容。

欲建立 FTP 用戶端瀏覽器,第一步驟是與 FTP 伺服端建立連線。當連線建立成功之後,需回傳 FTP 伺服端針對不同使用者所開放的目錄名稱(可視爲其根目錄),這個步驟可使用 FtpGetCurrentDirectory 來完成,此函數如同執行 FTP 的 pwd 指令一般,回傳 FTP 伺服端目前的目錄名稱。其宣告方式:

[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpGetCurrentDirectory(int hFtpSession,
 string lpszCurrentDirectory, int lpdwCurrentDirectory);

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession:由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務。
- 2. lpszCurrentDirectory:回傳FTP 伺服端目前的目錄名稱。
- 3. lpdwCurrentDirectory: lpszCurrentDirectory之大小。

其回傳值若爲 true 表示執行成功。若 FtpGetCurrentDirectory執行成功,其 lpszCurrentDirectory參數將回傳 FTP 伺服端目前的目錄名稱。

#### ► FTP 下載功能

FTP 瀏覽器除了這些基本功能之外,最重要的就是下載及上傳檔案的功能。在 FTP 的指令中,下載可使用 get 或 mget 指令,上傳則使用 put 或 mput 指令。

在 Win32 Internet API 中,如同 FTP 的 get 或 mget 指令的函數爲 FtpGetFile 函數,其功能則是將 FTP 伺服端上的檔案下載至 Local 端的目錄中,其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpGetFile(int hFtpSession,
    string lpszRemoteFile, string lpszNewFile,
    bool fFailIfExists, int dwLocalFlagsAndAttributes,
    int dwInternetFlags, int dwContext);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession:由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 Handle 値。
- 2. lpszRemoteFile: 欲下載的 FTP 伺服端的檔案名稱。
- 3. lpszNewFile:下載至 Local 端的檔案名稱。
- 4. fFailIfExists:若 fFailIfExists 設定為 true 且 lpszNewFile 所指定的檔案名稱已存在,則 FtpGetFile 會執行失敗。
- 5. dwLocalFlagsAndAttributes:Local檔案的屬性。
- 6. dwContext:預留値(0)。
- 7. dwInternetFlags: 設定下載的檔案格式是以 ASCII(文字模式)或 Binary(二進位模式)傳輸,可爲下列任一設定值:

- FTP TRANSFER TYPE UNKNOWN: 預設爲 Binary 模式 (&HO)。
- FTP\_TRANSFER\_TYPE\_ASCII: ASCII 模式(&H1)。
- FTP TRANSFER TYPE BINARY: Binary 模式(&H2)。
- INTERNET FLAG TRANSFER ASCII:ASCII 模式(&H1)。
- INTERNET\_FLAG\_TRANSFER\_BINARY: Binary 模式(&H2)。

#### ▶ FTP 上傳功能

欲自用戶端電腦上傳檔案至FTP伺服端,可利用FtpPutFile函數,基本上與FtpGetFile類似,宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpPutFile(int hFtpSession,
    string lpszLocalFile, string lpszNewRemoteFile,
    int dwInternetFlags, int dwContext);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession 由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 handle 値。
- 2. lpszLocalFile: 欲上傳至 FTP 伺服端的 Local 端檔案名稱。
- 3. lpszNewRemoteFile:上傳至FTP伺服端的檔案名稱。
- 4. dwInternetFlags:設定下載的檔案格式是以ASCII(文字模式)或Binary(二進位模式)傳輸。
- 5. lpdwConnection:回傳值,以代表目前使用InternetDial函數所指定之撥號連線,藉由此值,可使用InternetHangUp函數中斷此連線。
- 6. dwContext: 預留値(0)。

欲上傳檔案至 FTP 伺服端, FTP 伺服端必須開放目錄寫入 (Write) 的權限,以允許 修改 FTP 伺服端目錄下檔案,否則上傳檔案將執行失敗。

#### ▶ 新增 FTP 伺服端目錄

欲新增FTP目錄,可使用FTP指令mkdir,相對應的Win32InternetAPI函數爲FtpCreateDirectory,其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpCreateDirectory(int hFtpSession,
    string lpszDirectory);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession 由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 handle 値。
- 2. lpszDirectory: 欲新增之 FTP 伺服端目錄。

欲建立 FTP 伺服端目錄, FTP 伺服端必須開放目錄寫入(Write)的權限,否則建立 伺服端目錄將執行失敗。

#### ▶ 刪除 FTP 伺服端目錄

欲刪除FTP目錄,可使用FTP指令rmdir,相對應的Win32InternetAPI函數爲FtpRemoveDirectory,其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpRemoveDirectory(int hFtpSession,
    string lpszDirectory);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession 由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 handle 値。
- 2. lpszDirectory:欲刪除之 FTP 伺服端目錄。

欲刪除 FTP 伺服端目錄, FTP 伺服端必須開放目錄寫入(Write)的權限,否則刪除 伺服端目錄將執行失敗。

#### ▶ 刪除 FTP 伺服端檔案

欲刪除 FTP 伺服端檔案,可使用 FTP 指令 delete,相對應的 Win32 Internet API 函數爲 FtpDeleteFile,其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpDeleteFile(int hFtpSession,
    string lpszFileName);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession 由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 handle 値。
- 2. lpszFileName: 欲刪除之 FTP 伺服端檔案。

欲刪除 FTP 伺服端檔案, FTP 伺服端必須開放目錄寫入(Write)的權限,否則刪除伺服端檔案將執行失敗。

#### ▶ 重新命名 FTP 伺服端檔案

欲重新命名 FTP 伺服端檔案,可使用 FTP 指令 rename,相對應的 Win32 Internet API 函數爲 FtpRenameFile。其宣告方式:

```
[DllImport("wininet.dll")]
static extern bool FtpRenameFile(int hFtpSession,
    string lpszExisting, string lpszNew);
```

#### 其中參數:

- 1. hFtpSession 由 InternetConnect 所產生的 FTP 服務 handle 値。
- 2. lpszExisting:欲重新命名之FTP伺服端檔案。
- 3. lpszNew:新的FTP 伺服端檔案名稱。

欲重新命名 FTP 伺服端檔案, FTP 伺服端必須開放目錄寫入(Write)的權限,否則 重新命名伺服端檔案將執行失敗。

# \*【參考資料】

[1] Microsoft Developer Network.