
BONUS

PM2.5 空氣品質警報通知: 簡訊 + LINE (中文版獨家 / 旗標特製)

PM2.5 等空污對健康的影響已經逐漸被大家重視,本章我們將使用政府提供的 Open Data (開放資料),定時取得目前空污指數,若空污嚴重時便立刻用簡訊與 LINE 傳送通知。

取得 AQI 空氣品質指標

AQI (Air Quality Index, 空氣品質指標) 是行政院環境保護署於 2016 年 12 推出的空污指標, 其整合了細懸浮微粒 (PM2.5)、懸浮微粒 (PM10)、臭氧 (O3)... 等多種污染物的濃度,用來描述當日各地空氣品質的狀況, AQI 數字越高代表汙染越嚴重:



我們可以透過政府資料開放平台來取得 AQI 資料, 請連線 https://opendata.epa.gov.tw/Data/Contents/AQI, 如下操作取得您所在地的 AQI 空污指數:



6 按此鈕取得 JSON 格式的資料

7 複製此網址



JSON 格式的空污資料

請將上述的網址複製下來,只要第22章介紹的 requests 函式庫,便可以連線這個網址取得 AOI 空污指數:

```
>>> import requests
>>> res = requests.get("http://opendata.epa.gov.tw/webapi/
Data/REWIQA/?$filter=SiteName%20eq%20%27%E5%A3%AB%E6%9E%97%27&
$orderby=SiteName&$skip=0&$top=1000&format=json")
>>> print(res.text)
[{"SiteName":"士林","County":"臺北市","AQI":"37","Pollutant":"","S
tatus":"良好","SO2":"0.8","CO":"0.2","CO_8hr":"0.2","O3":"47","O3
_8hr":"40","PM10":"21","PM2.5":"9","NO2":"4.7","NOx":"6.8","NO":"
2.1","WindSpeed":"4.2","WindDirec":"97","PublishTime":"2019-10-07
12:00","PM2.5_AVG":"10","PM10_AVG":"22","SO2_AVG":"2","Longitude":
"121.515389","Latitude":"25.105417","SiteId":"11"}]
```

剩下要做的就是用 Python 程式解析上述文字資料,從中擷取出我們真正需要的資訊,例如 AOI、PM2.5 等指數。

小編補充: 小編測試後發現 Python requests 連線 opendata.epa.gov.tw 網站時, 若使用 https 連線會出現『SSLError ... certificate verify failed』的錯誤, 請改用 http 連線就不會發生錯誤。若您仍然想要使用 https 連線, 請加上 verify 參數『requests.get("https 網址", verify=False)』, 不要檢查憑證即可正常連線。

JSON 資料格式解析


上一節從政府資料開放平台取得的資料使用名為 JSON 的文字格式, JSON 的全名是 JavaScript Object Notation, 原本是 JavaScript 程式語言中以文字形式描述物件內容的格式,由於簡單易用,現在變成呈現多層結構資料的常見格式。

JSON 資料的結構

我們先來看一下政府資料開放平台傳回來的原始資料:

```
[{"SiteName":"士林","County":"臺北市","AQI":"112","Pollutant":"臭氧
八小時","Status":"對敏感族群不健康","SO2":"3.7","CO":"0.53","CO_8hr"
:"0.5","O3":"","O3_8hr":"74","PM10":"53","PM2.5":"33","NO2":"15",
"NOX":"16","NO":"0.6","WindSpeed":"1","WindDirec":"95","PublishTime":"2019-04-08 00:00","PM2.5_AVG":"36","PM10_AVG":"58","SO2_AVG":"3","Longitude":"121.515389","Latitude":"25.105417"}]
```

由於沒有妥善編排成適合閱讀的格式,並不容易看出其內容,網路上有些服務可以協助我們觀看 JSON 格式的資料,請連線 https://codebeautify.org/jsonviewer 然後如下操作:





- **2** 參見 3-1 節複製政府資料開放平台取得 的 JSON 格式資料, 然後在這裡貼上



關於空污資料各欄位的意義,請參見 https://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/ AOI/?show=all。

經過編排整理後,我們可以看到整個資料包含了一個陣列 (array), 陣列 只有一個元素,也就是元素 0,而元素 0 是一個物件,裡面有 23 個不同 意義的欄位:



使用程式解讀 JSON 資料

為了解讀 JSON 格式的資料, urequests 模組提供了 json() 方法可以解析 JSON 格式,從文字形式轉換成 Python 內部使用的資料結構,使用方法非常簡單,以下假設 res 是使用 urequests.get() 從政府資料開放平台取回的 JSON 格式資料:

```
>>> j = res.json() 		 載入並解析 JSON 格式資料
>>> print(j[0]["SiteName"]) 		 從陣列的元素 0 取得 "SiteName" 欄位的資料

士林
>>> print(j[0]["AQI"] ) 		 從陣列的元素 0 取得 "AQI" 欄位的資料
120
```

json() 會將 JSON 資料中的陣列轉換為 Python 的串列 (list), 而 JSON 資料中的物件則會轉換為 Python 的字典 (dictionary), 所以我們只要用串列與字典的存取語法,即可將特定欄位的資料取出使用。

我們已經能夠在程式中取得特定地點的 AQI 指數,從環保署的網站可以看到 AQI 指數的標準如下:

| ← → C | | gov.tw/taqm/tw/ | | | | ☆ e |
|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5架物濃度 | 與污染副指標值 | 到照表 | 空氣品質指標 | EÊ (⊼∩T\ | | |
| AQI指標 | ○ ₃ (ppm) 8 小時平均值 | O ₃ (ppm) 小時平均值 ⁽¹⁾ | 至無品 負担的 PM _{2.5} (µg/m ³) 24小時平均值 | PM ₁₀ (µg/m ³) 24小時平 | CO (ppm) 8 小時平均值 | SO ₂ (ppb) 小時平均值 |
| 良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | 1=1 | 0.0 - 15.4 | 0 - 54 | 0 - 4.4 | 0 - 35 |
| 普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | 1-1 | 15.5 - 35.4 | 55 - 125 | 4.5 - 9.4 | 36 - 75 |
| 對敏感族群 不健康 101~150 | | 0.125 - 0.164 | 35.5 - 54.4 | 126 - 254 | 9.5 - 12.4 | 76 - 185 |
| 對所有族群 不健康 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.165 - 0.204 | 54.5 - 150.4 | 255 - 354 | 12.5 - 15.4 | 186 - 304 (3) |
| 非常不健康 201~300 | 0.106 - 0.200 | 0.205 - 0.404 | 150.5 - 250.4 | 355 - 424 | 15.5 - 30.4 | 305 - 604 (3) |
| 危害 301~400 | (2) | 0.405 - 0.504 | 250.5 - 350.4 | 425 - 504 | 30.5 - 40.4 | 605 - 804 (3) |
| 危害 401∼500 | (2) | 0.505 - 0.604 | 350.5 - 500.4 | 505 - 604 | 40.5 - 50.4 | 805 - 1004 ⁽³ |

上面對照表可以看到指數超過 100 便代表空氣品質不佳,所以稍後撰寫 Python 程式時,將判斷 AQI 指數超過 100 就發送空汙警告訊息。


發送手機簡訊

為了透過手機簡訊傳送感測器的資訊,我們將使用簡訊服務廠商的 API 來發送簡訊。

請連線 http://www.message.com.tw 如下操作加入會員:




2 依照網頁說明輸入資料 建議直接使用手機門號作為會員帳號




稍待片刻後手機簡訊會收到認證碼:





簡訊服務廠商會提供 API 介面,讓我們的程式可以透過 HTTP 連線來發送簡訊:





用此 HTTP API 連線即可發送簡訊

不同廠商 API 連線的 HTTP 網址格式皆不相同,若您使用其他廠商的話,請自行參閱該廠商網站提供的說明文件。

透過手機簡訊發送空污警告訊息

請建立一個名為 AQI-SMS.py 的 Python 程式檔,內容如下:

AQI-SMS.py

```
import requests
import time

# 請在以下變數設定簡訊服務的帳號密碼,以及要收訊息的手機號碼
sms_username = "簡訊服務帳號"
sms_passwd = "簡訊服務密碼"
sms_phone = "接收簡訊的手機號碼"

# 請在此變數設定您在政府資料開放平台取得的AQI指數網址
AQI_url="http://opendata.epa.gov.tw/webapi/Data/
REWIQA/?$filter=SiteName%20eq%20%27%E5%A3%AB%E6%9E%97%27&$orderby=
SiteName&$skip=0&$top=1000&format=json"
```

```
# 這兩個變數是程式內部用來紀錄狀態
last AQI = 0
last status = ""
while True:
   # 取得 AOI 空污指數
   res = requests.get(AQI url, verify=False)
   j = res.json() # 載入並解析 JSON 格式資料
   print("測站名稱:", j[0]["SiteName"])
   print("發布時間:", j[0]["PublishTime"])
   print("空污狀態:", j[0]["Status"])
   print("AQI:", j[0]["AQI"])
   print("PM2.5:", j[0]["PM2.5"])
   # 設定訊息,請勿輸入空格
   message = "空氣品質{},目前AQI指數:{}".format(
       j[0]["Status"], j[0]["AQI"])
   # 將 AQI 空污指數轉為整數,以便比較大小
   AQI = int(j[0]["AQI"])
   if AQI >= 100:
       # 設定條件辦免重複傳送相同狀態的警告訊息
       if AQI > last AQI and j[0]["Status"] != last status:
          print("準備傳送警告到手機{}, 訊息內容:{}".format(
              sms phone, message))
           # 連線簡訊服務發送簡訊通知
           requests.get("http://api.message.net.tw/send.php?"
              "mtvpe=G&encoding=utf8&id={}&password={}&tel={}"
              "&msg={}".format(sms username, sms passwd,
               sms phone, message))
   last AQI = AQI
   last status = j[0]["Status"]
   time.sleep(1800) # 暫停半小時後再重新取得 AQI 指數
```

請先確認您的電腦已經連上網路,接著請從 Windows 開始功能表中執行『Anaconda3/Anaconda Prompt』指令,然後如下在文字介面中執行剛剛寫好的 Python 程式檔:

> python AQI-SMS.py

測站名稱: 士林

發布時間: 2019-10-07 16:00 空污狀態: 對敏感族群不健康

AQI: 121 PM2.5: 33

準備傳送警告到手機0912345678, 訊息內容:空氣品質對敏感族群不健康,目前AQI指數

:121


稍待片刻後,手機就會收到簡訊通知:




若您所在地的空氣品質良好,但是您想要試試看簡訊發送功能是否正常,可以將程式碼中 『AQI >= 100』的數字改低一點。

透過 LINE 發送空污警告訊息

LINE 已經深入我們的生活,成為每個人手機上不可或缺的通訊 App。 LINE 目前也提供了 LINE Notify API,讓我們可以寫程式 發送即時通知, LINE Notify 是完全免費的,沒有任何數量限制。 請連線 https://notify-bot.line.me/zh_TW/, 如下申請 LINE Notify 的使用權杖 (token):







11 按此鈕將上面的權杖文字複製下來

權杖頁面關閉後便無法再重新顯示,所以請務必將複製下來的權杖先貼到記事本,或者直接保留瀏覽器先不要關閉。若真的遺失權杖,請依照上面步驟再重新申請一個新的。

申請權杖後,請建立一個名為 AQI-LINE.py 的 Python 程式檔,內容如下:

AQI-LINE.py

import requests
import time

- # 請在以下變數設定 LINE Notify 的權杖
- # 請在此變數設定您在政府資料開放平台取得的AQI指數網址

AQI url="http://opendata.epa.gov.tw/webapi/Data/

 $\label{lem:rewiqa/?} REWIQA/?\$filter=SiteName\$20eq\$20\$27\$E5\$A3\$AB\$E6\$9E\$97\$27\&\$orderby=SiteName\&\$skip=0\&\$top=1000\&format=json"$

```
# 這兩個變數是程式內部用來紀錄狀態
last AQI = 0
last status = ""
while True:
   # 取得 AQI 空污指數
   res = requests.get(AQI url, verify=False)
   j = res.json() # 載入並解析 JSON 格式資料
   print("測站名稱:", j[0]["SiteName"])
   print("發布時間:", j[0]["PublishTime"])
   print("空污狀態:", j[0]["Status"])
   print("AQI:", j[0]["AQI"])
   print("PM2.5:", j[0]["PM2.5"])
   # 設定訊息, 請勿輸入空格
   message = "空氣品質{},目前AQI指數:{}".format(
       j[0]["Status"], j[0]["AQI"])
   # 將 AQI 空污指數轉為整數,以便比較大小
   AQI = int(j[0]["AQI"])
   if AQI >= 100:
       # 設定條件避免重複傳送相同狀態的警告訊息
       if AQI > last AQI and j[0]["Status"] != last status:
           print("準備傳送警告到LINE, 訊息內容:{}" + message)
           # 連線 LINE API 發送 LINE 通知
           headers = {
             "Authorization": "Bearer " + line token,
             "Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded"
           payload = {'message': message}
           requests.post("https://notify-api.line.me/api/notify",
                        headers = headers, params = payload)
   last AQI = AQI
   last status = j[0]["Status"]
   time.sleep(1800) # 暫停半小時後再重新取得 AQI 指數
```

請先確認您的電腦已經連上網路,接著請從 Windows 開始功能表中執行『Anaconda3/Anaconda Prompt』指令,然後如下在文字介面中執行剛剛寫好的 Python 程式檔:

> python AQI-LINE.py


測站名稱: 士林

發布時間: 2019-10-07 16:00 空污狀態: 對敏感族群不健康

AQI: 121 PM2.5: 33

準備傳送警告到LINE, 訊息內容:空氣品質對敏感族群不健康,目前AOI指數:121

稍待片刻後,手機的 LINE 就會收到通知:



若您所在地的空氣品質良好,但是您想要試試看 LINE 訊息發送功能是否正常,可以將程式碼中『AOI >= 100』的數字改低一點。