## Redes

Tema 5: Capa de enlace

Oscar García Lorenzo

Escola Politécnica Superior de Enxeñería

# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- O Direccións MAC Ethernet
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- 8 Exemplo completo

# Índice

Intro

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- Direccións MAC Etherne
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- Exemplo completo

# Introducción

Intro

•00

## Capa de enlace

- Encargase de transmitir bloques de bits dun lado a outro dun enlace
- Determina o acceso ao medio en redes de difusión
- Tramas ou marcos: PDU da capa de enlace

### Tipos de enlace

- Punto a punto: un emisor e un receptor a ámbolos extremos do enlace
- Difusión: medio de transmisión compartido por varios emisores



# Introducción

## Capa de enlace

- Implementada na tarjeta de rede (adaptador)
- Nodo: host ou router ao que se conecta o adaptador
- A capa de enlace engade a súa propia cabeceira

Aplicacion	5	
Transporte	4	TCP
Red	3	IP
Enlace	2	ETH
Fisica	1	

#### Protocolos da capa de enlace

- Definen o formato das tramas
- Definen as accións dos nodos cando envían ou reciben tramas

# Introducción

## Servizos posíbeis dun protocolo de capa de enlace

- Entramado ou delimitado de tramas: encapsulado de datagramas
- Acceso ao enlace: protocolo MAC (control de acceso ao medio)
- Entrega fiábel: confirmacións e retransmisións
- Control de fluxo: limitar o envío de tramas
- Detección de erros: máis sofisticada que en capas superiores
- Corrección de erros: paridade, checksums e CRC
- Half-duplex e full-duplex: transmisión nun ou ambo-los sentidos á vez

# Índice


- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Etherne
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- Exemplo completo

# Modelo IEEE 802

#### Modelo IEEE 802

- Principais tipos de LANs definidas polo modelo IEEE 802
  - LANs de difusión: traballan a nivel de capa de enlace
- Establece un modelo para a capa de enlace en LANs
- Capa de enlace dividida en 2 subcapas:
  - Control de enlace lóxico (LLC, Logical Link Control)
  - Control de acceso ao medio (MAC, Media Access Control)
- División en dúas subcapas:
  - A lóxica necesaria para a xestión de acceso a un medio compartido non está na capa de enlace de datos tradicional
  - Pódense ofrecer varias opcións MAC para o mesmo LLC

# Modelo IEEE 802



# Capa LLC

## Capa LLC

- Interface coas capas superiores
- Control de erros e de fluxo

#### Tipos de servizo

- Sen conexión nen confirmacións
  - Non inclúe mecanismos de control de fluxo nen erros. Non garante a recepción dos datos
  - Control de recepción en capas superiores
- Sen conexión con confirmacións
  - Confirmanse as tramas, pero non hai conexión
- Con conexión e confirmacións
  - Establecese unha conexión lóxica e hai control de fluxo e erros




# Capa MAC

#### Capa MAC

- Ensamblaxe de datos en tramas con campos de dirección e de detección de erros
- Desensamblaxe de tramas:
  - Recoñecemento de dirección
  - Detección de erros
- Control de acceso ao medio de transmisión:
  - Non se atopa na capa 2 de control de enlace de datos tradicionais
- Para un mesmo LLC, están dispoñíbeis varios MAC

# Protocolos LAN



# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- Oireccións MAC Ethernet
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- 8 Exemplo completo




## Direccións dos adaptadores

- A arquitectura TCP/IP considera dúas direccións:
  - Unha dirección MAC, que ten sentido no enlace ou LAN
  - Unha dirección IP, que ten sentido na Internet

#### **Direccións MAC**

- Na LAN, os adaptadores usan as direccións MAC
- Fora da LAN, eliminanse as cabeceiras MAC e o paquete viaxa usando as direccións IP



#### Direccións Ethernet

- Tódolos nodos Ethernet (802.3) teñen unha dirección única que os identifica (dir. MAC, ou MAC address)
- A dirección a proporciona o adaptador Ethernet o soe estar fixada nunha memoria ROM
- As direccións constan de 6 bytes, expresados en hexadecimal: 00:08:74:4A:BA:4B
- Para asegurar que non se repitan direccións cada fabricante ten un código único para o comezo da dirección, exemplos:

```
\begin{array}{cccc} 08:00:20 & \rightarrow & \text{Sun} \\ 08:00:5\text{A} & \rightarrow & \text{IBM} \\ 00:20:18 & \rightarrow & \text{Realtek} \\ 00:80:9\text{F} & \rightarrow & \text{Alcatel} \end{array}
```


#### Direccións Ethernet especiais

- Dúas direccións Ethernet especiais:
  - Broadcast: tódoslos bits a 1 (FF:FF:FF:FF:FF), trama dirixida a tódolos nodos da rede
  - Multicast: bit menos significativo do primeiro byte a 1, trama dirixida a un grupo de nodos da rede
- Un nodo acepta tódalas tramas nas que a dirección destino sexa:
  - A súa propia dirección Ethernet (unicast)
  - Tódolos bits a 1 (broadcast)
  - O LSB do primeiro byte a 1 (multicast)
  - Calquer valor se está en modo promiscuo (ex. ifconfig eth0 promisc)

#### ARP (Address Resolution Protocol)

- As tarxetas de rede manexan direccións MAC
- O software dos nodos traballa con direccións IP
- ⇒ necesitase obter direccións MAC a partires das IPs
  - O Protocolo ARP mantén unha táboa (caché ARP) con correspondencias direccións IP/direccións MAC
  - Cando ARP recibe unha IP, buscaa na táboa
    - Se a atopa, devolve a MAC correspondente
    - Se non está na táboa
      - ARP emite unha trama broadcast indicando esa IP
      - O adaptador ao que corresponda esa IP responde coa súa dirección MAC
      - A resposta almacenase na cache do peticionario
      - Procedese ao envío da trama
  - As entradas elimínanse aos 15 minutos

## ARP



# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Etherne
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- Exemplo completo



#### Características

- A rede Ethernet é o tipo de LAN máis sinxela e máis común
- Servizo non fiábel
- Rede de difusión
  - Topoloxía bus: cable coaxial pontea tódolos adaptadores.
     Obsoleta
  - Topoloxía estela: par trenzado conecta cada adaptador co centro



- O protocolo Ethernet funciona sobre cable coaxial, par trenzado e fibra óptica
- Moitas velocidades: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 e 10 Gbps

## Trama MAC Ethernet

#### Formato



SFD = Delimitador de comienzo de trama (Start of Frame Delimiter)

- DA = Dirección destino (Destination Address) SA = Dirección origen (Source Address)
- Cabeceira: 7 bytes 10101010 cada un, sincronización
- SFD: byte 10101011, indica o comenzo real da trama
- Lonxitude do campo de datos (2 bytes)
  - En Ethernet DIX, campo de Tipo, indica o protocolo de rede usado (IP ou ARP)
- Recheo: para que a trama teña un tamaño mínimo
  - Tamaño mínimo (sen cabeceira nen SFD): 64 bytes = 512 bits
  - Tamaño máximo: 1518 bytes = 12144 bits
- FCS (Frame Check Sequence): código CRC de 4 bytes

#### Control de acceso ao medio

- Rede de difusión ⇒ protocolo MAC para decidir quen transmite
- Ethernet usa CSMA/CD, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisión
- Para recibir: tódolos adaptadores escoitan continuamente o cable
- Para transmitir:
  - O adaptador escoita o medio
    - Se está libre transmite
    - Se está ocupado, espera ata que quede libre + un pequeno intervalo de seguridade
- Pódense producir colisións
- Colisión: no medio coinciden dúas sinais de datos



#### Detección de colisións

- O nodo emisor escoita o cable mentras transmite
  - Tempo de vulnerabilidade: un nodo ocupa o medio e a súa transmisión tarda un tempo en alcanzar outros nodos
  - Durante ese tempo, outros nodos ven o medio libre ⇒ poden transmitir
  - Os datos no medio altéranse ⇒ erro
  - Condición: t<sub>trama</sub> > 2t<sub>prop</sub>. Implica un tamaño de trama mínimo ou unha lonxitud de enlace máxima

## Resposta ás colisións


- Cando un nodo detecta unha colisión
  - Acaba de transmiti-la cabeceira da trama
  - Emite unha secuencia de 32 bits (jamming sequence)
  - Detén a transmisión
  - Usa o algoritmo de espera exponencial binaria

## Espera exponencial binaria (exponential backoff)

- Divide o tiempo en ranuras discretas de lonxitude T = 2t<sub>prop max</sub>
  - $T = 51.2 \,\mu s$  a 10 Mbps, é dicir, 512 periodos de bit
- As estacións esperan un tempo 0 ou T antes de volver a intenta-la transmisión
- Se se detecta unha nova colisión, selecciona aleatoriamente entre 0, T, 2T ou 3T
- En xeral, o iempo de espera elixese aleatoriamente entre 0 e  $(2^n 1)T$ , n = 1, 2, ..., 10
- A partires de 10 colisións, escollese entre 0 e 1023T
- Despois de 16 colisións seguidas, o controlador desiste e informa do fallo
- Capas superiores encárganse de recuperar o fallo

#### Repetidores


- Dispositivo de capa 1 (física) que traballa sobre bits individuais
- Ten dous ou máis interfaces
- Copia bits que chegan por unha interface no resto das interfaces (excepto por onde chegou)
  - Reconstrúe o pulso de tensión



Para transmisións a longas distancias

#### Topoloxía bus (obsoleta)

- Bus de cable coaxial usando conectores T
- Terminadores nos extremos
- Non se permite máis de 4 repetidores
- Limítase o número de adaptadores en cada segmento



- Nomenclatura: <Mbps><transmisión><centenas m>. Exemplos:
  - 10base2: 10 Mbps, banda de base e segmento de 200 m
  - 10base5: 10 Mbps, banda de base e segmento de 500 m
  - 10broad36: 10 Mbps, banda ancha con modulación e segmento de 3600 m

#### Topoloxía estrela

- Estrela cun centro (hub ou conmutador) con par trenzado ou fibra óptica
- Cada nodo usa un par trenzado ou fibra de entrada e outra de saída (en 10 e 100 Mbps)
- Distancia limitada, 100 m no caso de par trenzado
- A partires de 1000 Mbps usanse 4 pares trenzados
- Funcionamiento do protocolo equivalente ao dun bus
- Nomenclatura: T par trenzado e F, S, L e E fibra óptica




### Topoloxía estrela: exemplos

- 10base-T: 10 Mbps, banda de base e lonxitud de 100 m
- 100base-TX (Fast Ethernet de par trenzado): 100 Mbps, banda de base e lonxitud de 100 m
- 100base-FX (Fast Ethernet de fibra óptica): 100 Mbps, banda de base e lonxitud de 400 m
- 1000base-T (Gigabit Ethernet de par trenzado)
- 1000base-SX e 1000base-LX (Gigabit Ethernet de fibra óptica)
- 10Gbase-S, 10Gbase-L y 10Gbase-E (10 Gigabit Ethernet de fibra óptica)


#### Hubs (concentradores)

- Dispositivos de capa 1 (capa física) que traballan a nivel de bits individuais
- Hoxe en día están obsoletos
- Difunden os bits: rexeneran o bit e o envía por tódalas interfaces excepto pola que chegou
- Se chegan á vez por distintos interfaces, o hub informa aos adaptadores de que houbo colisión



### Bridges (pontes) e switches (conmutadores)


- Dispositivos de capa 2 que traballan a nivel de tramas Ethernet
  - Procesan os distintos campos das tramas Ethernet, extraen a dirección destino, determinan se teñen erros usando o CRC, etc.
- Dispoñen de colas nas interfaces de saída
- As pontes teñen poucas interfaces e os conmutadores decenas
- Os switches deixaron obsoletos ás pontes



# Conmutadores e pontes Ethernet

#### Autoaprendizaxe

- Aprenden a localización dos adaptadores
- Táboa de reenvío: entradas para algúns adaptadores
  - Dirección Ethernet, Interface, Instante de creación
- Ao principio, a táboa está baleira. Utilizan difusión
- Aprendizaxe cara atrás: examinan as tramas que chegan
  - A interface de chegada indica a localización do adaptador
  - A dirección orixe indica a identidade do adaptador



Eliminanse as entradas de máis duns minutos

# Conmutadores e pontes Ethernet

#### Aillamento do tráfico e filtrado

- Adaptador destino na táboa ⇒ reenvían as tramas so pola interface indicada
- O resto dos adaptadores non verán esa transmisión ⇒ tráfico aillado ⇒ evita colisións
- Interface orixe coincide co destino ⇒ o conmutador descarta a trama ⇒ filtrado

### Tasa de transmisión agregada

- Múltiples transmisións simultáneas, sempre que as interfaces orixe e destino sexan distintas
- Moitas interfaces ⇒ tasa de transmisión agregada elevada
   ⇒ deseño de prestacións elevadas


# Conmutadores Ethernet frente a routers

#### Conmutadores e routers

- Ambos son dispositivos de almacenamento e reenvío
- Conmutadores:
  - Traballan con cabeceiras Ethernet (capa de enlace)
  - Manteñen as táboas de conmutación, implementan filtrado e algoritmos de aprendizaxe


#### Routers:

- Traballan con cabeceiras IP (capa de rede)
- Manteñen as táboas de rutas, implementan algoritmos de encamiñamento



## Conmutadores Ethernet

## Exemplo de rede institucional



Inconvintes:

- Se un usuario cambiase físicamente de dpto. e desexa seguir conectado ao anterior
- Dominio de broadcast único
  - Tramas de mensaxes ARP ou DHCP
- Uso ineficiente dos conmutadores: cada un so usa uns poucos portos

#### Redes de área local virtuais, VLANs

 Pódense abordar eses problemas cun conmutador compatible con VLANs, que soporte o estándar IEEE 802.1Q (engádense uns campos na cabeceira)


### **VLANs**

#### **VLANs**

 Os conmutadores que soportan VLAN permiten definir múltiples LANs virtuais sobre unha única rede física

#### VLANs baseadas en portos


- Dividense os portos do conmutador en grupos
- Cada grupo unha VLAN
  - Mantense unha táboa portos - VLAN
  - So se entregan tramas entre portos da mesma VLAN
- Calquer cambio ⇒ reconfiguración software



### **VLANs**

#### VLANs baseadas en portos

- Aillamento do tráfico
  - So se entregan tramas entre portos da mesma VLAN
  - Pódense definir VLANs por MAC
- Pertenza dinámica
  - Asignación dinámica de portos a VLANs
- Reenvío entre VLANs mediante encamiñamento
  - Na práctica, combínanse routers e switches



# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Ethernet
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- 8 Exemplo completo



# MPLS: Conmutación de etiquetas multiprotocolo

#### Rede de circuitos virtuais

- Punto de vista pedagóxico: capa de rede ou de enlace
  - Formatos de paquete e comportamento de reenvío propios
- Punto de vista de Internet: capa de enlace
  - Serve para interconectar dispositivos IP

#### Obxetivos

- Expandir a infraestructura existente
  - Etiquetando selectivamente datagramas
  - Permitir aos routers o reenvío destes datagramas en base a etiquetas de lonxitud fixa
  - ⇒ Mezclar técnicas de circuitos virtuais e datagramas

#### Funciona conxuntamente con IP

Usan o direccionamento e o encamiñamento IP

# MPLS: Conmutación de etiquetas multiprotocolo

# Cabeceiras MPLS (RFC 3032) MPLS Header: 32 Bits (4 Bytes) The Label Value Exp S TTL 20 bits 3 bits 1 bit 8 bits Layer 2 Header MPLS Header IP Packet

- Exp: bits experimentáis, relacionados coa QoS
- S: stack, vale 1 se é a derradeira etiqueta da xerarquía

## Routers de conmutación de etiquetas


- Routers compatibles con MPLS
  - Reenvían tramas buscando etiquetas MPLS na súa táboa
  - Non necesitan IP destino

## MPLS: Reenvío mediante MPLS

## • R1, R2, R3 y R4 son routers de conmutación de etiquetas

Etiq. entrada	Etiq. salida	Destino	Interfaz de salida
	10	А	0
	12	D	0
	8	Α	1

Etiq. entrada	Etiq. salida	Destino	Interfaz de salida
10	6	Α	1
12	9	D	0



# MPLS: Conmutación de etiquetas multiprotocolo

## Cálculo de rutas entre routers compatibles con MPLS

- Extensión de algoritmos como OSPF
- Algoritmos específicos de cada fabricante

#### Uso de MPLS

- Enxeñaría de tráfico
  - Anular IP normal e dirixir o tráfico
- Establecer VPNs
- Aillar recursos

# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Etherne
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- Exemplo completo

# Redes inarámicas (WLAN, Wireless LAN)

## Especificación IEEE 802.11

- 11b (en 2.4 GHz, DSSS, ata 11 Mbps)
  - Interferencias, velocidade baixa
  - Menor absorción, maior alcance (120–460 m exterior, 30–90 m interior)
- 11a (en 5 GHz, OFDM, ata 54 Mbps)
  - Menos interferencias, pero maior absorción e menor alcance (30–300 m exterior, 12–90 m interior)
  - En España, frecuencia reservada para uso militar
- 11g (en 2.4 GHz, OFDM/DSSS, ata 54 Mbps)
  - Mesma velocidade que 11a con maior alcance
  - Coexistencia con 11b (WiFi)
- 11n (bandas 2,4 Ghz y 5 Ghz, ata 600 Mbps teóricos)
  - É actual, en casi tódolos productos



# Redes inarámicas (WLAN, Wireless LAN)


## Especificación IEEE 802.11

- 11ac novo estándar
  - ata 1 Gbps teórico
  - ata 8 fluxos, 6.9 Gbps, nunca chegou a iso (maioría 4)
  - so 5 Ghz, en 2,4 Ghz baixa a 11n
- 11ax, futuro, arraxa problemiñas con 11ac
  - xa usa os 8 fluxos
  - en 2,4 e 5 Ghz

# Configuracións WLAN

## Redes simples (ad-hoc)


- Conexións de igual a igual
- Permiten comunicar 2 estacións sempre que estean no seu radio de alcance
- Exemplos: mandar pantalla do móbil a TV (!), multixogador con consolas potátiles, radiocontrol de drons ...



# Configuracións WLAN

## Redes distribuidas (managed), con estación base central

- LAN troncal cableada (distribution system) que conecta os servidores e os puntos de acceso (AP, access point)
- Cada AP da servizo a un número de estacións móviles, distribuíndo o espazo en celas
- Exemplo: uso normal na casa/público con routers



## Redes inarámicas

## Protocolo de acceso ao medio


- Protocolo MACA (Multiple Access with Collision Avoidance). Tamén denominado CSMA/CA
- Un host que quera transmitir sondea o medio
  - Se está libre, espera un intervalo de seguridade grande (DIFS, Distributed Inter Frame Space)
  - Se continúa libre, transmite
  - Se está ocupado, continúa escoitando ata que quede libre.
     Espera un intervalo e, se segue libre, emite
  - Se segue ocupado, utiliza un algoritmo de espera exponencial binaria
- Non ten detección de colisións. Úsanse os ACKs
  - Entre a recepción da trama e o envío do ACK espérase un intervalo curto (SIFS)
  - Tódolos hosts deben esperar á transmisión do ACK



## Redes inarámicas

### Protocolo de acceso ao medio

- Uso de tramas de control para asegurar a transmisión
  - Envíase primeiro unha trama de petición de envío (RTS)
  - O destino responde cunha trama de reserva do canal (CTS)
  - Os demáis hosts deben esperar a que a transmisión se complete



# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Etherne
- 4 Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- Exemplo completo



#### Modo de transferencia asíncrono

- Tipo de rede coa que traballaban (traballan) as compañías telefónicas
- Diseñada para operar a alta velocidade
  - Poden transmitir datos, voz e vídeo
  - Os conmutadores poden operar a velocidades de terabits por segundo
- O modelo ATM cubre as tres capas inferiores
  - Capa física, de enlace e de rede
- Integrase na arquitectura TCP/IP
- Usabase en redes telefónicas e nas troncais de Internet



## Tipos de servizo

- CBR (Constant Bit Rate)
  - Reservase e garantizase unha certa tasa de transmisión
  - Os retardos e as pérdidas baixo certos límites garantidos
  - Adecuado para transmitir audio e vídeo
- ABR (Available Bit Rate)
  - A tasa de transmisión varía en función dos recursos dispoñíbeis, malia que se garante un mínimo
  - Non se garante un mínimo nas pérdidas ou o retardo
- UBR (Unespecified Bit Rate)
  - So se transmiten paquetes cando o resto dos servizos da rede deixan recursos
- VBR (Variable Bit Rate) para aplicacións en tempo real (VBR-rt) o non en tempo real (VBR-nrt)

#### Características

- Paquetes moi pequenos e sinxeilos (celas), para garanti-la súa conmutación a altas velocidades
  - 53 bytes: 5 bytes de cabeceira e 48 de datos
- Rede de circuitos virtuáis (canles virtuais) orientada a conexión
  - Antes da transmisión, hai unha solicitude de conexión
  - Planificase a ruta
  - As celas levan o número de canle virtual
    - O conmutador ATM consulta na táboa de canles virtuais e selecciona a liña de saída
    - Tódalas celas seguen o mesmo camiño ⇒ chegan en orden
  - Ao finalizar, hai unha fase de desconexión na que se eliminan as canles virtuais
- Non hai ACKs nen retransmisións, pero as celas teñen control de erros da cabeceira


## Modelo de capas en ATM


- ATM pode funcionar sobre calquer capa física
- A capa de adaptación a ATM (AAL) permite que outros protocolos usen a rede ATM

- Diferentes AAL dependendo do tipo de servizo
  - TCP/IP: á entrada da ATM fragmentanse os datagramas para que quepan nas celas e reensamblanse á saída
  - Audio e vídeo: agrupanse os datos ata recher unha cela

#### Identificador de circuito virtual

- Define dous niveles de conexión:
  - VCC (Virtual Channel Connection): Canle Virtual
    - É un circuito virtual
  - VPC (Virtual Path Connection): Camiño Virtual
    - Conxunto de VCCs coos mesmos extremos
    - Facilitan a xestión dos VCCs





- Dous formatos: interface usuario-rede e interface rede-rede
- Control de fluxo xenérico: para a QoS
  - So na interface usuario-rede
- Identificador de canle virtual, VPI e VCI
- Tipo de carga útil
  - Se a cela é de datos ou de control
  - Tamén indica se se detecta conxestión
- Bit de prioridade da cela, CLP
- Byte de control de erro da cabeceira




# Índice

- Introducción
- 2 Modelo IEEE 802
- 3 Direccións MAC Etherne
- Ethernet
- 5 Conmutación de etiquetas multiprotocolo
- 6 Redes inarámicas
- Redes ATM
- 8 Exemplo completo



# Exemplo completo: acceso a unha páxina web



## Inicio: obtención de IP,...

- Mensaxe de solicitude DHCP
  - Nun segmento UDP, porto destino 67, porto orixe 68
  - Nun datagrama IP, IP destino 255.255.255.255, IP orixe 0.0.0.0
  - Nunha trama Ethernet, MAC destino ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff, MAC orixe 00:16:d3:23:68:8a (P)
    - 1ª trama que emite o portátil ao conmutador Ethernet, que a reenvía por tódolos seus portos
  - O router R1 (servidor de DHCP) recibe a trama, extrae o datagrama con IP destino a de broadcast e pasasella ás capas superiores (demultiplexase, extraese o segmento UDP e obtense a mensaxe DHCP)

## Inicio: obtención de IP,...

- O servidor DHCP crea unha mensaxe ACK DHCP coa IP asignada, a do DNS, a da porta de enlace por defecto e a máscara
  - Nun segmento UDP, nun datagrama IP
  - Nunha trama Ethernet, MAC destino 00:16:d3:23:68:8a (P), MAC orixe 00:22:6b:45:1f:1b (R1)
    - Envíase ao conmutador Ethernet, que xa sabe cómo reenvia-la ao portátil
    - O portátil recibe a trama, extrae o datagrama, extrae o segmento UDP e obtén a mensaxe ACK DHCP

#### Inicio: DNS, ARP

- O portátil intenta crear o socket TCP para a solicitude HTTP, pero necesita a IP
- Mensaxe de consulta de DNS "www.google.com"
  - Nun segmento UDP, porto destino 53
  - Nun datagrama IP, IP destino 68.87.71.226 (DNS), IP orixe 68.85.2.101 (P)
  - Nunha trama Ethernet ao router, MAC destino ? ⇒ ARP
- Consulta ARP coa IP do router por defecto (68.85.2.1)
  - Nunha trama Ethernet con MAC destino ff:ff:ff:ff:ff:ff; que o conmutador entrega a todos
  - O router R1 recibe a trama coa petición ARP coa súa propia IP

#### Inicio: DNS, ARP

- O router R1 prepara a resposta ARP: a IP 68.85.2.1 correspondese coa MAC 00:22:6b:45:1f:1b
  - Nunha trama Ethernet con MAC destino 00:16:d3:23:68:8a (o portátil)
  - O portátil recibe a trama e obtén a MAC do router por defecto
- O portátil completa a trama coa mensaxe de consulta de DNS
  - Nun segmento UDP, porto destino 53
  - Nun datagrama IP, IP destino 68.87.71.226 (DNS), IP orixe 68.85.2.101 (P)
  - Nunha trama Ethernet con MAC destino 00:22:6b:45:1f:1b (R1)

#### Inicio: DNS

- O router R1 recibe a trama e extrae o datagrama coa consulta DNS con destino 68.87.71.226 e determina segundo a súa táboa que debe reenvia-lo ao router R2 da rede do ISP
  - Nunha trama de capa de enlace segundo o tipo de enlace existente entre eses dous routers
- R2 recibe a trama e extrae o datagrama con IP destino 68.87.71.226 e determina a interface pola que debe reenvia-lo
  - Esta táboa encheuse co protocolo intradominio do ISP (RIP, OSPF) e con BGP
- O datagrama coa consulta ao DNS chega ao servidor DNS
  - Extrae a consulta e busca www.google.com na súa base de datos
  - atopa o rexistro que contén (www.google.com,

#### Inicio: DNS

- O servidor xera unha mensaxe coa correspondencia obtida
  - Nun segmento UDP, que inserta nun datagrama con destino o portátil (68.85.2.101)
  - Este datagrama reenvíase a través da rede do ISP ata o router R1
  - Desde R1 reenvíase ao portátil a través do conmutador Ethernet
  - O portátil extrae a dirección IP de www.google.com

#### Interacción cliente servidor: TCP e HTTP

- O portátil pode crear o socket TCP que usará para a mensaxe GET de HTTP
- Un segmento TCP SYN con porto destino 80 (acordo en 3 fases)
  - Nun datagrama con destino www.google.com (64.233.169.105)
  - Nunha trama Ethernet con MAC destino 00:22:6b:45:1f:1b (R1, router por defecto) ao conmutador
- Os routers R1, os do ISP e os de Google reenvían o datagrama

## Interacción cliente servidor: TCP e HTTP

- O host www.google.com recibe o datagrama co segmento TCP SYN
  - Extraese o segmento TCP SYN
  - Demultiplexase e entregase ao socket de acollida no porto 80
  - Crease o socket de conexión TCP entre o servidor HTTP de Google e o portátil
  - Xerase un segmento TCP SYNACK
    - Nun datagrama con IP destino a da portátil
    - Nunha trama de enlace según a conexión de www.google.com co seu router de primero salto
  - O datagrama co segmento SYNACK envíase a través das redes e recibese na tarxeta Ethernet do portátil
    - Extraese o datagrama, o segmento TCP e demultiplexase ao socket creado para iniciar a conexión

## Interacción cliente servidor: TCP e HTTP

- O navegador do portátil xera a mensaxe HTTP GET co URL que desexa (index.html)
  - Esta mensaxe escribese no socket, é decir, pasa a ser a carga útil dun segmento TCP
  - O segmento incluese nun datagrama
  - Entregase a www.google.com
- O servidor HTTP en www.google.com le a mensaxe HTTP GET do socket de conexión
- Crea unha mensaxe HTTP de resposta, insertando a página web solicitada (index.html) no corpo da mensaxe y a envía a través do socket
- O datagrama coa resposta envíase ao portátil
- O navegador le a resposta do socket, extrae o código HTML da páxina e a mostra