Redes e comunicacións Tema 3: Capa de transporte

Oscar García Lorenzo

Escola Politécnica Superior de Enxeñería



Índice

- Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Índice


- Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Introducción

Capa de transporte

- Prepara as mensaxes das aplicacións para ser transmitidos
- En destino, recupera as mensaxes e as entrega ás aplicacións
- So está implementada nos sistemas finais
- Proporciona unha comunicación lóxica entre procesos

Capa de aplicacion Capa de transporte Capa de red Capa de enlace Capa física



Capa de transporte

En TCP/IP

- Prepara as mensaxes para transmitirlas por un canal no fiabel (rede de datagramas, IP, servizo de mellor esforzo)
- Protocolos de transporte TCP e UDP

TCP en orixe

- Fragmentar as mensaxes en segmentos
- Engadirlles a cabeceira da capa de transporte



UDP en orixe


Engadirlles a cabeceira da capa de transporte

Introducción

0000000

Interacción entre as aplicacións e a capa de transporte


- As mensaxes pasan da capa de aplicación á capa de transporte a través dun socket
 - Os procesos escriben e len do socket
 - A capa de transporte recolle as mensaxes do socket e as traslada ao socket destino
- Multiplexación: percorrer todos os sockets abertos, procesar os mensaxes e envialos á capa de rede
- Demultiplexación: recoller os segmentos que chegan da capa de rede, reconstruir as mensaxes e colocarlos nos sockets destino



Multiplexación e demultiplexación

Interacción entre as aplicaciones e a capa de transporte


- Identificación do socket destino: a través dos números de porto da cabeceira do segmento
 - Enteiros de 16 bits
 - De 0–1023 usados polo administrador para os servizos ben coñecidos



Multiplexación e demultiplexación

Multiplexación con sockets sen conexión (en UDP)


- Identificación do socket: a parella dirección IP destino e porto destino
- Segmentos de distintos hosts que se entreguen no mesmo porto son recollidos polo mesmo proceso
- O porto orixe usase para que o proceso sepa a quen respostar



Multiplexación e demultiplexación

Multiplexación con sockets orientados a conexión (en TCP)

- Identificación do socket: a tupla de direccións IP orixe e destino e portos orixe e destino
- Segmentos de distintos hosts (ou distintos portos orixe) que se entreguen no mesmo porto van a sockets distintos
- ⇒ varias conexións ao mesmo porto poidan ser atendidas por procesos ou fíos diferentes




Multiplexación con sockets orientados a conexión TCP

Conexións TCP

Dous tipos de sockets:

- Un socket de servidor: espera conexións de clientes
- Varios sockets de conexión: encárganse da transmisión de datos



Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábe
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Transporte non orientado a conexión: UDP

Protocolo de datagramas de usuario


- Protocolo de transporte simple e pouco sofisticado
- Fai case o mínimo que debería facer un protocolo de transporte
 - Multiplexación/demultiplexación
 - Mecanismo de comprobación de erros
- Descrito no RFC 768

Protocolo de datagramas de usuario

UDP

Introducción

- En orixe, engadelle unha cabeceira á mensaxe para formar un segmento
- En destino, comproba se o paquete chegou sen erros
 - Sen erros: entrega o paquete ao socket
 - Con erros: en xeral descartase
- Cabeceira de 4 campos (8 bytes):
 - Portos orixe e destino
 - Lonxitude total do segmento (cabeceira + datos) en bytes
 - Suma de comprobación incluindo a pseudo-cabeceira



Transporte non orientado a conexión: UDP

Características

- Sen conexión
 - Non hai acordo previo entre emisor e receptor ⇒ non hai retardo no establecemento da conexión
 - Non hai retransmisións en caso de erros
- Sen estado: cada segmento envíase con independencia dos demáis
 - Non hai segmentación (non hai información para reconstruir as mensaxes)
 - Procesamiento máis rápido e con menos recursos (máis clientes)
- Cabeceiras máis pequenas
- Máis control da aplicación
- Para aplicacións que prefieren velocidade frente a fiabilidade: transmisión de audio, vídeo, DNS...

Transporte non orientado a conexión: UDP

Aplicacións que usan TCP

- Correo electrónico (SMTP)
- Web (HTTP) (Cambiando, HTTP3 QUIC)
- Acceso a terminais remotos (telnet, SSH)
- Transferenza de arquivos (FTP, SFTP)

Aplicacións que normalmente usan UDP

- Traducción de nomes (DNS)
- Protocolos de encamiñamento (RIP)
- Administración de rede (SNMP)
- Servidor de arquivos remoto (NFS)



Aplicaciones que usan TCP o UDP

- Fluxos multimedia
- Telefonía por Internet

Cada vez se usa máis TCP en aplicaciones multimedia, ¿?

- Aplicaciones multimedia: toleran pérdidas e responden mal a mecanismos de control de conxestión
- Hai organizacións que bloquean o tráfico UDP, porque non ten mecanismos de control de conxestión
 - Desbordamento de paquetes nos routers
 - Estrangulamento do tráfico TCP, que si ten mecanismos de control de conxestión

Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Transmisión fiábel

Fundamentos


- Basanse nos protocolos de retransmisión: que retransmiten os paquetes con erros
- Protocolos ARQ Automatic Repeat reQuest (solicitude automática de repetición)
 - Parar e esperar: o emisor envía un paquete e espera a confirmación do receptor
 - Xanela deslizante: podense enviar varios paquetes antes de recibir as confirmacións
 - Retroceder N
 - Repetición selectiva
- Consideranse enlaces bidireccionais (full duplex)
- Numeración dos paquetes 0, 1, ..., 2ⁿ 1, n número de bits para numerarlos




Casos

- Sen erros: o receptor devolve un ACK co número do seguinte paquete
- Pérdida de paquetes: o receptor non devolve o ACK (timeout no emisor) e o emisor retransmite o paquete
- Paquete con erros: similar ao anterior
- Pérdida dun ACK: o emisor retransmite o paquete (timeout). O receptor recibe un duplicado, o descarta e devolve o ACK
- Timeout: paquetes e ACKs chegan con retraso ⇒ paquetes e ACKs duplicados
 - Paquetes duplicados: coma antes
 - ACKs duplicados: ignóranse









Variantes

- NAK: indica a recepción dun paquete con erros ⇒ non se espera ao timeout
- Dous ACKs iguais equivalen a un NAK: á recepción dun paquete con erros devolvese o ACK do último paquete correcto
 - Se vence o temporizador, envíanse continuamente duplicados de paquetes
- Tres ACKs iguais equivalen a un NAK: resolve inconvintes da anterior
 - TCP usao con algunha variación

Introducción

Inconvinte principal: pouca utilización do enlace





Utilización do enlace por parte do emisor: $U = \frac{1}{RT}$

Exemplo: paquetes de 4.000 bits, por un enlace a 1 Gbps de 1.000 km cunha velocidade de propagación de 200.000 km/s


Entubamento

 O emisor envía un determinado número N de paquetes antes de recibir as confirmacións

Utilización do enlace

- Tempo útil no emisor: N · t_{trans}
- Tempo total: $t_{trans} + RTT$
- U = 1 cando $N \cdot t_{trans} \ge t_{trans} + RTT$

$$\implies N \ge 1 + \frac{RTT}{t_{trans}}$$




Requerimentos

- O rango de números de secuencia debe abarcar ao menos o dobre do tamaño da xanela emisora
- Emisor e receptor deben almacenar máis dun paquete

Xanelas

- Xanela emisora: é o conxunto de N paquetes que o emisor pode enviar ou están pendentes de confirmación
- Xanela receptora: é o conxunto de N paquetes que o receptor pode aceptar ou está procesando
- Estas xanelas vanse desprazando a medida que o emisor (receptor) reciba (devolva) as confirmacións






Tipos

- Retroceder N (Go Back N): o receptor so acepta paquetes en orden
 - Se un paquete chega con erros ou non chega, descartanse os siguintes
 - Se expira o temporizador dun paquete, retransmitense tamén os siguintes
 - ACKs acumulativos: un ACK implica un ACK a todos os paquetes previos
- Repetición selectiva: o receptor acepta paquetes fora de orden
 - So se retransmiten os paquetes erróneos ou que non chegan
 - Hai que enviar os ACKs para cada un dos paquetes recibidos





Índice


- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Transmisión fiábel

Aplicación dos principios de transmisión fiábel


Números de secuencia

- Números de 32 bits que identifican bytes (non segmentos)
 - Empiezase por x (aleatorio)
 - Incrementase en x + nbytes
 - Os ACKs indican o siguinte byte que se desexa recibir



Superposición (piggybacking)

- Nun mesmo segmento ACK, transmitese tamén datos
- Tempo de espera máximo: se non ten datos, transmite so o ACK



Transferencia fiábel de datos

- O emisor usa temporizadores para a retransmisión
- Usase xanela deslizante e ACKs acumulativos
- Recomendase usar un temporizador único: cando chega un ACK reiniciase
- Se un ACK non chega a tempo, retransmitese so ese segmento non confirmado, reiniciase o temporizador e esperase un ACK



Estimación do tempo de espera

```
Temporizador = EstimacionRTT + 4DevRTT

EstimacionRTT = (1 - \alpha)EstimacionRTT + \alphaMuestraRTT

DevRTT = (1 - \beta)DevRTT + \beta|MostraRTT - EstimacionRTT|
```

- DevRTT é unha medida da variación do RTT e, en xeral, $\alpha = 0,125$ e $\beta = 0,25$
- A estimación do RTT é en base a segmentos transmitidos e confirmados (non retransmitidos)

Duplicación do tempo de espera

 Cando se produce a expiración do temporizador, o emisor duplica o tempo




Retransmisión rápida

Introducción

Retransmisión dun paquete antes de que expire o temporizador

- 3 ACKs duplicados interpretanse como un NAK (o 4°)
- Recibese un segmento con maior número do esperado ⇒ o receptor envía un ACK duplicado
- Repitese a situación ⇒ o receptor envía outro ACK repetido ⇒ o emisor recibe 3 ACKs repetidos e realiza unha retransmisión rápida



Pérdidas en TCP

- Expiración do temporizador: problema grave, perdense os segmentos e os ACKs
- 3 ACKs duplicados: problema leve, ao menos chegan los ACKs ⇒ retransmisión rápida

ARQ intermedio entre retroceder N e repetición selectiva

- Retroceder N: ACKs acumulativos
- Repetición selectiva: aceptan segmentos fora de orden e retransmitense so os necesarios


Control de fluxo

Mecanismo que permite ao receptor indicar ao emisor o ritmo ao que pode recibir datos

- No momento da conexión, o receptor indica o tamaño de su xanela de recepción
- O emisor fixa a sua xanela de envío a este valor
- Para elo existe un campo na cabeceira TCP
- O tamaño de xanela pódese modificar en cada transmisión


Conexión: acordo en tres fases solicitud conexion aceptacion confirmacion datoselije un num. aleatorio x (SYN), sec=x (ACK), sec=y, ack=x+1 (ACK), sec=x+1, ack=y+1 (ACK), sec=x+1, ack=y+1, ack=y+1, ack=y+1, ack=y+1

- SYN = 1, cando se envía por primeira vez x o y
- ACK = 1, cando se confirma un segmento
- Na terceira fase xa se poden enviar datos



- En duas fases: cada unha para desconectar a transmisión nun sentido
- Podríase desconectar nun sentido e seguir transmitindo no otro
- FIN = 1, solicitude de desconexión
- ACK = 1, aceptación






Transmisión de datos

- Unha vez establecida a conexión empeza a transmisión
- A aplicación vai pasando os datos á capa de transporte (escribindo no socket) que vainos acumulando
- Mecanismos para disparar a transmisión dun segmento:
 - Segmentación: cando o número de bytes supere ao MSS (maximun segment size)
 - Cando a aplicación fuerza el envío (push)
 - Cando un temporizador llega a 0
- TCP xerase o segmento e se llo pasa a IP

TCP: cabeceira TCP



Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

Asignación de recursos

 Os recursos da rede débense repartir entre as diferentes peticións

Conxestión

- Demasiados paquetes na rede producen retardos nas transmisións e pérdida de moitos paquetes
- Usualmente polo desbordamento da memoria dos routers


Control de conxestión


- Esforzos realizados polos elementos da rede para prevenir ou responder a situacións de conxestión
 - Pre-reservar recursos para evitar conxestión
 - Deixar que a conxestión ocorra e resolvela entón



Orige da conxestión


- Escenario 1: dous emisores, un router con capacidade infinita e enlace compartido de velocidade C
 - Tasa de transmisión entre 0 y C/2: todo se recibe OK e con retardo finito
 - Tasa de transmisión maior que C/2: o enlace non puede proporcionar paquetes a esa velocidade ⇒ paquetes na cola do router e aumenta o retardo






Orige da conxestión

- Escenario 2: dous emisores, un router con memoria finita e enlace compartido de velocidade C
 - λ'_{in} : carga ofrecida, conten datos orixinais e retransmitidos
 - Tasa de transmisión entre 0 y C/2: todo se recibe OK e con retardo finito
 - Tasa de transmisión maior que C/2: a tasa entregada disminúe porque algúns son duplicados



Orixe da congestión

- Escenario 3: varios emisores, routers con memoria finita e varios enlaces
 - Tasa de transmisión pequena: todo se recibe OK e con retardo finito



- Tasa de transmisión elevada: os buffers dos routers enchense e a tasa entregada disminúe
 - No límite tende a cero

Necesidade de mecanismos de control de conxestión

En TCP/IP o control de conxestión recae principalmente en TCP



Control de conxestión en TCP

Mecanismo en TCP

Introducción

- O emisor adecúa a sua tasa de envío en función da conxestión que percibe
- Considera que hai conxestión se:
 - Expira un temporizador
 - Recibense 3 ACKs duplicados

Procedimento

- No emisor definense: a xanela de conxestión e ol RTT
- O RTT estimase periódicamente (tempo desde o envío dun segmento ata que chega o seu ACK)
- Actualizase a xanela de conxestión según o caso

tasa de envío = $\frac{\text{xanela de conxestión}}{\text{RTT}}$ bytes/segundo

Control de conxestión en TCP

Mecanismos para actualizar a xanela de conxestión

- Inicio lento: determina a capacidade inicial da rede
- Incremento aditivo/decremento multiplicativo (AIMD): situación normal
- Recuperación rápida: evita a fase de inicio lento cando hai conxestión

Notificación explícita de conxestión (ECN)

- Un router conxestionado activa uns bits da cabeceira IP
- O receptor TCP activa o bit ECE (Eco de ECN)
- O emisor TCP reduce a xanela de conxestión y activa o bit CWR




Control de conxestión en TCP

Imparcialidade

Dúas aplicacións compartindo un enlace de capacidade limitada

 Dúas conexións TCP repartense a capacidade do enlace Reparto de la capacidad



- Unha conexión TCP e unha UDP, a UDP acaparará a maior parte da capacidade
- Se unha aplicación usa unha conexión TCP e a outra 9 conexións TCP paralelas, a capacidade será 1/10, 9/10