

BAU-3 FİNAL ÇÖZÜM

- ▼ 1. Verilen topolojide VLAN 10' daki bilgisayarların IPv4, VLAN 20'deki bilgisayarların ise hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini otomatik alması istenmektedir. Gerekli DHCP sunucu yapılandırılmaları 50.0.0.50/8 IP adresli sunucuda aşağıdaki özelliklerde yapılandırılmalıdır.
 - ▼ a. VLAN 10'daki bilgisayarlar için bilisim adlı bir IP havuzu oluşturulacak ve 10.0.0.0/8 networkünden IP dağıtacak. İlk 50 adres dağıtım dışı tutulacak ve IP sayısı 128 olarak sınırlandırılacak. DNS: 8.8.8.8



▼ b. VLAN 20'deki bilgisayarlara IP vermek üzere tapu adlı bir IP havuzu oluşturulup 20.0.0.0/8 networkünden IP dağıtacak. İlk 20 adres dağıtım dışı tutulacak. IP sayısı 256 adet. DNS: 8.8.8.8



▼ c. Router 2 içerisinde bir gubyo adlı IPv6 havuzu oluşturulacak. VLAN 20'deki bilgisayarların sadece DNS adresini sunucudan öğrenmesini istiyoruz. DNS adresi olarak 2001:db8:1:1::1 adresini alınız. Gerekli yapılandırmaları yapınız.

Yapılandırma için gerekli IP adreslerini tablodan bulabilirsiniz.

```
//router 2
# IPv6 yönlendirmeyi etkinleştir
Router(config)#ipv6 unicast-routing
# IPv6 DHCP havuzu oluştur
```

1

BAU-3 FİNAL ÇÖZÜM

```
Router(config)#ipv6 dhcp pool gubyo

# DNS sunucu adresini belirt
Router(config-dhcpv6)#dns-server 2001:db8:1:1::1
```

▼ 2. Server tarafındaki Switc0'da Router yedekliliği sağlamak amacıyla gerekli HSRP yapılandırmalarını Router0 ve Router1 üzerinde gerçekleştiriniz. Grup numarasını 5 olarak alınız. Router 0 için priority değerini 50, Router 1 için 40 olarak ayarlayınız. Router 0'ın aktif router olmaktan çıkıp tekrar sisteme döndüğünde aktif olmasını sağlayacak yapılandırmayı sağlayınız. Virtual Router IP için 50.0.0.1 kullanınız.

//router 0

```
//router 1

Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip address 40.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip address 50.0.0.3 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#standby 5 ip 50.0.0.1
Router(config-if)#standby priority 40

Router(config-if)#int s0/3/0
Router(config-if)#ip address 70.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no sh
```

▼ 3. Router 2 deki g0/0 portunu g0/0.1 ve g0/0.2 şeklinde alt interface lere bölerek g0/0.1 in VLAN 10, diğerinin VLAN 20 için hizmet vermesini sağlayacak yapılandırmaları gerçekleştiriniz.

```
// router 2
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#int g0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 //alt arayüzlere ip adresi verebilmek için enc
apsulation kullanılması gerekmektedir bu özellik bacagin hangi vlan için görev yapacağını
belirler.Son daki 10 switchte oluşturduğumuz vlan numarasıdır.
Router(config-subif)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-subif)#ip helper-address 50.0.0.50 // PC lerimizin ip alına bilmesi için pcl
ere en yakın router bacağına ip helper girilmesi gerekmektedir.
Router(config-subif)#int g0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-subif)#ip helper-address 50.0.0.50
Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:acad::2/64
Router(config-subif)#ipv6 nd managed-config-flag // sunucudan sadece dns öğrenmesini sağla
```

BAU-3 FİNAL ÇÖZÜM

2

```
r
Router(config-subif)#ipv6 dhcp server gubyo // oluşturduğumuz havuza hizmet etmesini sağla
r
```

▼ 4. VLAN 10 ve VLAN 20 yapılandırmalarının olduğu Switch 1 üzerinde aşağıdaki güvenlik tedbirlerini alınız.

```
// switch 1
//vlan yapılandırmaları için gerekli ayarlar
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name bilisim

Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name tapu

Switch(config-vlan)#int f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

▼ a. Fa0/1 portuna Laptop0 dışında bir cihaz bağlandığında portun kapanmadan iletişim sağlamamasını istiyoruz. Bu porta Laptop0'ın MAC adresi manuel olarak tanıtılacak.

```
//switch 1
Switch(config-if)#int f0/1
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0001.6340.094A
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict // farklı bir bilgisyar t akıldığında port iletişimi kesilir
```

▼ b. Fa0/2 portuna PC0 dışında ikinci bir bilgisayar daha bağlanabilmeli. Üçüncü bilgisayar bağlanınca shutdown konumuna geçmeli. MAC adreslerini sticky ile öğrenecek.

```
Switch(config-if)#int f0/2
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky // takılan bilgisayarın m ac adresinin yapışmasını (kaydedilmesini) saglar
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown // 2 den fazla bilgisayar takıldığında port kapatılır
```

▼ c. Sadece G0/1 portundan DHCP teklifleri gelebilir. Diğer portlar DHCP teklifi gönderemeyecek. Gerekli yapılandırmaları sağlayınız.

```
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config-if)#int g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk //router one stick çalışabilmesi için trunk por
t olarak yapılandırılmalıdır
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

- ▼ 5. Aşağıdaki Statik Rota yapılandırmalarını gerçekleştiriniz.
 - ▼ a. Router 0 üzerinde 10.0.0.0/8 ve 20.0.0.0/8 networkleri için Router 2 üzerinden bir statik rota yazınız. Aynı networklere Router 1 üzerinden yedek statik rota yazınız. AD değerini 5 olarak alınız. Internet domaini içerisindeki Router 3 için varsayılan rotayı statik olarak yazınız.

3

BAU-3 FİNAL ÇÖZÜM

```
//router 0

Router(config)#ip routing
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 70.0.0.1 5
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 70.0.0.1 5

//router 3
Router(config)#ip routing
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 60.0.0.2
```

▼ b. Router 1 üzerinde 10.0.0.0/8 ve 20.0.0.0/8 networkleri için Router 2 üzerinden bir statik rota yazınız. Aynı networklere Router 0 üzerinden yedek statik rota yazınız. AD değerini 5 olarak alınız.

```
//router 1
Router(config)#ip routing
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 70.0.0.2 5
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 70.0.0.2 5
```

▼ c. Router 2 üzerinde Router 0 üzerinden default rota yazınız. Router 1 üzerinden de kayan default rota yazınız. AD değerini 5 olarak alınız.

```
//router 2
Router(config)#ip routing
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.0.0.2
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.0.0.2 5
```

BAU-3 FİNAL ÇÖZÜM

4