BURNOUT THEORY · WINDOWS VST3 · ACID BASS SYNTHESIZER

MODE D’EMPLOI COMPLET

ACID303 SOLO V3.0.0

Toutes les fonctions sonores et d’édition de la V2.0.6, complétées par les banques V3, la transposition et le pilotage MIDI depuis FL Studio.

1A / 1B	2A / 2B	3A / 3B	4A / 4B
2 x 8 patterns	2 x 8 patterns	2 x 8 patterns	2 x 8 patterns
01 - 16	**17 - 32**	**33 - 48**	**49 - 64**

64	154	16	36–99
Patterns / preset	Presets d’usine	Pas / pattern	Notes de sélection MIDI

APRÈS TOUTE MODIFICATION : SAUVEGARDEZ LE PRESET
Modifier une note, un accent, un slide, utiliser ALÉATOIRE 16, importer un MIDI ou changer la transposition modifie l’état de travail. Cliquez sur SAUVER PRESET pour conserver ces changements dans le fichier .acid303preset. Enregistrer le projet FL Studio ne réécrit pas ce fichier.

Édition : 27 octobre 2026 · https://github.com/burnouttheory/Acid303-Solo

Sommaire

Ce manuel rassemble les fonctions de base de la V2 et les méthodes de travail introduites en V3. Chaque section peut être consultée séparément.

1. Présentation et installation
2. Interface, langues, thèmes et navigation des presets
3. Oscillateur, filtre, enveloppe et volume
4. Effets : compresseur et distorsion
5. Effets : delay et reverb
6. Séquenceur 16 pas et génération aléatoire
7. Modes piano roll/séquenceur et contrôleurs MIDI
8. Import/export MIDI et automation
9. Gestion des presets et règle essentielle de sauvegarde
10. V3 : les 64 emplacements de patterns
11. Pilotage des patterns dans FL Studio, pas à pas
12. Tableau complet des correspondances MIDI (36–99)
13. Transposition globale et exemples d’arrangement
14. Exemples sonores, dépannage et compatibilité
15. Descriptif V3 et aide-mémoire

> DISTINCTION IMPORTANTE
> Les notes MIDI 36 à 99 choisissent une séquence ; elles ne changent pas sa tonalité. Le menu TRANSPOSITION change la hauteur de toutes les séquences.

1. Présentation et installation

Acid303 Solo est un synthétiseur VST3 monophonique pour créer des lignes de basse acid. La V3 conserve l'oscillateur, le filtre, l'enveloppe, les effets et le séquenceur de la V2.0.6 ; elle ajoute 64 patterns par preset, leur sélection MIDI et une transposition globale.

Configuration prise en charge

Élément	Précisions
Plateforme	Windows 64 bits / VST3
Host / DAW	FL Studio (tests réalisés sur l'installation du développeur)
Audio / MIDI	Via le mixeur et le piano roll du canal FL Studio
Presets	*.acid303preset
MIDI files	*.mid / *.midi (import), *.mid (export)

Première mise en route

1. Fermez FL Studio avant l'installation. Sauvegardez les projets .flp et les presets personnels importants.

2. Lancez l'installateur Windows d'Acid303 Solo V3. La V3 officielle met à niveau le plugin V2.0.6, sans créer un instrument supplémentaire.

3. Ouvrez FL Studio, relancez l'analyse des VST3 si nécessaire, puis ajoutez Acid303 Solo au Channel Rack.

4. Vérifiez la piste du Mixer et l'absence de mode Muet sur le canal.

5. Chargez un preset Factory avec CHARGER PRESET, ou parcourez-le avec les flèches PRESET.

6. Pour écouter les séquences, choisissez MODE : SÉQUENCEUR ; activez MIDI BANKS pour le pilotage des 64 patterns.

7. Ouvrez le piano roll du canal, tracez des notes MIDI maintenues, puis lancez la lecture FL Studio.

> CONSEIL
> En mode PIANO ROLL, le DAW joue des notes à leur hauteur réelle. En mode SÉQUENCEUR, les notes du DAW déclenchent les séquences programmées dans Acid303.

2. Interface, langues, thèmes et navigation des presets

La barre supérieure regroupe le nom du son, les chargements/enregistrements, la langue, le thème, le tempo et la recherche de mises à jour.

Commande	Utilisation
< / >	Parcourir les presets du dernier dossier sélectionné et de ses sous-dossiers.
PRESET	Affiche le nom du son actif.
SAVE PRESET / SAUVER PRESET	Ouvre Enregistrer sous ; sauvegarde les réglages et les 64 patterns.
LOAD PRESET / CHARGER PRESET	Ouvre un fichier .acid303preset avec le sélecteur Windows.
FOLDER / DOSSIER	Affiche le dossier des presets dans l'Explorateur Windows.
FRANÇAIS / ENGLISH	Change la langue de l'interface du plugin.
SKINS / THÈMES	Change l'apparence du plugin, sans modifier le son.
BPM	Affiche le tempo transmis par FL Studio (ou une valeur de repli).
UPDATE / MISE À JOUR	Vérifie la disponibilité d'une version et ouvre sa page de téléchargement.

À propos des skins

Les thèmes d'usine sont fournis avec le plugin. TB303 GREY V3 associe un fond métallique à des textes et repères vert néon plus doux. Les thèmes sont purement visuels ; les fichiers personnalisés portent l'extension .acid303skin.

> DOSSIERS UTILES
> Utilisez les boutons DOSSIER / DOSSIER MIDI plutôt que de chercher les chemins Windows.
> Emplacements typiques : Documents\Acid303\presets ; Documents\Acid303\midi ; Documents\Acid303\skins.

3. Oscillateur, filtre, enveloppe et volume

Les commandes sonores héritées de la V2 restent au cœur de la V3. Elles façonnent le timbre quel que soit le pattern actif.

Zone	Potentiomètre	Effet sur le son
OSCILLATEUR	WAVE	Variation du timbre entre onde dent de scie et onde impulsionnelle.
	SHAPE	Largeur d'impulsion / caractère harmonique.
	TUNE	Ajustement de hauteur (−12 à +12 demi-tons).
FILTRE	CUTOFF	Ouverture du filtre ; comportement logarithmique.
	RESO	Résonance et accentuation acid autour de la coupure.
	MOD	Profondeur de modulation du filtre par LFO.
	VIT. LFO	Vitesse de cette modulation.
ENVELOPPE	ENV MOD	Amplitude du mouvement de filtre imposé par l'enveloppe.
	DECAY	Durée de décroissance de la note / enveloppe.
	GLISSEMENT	Durée du passage entre notes liées (slide).
	ACCENT	Intensité de l'accentuation.
SORTIE	VOL. GÉNÉRAL	Niveau final après effets ; éviter la saturation involontaire.

Créer rapidement un son acid

1. Commencez avec un CUTOFF plutôt fermé, une RESO moyenne à élevée et un ENV MOD modéré.
2. Lancez un pattern de 16 pas alternant notes actives et silences.
3. Augmentez ACCENT, ajoutez quelques SLIDE, puis écoutez l'évolution du filtre.
4. Ouvrez progressivement CUTOFF et surveillez le niveau au Mixer avec VOL. GÉNÉRAL.

> TUNE OU TRANSPOSITION ?
> TUNE est un réglage de hauteur de l'oscillateur hérité de la V2. TRANSPOSITION V3 décale globalement les notes internes des patterns. Les numéros MIDI de sélection des patterns ne changent pas.

4. Effets : compresseur et distorsion

Chaque module dispose d’un interrupteur ON/OFF. DRY/WET dose le mélange entre le son traité et le son non traité. Enregistrez le preset après vos réglages.

Compresseur trois bandes

Réglage	Rôle
LOW	Traitement de la bande grave
MID	Réponse des médiums
HIGH	Réponse des aigus
GAIN	Gain de sortie du traitement (surveiller le niveau final)
DRY/WET	Dosage entre signal traité et signal original

Distorsion

La V3 validée conserve les deux choix TUBE et BITCRUSHER, accessibles par les flèches gauche/droite. TUBE correspond à la saturation acid retravaillée ; BITCRUSHER crée un caractère numérique lo-fi. Les commandes DRIVE, LEVEL, EQ et DRY/WET sont communes aux deux modes.

DRIVE	Intensité de la saturation
LEVEL	Niveau de sortie de la distorsion
EQ	Équilibre tonal
DRY/WET	Dosage de l’effet

> ATTENTION AU NIVEAU
> Si vous augmentez DRIVE ou GAIN du compresseur, baissez LEVEL ou VOL. GÉNÉRAL si nécessaire pour éviter une saturation non souhaitée du canal FL Studio.

5. Effets : delay et reverb

Ces effets peuvent être activés séparément avec ON/OFF et combinés entre eux, avec la distorsion ou avec le compresseur.

Delay / echo

Réglage	Fonction
TIME	Durée entre répétitions / tempo synchronisé
FEEDBACK	Réinjection : valeurs élevées = davantage de répétitions
WIDTH	Largeur stéréo du retard
DRY/WET	Part de l’écho face au signal direct
NORMAL	Écho traditionnel
PING-PONG	Répétitions alternant de gauche à droite
SYNC	Indique la subdivision temporelle utilisée

Reverb / ambience

SIZE	Taille de l’espace réverbérant
VOLUME	Niveau du signal réverbéré
DRY/WET	Mélange entre basse directe et réverbération

Méthodes recommandées

• Pour une basse rythmique précise, gardez peu de reverb et un delay discret. Des répétitions courtes créent du mouvement sans masquer les notes.

• Pour un break, essayez PING-PONG avec davantage de largeur stéréo et de DRY/WET ; revenez à un dosage discret pour le groove principal.

> SYNCHRONISATION
> La durée du delay et la vitesse du séquenceur se calent sur le BPM lorsque FL Studio communique les informations de transport.

6. Séquenceur 16 pas et ALÉATOIRE 16

Chaque pattern contient jusqu'à 16 pas. Quatre lignes éditent son contenu musical ; les chiffres ou LED supérieurs fixent la longueur de la boucle.

Ligne	Action
1–16 / BOUCLE	Cliquer sur une LED/un numéro pour fixer une longueur de 1 à 16 pas.
ACCENT	Activer/désactiver l'accent sur le pas choisi.
SLIDE	Activer/désactiver un glissement lié à ce pas.
NOTE	Cliquer pour choisir la note ; molette pour monter/descendre d'un demi-ton.
ON / OFF	Activer le son ou créer un silence sur le pas.
RATE / VITESSE	Choisir 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 comme durée d'un pas.

Modifier un pattern

1. Sélectionnez le pattern à modifier.
2. Cliquez sur NOTE aux pas 1, 3, 5 et 7 ; choisissez les notes souhaitées.
3. Activez ON/OFF uniquement aux pas prévus ; ajoutez un ACCENT sur le pas 1.
4. Testez un SLIDE au pas 5 et une boucle de 8 pas en cliquant sur la LED 8.
5. Écoutez en vitesse 1/16 puis 1/8 pour comparer les résultats.
6. Cliquez sur SAUVER PRESET pour enregistrer les changements dans le fichier.

RANDOM 16 / ALÉATOIRE 16

ALÉATOIRE 16 produit une nouvelle phrase avec notes, silences, accents et slides, sans modifier volontairement les réglages sonores ou les effets. Il remplace la séquence du pattern actuellement sélectionné en mémoire de travail. Il n'enregistre pas automatiquement le fichier de preset.

> NE PERDEZ PAS VOTRE PATTERN ALÉATOIRE
> Si le résultat vous convient, cliquez immédiatement sur SAUVER PRESET et donnez-lui un nom personnel. Changer de fichier ou recharger le preset Factory peut effacer le pattern non sauvegardé.

7. Modes MIDI et configuration des contrôleurs

Les deux modes de lecture MIDI existent depuis la V2. La V3 ajoute un interrupteur MIDI BANKS utilisable en mode SÉQUENCEUR.

Mode	Comportement
PIANO ROLL	Chaque note FL Studio joue à sa hauteur réelle ; les banques ne sont pas sélectionnées.
SEQUENCER + BANKS OFF	Une note maintenue démarre/arrête la séquence choisie avec les boutons (comportement V2).
SEQUENCER + BANKS ON	Les notes MIDI 36 à 99 maintenues sélectionnent et font boucler les patterns 1A–1 à 4B–8.

Utiliser un clavier MIDI en mode PIANO ROLL

1. Chargez Acid303 Solo et laissez MODE : PIANO ROLL.
2. Connectez/activez votre clavier dans les réglages MIDI de FL Studio.
3. Jouez : chaque note correspond à la hauteur de la touche utilisée.
4. Réglez TUNE/filtre/enveloppe à votre goût ; sauvegardez le preset si vous voulez réutiliser ces réglages.

CONFIG MIDI / MIDI SETUP and automation

1. Cliquez sur CONFIG MIDI pour afficher les instructions de liaison MIDI.
2. Dans FL Studio, utilisez la fonction « Link to controller » sur le paramètre/contrôle du plugin approprié.
3. Bougez le potentiomètre ou fader choisi sur votre contrôleur USB/MIDI.
4. Validez la liaison et testez-la pendant la lecture.
5. Pour l’automation, créez dans FL Studio un clip d’automation du paramètre voulu et tracez son évolution.

> AFFECTATION DES CONTRÔLEURS
> CONFIG MIDI guide l’utilisation de la fonction native de liaison des contrôleurs de FL Studio ; ce n’est pas un moteur MIDI Learn distinct à paramétrer hors de FL Studio.

8. Import/export MIDI et automation

Le plugin exporte une séquence sélectionnée en fichier .mid et peut importer une phrase MIDI dans le pattern courant.

Bouton	Fonction
EXPORT MIDI	Exporte le pattern courant, sa vitesse et jusqu'à 16 pas.
IMPORT MIDI	Importe un MIDI dans le pattern courant en remplaçant son contenu.
MIDI FOLDER / DOSSIER MIDI	Ouvre le dossier MIDI habituel.

Exporter une phrase

1. Choisissez le bon groupe et le bon numéro de pattern.
2. Réglez la TRANSPOSITION GLOBALE souhaitée : les notes exportées tiennent compte de ce décalage.
3. Cliquez sur EXPORT MIDI et choisissez le nom/emplacement du .mid.
4. Importez ce .mid dans un autre instrument ou outil MIDI pour exploiter la mélodie.

Importer une phrase

1. Choisissez le pattern de destination ; sauvegardez éventuellement le preset avant de l'écraser.
2. Cliquez sur IMPORT MIDI et sélectionnez un fichier .mid ou .midi (maximum 8 Mo).
3. Contrôlez les notes, ON/OFF, ACCENT et SLIDE reconstitués dans les 16 pas.
4. Cliquez sur SAUVER PRESET pour conserver les données importées.

> LIMITE DES FICHIERS MIDI
> Un fichier MIDI provenant d'un autre logiciel ne contient pas forcément toutes les informations propres à Acid303 (accent, slide, états de pas). Les exports natifs peuvent préserver davantage de métadonnées. L'importation modifie uniquement le pattern courant.

9. Presets : comment sauvegarder correctement

> SAUVER PRESET EST INDISPENSABLE
> Toute modification d'un preset chargé (dont ALÉATOIRE 16, notes, slides, accents, effets, transposition, import MIDI) doit être enregistrée dans un fichier .acid303preset pour être réutilisée plus tard. Sans cela, recharger le preset restitue les anciennes données.

1. Chargez un preset Factory via CHARGER PRESET.
2. Modifiez une note en 1A–1, passez sur une autre banque et cliquez sur ALÉATOIRE 16.
3. Réglez CUTOFF et, si nécessaire, TRANSPOSITION. L'état courant diffère désormais du fichier d'origine.
4. Cliquez sur SAUVER PRESET. Choisissez un dossier personnel et un nouveau nom au lieu d'écraser le fichier Factory.
5. Validez « Enregistrer sous », puis rechargez votre nouveau fichier pour vérifier les deux banques et la transposition.
6. Si vous enregistrez un projet FL Studio, sauvegardez séparément son .flp. Il contient l'état du projet mais ne réécrit pas le preset réutilisable sur le disque.

Enregistrement	Conserve	Ne fait PAS
FL Studio .flp	État du plugin dans ce projet	Remplacer le fichier preset externe
.acid303preset	Son + 64 patterns + transposition, réutilisables ailleurs	Enregistrer automatiquement le projet FLP

Fichiers Factory et User

La V3 propose 154 presets Factory enrichis, chacun avec 64 séquences distinctes ; les anciens fichiers de la V2.0.6 restent lisibles mais peuvent ne contenir que le pattern initial en 1A–1. Une mise à jour ne doit pas écraser vos presets personnels.

10. V3 : les 64 patterns indépendants

Un preset V3 contient 8 groupes × 8 numéros = 64 séquences mélodiques, chacune disposant de ses 16 pas et de sa longueur de boucle.

1A / 1B	2A / 2B	3A / 3B	4A / 4B
2 x 8 patterns	2 x 8 patterns	2 x 8 patterns	2 x 8 patterns
01 - 16	**17 - 32**	**33 - 48**	**49 - 64**

Commande	Fonction
GROUP / SECTION	Choisit 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A ou 4B
PATTERN 1–8	Choisit l’un des huit patterns du groupe
MIDI BANKS ON/OFF	Active les notes 36–99 en mode Séquenceur
MIDI MAP 64 / CARTE MIDI 64	Affiche 64 notes, copie la liste et permet de choisir un emplacement
TRANSPOSE / TRANSPOSITION	Décalage en demi-tons non destructif appliqué à toutes les banques

Sélectionner ne modifie pas les autres séquences

Changer GROUPE/PATTERN déplace l’édition vers une autre mémoire. ALÉATOIRE 16 et les modifications de la grille s’appliquent uniquement à la mémoire affichée. SAUVER PRESET enregistre les 64 mémoires ensemble.

> ANCIENS PRESETS
> Les fichiers V2 peuvent être ouverts dans V3, mais pour disposer de mélodies dans chaque case, chargez les presets Factory enrichis V3.

11. FL Studio : changer de pattern depuis le piano roll

Ce sont des notes de commande, et non les hauteurs de la basse synthétisée. Une note maintenue sélectionne et répète une séquence entière.

1. Ajoutez Acid303 Solo VST3 dans FL Studio et chargez un preset Factory V3 avec CHARGER PRESET.

2. Réglez MODE : SÉQUENCEUR (et non PIANO ROLL).

3. Dans PATTERN BANK, cliquez sur MIDI BANKS jusqu'à afficher ON.

4. Cliquez sur CARTE MIDI 64 et relevez ces exemples : 1A–1 = MIDI 36 ; 1A–2 = 37 ; 1B–1 = 44 ; 4B–8 = 99.


5. Dans le Channel Rack de FL Studio, faites un clic droit sur le canal Acid303 Solo et choisissez Piano roll.

6. Sur le clavier vertical à gauche, repérez MIDI 36 (un do ; le numéro d'octave affiché dépend de la configuration FL Studio).

7. Dessinez une note MIDI 36 sur la mesure 1 et étirez-la sur une mesure. Ajoutez MIDI 37 en mesure 2, MIDI 44 en mesure 3 et MIDI 36 en mesure 4.

8. Lancez la lecture. Les indications GROUPE/PATTERN du plugin suivent les notes ; la séquence choisie boucle tant que la note est maintenue.

9. Évitez les notes de commande qui se chevauchent involontairement pour des changements nets.



NUMÉROTATION DES OCTAVES
Selon le réglage des octaves, FL Studio peut afficher MIDI 36 sous C3 ou une autre octave de do. Fiez-vous au numéro MIDI plutôt qu'au chiffre de l'octave.

12. Table complète MIDI / pattern

Chaque groupe correspond à huit notes MIDI consécutives. Formule : numéro MIDI = 36 + 8 × indice du groupe + (numéro de pattern − 1), avec les groupes 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B numérotés de 0 à 7.

Groupe / Group	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1A	36 C	37 C#	38 D	39 D#	40 E	41 F	42 F#	43 G
1B	44 G#	45 A	46 A#	47 B	48 C	49 C#	50 D	51 D#
2A	52 E	53 F	54 F#	55 G	56 G#	57 A	58 A#	59 B
2B	60 C	61 C#	62 D	63 D#	64 E	65 F	66 F#	67 G
3A	68 G#	69 A	70 A#	71 B	72 C	73 C#	74 D	75 D#
3B	76 E	77 F	78 F#	79 G	80 G#	81 A	82 A#	83 B
4A	84 C	85 C#	86 D	87 D#	88 E	89 F	90 F#	91 G
4B	92 G#	93 A	94 A#	95 B	96 C	97 C#	98 D	99 D#

Chaque case indique le numéro de note MIDI ; une lettre de hauteur chromatique est également indiquée. CARTE MIDI 64 peut aussi copier les 64 correspondances dans le presse-papiers.

Quelques exemples

1A–1	MIDI 36	C
1A–8	MIDI 43	G
1B–1	MIDI 44	G#
2A–1	MIDI 52	E
2B–4	MIDI 63	D#
4B–8	MIDI 99	D#

LES NOTES MIDI SONT DES COMMANDES
MIDI 52 appelle 2A–1. Il ne force pas la mélodie à jouer en mi ; utilisez la transposition pour changer de tonalité.

13. Transposer tous les patterns et construire un morceau

TRANSPOSITION V3 décale les hauteurs audibles des 64 patterns de −12 à +12 demi-tons, sans réécrire les notes mémorisées. Slides, accents et activations de pas restent intacts.

Réglage	Résultat pour do
−12	Do une octave plus bas
0	Do original
+2	D / ré
+5	F / fa
+7	G / sol
+12	Do une octave plus haut

Exemple : suivre une basse Serum en fa

1. Chargez votre preset Acid303 Solo et identifiez une séquence initialement centrée sur do.
2. Dans Serum ou un autre instrument, jouez votre ligne de basse en fa.
3. Choisissez TRANSPOSITION +5 demi-tons : toutes les mélodies internes montent de cinq demi-tons.
4. Ne changez pas les notes de commande MIDI 36, 37, 44, etc. ; elles appellent toujours les mêmes banques.
5. Contrôlez à l’oreille la tonalité et les accords ; une simple transposition ne transforme pas le mode majeur/mineur.
6. Cliquez sur SAUVER PRESET pour mémoriser +5 dans le .acid303preset. Sauvegardez aussi le projet .flp séparément.

Exemple d’arrangement

Intro	1A–1	MIDI 36
Thème principal	1A–2	MIDI 37
Réponse	2B–4	MIDI 63
Transition	4B–8	MIDI 99
Retour	1A–1	MIDI 36

EXPORT ET TRANSPOSITION
L’export MIDI inclut le décalage de transposition audible. Réimporter le fichier tout en conservant TRANSPOSITION active peut entraîner un décalage supplémentaire à la lecture : contrôlez les valeurs.

14. Réglages types, dépannage et compatibilité

Associations de réglages utiles

Objectif	Conseils de réglage
Acid classique	Augmenter RESO, moduler CUTOFF avec ENV MOD, ajouter accents et petits slides.
Son agressif	Distorsion TUBE activée ; monter DRIVE progressivement et ajuster LEVEL.
Lo-fi rétro	BITCRUSHER, DRIVE modéré, filtre plus doux et faible DRY/WET.
Break stéréo	Delay PING-PONG et légère reverb ; revenir à un son plus sec pour la basse principale.

Problèmes fréquents

Symptôme	Vérification recommandée
Pas de son	Routage Mixer, pas ON/OFF actifs, transport, note maintenue, volume général.
Les notes jouent une hauteur au lieu d’une banque	Choisir MODE : SÉQUENCEUR et MIDI BANKS : ON.
Le pattern ne change pas	Contrôler la note MIDI 36–99 et le canal cible du piano roll.
Mauvaise tonalité	Changer TRANSPOSITION plutôt que déplacer la note de commande.
Modifications aléatoires perdues	Recharger Factory écrase l’état non sauvegardé : utiliser SAUVER PRESET.
Vieil preset aux banques vides	Choisir un Factory enrichi V3 ou remplir puis sauver les banques manquantes.
Flèches de presets sans effet	Charger d’abord un preset depuis un dossier contenant des .acid303preset.
VST mis à jour absent	Relancer FL Studio et analyser les VST3 ; vérifier les doublons dans les dossiers scannés.

Compatibilité des projets V2

La migration V3 officielle reprend l’identité VST3 de la v2.0.6 afin de remplacer l’instrument existant au lieu de s’installer à côté. La compatibilité avec d’anciens projets FL Studio a été testée par le développeur. Conservez néanmoins des copies de vos projets et presets avant toute mise à jour majeure. Les premières V3 TEST dotées d’un identifiant séparé peuvent demander une migration distincte.

15. Nouveautés V3 et aide-mémoire

Ce chapitre récapitule ce que la V3 conserve de la V2 et ce qu'elle apporte à la composition dans FL Studio.

Fonction	V2.0.6	V3.0.0
Oscillateur, filtre, enveloppe	✓	✓
4 modules d'effets	✓	✓
Séquenceur 16 pas	✓	✓
Aléatoire, import/export MIDI	✓	✓
Presets / thèmes / langues	✓	✓
64 patterns par preset	—	✓
Banques depuis piano roll	—	✓
Carte MIDI 64	—	✓
Transposition globale non destructive	—	✓
154 Factory enrichis	—	✓
TB303 GREY gris / vert néon	—	✓

Méthode en 30 secondes

1. Chargez un preset Factory V3.
2. Choisissez MODE : SÉQUENCEUR ; MIDI BANKS : ON.
3. Placez les notes de commande 36, 37, 44… dans le piano roll Acid303 Solo.
4. Choisissez TRANSPOSITION pour vous accorder à une autre piste.
5. Modifiez pas/effets si nécessaire, puis SAUVER PRESET.
6. Enregistrez séparément le projet FL Studio.

> ASSISTANCE ET TÉLÉCHARGEMENTS
> https://github.com/burnouttheory/Acid303-Solo
> Utilisez les Releases officielles et conservez une copie de vos créations personnelles.

Note éditoriale : le PDF d'origine V2 n'était pas accessible dans les archives disponibles. Les chapitres V2 de ce manuel ont été reconstitués à partir du code source et de la documentation technique v2.0.6, puis vérifiés avec les sources de la V3 validée.