

# ASSEMBLER ASSEMBLER 2X SWEETING 2X 2X

1. díl



# ASSEMBILER,

a zx speciirum

## STRUČNĚ O ASSEMBLERU

Tato kapitola je určena pro ty, kteří s assemblerem teprve začínají. Zajímavé informace tu však najdou všichni a k tabulkám v této kapitole se budete vracet velmi často.

Nejprve úvod pro úplné laiky. Assembler (strojový kód, machine code) je jazyk, který je počítači vlastní - je doslova zadrátován v procesoru. V assembleru jsou napropramovány všechny ostatní programy (BASIC je vlastně v assembleru napsaný program, který umožňuje vkládat a vykonávat příkazy - pro každý příkaz obsahuje BASIC podprogram v assembleru, který vykonává to, co jednotlivé příkazy BASICu znamenají).

Každý vyšší programovací jazyk je prostředek, jak napsat požadovaný program bez použití assembleru. Vyšší programovací jazyky vznikly pro usnadnění nelehké práce programátorů - program ve vyšším jazyku je kratší než v assembleru (zdrojový text, nikoliv přeložený kód!), ve vyšších jazycích se nedělají tak snadno chyby a také jejich následky nejsou tak fatální. Program v assembleru nelze snadno přenést na jiný typ počítače. Program ve vyšším jazyku lze provádět dvěma způsoby:

INTERPRET - každý příkaz je prováděn ihned po přečtení.

- vhodné pro ladění
- provádění je pomalejší než v druhém případě

KOMPILÁTOR - program je nejprve přeložen do strojového kódu a pak vykonáván.

- výhodné při opakovaném použití
- provádění je obvykle výrazně rychlejší než u interpretování

Nyní proč používat assembler - zatím vše hovoří v jeho neprospěch. Když chcete využít možnosti počítače naplno, chcete napsat rychlý a krátký program, zjistíte, že to buď nelze vůbec ve vyšším jazyku provést, nebo jen za cenu neúměrných komplikací. Na Spectru k tomu přistupuje také značné omezení velikosti paměti (kompilátor nebo interpret zabírají v paměti místo, které by mohlo být využito programem).

Počítač (Z80) rozumí assembleru ve formě posloupnosti čísel (nul a jedniček) - této formě se obvykle říká stro jový kód. Pro člověka je mnohem příznivější forma symbolického zápisu instrukcí, které se obvykle říká assembler. Slovo assembler se také používá pro označení programu pro převod programů ze symbolické formy do formy číselné. Pro další práci můžeme přesné významy uvedených slov nerozlišovat - pochopíte je vždy z kontextu.

> sumbolická forma číselná forma význam LА а,ь 01111000 B-SA

Uvedená instrukce přenáší obsah z registru B do registru A. Význam symbolického zápisu (mnemoniky) je následující:

- La mnemonika, typ instrukce (říká CO se má dělat)
- а,ь operandy (říkají s ČÍM má být akce provedena)

Mnemonika se v instrukci vyskytuje vždy, operandy se mohou vyskytovat buď dva, jeden nebo se nevyskytují vůbec (v tomto případě plynou přímo z mnemoniky).

REGISTRY 280 - Mikroprocesor Z80 obsahuje tyto 8-bitové registry:

- a akumulátor (střadač), nejdůležitější registr
- f flag registr (stavový registr), zde jsou informace o předchozích operacích
- ь, с, d, e, h, l ostatní obyčejné 8 bitové registry
- refresh registr (oživovací registr), slouží k občerstvování pamětí
- i interupt registr (registr přerušení), viz dále.

Protože do 8 bitů lze zapsat pouze číslo v rozmezí **0-255,** obsahuje Z80 také registry 16-bitové a umožňuje používat dvojice 8-bitových registrů jako 16-bitové registry. Do takových registrů lze zapsat číslo v rozmezí **0-65535.** K dispozici máte tyto 16-bitové registry:

pc – čítač instrukcí (program counter), ukazuje vždy na prováděnou instrukci sp – ukazatel na zásobník (stack pointer), na zásobníku jsou návratové adresy ix, iy – indexové registry

Jako 16-bitové registry lze používat tyto kombinace registrů:

ағ, ьс, де, н с - nejdůležitější z nich je registr н с

Při používání registrů si uvědomte, že pokud pracujete s registrovými páry, mění se i jednotlivé registry tedy například s registry h a I můžete pracovat buď jako se dvěma 8-bitovými registry nebo jako s jedním 16-bitovým registrem hI). Všechny základní registry (a, b, c, d, e, f, h, l) jsou v procesoru dvakrát (tzv. záložní registry) a můžete volit, kterou skupinu chcete používat - přepínat lze zvlášť registry a, f a registry b,c,d,e,h,l.

16-bitové indexové registry ix,iy lze používat i rozděleny na 8-bitové části - registr ix lze rozdělit na hx a lx, podobně iy na hy a ly.

Poslední informace o registrech Vám řekne, jak je číslo uloženo v registrovém páru. Zapíšete-li do registru hl hodnotu 12345, bude v registru h hodnota 48 (neboli celá část podílu 12345/256) a v registru l pak 57 (zbytek po dělení 12345/256). Opačně, když naplníte registry h a l nějakými čísly, pak v dvojregistru hl bude hodnota:

hI = 256 \* h + I, kde h je hodnota z registru h, a I hodnota z registru I.

Zcela stejně se chovají registrové páry bc, de a af, rovněž tak ix a iy pokud je rozdělíte na hx, lx a hy, ly.

Hlavní sada registrů	Alternativní sada registrů
----------------------	----------------------------

Akumulátor A	Flagy F	Akumulátor A'	Flagy F'	– registry AF
В	С	B'	C,	]
D	E	D'	E'	registry > obyčejného
Н	L	H′	Ľ	použití

<b>V</b> ektor přerušení <b>I</b>	Vektor přerušení I Oživování paměti R			
Indexový registr IX (hx,lx)				
Indexový registr IY (hy,ly) registry				
Ukazatel na zásobník SP				
Čítač instrukcí (Programový ukazatel) PC				

Z tohoto stručného popisu nemůžete pochopit vše, to také není cílem této kapitoly ani této knihy, zde byste se měli dozvědět, jak naprogramovat to nebo ono bez toho, abyste museli ihned chápat, jak to přesně pracuje. Nejprve budete používat naše příklady a později je budete stále více modifikovat a přizpůsobovat k obrazu svému.

FLAGY (příznaky, stavové indikátory). Instrukce Z80 tvoří dvě skupiny:

- a) instrukce řízení běhu programu (skoky, volání a návrat z podprogramu)
- b) pracovní instrukce (všechny ostatní)

Každá pracovní instrukce mění vnitřní stav procesoru, který může ovlivnit provedení následující instrukce. Pod pojmem vnitřní stav procesoru si můžete představit informaci o tom, jak dopadla poslední operace - jestli u sčítání došlo k přetečení (výsledek není v povoleném rozsahu, jestli je výsledek nulový, kladný nebo záporný...

Instrukce pro řízení běhu programu mohou testovat platnost zmíněných podmínek a podle toho provést odskok, volání nebo návrat z podprogramu či případně pokračovat na další instrukci.

Z80 má pro uložení vnitřního stavu procesoru vyhrazen jeden osmibitový registr - F. Může si tedy pamatovat 8 nezávislých informací typu 0/1. Ve skutečnosti je použito 6 z 8 možných a při programování budete používat jen 4. Přebývající dva bity je také možno testovat ale nikoliv přímo. Pro praktické programování Vám budou stačit v 99% případů pouze dva příznaky. Následuje seznam příznaků a vysvětlení jejich významu.

SIGN flag (znaménko) - kopíruje do sebe hodnotu nejvyššího bitu výsledku (M.S.B.). Znamená to že čísla větší než 128 u osmibitových a větší než 32768 u šestnáctibitových registrů jsou chápána jako záporná. Flag může nabývat hodnotu 0 (kladné číslo - značení P jako Plus) nebo 1 (záporné číslo - značení M jako Minus). Ke způsobu uložení čísel a k možným pohledům na ně se ještě v této kapitole vrátíme.

**ZERO** flag (příznak nuly) - nabývá hodnoty 1 (výsledek operace je nula - značení **Z** jako **Zero**) nebo 0 (výsledek operace není nula - značení **NZ** jako **Non Zero**). Příznak nuly se obvykle vztahuje na obsah registru **A**, může se však vztahovat i na jiné registry nebo také na jednotlivé bity registrů. Tento příznak je nejdůležitější ze všech.

HALF CARRY flag (příznak polovičního přetečení) - tento příznak nelze přímo testovat a je určen spíše pro procesor než pro programátora. Na tento příznak můžete úplně klidně zapomenout, nebudeme jej potřebovat.

PARITY & OVERFLOW (P/V) flag (příznak parity a přetečení) - logické operace sem ukládají paritu výsledku (počítá stejné bity ve výsledku - sudý počet PE, lichý počet PO), aritmetické operace pak přetečení, čísla jsou chápána jako čísla se znaménkem - přetečení nastane pokud je součet dvou kladných čísel číslo záporné nebo pokud je součet dvou záporných čísel číslo kladné - neplette s CARRY. Příznak nabývá hodnotu 0 (značení PO jako Parity Odd) nebo 1 (značení PE jako Parity Even). Tento příznak je možné použít pro zjištění stavu přerušení.

N flag (příznak odečítání) - podobně jako Half Carry je určen pro procesor, nelze jej přímo testovat. Obsahuje 1 pokud byla předchozí operace odečítání.

CARRY (příznak přetečení) - druhý důležitý příznak. Nabývá hodnotu 0 (NC od Non Carry - nedošlo k přetečení) a 1 (C od Carry - došlo k přetečení). K přetečení dojde například tehdy, když budete sčítat čísla 200 a 100 v 8-bitovém registru. Výsledek sčítání by měl být 300 ale to je číslo, které nelze zapsat do 8 bitů, výsledek bude 44 a bude nastaveno C. Obdobně se postupuje u odečítání a u operací na dvojregistrech.

Obsah příznaku přetečení lze nejen nastavit a testovat ale také využít přímo při aritmetických a logických operacích - hodnotu Carry flagu lze přičítat a odečítat (výhodné při počítání s čísly většího rozsahu než 8 (16) bitů. Příznak se také používá při porovnávání čísel podle velikosti.

Příznak **CARRY** také používají instrukce rotací a posuvů, bližší objasnění naleznete v části věnované těmto instrukcím.

Interupt enable FLIP-FLOP (IFF) - není uložen v registru F, obsahuje stav přerušení (zakázané/povolené). Jeho hodnotu lze instrukcemi Id a,i a Id a,r kopírovat do P/V flagu.

Následující tabulka ukazuje vliv instrukcí na příznaky. Pokud nějaká instrukce není v tabulce uvedena, znamená to, že ponechává příznaky beze změny.

Mnemonika	Sign	Zero	P/V	Carry	Poznámka
add a,R1 adc a,R1 sub R1 sbc a,R1 cp R1 neg			ددددد	! ! ! ! ! !	Aritmetické instrukce
and R1 or R1 xor R1	! ! !	! ! !	0 0 0	!!!	Logické instrukce
inc R1 dec R1			>>	1 1	Inkrementace Dekrementace
add hl,R2 adc hl,R2 sbc hl,R2	l	1		! !	16-ti bitová aritmetika
rla rlca rra rrca	1111	1111	1111	! ! !	Rotace akumulátoru
rl R1 rlc R1 rr R1 rrc R1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	0000	! ! !	Rotace
sla R1 sra R1 slia R1 srl R1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	0000	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Posuny
rld rrd	!	!	Ф Ф	1 -	Rotace skupiny bitů
daa	!	!	P	!	Desítková korekce
cpl scf ccf	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- 1 !	Binární doplněk Nastavení Carry Převrácení Carry
in R1,(C)	!	!	Р	-	Vstup z portu
ini ind outi outd		0 0 0 0 0 0 0		1111	Blokový vstup a výstup Z=0 když B<>0 Z=1 když B=0
inir indr otir otdr		1 1 1		- - - -	Blokový vstup a výstup s opakováním

Mnemonika	Sign	Zero	P/V	Carry	Poznámka
ldi ldd	?	?	bc<>Ø bc<>Ø	1 1	Blokový přenos
ldir lddr	?	?	00	1 1	Blokový přenos s opakováním
cpi cpd	?	a=(hl) a=(hl)	bc <>∅ bc <>∅	1 1	Blokové hledání
cpir cpdr	?	a=(hl) a=(hl)	bc <>1 bc <>1	1 1	Blokové hledání s opakováním
ld a,i ld a,r	!!	!	IFF IFF	- 1	Do příznaku P/V jde stav přerušení
bit N,R1	?	į.	?	-	Stav daného bitu

### Vysvětlivky:

- ! příznak je nastaven podle výsledku operace
- ? příznak není definován
- příznak je nezměněn
- příznak je vynulován
- 1 příznak je nastaven
- P příznak je nastaven vzhledem k paritě výsledku
- o příznak je nastaven vzhledem k přetečení výsledku
- R1 osmibitový operand (registr nebo adresa v paměti)
- R2 šestnáctibitový registr

U některých instrukcí si své závěry ohledně chování příznaků raději ještě ověřte tím, že pomocí monitoru (monitor od PROMETHEA, DEVAST, VAST, PIKOMON,...) vybranou instrukci protrasujete. Nejčastější chyby při použití příznaků vznikají, když instrukce daný příznak ponechává nezměněn a Vy si myslíte, že jej nastavuje podle výsledku operace (například Carry u instrukcí inc R1 a dec R1), další poměrně častou chybou je, že zapomenete u instrukce sbc hl.R2 vynulovat Carry).

**Čísla v assembleru.** V této části se dozvíte o číselných soustavách, které assembler používá, a něco o aritmetice procesoru Z80.

Assembler používá celkem tři číselné soustavy - dvojkovou (binární), desítkovou (decimální, dekadickou) a šestnáctkovou (hexadecimální). Číslo, podle kterého je číselná soustava pojmenována, je základ dané číselné soustavy. Co je to základ číselné soustavy si ukážeme na příkladu desítkové soustavy:

číslo 34327 lze zapsat jako 3\*10000 + 4\*1000 + 3\*100 + 2\*10 + 7\*1,

vidíte, že jednotlivá čísla (řády **10000,1000,100,10**) jsou mocniny čísla **10** - a to je tedy základ desítkové soustavy. Také si můžete všimnout, že desítka je počet číslic, které desítková soustava používá - to platí všeobecně.

Nyní dvojková soustava. Základem je číslo 2 a veškeré číslice, které tato soustava používá jsou 0 a 1. Jednotlivé řády jsou tedy mocniny čísla 2 - 1,2,4,8,16,32,64,128... Naše číslo 34327 ve dvojkové číselné soustavě bude vypadat takto: 1000011000010111. O tom, že jde o správný výsledek se snadno přesvědčíte tím, že spočítáte hodnotu čísla.

Zápis ve dvojkové soustavě má tento význam: **32768+1024+512+18+4+2+1 = 34327.** Do assembleru se binární čísla zapisují se znakem % před číslem:

### ld a,%11001010

Číslo do dvojkové soustavy můžete převést tak, že postupně odečítáte mocniny 2 tak dlouho, až dostanete nulu (začínáte od nejvyšších řádů). Potom za každý řád, který byl odečten napíšete 1 a za každý nepoužitý řád 6. Převod do desítkové soustavy už byl popsán. Převádění z jedné soustavy do druhé však nebudete příliš často potřebovat – na převádění můžete využívat monitor **PROMETHEUS** (v něm můžete používat všechny soustavy bez potřeby převádět z jedné do druhé – použíjete takovou soustavu, kterou zrovna potřebujete). Binární soustavu využijete nejčastěji u logických instrukcí a při práci s grafikou.

Šestnáctková soustava, podle názvu, má základ 16 a tedy používá nejen číslice ale také další znaky - písmena od A (=10), B (=11), C (=12), D (=13), E (=14) a F (=15). Tato číselná soustava se používá proto, že je velmi výhodná při dělení dvoubytového čísla na dvě jednobytová čísla - stačí totiž rozdělit podle číslic. Naše číslo 34327 se v hexadecimální soustavě píše #8617 (znak # se používá pro rozlišení): 8\*4096+6\*256+1\*16+7 = 34327. Zapíšeme-li tedy číslo #8617 do registru hl bude v registru h hodnota #86 a v registru l pak hodnota #17. Pro převádění čísel do hexadecimální soustavy se obvykle používá tabulka.

Občas je potřeba zapsat do registru také kód nějakého znaku - samozřejmě že je možné se podívat do tabulky kódů - je to však zbytečná práce a proto assembler umožňuje vkládat potřebné znaky přímo:

Tak dostanete do registru a kód znaku A, tedy číslo 65. Chcete-li vložit znak " (úvozovka), musíte se podívat do návodu k Vámi používanému assembleru, někdy je nutno úvozovku vložit dvakrát (podobně jako v BASICu):

```
ld a,"""
```

Při psaní čísel v assembleru je také možno používat aritmetické výrazy. Můžete používat operátory +, -, \*, / a ? (operace modulo neboli zbytek po dělení). Výrazy jsou obvykle vyhodnocovány zleva doprava a nebere se ohled na prioritu operátorů - je to jednodušší a potřebná část assembleru je kratší.

Aritmetické operace jsou obvykle prováděny modulo 65536 - bude-li výsledek překračovat rozsah 6-65535, bude výsledkem zbytek po dělení číslem 65536. Budete-li mít nějaké nejasnosti o tom, co bude výsledkem operace, raději si to ověřte dříve než program budete spouštět - mohlo by to být zdrojem nepochopitelných chyb (zvláště je-li program odladěn na jiném assembleru - překladači).

Důležité pro programování v assembleru je možnost získat horní a spodní byte libovolné adresy, lze to provést například takto (některé assemblery mají zvláštní funkce):

```
Ld L,ADRESA?256 ; doiní byte adresy
Ld h,ADRESA/256 ; horní byte adresy
```

Na závěr ještě několik příkladů, že stejné číslo lze zapsat mnoha různými způsoby:

```
ld a,65
ld a,#41
ld a,%1000001
ld a,"A"
ld a,180/3+70/2 ; POZOR - výpočet je prováděn zleva doprava!
ld a,25+#28
```

Instrukce assembleru lze podle významu rozdělit do několika skupin a tv si popíšeme:

První skupinu tvoří instrukce přesunu 8 bitových hodnot (8-Bit Load Group). Symbolický zápis u těchto instrukcí je Id dest, src, kde Id je zkratka anglického slova LOAD (naložit), dest je místo uložení a src je místo, odkud je hodnota čtena. Všechny možné instrukce Id jsou popsány v dalším textu, u každého typu instrukce je popsán vliv instrukce na flagy (stavové indikátory, jejich smysl se dozvíte později).

Instrukce LOAD může přenášet hodnoty mezi všemi základními registry, možné instrukce jsou vypsány v následující tabulce:

Přesun ob:	Přesun obsahu z jednoho osmibitového registru do druhého					
ld Ь,Ь	ld c,b	la а,ь	ld €,b	ld h,b	ld l,b	ld a,b
ld Ь,с	ld c,c	ld d,c	ld e,c	ld h,c	ld l,c	ld a,c
ld Б,d	ld c,d	la a,a	ld e,d	ld h,d	ld l,d	ld a,d
ld b,e	ld c,e	ld d,e	ld e,e	ld h,e	ld l,e	ld a,e
ld b,h	ld c,h	ld d,h	ld e,h	ld h,h	ld l,h	ld a,h
ld Б,l	ld c,l	ld d,l	ld e, l	ld h,l	ld l, l	ld a, l
ld b,a	ld c,a	ld d,a	ld e,a	ld h,a	ld l,a	lda,a

Instrukce na diagonále (zdrojový i cílový registr je stejný) nejsou užitečné vůbec k ničemu - neprovádějí žádnou činnost, byly vytvořeny proto, že k tomu vedly hardwarové důvody (můžete je používat pro zpestření místo instrukce NOP).

Čas od času na programátory přijde potřeba nějaký registr naplnit číslem:

Napin	Naplnění osmibitového registru číslem v rozsahu 0-255					7 T-cyklů	
ld E	ž	ld c,N	la a,N	ld e,N	ld h,N	ld L,N	ld a,N

Na místě N můžete v assembleru psát libovolný výraz, jehož hodnota je v rozsahu **6..255** nebo také v rozsahu **-128..127** pokud se jedná o číslo se znaménkem.

V procesoru **Z80** se kromě obyčejných registrů nalézají také registry pro speciální použití-**I** a **R** registry. Práci s nimi obstarávají tyto instrukce:

Přesuny mezi registrem A a registry I a R 9 T-cyklů				R 9 T-cyklů
ld a,i	ld a,r		ld i,a	ld r,a

U těchto instrukcí se zastavíme podrobněji. Jsou to jediné instrukce pracující se zvláštními registry I a R. Z toho, celkem zřejmé, plyne, že pokud chcete registry I nebo R naplnit, musíte nejprve naplnit registr A a potom jeho obsah přenést do I nebo R.

Pokud naopak přenášíte hodnotu z I nebo R do A, dejte si pozor na to, že to jsou dvě jediné Id instrukce, které nastavují flagy! Jak již bylo zmíněno, můžete těmito instrukcemi také zjistit stav přerušení (povolené - zakázané).

Instrukce Id zajišťuje také zápis obsahu registru do paměti a naopak, přečtení obsahu paměti do registru. Paměťové místo je možno adresovat přímo (adresou) nebo nepřímo (obsahem nějaké dvojice registru nebo šestnáctibitovým registrem). Výsadní místo mezi těmito způsoby má adresování pomocí registru hl.

Adresace je v mnemonice Z80 naznačena kulatými závorkami a u registru hl tedy bude v instrukci ld napsáno (hl) - byte paměti, jehož adresa je uložena v registru hl. Zápis (hl) můžete používat jako libovolný z obyčejných registrů (vyjma instrukce ld (hl),(hl), která jednak neexistuje a kromě toho by stejně k ničemu nebyla.

Přesun	Přesuny registr⇔adresa v HL 7 T-cyklů				
ld	(h l) , b	ld b,(hl)			
ld	(ht),c	ld c,(hl)			
ld	(ht),d	la a,(hl)			
ld	(hl),e	ld e,(hl)			
ld	(h t) ,h	ld h,(hl)			
ld	(ht),t	ld l,(hl)			
ld	(hl),a	ld a,(hl)			

Do paměti na adresu v registrovém páru hl lze zapsat přímo osmibitovou hodnotu:

Zápis čísla na adresu v HL	10 T-cyklů
ld (hl),N	

Z přehledu instrukcí je zřejmé, že registrový pár hl je předurčen pro použití jako ukazatel (pointer) do paměti - budeme jej tak velmi často používat.

Pro adresování paměti můžeme také používat registrové páry bc a de. Použití je však proti použití registrového páru hl silně omezeno:

Přesuny mezi registrem A a pamětí adresovanou BC nebo DE 7 T				7 T-cyklů	
ld a,(bc)	ld a,(de)		ld (bc),a	ld	(de),a

Obsah jiného registru nebo přímou osmibitovou hodnotu lze do paměti adresované registrovými páry bc a de zapsat jen prostřednictvím registru a.

Přímý přístup do paměti (na zadanou adresu) je také omezen pouze na registr a. Hodnoty ostatních registrů je nutno opět zapisovat a číst prostřednictvím a.

Přesuny mezi registrem A a příme	o adresovanou pamětí 13 T-cyklů
ld a,(NN)	ld (NN),a

Na místě **NN** může být v assembleru zapsán libovolný aritmetický výraz. Obě uvedené instrukce patří mezi nejpoužívanější.

Poslední způsob adresování paměti je indexování. Jako adresa se používá součet obsahu indexového registru (ix, iy) a posunutí v rozsahu -127..128, neboli (ix+E) a (iy+E). Tyto instrukce jsou určeny pro práci s tabulkami, umožňují velmi pohodlný přístup k bytům v okolí bytu, na který ukazuje indexový registr.

V ld instrukcích můžete (ix+E) a (iy+E) používat všude tam, kde lze použít (hl). Operační kódy těchto instrukcí se vytváří tak, že se před operační kód instrukce připíše prefix IX (221) nebo prefix IY (253).

Přesuny mezi obyče	jnými registry a adr	esou (ix+E) nebo (iy+l	E) 19 T-cyklů
ld (ix+E),b ld (ix+E),c ld (ix+E),d ld (ix+E),e ld (ix+E),h ld (ix+E),l ld (ix+E),a	ld b,(ix+E) ld c,(ix+E) ld d,(ix+E) ld e,(ix+E) ld h,(ix+E) ld l,(ix+E) ld a,(ix+E)	ld (iy+E),b ld (iy+E),c ld (iy+E),d ld (iy+E),e ld (iy+E),h ld (iy+E),l ld (iy+E),a	ld b, (iy+E) ld c, (iy+E) ld d, (iy+E) ld e, (iy+E) ld h, (iy+E) ld l, (iy+E) ld a, (iy+E)

Jak si můžete všimnout, trvají tyto instrukce 19 T-cyklů, nehodí se tedy příliš do programů, které vyžadují velkou rychlost (to platí obecně o používání indexových registrů, tedy v rychlých programech je lépe používat jen obyčejné registry).

Stejně jako u (hl), lze i u (ix+E) a (iy+E) zapsat na adresu osmibitovou hodnotu:

Zápis čísla na adresu v (ix	:+E) a (iy+E) 19 T-cyklů
ld (ix+E),N	ld (iy+E),N

Poznámka: registr iy je používán systémem ZX Spectra jako ukazatel do oblasti systémových proměnných (má hodnotu 23610) a pokud budete používat ve svých programech některé služby ROM nebo přerušení v módu IM 1, musíte tuto hodnotu zachovat, což znamená to, že nesmíte registr iy používat jinak, než jako ukazatel na systémové proměnné BASICu. Pokud ve svém programu hodnotu registru iy změníte, tak jej musíte při návratu do BASICu opět nastavit na hodnotu 23610 (#5C3A).

Mezi instrukce Id, které přenášejí 8-bitové hodnoty, patří také instrukce pracující s polovinami indexových registrů (hx, lx, hy, ly). Tyto instrukce nepatří mezi standardní instrukce (občas jsou označovány jako "tajné" instrukce) a proto s nimi některé asemblery neumějí pracovat (GENS), v některých jsou označovány jako xh, xl, yh, yl (mrs). Pokud ovšem používáte asembler PROMETHEUS, nemusíte se tím zatěžovat. Pro práci s polovinami indexových registrů máte k dispozici tyto instrukce:

Přesun obsahu z o	smibitového registr	u do poloviny indexr	egistru 8 T-cyklů
ld lx,b ld lx,c ld lx,d ld lx,e ld lx,hx ld lx,lx ld lx,a	ld hx,b ld hx,c ld hx,d ld hx,e ld hx,hx ld hx,lx ld hx,a	ld ly,b ld ly,c ld ly,d ld ly,e ld ly,hy ld ly,ly ld ly,a	ld hy,b ld hy,c ld hy,d ld hy,e ld hy,hy ld hy,ly ld hy,a

V tabulce si můžete všimnout, že neexistuje možnost přenosu z registrů h a l. To plyne ze způsobu, jakým tyto instrukce vznikají - všechny výskyty h a l jsou nahrazeny hx, hy a lx, ly. Obdobně existují i instrukce opačně:

Přesun obsahu z p	oloviny indexregist	ru do obyčejného re	gistru <b>8</b> T-cyklů
ld b,lx ld c,lx ld d,lx ld e,lx ld hx,lx ld lx,lx ld a,lx	ld b,hx ld c,hx ld d,hx ld e,hx ld hx,hx ld lx,hx ld a,hx	ld b, ly ld c, ly ld d, ly ld e, ly ld hy, ly ld ly, ly ld a, ly	ld b,hy ld c,hy ld d,hy ld e,hy ld hy,hy ld ly,hy ld a,hy

Asi by Vás napadlo, že budou existovat instrukce umožňující přímé naplnění poloviny indexregistru 8-bitovou hodnotou, zde jsou:

Přímé naplnění pol	oviny indexregistru	ı 8-bitovou hodnoto	u 11 T-cyklů
ld lx,N	ld hx,N	la ly,N	ld hy,N

Při používání polovin indexregistru nezapomeňte, že ovlivňujete samozřejmě také obsah celého indexregistru - nesmíte-li používat jy, nesmíte samozřejmě používat ani hy, ly!

Uvedené instrukce (8-bitový přesun) nemění stavy indikátorů (flagů). Výjimku tvoří pouze instrukce Id a,i a Id a,r, které nastavují znovu SIGN, ZERO a PARITY flagy.

\* \* \*

Druhou velikou skupinu instrukcí tvoří instrukce přenosu 16-bitové hodnoty (16-Bit Load Group). Patří sem všechny operace přesunu s dvojregistry a také operace práce na zásobníku.

Začneme přímým plněním dvojregistru 16-bitovou hodnotou - nejprve obyčejné:

Přímé plnění obyče	ejného dvojregistr	u <b>16</b> -bitovou hodnot	ou 10 T-cyklů
ld bc,NN	ld de,NN	ld hl,NN	ld sp,NN

Dále jsou na řadě indexové registry:

Přímé plnění indexregistru 16-ti bitovou hodnotou		14 T-cyklů
ld ix,NN	ld iy,N	IN

- - -

Pro přesun mezi dvojregistrem a pamětí existuje několik instrukcí, všechny však používají jen přímé adresování.

Přímý přesun 16-bitové hodnoty me:	zi HL a pamětí	16 T−cyklů
ld hl,(NN)	ld	(NN) , h L

Přesun 16-bitové hodnoty mezi dvo	jregistrem a pamětí	20 T-cyklů
ld bc,(NN) ld de,(NN) ld hl,(NN) ld sp,(NN)	14 (NN) 14 (NN) 14 (NN)	, de , h l

Zde neškodí menší objasnění skutečnosti, že pro registrový pár hl existují dvě instrukce, které dělají totéž, liší se však rychlostí a také délkou. První instrukce (rychlejší) byly obsaženy už v instrukčním souboru procesoru Intel 8080, na který Z80 navazuje. Další instrukce byly přidány až u Z80 a operace s registrem hl byla zopakována ze stejných důvodů, z jakých existuje například instrukce ld a,a - hardware.

Pro Vás je podstatné, že každý asembler (z těch co znám) překládá instrukce pracující s hl prvním (tedy kratším a rychlejším) způsobem a že každý monitor (dtto) umí disasemblovat obě dvě verze.

Zápis obsahu dvojregistru do paměti a přečtení obsahu paměti do dvojregistru můžete provádět také s oběma indexovými registry:

Přímý přesun 16-bitové hodnoty me:	zi IX (IY) a pamětí	20 T-cyklů
ld ix,(NN)	Ld (NN)	
ld iy,(NN)	rg (NN)	, i y

Následuje malá skupina instrukcí, které přenáší obsah z jednoho dvojregistru do druhého - jsou pouze tři a všechny pracují s registrem SP. Jsou to tyto:

Přenos obsahu z HL do SP	6 T-cyklů
ld sp,hl	

Přenos obsahu z indexregistru do SF	registru 10 T-cyklů
ld sp,ix	ld sp,iy

To jsou všechny instrukce Id pracující s 16-bitovými hodnotami. Stejně jako jejich 8-bitové kolegyně nemění stavy indikátorů (flagů) - tentokrát bez výjimky.

Nynější skupina instrukcí nás přivádí k jednomu důležitému programátorskému pojmu a tím je pojem zásobník.

Stručně řečeno, zásobník je datová struktura, do níž se data ukládají tak, že je přístup vždy jen k poslednímu záznamu (ve smyslu posledně vloženému - nejčerstvějšímu ze všech, které tam jsou). Dobře si tuto situaci můžete představit takto:

V úřadě sedí úředník, říkejme mu U. Jeho práce spočívá v tom, že přijímá a vyřizuje žádosti, dělá to tak, že vyřizuje nejnovější žádost, pokud přijde nová žádost, otevře šuplík, vyřizovanou žádost do něj vloží a začne vyřizovat novou. Když náhodou nějakou žádost vyřídí, otevře šuplík a vytáhne z něj tu žádost, která je navrchu a pokračuje v jejím vyřizování. Pokud však U obdrží další žádost, vrátí starou zpět do šuplíku a věnuje se nové. Při práci U mohou nastat dva problémově okamžiky – první nastane tehdy, je-li šuplík prázdný a U nedostává žádné žádosti. V takovém případě upadá U do strnulého stavu a čeká na nějakou žádost. Druhý případ je horší – U dostává tolik žádostí, že mu šuplík přeteče.

Zásobník je vlastně svého druhu šuplík a procesor pak úředník.

Na rozdíl od úřadů, kde tento způsob práce zřejmě patří k převládajícím a má tu nevýhodu, že žádosti na dne šuplíku takřka nemají šanci na vyřízení (pokud chcete, aby Vaše žádost byla vyřízena, musíte vystihnout okamžik, kdy je žádostí málo, a tehdy podat žádost, jinak bude "pohřbena"), má v programování tento způsob zacházení z daty velký význam.

Anglicky se zásobníku říká stack a způsob práce je výstižně nazván jako LIFO (Last In First Out - poslední dovnitř, první ven). Když už jsme u těch zkratek, existuje ještě druhá podobná zkratka - FIFO, což není jen jméno jistého časopisu ale název pro další datovou strukturu nazývanou česky fronta (anglicky queue a First In First Out - první dovnitř, první ven).

Na úřadech se fronty vyskytují také, nikoliv však v kancelářích ale před nimi. Do šuplíku na dno je totiž velice špatný přístup.

Zanechme exkurzí do úřadů a vratme se k programování. Pro zásobník tedy máme definovány dvě operace - push (vložení do šuplíku) a pop (vybrání ze šuplíku). Zásobník se nám může vyprázdnit (prázdný šuplík - empty) nebo přetěct (plný šuplík - overflow). Občas se také hodí podívat se na vrchol zásobníku co tam je (nejvrchnější žádost v našem šuplíku - top).

Procesor Z80 umí také se zásobníkem pracovat, má na to instrukce push a pop ale nejen ty. Na zásobník se odkládají 16-bitové hodnoty. Potíž je v tom, že na zásobník se ukládají také návratové adresy (instrukce call a ret). Podržíme-li se našeho příměru s úředníkem, je to asi totéž, jako kdyby si náš pan U vozil šuplík s sebou a vždy když někam jede si do něj uložil adresu odkud vyjel, aby se mohl vrátit. V cíli si zaúřaduje (použije šuplík) a při návratu ze šuplíku vytáhne první papír, podívá se na adresu a tam vyrazí - pokud se splete a v šuplíku nahoře je nějaká žádost, pak dojede bůh ví kam, může také vyřídit místo žádosti papír s adresou a výsledek je stejný - žalostný. U procesoru je situace ještě horší protože čísla mohou znamenat cokoliv.

Proto si dávejte na zásobník obzvláštní pozor! Při návratu z podprogramu musí být zásobník ve stejném stavu, v jakém byl při vstupu do podprogramu. Chyby se dělají často při větvení programu, kdy nějaká větev neošetřuje zásobník - to bývá často zdrojem "nevysvětlitelných" chyb, kdy program skoro vždycky chodí, jen občas spadne.

Instrukce push odečte od sp registru 2 a na (sp) uloží obsah určeného dvojregistru. Naproti tomu instrukce pop nejprve přečte do dvojregistru obsah (sp) a potom přičte k sp registru 2. Provedete-li tedy push a vzápětí poté pop se stejným registrem, nezmění se nic.

Instrukce push a pop lze také použít pro přenos dat z dvojregistru do dvojregistru. Výhodné je to však jen u indexregistru (u ostatních je lépe použít přenos po částech, to znamená třeba ld b,d a ld c,e jako "ld bc,de", která neexistuje, výjimku tvoří af, kde to jinak než přes zásobník udělat nejde). Důvodem je tu rychlost - použití dvou instrukcí ld je dlouhé 8 T-cyklů, naproti tomu push a pop mají dohromady 21 T-cyklů (skoro třikrát tolik). Pouze u indexových registrů by použití instrukcí ld buď vůbec nešlo nebo by byl delší kód programu.

Uložení obyče jného dvo jregistru na zásobník			11 T−cyklů
push bc	push de	push hl	push af
Přečtení obyče jného dvo jregistru ze zásobníku			10 T-cyklů

pop hl

pop af

Pro indexregistry jsou k dispozici stejné operace:

pop de

рор Бс

Uložení indexregistru na zásobn	ík 15 T-cyklů
push ix	push iy
Přečtení indexregistru ze zásob	níku 14 T-cyklů
pop i×	pop iy

\* \* \*

Na řadě je skupina vyměňovacích instrukcí (Exchange Group). Instrukce této skupiny mohou navzájem vyměnit obsahy mezi dvojregistry nebo mezi dvojregistrem a pamětí.

Nejčastěji používaná instrukce vyměňuje obsah dvojregistru hl a de. Je užitečná, pokud máte v registru de nějakou adresu a chcete s ní provést nějaké operace - prohodit hl a de, provést operace s hl (mnohem více instrukcí k dispozici) a prohodit zpátky. Také se hodí pro dočasné uklizení registru hl v případe, že registr de není zrovna použit (je to rychlejší než uložení do paměti nebo na zásobník).

Výměna obsahů mezi HL a DE	4 T-cyklů
ex de,hl	

Pro práci se záložními (alternativními) registry slouží dvě instrukce. První prohodí obsah mezi hlavním a záložním dvojregistrem af - užitečné pro uložení flagů a obsahu registru a (opět značně rychlejší než pomocí paměti nebo zásobníku). Občas je však třeba uchovat buď jen flagy nebo jen obsah registru a, v takovém případě si musíte pomoci jinak.

Druhá instrukce prohazuje vzájemně obsahy ostatních obyčejných hlavních a alternativních registrů. Vymění tedy navzájem bc, de a hl s jejich dvojníky - užitečné hlavně když potřebujete uložit všechny registry a záložní nejsou nijak používané (opět značně rychlejší než zásobník o paměti nemluvě - tady musím upozornit na jednu skutečnost, zásobník je také v paměti, zde jsou slovem zásobník myšleny instrukce s ním pracující push a pop a pod slovem pamět myšleny instrukce ld).

- - -

Výměna obsahu dvojregistrů s obsahem paměti je možná s buňkou (sp) a jako dvojregistr můžete použít hl a oba indexregistry ix a iy.

Instrukce tedy vymění obsah zvoleného dvojregistru s vrcholem zásobníku - po provedení instrukce je na zásobníku to, co bylo ve dvojregistru, a ve dvojregistru to, co bylo na vrcholu zásobníku.

Použijeme-li opět našeho pana U, je to jako kdyby se při vyřizování jedné žádosti rozhodl vyřizovanou žádost vložit do šuplíku a začít vyřizovat první žádost ze šuplíku.

Výměna obsahu (SP) a HL		19 T-cyklů
ex (	SP),hl	

Budete-li chtít provést operaci, která by odpovídala neexistující instrukci ex (sp),de, můžete to snadno docílit touto sekvencí instrukcí:

Instrukce ex (sp),hl se také vhodně využívá pro zpomalení běhu programu, dáte-li totiž dvě za sebe, nestane se nic ale bude to trvat 38 T-cyklů.

Pro indexregistry jsou to tyto dvě instrukce:

Výměna obsahů mezi (SP) a indexregistrem		23 T-cyklů
ex (sp),ix	ex	(sp),iy

Vyměňovací instrukce nemění nastavení indikátorů (flagů). Pozor však na instrukci ex af,af', která sice nemění indikátory ale mění celý registr f, v němž jsou uloženy!

Skupina instrukcí pro přenos bloků (Block Transfer Group) je tvořena jen čtyřmi instrukcemi, co do užitečnosti je velmi významná.

Blokový přesun bez opakování	16 T−cyklů
ldi	ldd

Instrukce Idi provádí v uvedeném pořadí tyto činnosti: Přenese obsah z bytu, na který ukazuje registr hI, do bytu, na který ukazuje registr de (symbolicky (de) <- (hI)). Oba registry, hI i de, zvětší o jedničku (hI <- hI + I, de <- de + 1). Odečte jedničku od registru bc (bc <- bc - 1) a testuje výsledek na nulu. Pokud je v bc nula, vynuluje se příznak P/V (platí podmínka PO).

Instrukce Idd provádí téměř totéž, pouze oba pointery (hl a de) o jedničku zmenšuje. Jako pomůcka Vám poslouží poslední písmeno mnemoniky; Idd(ecrement) a Idi(ncrement).

Registr hl slouží jako ukazatel na zdrojový blok, registr de ukazuje na cílový blok a registr bc je použit jako počítadlo přenesených bytů.

Obě instrukce se hodí tam, kde chcete přenášet paměťový blok z jedné adresy na druhou a navíc při každém přesunu provést nějakou akci. Instrukce Idi je vhodná při přesunování bloku odpředu (od nižších adres k vyšším) a Idd naopak při přesunu odzadu (od vyšších adres k nižším).

Aby bylo možno přenášet bloky najednou, existují instrukce, které nejen testují hodnotu bc na nulu ale podle výsledku také bud skončí nebo provádění opakují:

Blokový přesun s opakováním	21 (16) T-cyklů	
ldir	lddr	

Písmeno r v mnemonice znamená anglické slovo repeat (opakuj). Stejně jako u ldi a ldd jsou písmena i a d od slov increment a decrement. Obě instrukce opět slouží k přesunu bloků, lze je použít i k vyplnění paměti zvoleným číslem (jak se to udělá se dozvíte v dalších kapitolách).

Budete-li chtít přenášet blok paměti tak, že se bude kus cílové oblasti překrývat se zdrojovou oblastí, musíte si dát pozor na to, jestli použijete Idir nebo Iddr. Je to proto, aby se zdrojová oblast přepisovala z té strany, která už je přečtena. Pokud budete blok posunovat dolů (cílová oblast je pod zdrojovou oblastí) použijte Idir, v opačném případe pak Iddr (Opakuji, že toto rozlišení má smysl jen když se obě oblasti překrývají!).

Uvedený počet T-cyklů u instrukcí Idir a Iddr se vztahuje k jednomu přenosu. První číslo je délka přenosu spolu se skokem zpět na začátek instrukce, druhé číslo je délka pouze přenosu (stejná jako u Idd, Idi). Celkovou časovou náročnost u instrukce Idir (Iddr) spočítáte takto bc \* 21 - 5 = počet T-cyklů, bc je zde hodnota v bc registru před provedením instrukce.

\* \* \*

Instrukce pro blokové hledání (Block Search Group) jsou podobně výkonná skupina jako instrukce pro přenášení bloku, s předchozí skupinou mají i mnoho společných vlastností.

Instrukce umožňují vyhledat v daném bloku výskyt daného čísla. Nejprve tabulka:

Blokové hledání bez opakování	16 T−cyklů
CPi	cpd

Instrukce cpi porovnává obsah registru a s obsahem bytu, na který ukazuje registr hl, zvětší hl o jedničku a zmenší bc o jedničku. Pokud je shoda mezi a a (hl), je nastaven příznak ZERO (platí Z). Pokud je v bc po odečtení jedničky nula, vynuluje příznak P/V (platí PE).

Instrukce cpd se od cpi liší jen tím, že registr hl nezvětšuje ale zmenšuje (decrement).

Obě instrukce existují i s automatickým opakováním dokud není nalezena shoda nebo dokud je **bc** nenulový. Chcete-li tedy najít mezi adresami 30000 a 40000 výskyt bytu s hodnotou 123, provedete to takto:

lα	hl,30000	; začátek oblasti
lα	bc,10000	; délka oblasti
lα	a,123	; hledaná hodnota
cpin	•	; hlede.j
.i.c	z.FOUND	: odskok v případě, že byl výskyt

Registr hl ukazuje po nalezení za první výskyt hledaného čísla.

Blokové hledání s opakováním	21 (16) T-cyklů	
cpir	cpdr	

Prohlédněte si předchozí skupinu instrukcí (ldi, ldd, ldir, lddr), dozvíte se tam další podrobnosti o T-cyklech.

\* \* \*

Na řadu přicházejí instrukce 8-bitové aritmetiky. Jde o sčítaní a odčítání a o sčítání a odčítání s použitím **CARRY** flagu. Všechny tyto instrukce používají jako první operand akumulátor (registr a) a výsledek také ukládají do téhož registru.

Osmibitové sčítání - add - instrukce přičte k akumulátoru hodnotu druhého operandu. Flagy se nastavují podle výsledku. Carry je nastaven v případě, že výsledek sčítání překročí číslo 255.

Osmibitové odečítání - sub - instrukce odečte od akumulátoru hodnotu druhého operandu. Flagy se nastavují podle výsledku. Carry je nastaven v případě, že výsledek odečítání je záporný.

Osmibitové sčítání s Carry - adc - instrukce přičte k akumulátoru hodnotu druhého operandu a hodnotu Carry flagu. Flagy se nastavují stejně jako u sčítání.

Osmibitové odečítání s Carry - sbc - instrukce odečte od akumulátoru hodnotu druhého operandu a hodnotu Carry flagu. Flagy se nastavují stejně jako u odečítání.

Možné instrukce 8-bitové aritmetiky naleznete v následujících tabulkách:

Instrukce 8-bitové aritmetiky, druhý operand registr			4 T-cykly
add a,b	sub b	adc a,b	sbc a,b
add a,c	sub c	adc a,c	sbc a,c
add a,d	sub d	adc a,d	sbc a,d
add a,e	sub e	adc a,e	sbc a,e
add a,h	sub h	adc a,h	sbc a,h
add a,l	sub l	adca, l	sbc a,l
add a,a	sub a	adc a,a	sbc a,a

Instrukce 8-bitové aritmetiky, druhý operand polovina indexregistru 8 T-cyklů			
add a,hx	sub hx	adc a,hx	sbc a,hx
add a,lx	sub lx	adc a,lx	sbc a,lx
add a,hy	sub hy	adc a,hy	sbc a,hy
add a,ly	sub ly	adc a,ly	sbc a,ly

Instrukce 8-bitové	Instrukce 8-bitové aritmetiky, druhý operand číslo					
add a,N	SUB N	adc a,N	sbc a,N			

Instrukce 8-bitové	Instrukce 8-bitové aritmetiky, druhý operand (HL)					
add a,(hl)	sub (hl)	adca,(hl)	sbc a,(hl)			

Instrukce 8-bitové	IY+E) 19 T−cyklů		
add a,(ix+E)	sub (ix+E)	adc a,(ix+E)	sbc a,(ix+E)
add a,(iy+E)	sub (iy+E)	adc a,(iy+E)	sbc a,(iy+E)

U mnemoniky instrukce sub je zajímavá anomálie, není tu uveden první operand ačkoliv u ostatních instrukcí uveden je.

- - -

Mezi osmibitové aritmetické instrukce patří i inkrementy (zvětšení o jedničku) a dekrementy (zmenšení o jedničku).

U instrukcí inc a dec si dejte pozor na to, že nenastavují CARRY flag!

Inkrement a dekrement registru 4 T-cyk					I T−cykì	ly							
inc dec	дь	inc dec	0 0	inc dec	ФФ	inc dec	6	inc H dec H	)	inc dec	l	inc dec	a a

Inkrement a de	8 T-cyklů		
inc hx	inc lx	inc hy	inc ly
dec hx	dec lx	dec hy	dec ly

Inkrement a dekrement (HL)	11 T-cyklů
inc (hl)	
dec (hl)	

Inkrement a dekrement (IX+E)	23 T-cyklů	
inc (ix+E) dec (ix+E)		(iy+E) (iy+E)

\* \* \*

Logické instrukce jsou další rozsáhlá a důležitá skupina instrukcí. Svými vlastnostmi se podobají aritmetickým instrukcím - zcela totožné operandy, první operand je vždy akumulátor a steiná časová náročnost.

Bitový logický součin - and - provádí operaci logického součinu po bitech. Logický součin má výsledek 1 právě když oba operandy mají hodnotu 1, jinak je výsledek 6. Podle výsledku se nastavují také SIGN a ZERO flagy. Pro větší názornost uvedu příklad:

11101101 and 10100001 11101101

Bitový logický součet - or - provádí operaci logického součtu po bitech. Logický součet má výsledek 1 právě když alespoň jeden z operandů má hodnotu 1. Jinak má výsledek 6. Podle výsledku se nastavují také SIGN a ZERO flagy. Opět, příklad:

11101101 or 10100001 11101101

Bitový exkluzivní součet - xor - provádí operaci exkluzivního součtu po bitech. Exkluzivní součet má výsledek 1 právě když mají oba operandy různou hodnotu. Pokud mají hodnotu stejnou, je výsledek 6. Podle výsledku se nastavují SIGN a ZERO flagy. Příklad:

хог	11101101 10100001		хог	01001100 10100001
	01001100	•		11101101

U exkluzivního součtu si všimněte, že pokud provedete exkluzivní součet dvakrát týmž číslem, bude výsledek stejný jako předchozí stav (viz druhý sloupec příkladu).

Při práci s grafikou se bez instrukcí and, or, xor neobejdete. Instrukce and se používá pro vybrání zvolených bitů (ostatní vynuluje). Instrukce or je užitečná při nastavování některých bitů (v grafice přikreslení k již existujícímu). Instrukce xor je používána na převracení vybraných bitů (v grafice tato instrukce umožňuje něco nakreslit tak, aby se to dalo druhým nakreslením smazat).

porovnání - cp (compare) - porovná obsah akumulátoru a uvedený operand. Nastaví ZERO flag když jsou oba stejné. Nastaví CARRY když je druhý operand větší než obsah akumulátoru. Instrukce cp je realizována jako neprovedené odečítání, které však podle výsledku nastaví indikátory (flagy) - na toto si vzpomeňte když nebudete vědět jak se nastavuje CARRY flag a můžete si to odvodit. Malá tabulka pro možné výsledky porovnání a pro nastavení flagů CARRY a ZERO.

Nastavení	ср в		
а=ь	z	c	m
а<>b	nz	?	?
а>b	nz	n c	P
а>=Ь	?	n c	P
акь	nz	c	m
а<=ь	?	С	m

V tabulce vidíte, že příznaky SIGN a CARRY jsou totožné co do informace, výhodnější je však používat CARRY flag neboť relativní skoky s podmínkami testujícími SIGN flag neexistují.

### Opět celkové tabulky:

Logické instrukce p	Logické instrukce pracující s registrem			
and b	or p	хог Ь	ср Ь	
and c	or c	xor c	CP C	
and d	or d	xor d	CP d	
and e	or e	xor e	cp e	
and h	or h	xor h	CP h	
and l	or l	xor l	cp l	
and a	or a	xor a	сра	

Logické instrukce p	8 T-cyklů		
and hx and lx and hy	or hx or lx or hy	xor hx xor lx xor hy	CP hx CP lx CP hy
and ly	or ly	xor ly	cp ly

Logické instrukce p	7 T−cyklů		
and N	or 2	xor N	CP N

Logické instrukce pracující s (HL) 7 T-cs			7 T−cyklů
and (hl)	or (hl)	xor (hl)	cp (hl)

Logické instrukce p	racující s (IX+E) nel	bo (IY+E)	19 T−cyklů
and (ix+E)	or (ix+E)	xor (ix+E)	cp (ix+E)
and (iy+E)	or (iy+E)	xor (iy+E)	cp (iy+E)

\* \* \*

Speciální aritmetické instrukce - patří sem instrukce pracující s akumulátorem a také instrukce pro práci s **CARRY** flagem.

Desítková korekce - daa - převod hodnoty akumulátoru do pakované BCD formy, musí následovat po sčítání nebo odečítání s pakovaným BCD operandem. Pakovaná BCD forma (binary coded decimal) je způsob uložení dvouciferného desítkového čísla - jednotky jsou uloženy ve spodních čtyřech bitech, desítky v horních čtyřech bitech obvyklým způsobem. Hodnota čísla je přímo vidět při hexadecimálním výpisu hodnoty akumulátoru.

Desítková korekce	4 T-cykly
daa	

Komplement akumulátoru - cpl - bitové převrácení hodnoty akumulátoru. Každý bit je nastaven na opačnou hodnotu. Tato instrukce nenastavuje žádný z přímo testovatelných flagů. Instrukce provádí stejnou operaci jako xor %11111111.

Komplement akumulátoru 4 T-cykly	
cpl	

Negace akumulátoru - neg - obsah akumulátoru je odečten od nuly (násobení -1, převrácení znaménka u čísla v akumulátoru).

<b>N</b> egace akumulátoru	8 T-cyklů
neg	

- - -

Nastavení CARRY flagu - scf (set carry flag) - uloží do CARRY flagu 1, platí tedy podmínka C. Instrukce se uplatní u instrukcí rotací a posuvů.

Nastavení CARRY flagu 4 T-cykly
scf

Komplementace CARRY flagu - ccf (complement carry flag) - operace změní hodnotu CARRY flagu na opačnou (C změní na NC, NC změní na C).

Komplement CARRY flagu	4 T-cykly
ccf	

Pokud chcete **CARRY** flag vynulovat, můžete to provést tak, že jej nastavíte a potom změníte. V 99.9% případů však stačí použít některou logickou instrukci pracující s akumulátorem, například or a, jediný případ, kdy tento postup nelze použít, je když nepotřebujete změnit žádný flag, pak musíte použít scf a ccf.

Zvláštní instrukcí v instrukčním souboru je instrukce nop (no operation). Tato jakási "neinstrukce" dělá to, že 4 T-cykly nedělá nic. Je vhodná pro programy, které musí trvat přesně určený časový interval jako "časová" vycpávka. Použije se i v programech, které samy modifikují svůj vlastní kód.

Neinstrukce	4 T-cykly
nop	ı

\* \* \*

Procesor Z80 umí pracovat se třemi módy přerušení. Ve Spectru se používají pouze dva z nich. Přerušení je akce, která je vyvolána signálem mimo procesor (hodiny, periferie, ..). Po obdržení žádosti o přerušení (signál zvenku) zakáže procesor přerušení, uloží na zásobník adresu následující instrukce a podle módu skočí na určitou adresu, kde musí být program pro obsloužení přerušení.

V módu 1 skáče procesor na adresu 56, kde je v ROM Spectra program pro čtení klávesnice a pro obsluhu časového čítače.

V módu 2 získá procesor ze sběrnice dolní byte adresy, horní byte adresy je uložen v registru i, na takto získané adrese si procesor přečte adresu a na ní skočí.

Popsané přerušení se nazývá maskovatelné protože je jej možno zakázat. Z80 zná ještě další typ přerušení - nemaskovatelné - to však nelze na Spectru bez zásahu do hardware použít.

Povolení přerušení - ei (enable interrupt). Instrukce povolí přijetí žádosti o přerušení.

Povolení přerušení	4 T-cykly
еi	

Zakázání přerušení - di (disable interrupt). Instrukce zakáže přijetí žádosti o přerušení.

Zakázání přerušení	4 T-cykly
di	

Instrukce čekání na přerušení - halt. Zastaví procesor do doby, než dojde k přijetí žádosti o přerušení. Pokud je ovšem přerušení zakázáno, bude procesor čekat věčně - dosti častý důvod, proč se program "zadře". Proto raději před každou instrukci halt vložte ještě instrukci ei.

Čekání na přerušení	? T-cyklů
halt	

Nastavení přerušovacího módu - im. Instrukce nastaví přerušovací mód procesoru podle čísla, které je za ní uvedeno.

Nastav přer	ušovací mód	4 T-cykly
im ⊘	im 1	im 2

\* \* \*

Instrukce 16-bitové aritmetiky. Jde o 16-bitové sčítání, sčítání s použitím CARRY, odečítání s použitím CARRY, inkrement a dekrement.

16-bitové sčítání - add - přičtení obsahu vybraného registru k obsahu registru hl a indexregistrů ix a iy. U této instrukce si dejte pozor na skutečnost, že nemění obsahy ZERO a SIGN flagů, podle výsledku se nastavuje pouze hodnota CARRY.

16-bitové sčítání používající obyčejné registry			11 T-cyklů
add hl,bc	add hl,de	add hl,hl	add hl,sp

16-bitové sčítání po	oužívající indexregist	try	15 T−cyklů
add ix,bc	add ix,de	add ix,ix	add ix,sp
add iy,bc	add iy,de	add iy,iy	add iy,sp

Instrukce add hl,hl (add ix,ix, add iy,iy) provádějí vlastně násobení 2 vybraného registru. Také je možné je použít jako aritmetický posun doleva (zprava vstupuje 0, vlevo vystupuje bit do CARRY). Instrukce add hl,sp je použitelná pro přenos hodnoty z sp do hl takto: ld hl,0 add hl,sp (nejkratší způsob).

16-bitové sčítání s použitím **CARRY** (s přenosem) - adc - přičte k registru hl zvolený registr a hodnotu **CARRY** flagu. Na rozdíl od 16-bitového sčítáni tato instrukce nastavuje podle výsledku všechny flagy - použijete ji všude, kde je to třeba místo obyčejného sčítání, nesmíte však před použitím zapomenout vynulovat **CARRY** flag. Přenos využijete při práci s celými čísly většími než 65535 (tady čísly, které potřebují pro uložení více než dva byty). U těchto čísel se musí sčítání provádět postupně a ve vyšších řádech přičítat vždy přenos z řádů nižších.

16-bitové sčítání s	přenosem v CARRY		15 T-cyklů
adc hl,bc	adc hl,de	adc hl,hl	adc hl,sp

Instrukci adc hl,hl můžete použít také jako rotaci doleva registru hl.

16-bitové odčítání s použitím **CARRY** je důležitá instrukce - s její pomocí lze napsat porovnání 16-bitových registrů (něco jako **cp,** které však pro dvojregistry neexistuje). Porovnání napíšete takto (pro hl a **bc)**:

or	a	; vynulování CARRY
ѕЬс	hl,bc	; odečtení pro nastavení ZERO a SIGN
add	B.L. BC	: uvedení do původního stavu. CARRY

Tady je vidět důvod, proč 16-bitové sčítání nenastavuje ani příznak **ZERO** ani příznak **SIGN**. Pokud víte, že je příznak přenosu vynulován, nemusíte instrukci or a uvádět, dejte si však dobrý pozor, aby tomu tak skutečně bylo - opět zdroj "podivných" chyb.

Budete-li odečítání s přenosem používat pro odečítání, nezapomeňte vynulovat příznak přenosu (CARRY) - opět možné chyby.

16-bitové odčítání s přenosem v CARRY 15 T-			15 T−cyklů
sbc hl,bc	sbc hl,de	sbc hl,hl	sbc hl,sp

Instrukci sbc hl,hl můžete použít k tomu, aby se do hl registru v závislosti na stavu příznaku CARRY zapsala buď 0 nebo 65535. Je to zvláštní, ale občas se to může hodit (stejně tak u osmibitové instrukce sbc a,a, to využijeme v kapitole o tisku znaků).

Mezi 16-bitovou aritmetiku patří také inkrementy a dekrementy dvojregistrů. Zde si dejte pozor na to, že tyto instrukce nemají žádný vliv na příznaky - obvykle se to hodí, občas by naopak neškodilo, kdyby příznaky nastavovaly.

16-bitový inkreme	nt a dekrement obţ	jčejných dvojregist	rů 6 T-cyklů
inc bc	inc de	inchl	inc sp
dec bc	dec de	dechl	dec sp


16-bitový inkrement a dekrement indexregistrů			10 T−cyklů
inc ix	inc iy	dec ix	dec iy

Na řade jsou instrukce rotací a posuvů (Rotate and Shift Group), jejich využití je hlavně při práci s grafikou ale nejen tam. Nejprve projdeme instrukce pracující pouze s akumulátorem (registrem a).

Cyklická rotace akumulátoru doleva - rica (Rotate Left Circular Accumulator) - rotuje bity doleva, co vlevo vystoupí vstoupí vpravo a je také uloženo do CARRY. Názornější asi bude schematický obrázek:



Rotace akumulátoru doleva - ria (Rotate Left Accumulator) - rotuje akumulátor doleva, co vievo vystoupí, jde co CARRY a vpravo vstoupí původní hodnota CARRY.



Cyklická rotace akumulátoru doprava - rrca (Rotate Right Circular Accumulator) - je obdoba instrukce rlca, rotuje se opačným směrem.



Rotace akumulátoru doprava - rra (Rotate Right Accumulator) - je obdoba instrukce rla, rotuje opačným směrem.



Pro úplnost ještě souhrnná tabulka instrukcí:

Rotace pracující pouze s akumulátorem			4 T-cykly
rlca	rla	rrca	гга

Pozor, instrukce pro rotaci akumulátoru nenastavují žádný jiný flag než **CARRY.** Budete-li chtít příznaky nastavit, musíte použít instrukce z následující podskupiny.

- - -

Z80 nabízí ještě další instrukce rotací a také posuvů, ty už dokáží pracovat nejen se všemi základními registry ale i s pamětí adresovanou registrem hl a indexovými registry. Oproti již uvedeným instrukcím trvají dvojnásobný čas a jsou delší.


Cyklická rotace doleva - rlc (Rotate Left Circular) - rotuje bity doleva, co vlevo vystoupí vstoupí vpravo a je také uloženo do CARRY.




Rotace doleva - rl (Rotate Left) - rotuje doleva, co vlevo vystoupí, jde do CARRY a vpravo vstoupí původní hodnota CARRY.




Cyklická rotace doprava - rrc (Rotate Right Circular) - je obdoba instrukce rlc, rotuje se opačným směrem.




Rotace doprava - rr (Rotate Right) - je obdoba instrukce rl, rotuje opačným směrem.



Aritmetický posun doleva - sla (Shift Left Arithmetic) - posune bity doleva, vpravo vstupuje 0, vlevo vystupující bit je přenesen do CARRY. Operace odpovídá násobení dvěma.




Aritmetický posun doprava - sra (Shift Right Arithmetic) - posune bity doprava, vystupující bit je vložen do CARRY. Sedmý bit se nemění. Operace odpovídá dělení dvěma pro číslo se znaměnkem.



Invertovaný aritmetický posun doleva - slia (Shift Left Inverted Arithmetic) - posune bity doleva, zprava vstupuje 1, vystupující bit jde do CARRY. Tato instrukce bývá uváděna mezi "tajnými" instrukcemi Z80, některé asemblery ji nedokáží překládat. Někdy je tato instrukce označována jako SLL (produkty T.R.C).



Logický posun doprava - sr! (Shift Right Logical) - posune bity doprava, zleva vstupuje 6, vystupující bit je uložen do CARRY.



Všechny uvedené rotace a posuny nastavují příznaky podle výsledku operace.

Instrukc	e rotací a	posunů pro	obyčejné	registry		į	8 T-cyklů
гіс Б	гіь	ссс Б	сс Б	sla b	sra b	slia b	srl b
ric c	rlc	rrc c	רר כ	sla c	sra c	slia c	srt c
ric d	rta	rrc d	rr d	sta d	sra d	slia d	srt d
ric e	rle	rrc e	rr e	sla e	sra e	slia e	srl e
ric h	rth	rrc h	cc h	sla h	sra h	slia h	srt h
ric i	rtt	nne l	on t	sla l	sra l	slia l	srt t
rlc a	rla	rrc a	rr a	sla a	sra a	slia a	srl a


Rotace a posuvy s (HL)		15 T-cyklů
rlc rl rrc rr sla sra slia srl	(h l) (h l) (h l)	

Rotace a posuvy s (IX+E), (IY+E) 23 T-cyklů				
rlc	(ix+E)	rlc	(iy+E)	
rl	(ix+E)	rl	(iy+E)	
rrc	(ix+E)	rrc	(iy+E)	
rr	(ix+E)	rr	(iy+E)	
sla	(ix+E)	sla	(iy+E)	
sra	(ix+E)	sra	(iy+E)	
slia	(ix+E)	slia	(iy+E)	
srl	(ix+E)	srl	(iy+E)	


\_ \_ \_

Následující dvě instrukce jsou rotace určení pro práci s pakovanou BCD formou zápisu čísla (viz instrukce daa). Zatím jsem se s nimi setkal jen u několika kódovacích programů (hry ULTIMATE), tyto instrukce se téměř nepoužívají.

Číslicová rotace doleva - rld (Rotate Left Digit). U této instrukce se raději nebudu pokoušet o popis, raději si rovnou prohlédněte obrázek. Instrukce pracuje s registrem a a s bytem paměti adresovaným pomoci registru hl.



Číslicová rotace doprava - rrd (Rotate Right Digit). Opět raději obrázek:



Číslicové posuny	18 T−cyklů
rla	rla

Podmíněné a nepodmíněné instrukce skoku (Jump Group) jsou instrukce,bez nichž se programovat prostě nedá. Z80 poskytuje skoky absolutní i relativní. Absolutní skok nese informaci o adrese. Relativní skok si nese informaci jak daleko má skočit vzhledem k adrese na níž je instrukce uložena. Toto se obzvlášť využije v programech, u kterých není známo, na jaké adrese budou pracovat.

Absolutní nepodmíněný skok - jp NN - provedení této instrukce má za následek přesun provádění na adresu NN. Jde vlastně o zápis čísla NN do registru pc (jakési ld pc,NN).

Absolutní nepodmíně	10 T-cyklů	
jР	NN	

Absolutní podmíněný skok - jp cc,NN - kde cc je podmínka vztahující se k jednotlivým flagům, instrukce provádí skok jen v případě, že je splněna zvolená podmínka. Možných podmínek je u absolutních skoků celkem 8, zde jsou:

- nz non zero (flag ZERO je nastaven na nulu)
- z zero (flag ZERO je nastaven na jedničku)
- nc non carry (flag CARRY je nastaven na nulu)
- c carry (flag CARRY je nastaven na jedničku)
- po parity odd (flag PARITY/OVERFLOW je nastaven na nulu)
- Pe parity even (flag PARITY/OVERFLOW je nastaven na jedničku)
- p plus (flag SIGN je nastaven na nulu)
- m minus (flag SIGN je nastaven na jedničku)

Existující instrukce jsou vypsány v následující tabulce:

Absolutní podmíněné skoky		10 T-cyklů
	nz,NN z,NN	
	nc,NN c,NN	
jР	PO,NN	
	Pe,NN	
jР	m,NN	

Mezi absolutní skoky patří také skoky, jejichž cílová adresa je zapsána v nějakém dvojregistru. Tyto instrukce jsou nepodmíněné a pracují s dvojregistrem hl a s oběma indexregistry. Velké využití absolutních skoků s cílovou adresou v dvojregistru mají jedinečné použití při práci s rozeskokovými tabulkami.

Absolutní skok s adresou v HL 4 T-cykly

jp (h l)

Skoky s adresou v indexregistru lze použít v kombinaci s přístupem do tabulek - před rutinou mohou být uloženy parametry. Program naplní indexregistr adresou rutiny, do ostatních registrů přečte parametry a provede skok do rutiny. Použití takové konstrukce má smysl v případě, že máte několik podprogramů volaných z jednoho místa.

Absolutní skok s inde	xregistrem	8 T-cyklů
jp jp	(ix) (iy)	

\_ \_ \_

Relativní skoky - opět existují podmíněné a nepodmíněné. Ve srovnání s absolutními skoky jsou sice pomalejší ale také kratší. U relativních podmíněných skoků je rozdíl mezi časovým trváním v případě, že podmínka splněna je (12 T-cyklů), a v případě, že podmínka splněna není (7 T-cyklů). Podmíněných relativních skoků je méně než skoků absolutních, testovat lze pouze flagy CARRY a ZERO. Výhodou relativních skoku je, že se nemusí u relokovatelných programů přepočítávat jako skoky absolutní.

Relativní skok obsahuje 8-bitovou hodnotu, která je chápána jako číslo se znaménkem a přičítá se k hodnotě registru PC. V okamžiku přičtení relativního posunu ukazuje registr PC na následující instrukci. Relativní skoky mohou dosahovat na adresy adr-126 až adr+129, kde adr je adresa relativního skoku. V asemblerech se místo relativního posunu píše přímo absolutní adresa a asembler si při překladu potřebný posun dopočítá sám. Pokud je vypočítaná hodnota mimo povolený rozsah, ohlásí překladač chybu.

Relativní skok nepodmíněný	12 (7) T-cyklů
jr E	

Pro podmíněné relativní skoky máte k dispozici tyto podmínky, testují jen dva flagy ale budou Vám stačit prakticky vždy:

nz - non zero (flag ZERO je nastaven na nulu)

z - zero (flag ZERO je nastaven na jedničku)

nc - non carry (flag CARRY je nastaven na nulu)

c - carry (flag CARRY je nastaven na jedničku)

Jednotlivé instrukce tedy vypadají takto (první údaj o T-cyklech platí, když se skok provede, druhý platí v případě, že skok proveden není - program pokračuje následující instrukcí strojového kódu):

Relativní skoky podmíně	né 12 (7) T-cyklů
jr r jr z jr r jr c	, E c , E

- - -

Poslední instrukcí patřící mezi skokové instrukce je instrukce djnz. Tato instrukce je vlastně relativní skok, který se provede jen tehdy, když po odečtení jedničky od registru b nevyjde nula - decrement jump non zero. Instrukce je určena pro programování cyklů, které mají proběhnout nejvýše 256krát. Počet průběhu je před započetím cyklu nutno vložit do registru b, nezapomeňte však, že v těle cyklu se hodnota registru b nesmí měnit, potřebujete-li registr b uvnitř cyklu, použijte na začátku cyklu instrukci push bc a na konci pak pop bc.

Instrukce DJNZ	13 (8) T-cyklů
djnz E	

Instrukce **djnz** se také používá jako zpomalovací smyčka všude, kde je potřeba - naplňte registr **b** požadovaným číslem a přidejte instrukcí **WAIT djnz WAIT.** 

\* \* \*

Bitové manipulace tvoří nejpočetnější skupinu instrukcí. Umožní Vám nastavit, nulovat a testovat hodnotu libovolného bitu v registru nebo paměti.

Nejprve testování hodnoty registru - bit. Instrukce testuje hodnotu vybraného bitu a podle výsledku je nastaven ZERO flag (je-li bit nulový, platí Z, jinak NZ).

Pokud potřebujete testovat nastavení několika bitů najednou, vyplatí se použít raději logické operace. Přeneste hodnotu z daného registru do akumulátoru, pomocí instrukce and N vyberte požadované bity (N bude v požadovaných bitech obsahovat jedničky) a pomocí instrukce cp N porovnejte s požadovaným stavem (ve vybraných bitech testované hodnoty a všude jinde samé nuly).

Testo	vání l	nodnot	ty jed	notliv	ých bit	tů v re	gistre	ech				8 T-	cyklů
bit (	0,ь	bit	Ø,c	Біt	Ø,d	Біt	0,e	Біt	Ø,h	Біt	Ø, L	Ьіt	Ø,a
Ьit	1,ь	bit	1,c	ьit	1,d	ьit	1,e	Ьit	1,h	ьit	1,	Ьit	1,a
bit :	2,ь	bit	2,c	ьit	2,d	ьit	2,e	Ьit	2,h	ьit	2,ί	Ьit	2,a
bit :	з,ь	bit	З,с	bit	З, d	bit	3,е	Ьit	З,Һ	ьit	3,1	bit	З,а
bit .	4,ь	Біt	4,c	bit	4,d	bit	4,€	bit	4,h	bit	4,1	Біt	4,a
bit :	5,ь	bit	5,c	bit	5,4	bit	5,e	Ьit	5,h	ьit	5,l	bit	5,a
bit (	6,ь	bit	6,с	bit	6,4	bit	6,e	bit	6,Һ	bit	6,1	bit	6,a
bit '	7,Ь	bit	7,c	bit	7,4	bit	7,e	bit	7,h	bit	7,1	bit	7,a

Testování hodnoty bitů v (HL)	12 T-cyklů
bit 0,(hl) bit 1,(hl) bit 2,(hl) bit 3,(hl) bit 4,(hl) bit 5,(hl)	
bit 7,(hl)	

Testování hodnoty bitů v (I	X+E), (IY+E) 20 T-cyklů
bit 0,(ix+E) bit 1,(ix+E) bit 2,(ix+E) bit 3,(ix+E) bit 4,(ix+E) bit 5,(ix+E) bit 6,(ix+E) bit 7,(ix+E)	bit 0,(iy+E) bit 1,(iy+E) bit 2,(iy+E) bit 3,(iy+E) bit 4,(iy+E) bit 5,(iy+E) bit 6,(iy+E) bit 7,(iy+E)

Instrukce bit nastavují ZERO flag podle hodnoty testovaného bitu, ostatní indikátory zůstávají po instrukci nezměněny.

Následuje instrukce set, která nastaví vybraný bit (zapíše do něj jedničku). Instrukce set nemá žádný vliv na indikátory.

Nastavení hodnoty bitů v (HL)	15 T-cyklů
set Ø,(hl)	
set 1,(hl)	
set 2,(hl)	
set 3,(hl)	
set 4,(hl)	
set 5,(hl)	
set 6,(hl)	
set 7,(hl)	

Nastavení hodnoty b	oitů v (IX+E), (IY+E) 23 T-cyklů
set ∅,(i×+E	E) set Ø,(iy+E)
set 1,(ix+l	E) set 1,(iy+E)
set 2,(ix+l	E) set 2,(iy+E)
set 3,(ix+l	E) set 3,(iy+E)
set 4,(ix+l	E) set 4,(iy+E)
set 5,(ix+l	E) set 5,(iy+E)
set 6,(ix+6	E) set 6,(iy+E)
set 7,(ix+6	E) set 7,(iy+E)

Poslední instrukce - res, která vynuluje vybraný bit (zapíše do něj nulu). Instrukce res nemá žádný vliv na indikátory.

Nastavení hodnoty jednotlivých bitů v registrech na 1				8 T-cyklů		
res 1,b res 2,b res 3,b res 4,b res 5,b	res 1,c res 2,c res 3,c res 4,c res 5,c	res 1,d res 2,d res 3,d res 4,d res 5,d	res 1,e res 2,e res 3,e res 4,e res 5,e	res Ø,h res 1,h res 2,h res 3,h res 4,h res 5,h res 6,h	res 1,l res 2,l res 3,l res 4,l res 5,l	res 1,a res 2,a res 3,a res 4,a res 5,a
res 7,6	res 7,c	res 7,d	res 7,e	res 7,h	res 7,l	res 7,a

Nulování hodnoty bitů v (HL)		15 T-cyklů
res res res	0,(ht) 1,(ht) 2,(ht) 3,(ht) 4,(ht)	
res	5,(hl) 6,(hl) 7,(hl)	

Nulování hodnoty bitů v (IX-	+E), (IY+E) 23 T-cyklů
res 0,(ix+E) res 1,(ix+E) res 2,(ix+E) res 3,(ix+E) res 4,(ix+E) res 5,(ix+E) res 6,(ix+E) res 7,(ix+E)	res 0,(iy+E) res 1,(iy+E) res 2,(iy+E) res 3,(iy+E) res 4,(iy+E) res 5,(iy+E) res 6,(iy+E) res 7,(iy+E)

- - -

Naše exkurze do instrukčního souboru procesoru Z80 se blíží ke konci, zbývá nám poslední skupina instrukcí - vstupní a výstupní instrukce (pro komunikaci s periferiemi). Ve Spectru umožňují tyto instrukce měnit barvu BORDERu a vytvářet zvuk (rozšířené verze Spectra - Spectrum 128, +2, +3, Didaktik a další - používají instrukce ke stránkování rozšířené paměti - Z80 může adresovat najednou 64 KB paměti).

Pro komunikaci s periferiemi se používají porty. Ve Spectru je jich 65636 a každý má svoji adresu. Ve skutečnosti se však používá jen několik portů, které to jsou se dozvíte vždy na místě, kde je budeme potřebovat.

Mikroprocesor dokáže na vybraný port zapsat (instrukce **out)** obsah libovolného základního registru Z80 a naopak přečíst (in) hodnotu libovolného portu do registru.

Pro komunikaci s porty se nejčastěji používají instrukce pracující s registrem a, jsou nejkratší a nejrychlejší. Tyto instrukce nemají žádný vliv na indikátory.

Přečtení portu do a	kumulátoru	11 T-cyklů
in	a,(N)	

Zápis obsahu akumulát	oru na port	11 T-cyklů
out	(N),a	

Adresa (N) je v tomto případě osmibitová a znamená spodní byte možné adresy portu. Chcete-li číst touto instrukcí port s šestnáctibitovou adresou, vložte před instrukci in a.(N) ještě instrukci Id a.N, kde do akumulátoru vložíte horní byte adresy portu. Totéž lze provést i u instrukce out, přitom ztratíte obsah akumulátoru, který má být na datovou sběrnici taká poslán a nedocílíte žádaného výsledku, proto musíte port adresovat jinak (viz další instrukce). Zde by asi neškodilo menší objasnění toho, jak periferie komunikují: procesor na adresovou sběrnici zapíše adresu portu a u instrukce out také na datovou sběrnici přenášená data, adresový dekodér periferie si zjistí, zda je to "jeho" port a pokud ano, data si přečte (out) nebo je tam vloží (in). Některé periferie mají dekodér testující pouze spodní byte adresy a na horním bytu pak vůbec nezáleží - proto většinou stačí jen spodní byte.

Druhou možností je adresovaní portu pomocí registrového páru bc. Adresování párem registrů bc je značeno jako (c). Na takto adresovaný port je možno zapsat (přečíst) obsahy všech základních registrů s výjimkou registru f. Použití těchto instrukcí in má vliv na všechny flagy s výjimkou CARRY, P/V flag ukazuje paritu.

Zápis a čtení portu s	adresou v BC	12 T−cyklů
out (c),b	in	Ь,(с)
out (c),c	in	c,(c)
out (c),d	in	d,(c)
out (c),e	in	e,(c)
out (c),h	i⊓	h,(c)
out (c),l	in	L,(c)
out (c),a	in	a,(c)

Podobně jako u instrukcí ld existují i zde blokové instrukce vstupu a výstupu, také jsou s opakováním či bez něj.

Instrukce ini - přečte obsah z portu adresovaného bc a uloží jej do paměti na místo adresované registrem hl, zvětší obsah hl o jedničku a zmenší obsah b o jedničku. Pokud je po provedení v registru b nula, bude nastaven indikátor **ZERO**.

Instrukce ind - přečte obsah z portu adresovaného bc a uloží jej do paměti na místo adresované registrem hl, zmenší obsah hl o jedničku a zmenší obsah b o jedničku. Pokud je po provedení v registru b nula, bude nastaven indikátor **ZERO**.

Obě instrukce - ini, ind - mají také verze s automatickým opakováním - inir, indr. Obě běží tak dlouho, dokud není registr b vynulován. Instrukce s opakováním nastavují ZERO flag na hodnotu 1, ostatní flagy nejsou definovány.

Instrukce INI a IND	16 T−cyklů
ini	
ind	

Instrukce INIR a INDR	21 (16) T-cyklů
inir indr	

Zmíněné instrukce (ini, ind, inir, indr) mají protějšky, které provádějí takřka totéž, pouze opačným směrem - přenášejí obsah z (hl) na (c). Všechny ostatní vlastnosti jsou úplně stejné - jsou to instrukce outi, outd, otir, otdr.

Instrukce OUTI a OUTD	16 T-cyklů
outi	
outa	

Instrukce OTIR a OTDR	21 (16) T-cyklů
otir	
otdr	

Blokový vstup a výstup je určen pro ovládání disketové mechaniky a jinde se příliš moc neuplatní.

\* \* \*

Po přečtení této kapitoly byste měli mít přehled o tom, co vlastně Z80 umí a co ne. Pokud mezi instrukcemi marně hledáte obdoby některých příkazů BASICu jako **PRINT, INKEY\$, SAVE, LOAD, DRAW, PLOT, CLS, ...,** pak vězte, že všechny tyto operace je nutno buď naprogramovat nebo použít podprogramy z **ROM.** V dalším textu se dozvíte vždy obě možnosti - preferovat budeme programování bez využívání **ROM** protože se tak naučíte mnohem víc. Uvědomte si, že programování v assembleru je vlastně neustálé přenášení obsahu z jedné paměťové buňky do druhé vylepšené občas nějakou aritmetickou nebo logickou operací a teprve význam, který paměti určíte Vy nebo který má v hardware počítače určuje smysl operací.

Kdysi kdosi definoval počítač jako pilného blbce, který třídí jedničky a nuly. Tato definice má pravdu - inteligenci počítač získává až programem, který právě vykonává. Program je dílo člověka a může o svém tvůrci říci mnoho - například podle programů snadno rozlišíte lidi, jejichž první gramotnost má povážlivé mezery - hacky a carky neznaji.

## PÍŠEME ZNAKY

Způsob tisku znaků na každém počítači záleží od režimu, v jakém je paměť zobrazována. Obecně existují dva způsoby - textový a grafický. Textový režim je takový, kdy každý byte přimo odpovídá jednomu znaku na obrazovce - výhody textového režimu jsou v nízké náročnosti na paměť a rychlé práci s obrazovkou, nevýhody pak v nemožnosti měnit počet znaků na řádce, počet řádek na obrazovce a potíže při používání vlastních znaků (ne vždy to jde). V grafickém režimu znamená každý byte několik bodů na obrazovce - záleží to na způsobu práce s barvami - pro černobílé zobrazení je každý bod jeden bit. Výhodou grafického režimu je možnost zobrazit cokoliv v daném rastru, možnost kombinovat texty a grafiku, různé znakové soubory a měnit velikost písma. Nevýhodou je naopak větší náročnost na paměť a delší doba potřebná k práci s obrazovkou - přesunuje se větší úsek paměti.

Po obecném úvodu se podíváme, jak je tomu na Spectru. ZX má pouze jediný obrazovkový režim a to režim grafický. K dispozici máte 256 x 192 bodů, jsou sdruženy do skupin po 64. Skupinu tvoří čtverec 8x8 bodů - každá skupina bodů může mít dvě barvy - podklad a inkoust. Body, nazývané též pixely, jsou uloženy v paměti od adresy 16384 do adresy 22527 (včetně) a zabírají tedy 6144 (=256\*192/8) bytů. Barvy pro všechny skupiny bodů jsou uloženy na adresách 22528.. 23295 a zabírají 768 (=32\*24) bodů. Standardně je na Spectru každý znak napsán v rastru 8x8 bodů (po skupinách), což umožňuje, aby každý znak měl svou barvu papíru a inkoustu.

Rozložení pixelových bytů je na první pohled poněkud nesmyslné (ono není příliš smysluplné ani na další pohledy, nicméně je to skutečnost a nám nezbývá než se s tím smířit). Pokud chcete získat představu, jak je obrazovka pokryta, napište a spustte následující program v BASICu:

```
10 CLS
20 FOR i=16384 TO 22527
30 POKE i,255
40 PRINT #0;AT 0,0;i,
50 PAUSE 0
60 NEXT i
```

Program nejprve smaže obrazovku a pak bude zapisovat do jednotlivých pixelových bytů obrazovky číslo 255, výsledek bude nakreslení 8 bodů, vypíše adresu bytu a počká na stisk klávesy. Pokud Vám způsob zaplňování obrazovky připomíná nahrávání obrázku pak to není nic neobvyklého protože při nahrávání je obrázek ukládán do paměti ve stejné posloupnosti adres.

Pro rozložení atributů (to už je zcela přirozené) můžete použít tentýž, jen trochu modifikovaný, program:

```
10 LIST
20 FOR i=22528 TO 23295
30 POKE i,RND*255
40 PRINT #0;AT 0,0;i,
50 PAUSE 0
60 NEXT i
```

Do atributové paměti (paměť pro barevné informace) se nezapisuje číslo 255 ale náhodná hodnota z rozsahu 0..255 - to pro větší barevnost, před přepisováním se provede listing a můžete se přesvědčit, že každý znak má svůj atribut. Každý byte atributové paměti nese v 7 bitu informaci o tom, jestli čtverec bliká, v 6 bitu informaci o jasu barev (společná pro inkoust i papír), v bitech 5.4.3 je barva papíru a 2.1.0 udávají inkoust.

Barvy (inkoust a papír) jsou uloženy ve třech bitech a je jich tedy celkově 8. Ke každému číslu mezi 0 a 7 je přiřazena barva a to takto:

0 ... černá (black)
1 ... tmavě modrá (blue)
2 ... červená (red)
3 ... fialová (magenta)
4 ... zelená (green)
5 ... světle modrá (cyan)
6 ... žlutá (yellow)
7 ... bílá (white)

Pro výpočet atributu můžete použít následující jednoduchý matematický vzorec:

#### Atribut=128\*blikání + 64\* jas + 8\*papír + inkoust

Nyní k vlastnímu tisku znaku - v grafickém režimu znamená vypočítat adresu znakové předlohy, vypočítat adresu znaku v obrazovce a přenést požadovaný počet bytů a případně obarvit znak požadovaným atributem. Po vytištění znaku je obvykle potřeba zajistit podmínky pro tisk dalšího znaku (posunout tiskovou pozici na další).

Máme dvě možnosti, jak si s tímto problémem poradit - použít podprogramy v ROM nebo napsat program, který to umožňuje. Použití ROM je výhodné tím, že nepotřebuje žádný program (je už v ROM) a umožňuje poměrně mnoho funkcí, nevýhody jsou závislost na existenci systémových proměnných a nižší rychlost tisku.

Nejprve použití ROM. Tisk znaku je zajišťován instrukcí rst 16 (volání podprogramu na adrese 16). Znak, který má být vytisknut, je uložen v registru a. Podprogram pro tisk znaku zachovává obsahy dvojregistru hl. de. bc. Program umí tisknout všechny ASCII znaky, semigrafiku, UDG, klíčová slova a zpracovávat tyto řídící kódy:

6 - print COMMA (posune na další pozici - začátek nebo polovina řádku)

8 - cursor left (posune tiskovou pozici doleva)
9 - cursor right (posune tiskovou pozici doprava)

10 - cursor down (posune tiskovou pozici dolů)

11 - cursor up (posune tiskovou pozici nahoru)

13 - ENTER (přesune tiskovou pozici na začátek dalšího řádku)

16 - ink (ovládání barvy inkoustu - pošlete kód 16 a potom číslo 0-7)

17 - paper (ovládání barvy papíru - pošlete kód 17 a potom číslo 0-7)

18 – Flash (ovládání blikání – pošlete kód 18 a potom číslo 0 nebo 1)

19 – bright (ovládání jasu – pošlete kód 19 a potom číslo 0 nebo 1)

20 - inverse (ovládání inverze - pošlete kód 20 a potom číslo 0 nebo 1) 21 - over (ovládání over - pošlete kód 21 a potom číslo 0 nebo 1)

22 - at (nastavení tiskové pozice - pošlete kód 22 a potom řádek a sloupec)

23 - tab (tabulátor - pošlete kód 23 a potom číslo rozložené do dvou bytů)

Před použitím **rst 16** je nutno nejprve otevřít příslušný tiskový kanál. Pro horní část obrazovky (obvyklý příkaz PRINT) se jedná o kanál **2**. Pro spodní část obrazovky (editační řádek) jde o kanál **3**. Otevření kanálu se provede zavoláním podprogramu na adrese **#1601** v ROM, číslo kanálu musí být v registru **a**.

ld a , 2 ; číslo kanálu do registru A call #1601 ; zavolání podprogramu

**Příklad:** chcete vytisknout na 14 řádků ve 20 sloupci blikající červenou hvězdičku na žlutém podkladě s jasem. Můžete to udělat například takto:

ld call	a,2 #1601	; číslo kanálu do registru A ; zavolání podprogramu
rst ld rst	a,14 16 a,20	; kód pro funkci AT ; odeslání do tiskového podprogramu ; číslo řádku ; číslo sloupce
ld rst ld rst	a,2	; kód pro nastavení inkoustu ; barva inkoustu
ld rst ld rst	a,6	; kód pro nastavení papíru ; barva papíru
rst ld		; kód pro nastavení blikání ; blikání zapnuto
rst ld	==	; kód pro nastavení jasu ; vyšší jas
ld rst	a,"*" 16	; kód znaku hvězdička

Se znalostí systémových proměnných to můžete docílit také mnohem kratším způsobem:

```
; číslo kanálu do registru A
      a,2
call #1601
                          ; zavolání podprogramu
lα
      a,242
                          ; atribut odpovídající žádaným barvám
      (23695),a
                          ; nastavení ATTR_T
lα
      a,32
                          ; kód pro funkci AT
lα
rst
      16
                          ; odeslání
                          ; číslo řádku
lα
      a,14
      16
rst
      a,20
                          ; číslo sloupce
lα
rst
      16
      a,"*"
                          ; kód znaku hvězdička
lα
      16
```

Pokud tisknete více různých znaku nebo řídících kódů, je lepší použít program pro tisk řetězce, který v tomto případě zkrátí program na třetinu (zbudou jen data), k tomu se však dostaneme až v další kapitole.

Na závěr použití tisku znaku pomocí ROM si ukážeme něco složitějšího:

	ent	\$	; místo pro spuštění
START		#D6B a,2 #1601	; podprogram pro CLS ; číslo kanálu do registru A ; zavolání podprogramu
LOOP LOOP2	ld ld rst	16 a,c 16	; osm řádků ; osm sloupců } nastavení tiskové pozice
	ld rst ld dec rst	а,Ь а	nastavení barvy inkoustu
		-	nastavení barvy papíru
	ld rst	a,"©" 16	; vytiskni znak ©
	dec	LOOP2 c nz,LOOP	; vnitřní cyklus ; zmenši C o jedničku ; vnější cyklus ; po skončení návrat

Polohu barevného obrazce na obrazovce můžete ovlivňovat tím, že do části pro nastavení tiskové pozice přidáte navíc přičtení vhodných konstant k obsahu registru a před tím, než zavoláte rst 16 (za instrukce ld a,c a ld a,b přidejte add a,N).

Při používání **ROM** k tisku znaků můžete vhodně využít dvě adresy - 23606, kde je uložena adresa začátku znakového souboru zmenšená o 256 a 23675, kde je uložena adresa začátku UDG. Obě adresy jsou samozřejmé dvojbytové.

Další část kapitoly už bude patřit kompletnímu tisku znaku se vším potřebným, z ROM využijeme jen grafické předlohy pro jednotlivé znaky. Ukážeme si nejprve základní tisk podobný tomu, co dokáže program v ROM. Od něj se bude lišit tím, že dokáže psát po celé ploše obrazovky, tím že když tisková pozice dosáhne pravý spodní roh, přesune se do levého horního rohu a tím, že nemá naprosto žádný vliv na atributy - přepisuje jen pixely.

```
ent $ ; vstupní bod do programu

START ld hl,16384 ; tisková pozice je nastavena
ld (PRINTPOS),hl ; na levý horní roh obrazovky
```

```
; začínáme mezerou
             lα
                    a,32
             push af
LOOP
                                          ; uschování obsahu akumulátoru
                                          : vytisknutí znaku v akumulátoru
             call
                    CHAR1
             DOD
                    аf
                                          : obnovení obsadu akumulátoru
                                          ; posun na další znak
             inc
             СP
                    128
                                          ; pokud "jsou "ještě další znaky
                                          ; pokračuj v tisku, jinak skonči
             лi.
                    c.LOOP
             cet
                                          : a vrať se zpět
CHARS
             equ
                    15616-256
                                          ; CHARS ukazu, je na znakový soubor
                                          ; uložení tisknutého znaku
CHAR1
             push af
             exx
                                          ; registry B, C, D, E, H, L jsou uloženy
             lа
                    t.a
                                          ; kód znaku do registru L
                                          ; H .ie nulován. HL obsahu.ie kód znaku
             La.
                    h.0
             add
                    ht,ht
                                           registr HL je násoben osmi (1 znak)
             add
                    ht,ht
             add
                    ht,ht
                                          ; do BC adresa znaků zmenšená o 32*8
             1.4
                    ьс, CHARS
             add
                    hl,bc
                                          ; nyní ukazu je HL na předlohu znaku
                    de,(PRINTPOS)
                                          ; do DE tisková pozice
             1.4
                                          ; uložení pro další použití
             push de
             lα
                    ь.8
                                          ; znak ,je uložen v 8 bytech
CHAR1A
             1.4
                    a,(ht)
                                          ; přesun znaku z adresy uložené v HL
                                          ; na adresu uloženou v DE
             1.4
                    (de),a
             inc
                    hŧ
                                          ; posun na další byte předlohy
             inc
                    ď
                                          ; posun na další adresu v obrazovce
             dinz CHAR1A
                                          ; zacyklení
             POP
                    de
                                          ; obnovení tiskové pozice
             inc
                                          ; posun v rámci třetiny obrazovky
                    ρ
                                          ; pokud nepřekročí hranici je hotovo
             j٢
                    nz,CHAR1B
             lα
                    a .d
                                          korekce při přechodu mezi třetinami
             add
                    a,8
             1.4
                    d.a
             CР
                    88
                                          ; test opuštění obrazovky
                    c,CHAR1B
                                          ; odskok .je-li vše v pořádku
             j٢
             lα
                    d,64
                                          ; pokud ne, nastav levý horní roh
CHAR1B
             1.4
                    (PRINTPOS), de
                                          ; ulož novou tiskovou pozici
             exx
                                          ; obnov registry B, C, D, E, H, L
             POP
                    af
                                          ; obnov akumulátor
                                          ; vrat se
             cet
PRINTPOS defw Ø
                                          ; sem .je ukládána tisková pozice
```

Zde je na místě několik vysvětlení. Na adrese 15616 začíná v ROM znakový generátor (předlohy pro jednotlivé znaky), číslo 256 je odečteno proto, že mezera, tedy první znak, má kód nikoliv Ø ale 32 a 32\*8=256. Bylo by možno na začátek tiskového podprogramu CHAR1 přidat instrukci sub 32 (před ld l,a), ale program by se prodloužil jak časově, tak také prostorově. Další poznámku si zaslouží skutečnost, že registr a je ukládán v hlavním programu (smyčka) i v podprogramu pro tisk znaku - tady se projevil postup při psaní této ukázky. V podprogramu CHAR1 se registr a původně neukládal.

Později vznikla hlavní smyčka a potom vznikla potřeba zdvojit či vícenásobit volání podprogramu CHARI (kvůli vyzkoušení přechodu přes hranici třetiny) - po návratu však neobsahoval registr a kód znaku a bylo nutné jej obnovit. V tomto případě se tedy vyplatí uchovávat tisknutý znak a při návratu jej vrátit do a, většinou však tato potřeba není a kód tisknutého znaku se neuchovává - tady můžete jednu dvojici push af a pop af klidně odstranit a nic se nestane. Rozmyslete si, kde se odstranění více vyplatí. Navíc platí, že škodí mnohem více, když se něco neuloží vůbec, než když se to uloží vícekrát byť zbytečně. Ponecháte-li uložení v hlavní smyčce, můžete bez obav měnit jeden program pro tisk znaku za jiný bez toho, abyste museli zjišťovat, jestli obsah akumulátoru zachovává nebo ne. Ponecháte-li uložení v podprogramu, ušetříte uložení při každém volání, kdy je potřebné kód tisknutého znaku v registru ponechate.

Podprogram zachovává hodnoty ostatních obyčejných registrů - v tomto příkladě je to také zbytečné ale při práci se to téměř vždy vyplatí.

Uvedený příklad lze mírně modifikovat a tisknuté znaky se budou výrazně odlišovat od těch původních. Pro ilustraci předchozí věty tu jsou ještě dva tiskové podprogramy CHAR2 a CHAR3. Můžete je připsat k již napsanému textu a volat je místo nebo spolu s podprogramem CHAR1. Zde jsou výpisy, připište je na konec.

```
; uložení tisknutého znaku
CHARS
             push af
             exx
                                          ; registry jsou uloženy
             1.4
                    l,a
             1.4
                    h.0
             алл
                    ht,ht
                                            nalezení znakové předlohy
             add
                    ht,ht
             add
                    ht,ht
                    ьс,CHARS
             lα
             add
                    ні, вс
                                          ; do DE tisková pozice
             1.4
                    de,(PRINTPOS)
                                          ; uložení pro další použití
             push de
             1.4
                    ь,8
                                          ; znak je uložen v 8 bytech
                                          ; přesun znaku s adresy uložené v HL
CHARSA
             1.4
                    a,(ht)
                                          ; rotace řádkem znaku doprava
             rrca
             oτ
                    (ht)
                                          ; starý tvar spojen s novým - zdvojení
             1.4
                    (de),a
                                          ; na adresu uloženou v DE
                                          ; posun na další byte předlohy
             inc
                    ьι
                                          ; posun na další adresu v obrazovce
             inc
             djnz CHAR2A
                                          ; zacyklení
             000
                    dе
                                          ; obnovení tiskové pozice
                                          ; posun v rámci třetiny obrazovky
             inc
                    ρ
                                          ; pokud nepřekročí hranici , je hotovo
             j٢
                    nz,CHAR2B
             lα
                    a .d
                                            korekce při přechodu mezi třetinami
             add
                    a,8
             ιd
                    d.a
             СP
                                          ; test opuštění obrazovky
                    c,CHAR2B
             лi с
                                          ; odskok je-li vše v pořádku
             La.
                    d,64
                                          ; pokud ne, nastav levý horní roh
CHAR2B
                    (PRINTPOS), de
                                          ; ulož novou tiskovou pozici
             lα
             exx
                                          ; obnov registry B, C, D, E, H, L
                                          ; obnov akumulátor
             POP
                    a f
             ret
                                          ; vrať se
```

A třetí podprogram pro tisk znaku (asi nejzajímavější - cyklus je v něm rozvinut).

```
CHARS
           push af
                                      ; uložení tisknutého znaku
           exx
                                      ; registry jsou uloženy
            lα
                  l,a
           lа
                  h,a
           add
                  ht,ht
           add
                  ht,ht
                                       nalezení znakové předlohy
           add
                  ht,ht
                  ьс,CHARS
           lа
           add
                  hl,bc
                                      ; do DE tisková pozice
           lα
                  de, (PRINTPOS)
           push de
                                      ; uložení pro další použití
           ιa
                  a,(hl)
           rrca
                                       první řádek je posunut doprava
           lа
                  (de),a
                  ЬU
           inc
           inc
                  а
           lа
                  a,(hl)
           rrca
                                       druhý řádek je posunut doprava
           lα
                  (de),a
            inc
                  ьt
           inc
           ιd
                  a,(hl)
           rrca
                                       třetí řádek je posunut doprava
            lα
                  (de),a
           inc
                  ЬU
           inc
                  ď
           lα
                  a,(ht)
           ιa
                  (de),a
                  hЦ
           inc
           inc
                                       čtvrtý a pátý jsou beze změny
                  a,(ht)
           lа
           lα
                  (de),a
           inc
                  нι
           inc
           ιa
                  a, (ht)
           rtca
            lα
                  (de),a
           inc
                  ЫU
           inc
                  ď
           lα
                  a,(ht)
           rtca
                  (de),a
           lα
                                      poslední řádky jsou posunuty doleva
           inc
                  ЬU
           inc
           lα
                  a,(ht)
           rtca
           lα
                  (de),a
           inc
                  ЬU
           inc
```

```
POP
                   dе
            inc
            лi с
                   nz.CHAR3B
            Lа
                   a,d
                                          přesun na další tiskovou pozici
            add
                   a.8
            Lа
                   d,a
            СÞ
                   88
                   c.CHAR3B
            j٢
                   d.64
            ιd
                   (PRINTPOS), de
CHARSB
            1.4
            exx
                                          obnovení registrů a návrat zpět
            POP
```

U všech tří podprogramů si můžete všimnout mnoha společných částí, v takovém případě se ze společných částí dělají podprogramy a v jednotlivých programech se vyskytují jen volání – zde by bylo vhodné udělat podprogram z nalezení znakové předlohy (začíná ld l,a a končí add hl,bc). Napadne Vás asi, že by se daly připojit také dvě instrukce před touto částí (push af a exx) a také dvě instrukce za touto částí (ld de, (PRINTPOS) a push de) - bohužel to nelze provést protože se zde pracuje se zásobníkem a ten je potřebný pro návratovou adresu - jako podprogram lze upravit takovou část programu, do které se vstupuje jen na začátku, vystupuje jen na konci (skoky pouze uvnitř) a která má při skončení zásobník ve stejném stavu jako na začátku - tyto podmínky lze občas porušit, pro začátek se jich raději držte. K uvedené části by tedy bylo možno připojen jen zepředu instrukci exx a zezadu pak ld de (PRINTPOS), není to vhodné z toho důvodu, že podprogram má být také logický celek - pokud chybí místo, je Vám dovoleno cokoliv. Tím, že vyrobíte z dostatečně dlouhých společných částí podprogramy, zkrátíte program ale také jej zpomalíte, jak moc, to záleží na tom, která část, programu je nahrazena - pokud je to uprostřed cyklu, je zpomalení větší protože dochází navíc k volání (call) a k návratu (ret) tolikrát, kolik průběhů cyklu program provede.

Druhá stejná část - konec - se dá také nahradit podprogramem, zde je výhodnější raději do podprogramu CHAR1 přidat před pop de návěští CHAR1CM a do ostatních dvou podprogramů vložit na stejné místo instrukci jr CHAR1CM a smazat zbytek. Program se tak znatelné zkrátí a neznatelně zpomalí.

Všechny tři podprogramy můžete při tisku navzájem střídat a psát některé části textu odlišně od ostatních (zvýraznění).

Dosud uvedené tiskové rutiny se nezatěžovaly nastavováním atributů pro znaky, ukážeme si, co je potřeba do podprogramu přidat. Za tímto účelem použijeme program CHARI a upravíme jej přidáním části pro obsluhu atributů.

```
CHARC1
            push af
                                       ; uložení
                                       ; registrů
            exx
            1.4
                   l,a
                   Ь,0
            lα
            add
                  ht,ht
            алл
                  hl,hl
                                        nalezení znakové předlohy
            add
                  ht,ht
            lα
                   ьс, CHARS
            add
                  ні, вс
```

```
; tisková pozice do DE
                   de.(PRINTPOS)
            push de
                                        ; a na zásobník
            LA.
                   ь.8
CHARC1A
            La.
                   a.(ht)
            1.4
                   (de),a
                                          tisk znaku - pixely
            inc
                   ьι
            inc
                   А
            dinz CHARC1A
                                        ; obnovení tiskové pozice
            POP
                   ьι
                                        ; opětné uložení
            push hl
                   a,h
                                        ; posunutí začátku
                                        ; obrazovky do nuly
            ѕυЬ
                   64
            rrca
            rrca
                                          rotace doprava (dělení osmi)
            rrca
            and
                   3
                                        ; v A je nyní číslo třetiny
                                        ; posun na začátek atributů
            add
                   a,88
                                        ; spodní byte (L) je stejný (neměníme)
            lα
                   h,a
                                        : do A atribut (R dává "náhodné" číslo)
            lа
                   a.r
                   (hl),a
                                        ; nastavení daného atributového bytu
            lα
            POP
                   нι
            inc
            лi.
                   nz,CHARC1B
            lα
                   a.h
                                         přesun na další tiskovou pozici
            add
                   a,8
                                         (verze s HL .je kratší a rychle.jší)
            lα
                   h,a
                   88
            CР
                   c.CHARC1B
            jг
            lα
                   h,64
CHARC1B
            1.4
                   (PRINTPOS),hl
            exx
                                         obnovení registrů a návrat zpět
            POP
                   a f
            cet
```

Tímto jsme vyřešili problém barevného tisku - do všech tří podprogramů přidejte novou část a máte problém vyřešen.

Další problém je s nastavováním tiskové pozice - zatím ji lze nastavit jen přímo adresou a to není pravě nejpohodlnější (většina her to však dělá pravé tak). Vyrobíme si tedy krátký program ADRSET, který dostane v registru b číslo řádku a v c číslo sloupce (nebo naopak, teď nevím, ale na to jistě přijdete brzy sami). Použijeme při tom jeden užitečný prográmek z ROM.

```
ADRSET
            1.4
                    а.с
                                         ; znaková pozice (řádek nebo sloupec?)
            add
                    a,a
                                           je vynásobena 8 a převedena
            add
                   a,a
            add
                   a.a
             1.4
                   c,a
                                         ; tak na pozici pixelovou
                                         ; totéž se děje s druhým parametrem
             lα
                   а,ь
```

```
add a,a
add a,a
add a,a
call #2280 ; podprogram v ROM vrátí adresu bytu
ld (PRINTPOS),hl ; v obrazovce, kde leží daný bod, ta se
ret ; zapíše na svoje místo a návrat
```

Pokud se dobře pamatuji, mělo by v registru c být číslo sloupce, hlavu však za to na špalek nedám (mohl bych o ni přijít - jedná se tu o známý problém: ze dvou možnosti si člověk vždy napoprvé vybere tu špatnou - proto si raději sami vyzkoušejte, jaká je pravda). Pokusně to zjistíte tak, že do jednoho registru dáte třeba desítku, do druhého nulu a potom necháte něco napsat, podle toho, kde se znaky vypíší, se dozvíte, kam co patří.

Náš program by také mohl umět nastavit jenom inkoust (papír, jas nebo blikání) beze změny ostatních. Něco takového jako dělají příkazy INK, PAPER, BRIGHT a FLASH v BASICu. Není nic jednoduššího, nahradte instrukci Id a,r instrukcí Id a,(ATRIBUT) a připište tento podprogram.

```
; maska pro inkoust
SETINK
           La .
                  c.%11111000
                  STCOMMON
                                     ; skok do společné části
SETPAPER Ld
                  c.%11000111
                                     : maska pro papír
           rtca
                                      posun barvy na bitovou pozici papíru
           rtca
           rtca
           jг
                  STOOMMON
SETBRGHT (a)
                  c,%101111111
                                     ; maska
           rrca
                                     ; posun
           rrca
           ic
                  STCOMMON
SETFLASH (d
                  c,%01111111
                                     ; maska
           rrca
                                     ; posun
STCOMMON La
                  ь,а
           Lа
                  a,c
           and
                  ь
           1.4
                  ь,а
           lα
                  a.(ATRIBUT)
           and
                  c
                                     ; ponech ostatní
           οc
                  ь
                                     ; přidej nové
           1.4
                  (ATRIBUT),a
           cet
ATRIBUT defb 56
                                     ; bílý papír, černý inkoust
```

Uvedeným podprogramem nastavujete barvy tak, že do **akumulátoru** vložíte požadované číslo (stejně jako v BASICu) a zavoláte návěští s odpovídajícím významem. Najednou můžete barvy nastavit samozřejmě i přímým zápisem na adresu **ATRIBUT.** 

Další úprava, kterou je s tiskem možno provádět, je zvětšení výšky písmen a umožnění psát text na libovolnou pixelovou pozici - zatím jen vzhledem k souřadnici Y protože tatáž úprava i pro X je řádové složitější. U posunu o pixely nahoru a dolů stále stačí pracovat s celými byty, u posunu o pixely doleva nebo doprava je nutno používat rotace, logické instrukce a pracovat přímo s bity.

Pro vertikální posunuvání na obrazovce si ukážeme dva velice jednoduché ale přímo geniální podprogramy, které mnohokrát výhodně využijeme. Jedná se o rutiny **DOWNHL** a **UPHL**, které Vám vypočítají adresu bytu pod a bytu nad bytem, na který ukazuje dvojregistr **hl.** Tyto nebo podobné podprogramy se vyskytují nejméně v polovina všech programů a takřka v každé grafické hře. Podívejte se na výpisy obou rutin.

```
DOWNHL
                                           ; posun v rámci textového řádku
             inc
                                          ; je jednoduchý,
             lα
                    7
                                          ; není-li překročen,
             and
             ret
                    nΖ
                                          ; vrať se zpátky
             lα
                    a, L
                                          ; přechod mezi textovými řádky
                                          ; pokud při přičítání do jde k přetečení,
             add
                    a.32
             Lа
                                          ; je to signál, že došlo k přechodu
                    l,a
                                           ; mezi třetinami a pak .ie .iiž vše
             La.
                    a .h
             i c
                    c,DOWNHL2
                                          ; hotovo a tedy odskok
             SILE
                                          ; ještě zbývá úprava horního bytu
                    8
                    htia
                                          ; při přechodu mezi textovými řádky
             La.
DOWNHL2
             CP
                    88
                                          ; na závěr test, jestli nedošlo
             ret
                                          ; k opuštění obrazovky, návrat když ne
                    6
                                          ; pokud ano, nastav na začátek
             1.4
                    h.64
             cet
                                          ; a vrať se také
```

Za podrobnější zmínku stojí chování rutiny **DOWNHL** v případě, že byte adresovaný registrem hl je v úplně nejspodnějším pixlovém řádku. Rutina vrací adresu bytu, který je ve stejném sloupci jako výchozí byte ale v nejvyšším pixelovém řádku. Obdobně, jenže naopak, pracuje také rutina **UPHL** - u bytu v nejvyšším pixelovém řádku vrací byte v řádku nejnižším.

```
UPHL
             LA.
                    a,h
                                           ; přechod uvnitř textového řádku
             dec
                    ь
                                           ; spolu s testem,
             and
                     \overline{\phantom{a}}
                                           ; zda nejde o přechod mezi řádky
             ret
                                           ; když ne, tak se vrať
                    nΖ
             1.4
                    a.l
                                          ; oprava při přechodu
                    32
                                           ; mezi textovými řádky
             ѕυЬ
                                           ; a test přechodu
             lα
                     t,a
             lα
                     a,h
                                           ; mezi třetinami
                     c,UPHL2
             j٢
                                           ; kduž ano, odskok
                                           ; dokončení přechodu
             add
                     a.8
             lα
                    h,a
                                           ; mezi textovými řádky
UPHL2
             CD
                    64
                                           ; test opuštění obrazovky
                                           ; pokud ne, vrať se
             ret
                    n c
             lα
                    Ь,87
                                           ; pokud ano, oprav
             ret
                                           ; a vrať se také
```

Pro větší názornost si vyzkoušejte funkci obou programů. V následujícím programu po vyzkoušení zaměňte volání **DOWNHL** za **UPHL** a spusťte ještě jednou.

```
ent
TEST
                                         ; nastav přerušovací mód 1 – standardní
             i M
            e i
                                         ; povol přerušení
                                         ; nějaká adresa uprostřed obrazovky
             1.4
                    ht.19000
             Lа
                    ь,192
                                         ; na výšku má obrazovka 192 pixelů
                                         ; zaplň byte - 8 bodů
LOOP
             ιd
                    (hl),255
                                         ; počkej na přerušení (50x za sekundu)
            halt
             call DOWNHL
                                         ; posun na další byte
            djnz LOOP
                                         ; znovu do cyklu
```

Nyní nějaké použití - tisková rutina, která má znaky vysoké 12 pixelů. Znaky jsou vyrobeny úpravou obyčejných znaků z ROM. Některé řádky vznikly složením dvou sousedních řádků. Rutina může tisknout na libovolnou pixelovou pozici Y.

```
ent
                   a,32
START
            lα
LOOP
            push af
            call ZOUT
            POP
            inc
                                          testovací smyčka
            cв
                   128
            jг
                   C.LOOP
            ret
ZOUT
            exx
                                        ; uložení
            push af
                                        ; registrů
            add
                   a,a
            lα
                   l,a
            lα
                   Ь,15
            add
                   hl,hl
                                         nalezení znakové předlohy v ROM
            add
                   hl,hl
PPOS
            lα
                   de,16384
            push de
                                        ; číst se bude z (DE) a ukládat na (HL)
            ex
                   de,hl
                   (ht),a
                                        ; první řádek znaku je prázdný
            lα
            lα
                   ьс,2116
                                        ; B – počet řádků, C – zdvojované řádky
ZOUT2
            call DOWNHL
                                        ; posun
            1.4
                   a,(de)
                                        ; uložení pro případné spojení
            ιd
                   hx,a
            lα
                   (ht),a
                                        ; s dalším řádkem bodů
            inc
                   de
            ηt
                   c
                                        ; rotuj seznamem řádků, pokud
                   nc.ZOUT3
            jг
                                        ; není v seznamu, odskoč
                                        ; posun pro další řádek
            call DOWNHL
                   a,(de)
            1.4
                                        ; přečtí další ale neposunu, j se
            οc
                   Ь×
                                        ; spoj s předchozím řádkem
                                        ; zapiš řádek vzniklý ze svých sousedů
            ιd
                   (ht),a
ZOUT3
            djnz ZOUT2
                                        ; zacyklení
            call DOWNHL
                                        ; posun na poslední řádek
            La.
                   (ht),0
                                        ; poslední je také prázdný
```

```
; obnov tiskovou pozici
             POP
                    ьι
             inc
                    ı
                                          ; posuň se
             ιd
                    a.t
                                          : a otestu.i.
             and
                    31
                                          ; jestli nejsi na dalším řádku
                                          ; pokud ne. odskoč
             j٢
                    nz,ZOUT4
             dec
                                          ; vrať se na výchozí pozici
             lα
                    a.t
                                          ; a vynulu, j
             and
                    %11100000
                                          ; spodních pět bitů
                                          ; .isi na začátku starého řádku
             1.4
                    t, a
             1.4
                    ь,12
                                          ; meziřádková mezera je 12 bodů
ZOUT5
             call
                    DOWNHL
                                          : posuň se dolů
             djnz ZOUT5
                                          ; a opakuj dvanáctkrát
                    (PPOS+1),hl
                                          ; ulož tiskovou pozici přímo do instrukce
ZOUT4
             ιd
             POP
                    a f
             evv
                                            obnov registry a vrať se
             ret
DOWNHL
             inc
                    ь
             ιd
                    a,h
             and
                    7
             ret
                    nΖ
             1.4
                    a, t
             add
                    a,32
             ιd
                    l,a
                                            posun adresy na obrazovce o pixel dolů
             lα
                    a,h
                    c,DOWNHL2
             j٢
             ѕυЬ
                    8
             ιd
                    h,a
DOWNHL2
             CP
                    88
             cet
                    c
             ιd
                    h.64
```

Několik poznámek k uvedenému programu - první zajímavá část je výpočet adresy znaku v ROM - toto je nejkratší možný výpočet, lze aplikovat jen v případě, že horní byte adresy znakového souboru zmenšený o jedničku je dělitelný čtyřmi - to je to číslo patnáct, které je zdánlivě zcela bez kontextu (( int ( 15616 / 256 ) - 1 ) / 4 = 15). Druhá "podivnost" je skutečnost, že instrukce, která čte tiskovou pozici (Id de,16384), nečte hodnotu z paměti ale používá tzv. přímý operand. Stačí si uvědomit, že tento program poběží v RAM a tedy číslo **16384** je možno přepsat, musíte však vědět, kde a jak je zapsáno. Na druhou otázku je jednoduchá odpověd, je zapsáno běžným způsobem ve dvou bytech - nejprve nižší a potom vyšší byte. Druhá otázka, kde je číslo uloženo, je trochu složitější - obvykle na adrese o jednu vyšší, než je adresa, kde instrukce začíná (první byte je operační kód), pokud však instrukce pracuje s indexovým registrem (nebo jeho polovinou), pak se uložení nalézá dva byty za adresou počátku instrukce. To platí pro přímé operandy v 95% případů, jsou však výjimky, nejlépe učiníte, když si zpočátku raději přeloženou instrukci prohlédnete jako číselný výpis paměti - jako přímý operand použijte O, snadno pak zjistíte, kde je operand uložen. Uvedený způsob nelze použít při psaní programů pro ROM (to ale stejně hrozí tak jednomu procentu autorů), výhody jsou dvě - zkracuje se zdrojový text a přeložený kód, dochází k zrychlení programu. Dejte si dobrý pozor na to, aby se nepřepisovalo nic jiného než to, co se přepisovat má (hlavně u indexregistrů) - je to opět zdroj "nepochopitelných" chyb, kdy program někdy pracuje, někdy padá.

Instrukce Id bc,2116 plní registr b číslem 8 a registr c číslem %01000100 (jednička znamená, že tento a následující řádek budou spojeny a vytvoří další řádek). Bylo by možno použít dvě instrukce a bylo by to přehlednější, takhle je to však kratší a rychlejší.

Za zmínku stojí také způsob posunu na další tiskový řádek v případě, že tisk dojde na konec. Pokud chcete řádky od sebe ještě více vzdálit, stačí místo 12 vložit větší číslo, můžete samozřejmé vložit i menší, pak se řádky budou překrývat, někdy se může hodit i to.

Protože tisk znaků je téma skutečně rozsáhlé a velice potřebné, ukážeme si ještě další dva programy, které umí něco nového. Jde o tisk, který je používán v některých hrách.

```
ent
START
                  bc,12*256+5
                                     ; nastavení pozice, takto je lépe
           call ADRSET
                                     ; vidět, co .je v B (12) nebo C (5)
           lα
                  a,32
LOOP
           push af
           call CHAR1
           POP
                  ағ
                                       testovací smyčka
           inc
           СP
           лi.
                  c,LOOP
           cet
CHAR1
                                     : uložení
           exx
           push af
                                     ; registrů
           add
                  a,a
           lα
                  l,a
           1.4
                  Ь,15
                                       nalezení znakové předlohy v ROM
           add
                 ht,ht
           add
                  ht,ht
           ex
                  de,hl
PPOS
           lα
                  hl,16384
           push ht
           1.4
                  ь,8
                  a,(de)
CHAR1A
           1.4
           ιd
                  (ht),a
           call DOWNHL
           1.4
                  a,(de)
                                       každý řádek předlohy je zdvojen
           1.4
                  (ht),a
           call DOWNHL
           inc
                  dе
           djnz CHAR1A
           POP
                 ъι
           inc
           lα
                  a,t
           and
                  31
           j٢
                  nz,CHAR1B
           dec
                                       posun na další tiskovou pozici
           1.4
                  a, t
           and
                 %11100000
           ιd
                  l,a
           lα
                  ь,16
CHAR1D
           call DOWNHL
           djnz CHAR1D
CHAR1B
           lα
                  (PPOS+1),hl
```

```
POP
                   a f
                                         obnov registry a vrať se
            exx
            ret
ADRSET
            lα
            add
                   a.a
            add
                   a,a
                                        v C je číslo sloupce (0-31),
            add
                                        v B je číslo pixelového řádku,
            lα
                                        zde je rozsah 0-191
            lα
                   а,ь
            call #2280
                   (PPOS+1),hl
            ιa
            ret
DOWNHL
            inc
            lα
                   7
            and
            ret
                   nΖ
            lα
                   a, t
            add
                   a,32
            ιd
                   l,a
                                         posun adresy na obrazovce o pixel dolů
            lα
                   a,h
            j٢
                   c,DOWNHL2
            ѕυЬ
            ιd
                   h,a
DOWNHL2
                   88
            CP
            ret
                   c
            lα
                   h,64
            ret
```

Poslední program je modifikací svého předchůdce, liší se tím, jak znaky vypadají a tím, že jsou obarveny. U tohoto tisku není možnost nastavovat tiskovou pozici na výšku po pixelech protože by neodpovídaly atributy. Pokud však použijete podprogram **ADRSET** z minulého programu, docílíte s barvami různé efekty - vyzkoušejte si je.

```
START
           lα
                 bc,1*256+5
                                    ; nastavení pozice
           call ADRSET
           lα
                 a,32
LOOP
           push af
           call CHAR1
           POP
                 a f
                                      testovací smyčka
           inc
           СP
                 128
                 c,LOOP
           jг
           ret
CHAR1
           exx
                                    ; uložení
           push af
                                    ; registrů
```

ent

```
add
                a,a
           lα
                 l,a
                 h,15
           lа
           add
                 ht,ht
                                    nalezení znakové předlohy v ROM
                 ht,ht
           add
           eх
                 de,hl
PPOS
                 hl,16384
           lа
           push ht
           lα
                 ь,8
CHAR1A
                 a,(de)
           lа
           lα
                 c,a
           rrca
           oι
                 (hl),a
                                    tisk znaku
           lα
           call DOWNHL
           lα
                 (hU),Ø
           call DOWNHL
           inc de
           djnz CHAR1A
                                    ; obnovení
           pop hl
           push hl
                                    ; pozice
           lα
                 a,h
           ѕυЬ
           rrca
           rrca
           rrca
                                     výpočet adresy atributů
           and
                 3
           add
               a,88
           lα
                 h,a
           lα
                 (hl),3+64
                                   ; barva pro horní polovinu znaku
           lα
                 Ьс,32
                                   ; posun adresy
                                   ; na spodní atribut
           add hl,bc
                 (ht),6
                                   ; barva pro dolní polovinu znaku
           lα
           POP
                 нι
           inc
                 ι
           lα
                 a,t
                31
           and
           j٢
                 nz,CHAR1B
           dec
           ιa
                 a, L
                                    posun na další tiskovou pozici
                 %11100000
           and
           lα
                 l,a
           lα
                 ь,16
           call DOWNHL
CHAR1D
           djnz CHAR1D
CHAR1B
           lα
                 (PPOS+1),hl
           POP
                 a f
                                    obnov registry a vrať se
           exx
           ret
```

```
ADRSET
             lα
             add
             add
             add
                    a.a
             1.4
             lα
                                         rozsah C je 0-31, rozsah B je 0-11
             add
                    a.a
             add
                    a.a
             add
                    a,a
             add
             call #2280
                    (PPOS+1),hl
             1.4
             cet
DOWNHL
             inc
             ιd
                    a .h
             and
                    7
             ret
                    nΖ
             lα
                    a, t
             add
                    a,32
             ιd
                    l,a
             lа
                    a,h
                                         posun adresy na obrazovce o pixel dolů
             j٢
                    c,DOWNHL2
             ѕυЬ
                    8
                    h,a
DOWNHL2
             CP
                    88
             cet
                    c
             lα
                    h,64
             ret
```

Tímto bychom mohli kapitolu o tisku znaků prozatím uzavřít. Neukázali jsme si zatím tisk velkých písmen (rastr 16x16 a větší) ani tisk na libovolnou pixelovou pozici (zatím jen po ose Y) a tím související proporcionální tisk. K tomu se vrátíme v některé z dalších kapitol.

## VÝPIS TEXTŮ

Nyní už umíme vytisknout libovolný znak a to hned několika způsoby. Na řadě je vypsání textu - ukážeme si nejpoužívanější způsoby. Nejprve program:

```
ent
START
            call #D6B
                                        smaž obrazovku a otevři kanál #2
            1.4
                   a,2
            call #1601
            1.4
                  ht,TEXT1
                                       ; adresa prvního textu
            call TEXTOUT
                                       ; vypsání
            call TEXTOUT2
                                       ; druhý tiskový podprogram
            defb 22,5,5
                                       ; data jsou uložena
            defm 'Text no.2'
                                       ; za instrukcí CALL, jejich
                                       ; poslední znak je invertován
```

```
a,22
            lα
            rst
                   16
                                          nastavení tiskové pozice
            хог
                   а
            rst
                   16
            xor
                   а
            rst
                   16
            lα
                   а.З
                                         : číslo textu v tabulce
            call TEXTOUTS
                                         ; najdi a vypiš
            call TEXTOUT4
                                         ; obdoba předchozího způsobu
            defb 5
                                         ; parametr je za CALLem
                                         ; vypiš, celou tabulku (5 textů)
            lα
                   ь,5
LOOP
            lα
                   a.22
            rst
                   16
            lα
                   а,ь
            add
                   a,a
                                         nastavení tiskové pozice
                   16
            rst
            1.4
                   a,25
            ѕυЬ
                   ь
            rst
                   16
            lα
                   a.17
                   16
            rst
            La.
                   а,ь
            rst
                   16
                                          nastavení barev
            lα
                   a.16
            rst
                   16
            ιa
                   a.9
            rst
                   16
            lα
                   а,ь
                                          vytiskni text
            dec
            call TEXTOUTS
            djnz LOOP
                                         ; zacyklení
            ret
TEXTOUT4 POP
                   hч
                                         ; do HL adresu za instrukci CALL
            lа
                   a,(ht)
                                         ; přečti číslo textu
            inc
                                         ; posuň adresu za parametr
                   ЫU
            push hl
                                         ; vrať adresu na zásobník
TEXTOUTS (a)
                   ht,TEXTS
                                         ; do HL adresu tabulky s texty
                                         ; test na nultý text a případný
            oι
                   а
                   z,TEXTOUT
                                         ; odskok na vlastní tisk
            jг
                   7,(hU
TOUTSA
            ьі t
                                         ; test ukončovacího bitu
            inc
                   hч
                                         ; posun na další znak (flagy se nemění)
                                         ; nejedná-li se o koncový znak, opakuj
            j٢
                   z,TOUT3A
                                         ; dekrementuj číslo textu
            dec
                                         ; a pokud to není hledaný text, opaku,j
            j٢
                   nz,TOUT3A
                                         ; přečti kód znaku
TEXTOUT
            1.4
                   a,(ht)
                   127
                                         ; odstraň případný příznak konce textu
            and
            rst
                   16
                                         ; vytiskni znak
                   7,(hU
            Ьit
                                         ; test koncového příznaku
                   ЬU
            inc
                                         ; posuň se na další znak (nemění flagy)
            j٢
                   z,TEXTOUT
                                         ; nešlo-li o poslední znak, jdi pro další
            ret
```

```
TEXT1
           defb 22,15,10
                                      ; nastavení tiskové pozice
                                      ; nastavení barvy papíru
            defb 17.6
            defm "Text no.1"
            defb 32,21,1
                                      : druhé nastavení tiskové pozice
            defb 17.4
                                      ; barva papíru
            defb 19,1
                                      ; vyšší .jas
            defm "This is also"
                                      :konec textu.
            defm ' text no.1'
                                      : poslední znak .ie invertován
                                       ; odeber adresu textu
TEXTOUT2 pop
                  hч
TOUTSA
                  a.(ht)
                                      : přečti znak.
            lа
            and
                  127
                                      ; odstraň případný koncový příznak
                  16
                                      ; vypiš znak
            cst
            Ьit
                  7,(hU)
                                      ; testuj konec znaku
                                      : posuň se na další znak
            inc
                  ЬU
            лi.
                  z.TOUT2A
                                      ; ne,jde-li o poslední znak, opaku,j čtení
                   (h U)
                                      ; skoč za text a pokraču, i v programu
            jΡ
TEXTS
           defm 'First'
                                      : tabulka textů.
           defm 'Second'
                                      ; poslední znak
           defm 'Third'
                                      : každého textu
            defm 'Forth'
                                      ; je invertován
                                      ; (7 bit .je nastaven na .jedničku)
            defm 'Fifth'
            defm ' text'
```

**Upozornění:** tyto zdrojové texty byly odladěny na systému PROMETHEUS a pokud pracujete s jiným překladačem assembleru, musíte upravit řádky, na nichž se vyskytují texty v apostrofech takto:

U některých překladačů instrukce defm nemusí existovat, v takovém případě ji obvykle plně zastoupí instrukce defb.

U výpisu textů máme dva okruhy problémů - jak identifikovat požadovaný text a jak poznat jeho konec. Nejprve identifikaci zvoleného textu:

Text je možno jednoznačně identifikovat adresou prvního znaku. V zásadě existují dvě přenosové cesty - pomocí dvojregistru nebo pomocí zásobníku.

První situace - přenos dvojregistrem - je použit v podprogramu **TEXTOUT.** Výhoda spočívá v jednoduchosti vypisovacího programu (pouze cyklus až do konce textu). Nevýhodou je, že se přenáší zbytečně mnoho informací - textů je obvykle méně než 256, měl by tedy stačit jen jeden byte místo dvou, které se zde používají. Nevýhodnost této skutečnosti se projeví v případě, že se výpis textu volá z mnoha různých míst.

Druhá situace - přenos zásobníkem - využívá skutečnosti, že se při volání podprogramu ukládá na zásobník návratová adresa. Tato adresa by přece mohla být přímo adresou vypisovaného textu. Je však potřeba zařídit, aby se po vypsání textu pokračovalo až za ním, zařídit posunutí návratové adresy za text. Tento způsob je naprogramován podprogramem TEXTOUT2, který si adresu textu odebere ze zásobníku do hl, vypíše text a na konci provede jp (hl), což je ekvivalent pro push hl (ulož opravenou adresu zpátky na zásobník) a ret (vrať se zpět - odeber návratovou adresu a vlož ji do PC - jp (hl) bez meziuložení na zásobník). Výhoda je zřejmá - přenesení adresy textu se děje jako by mimochodem, nevýhodné je, že se na text nelze při použití téhož podprogramu pro tisk textu odvolávat odjinud. Přenos pomocí zásobníku se používá i pro libovolná jiná data - výhodné je, že veškeré redundantní (nadbytečné) informace jsou eliminovány (jako nadbytečnou informaci lze v případe přenosu registrem chápat operační kód instrukce ld, která plní registr - vyplácí se od okamžiku, kdy je počet volání větší než délka rozšíření rutiny).

Adresu textu můžete také přenést pomocí zásobníku takto:

```
call TEXTOUTS
                                      : volání
           defw TEXT1
                                      ; adresa textu
           . . . .
TEXTOUTS POP ht
                                     ; do HL adresu (?) adresy textu
                 e.(hl)
           La
                                      ; přečtí do E spodní byte adresy
           inc
                                      ; posun
                 ЬU
                                     ; přečtí do D horní byte adresy
           La.
                 d,(ht)
           inc hl
                                     ; posun
                                     ; vrať adresu na zásobník
           PUSH HI
                                     ; přesuň adresu textu do HL
                 de,hl
                 TEXTOUT
                                      : skoč do vlastního tisku
           .i.c
```

Předvedené rozšíření tiskového podprogramu **TEXTOUT** se začíná vyplácet již při devíti voláních rutiny. Je-li to možné (v našem příkladě ne), můžete odstranit relativní skok a program připsat přímo před **TEXTOUT**, ušetří se další dva byty. Výhodou tohoto přenosu je, že můžete přenášet i další informace o textu - kam se má vypsat, jaké barvy... - aniž byste byli omezováni počtem registrů.

Přenos pomocí adresy je možno modifikovat například tím, že se přenáší jen spodní byte adresy - to lze samozřejmě jen v případě, že horní byte adresy je pro všechny texty shodný a to je možné pokud celková délka všech textů nepřeroste **256-spodní byte tabulky textů**, z čehož plyne, že pro maximální možnou délku - 256 bytů - musí texty začínat na adrese, jejíž spodní byte je nula. Popisovaná úprava vyžaduje přehled o adresovém umístění textů, je možné brát adresu (její spodní byte) relativně k počátku tabulky s texty:

```
call TEXTOUT6
                                  ; vole, j tisk
           defb T1-T0
                                   ; relativní adresa textu na adrese T1
           call TEXTOUT6
                                   ; vole.i tisk
           defb T2-TØ
                                    ; relativní adresa textu na adrese T2
TEXTOUT6 POP
                 ЬU
                                   ; odeber adresu parametru
                c,(hl)
                                   ; přečti relativní adresu textu
           1.4
                                   ; posun
           inc
                 ЬU
           push ht
                                  ; vrať návratovou adresu
                                  ; vynuluj horní byte registru BC
                 ь,0
           la 🗀
                                  ; do HL adresu počátku textů
           lα
                 hl,TØ
                                  ; přičti relativní adresu
           add hl,bc
                TEXTOUT
                                   ; a s adresou textu skoč na výpis
           j٢
ΤØ
          defm 'text TØ'
                                  ; vlastní tabulka
          defm "text T1 & "
T1
                                   ; text T1 pokračuje textem T2
          defm 'text T2'
Т2
```

To je vše o identifikaci textu adresou. Na rozdíl od následující identifikace číslem, umožňuje tisknout jeden text z různých míst, což se může hodit pokud je jeden text koncovou částí jiného (viz příklad).

Druhou možností, jak identifikovat text, je seřadit texty za sebou a očíslovat je. Toto se vyplácí v případě, že je textů méně než 255 a pro přenos čísla stačí jeden byte (kdyby byly potřeba dva byte, pak je lépe použít přímo adresu). Program pro tisk potom prohledá tabulku až nalezne požadovaný text a ten vypíše - rutiny **TEXTOUT3** a **TEXTOUT4**.

Od sebe se tyto dvě liší tím, že u druhé z nich se parametr uvádí jako **defb** přímo za voláním podprogramu, naproti tomu první dostane číslo textu přímo v akumulátoru. Protože nástavba pro přečtení parametru za instrukcí call je dlouhá přesné čtyři byty, můžeme snadno zjistit, že se složitější program (**TEXTOUT4**) vyplácí už při pěti voláních.

U identifikace textu číslem je nepříjemné, že u většího počtu textu trvá prohledávání tabulky nějakou dobu - vzhledem k rychlosti strojového kódu to obvykle nevadí.

Dostáváme se k druhému problému - jak poznat konec textu. Všechny zatím uvedené programy používají pro ukončení textu invertovaný znak. Výhoda této varianty je v tom, že text není delší než musí být, nevýhodou je skutečnost, že můžete použít je 128 různých znaků - obvykle bohatě stačí, nemusí však vždy. Takto je například vyrobena tabulka klíčových slov a chybových hlášení v ROM Spectra.

Druhou možností je použití speciálního ukončovacího kódu - například 0, která se dobře testuje. Výhodou je možnost použití ostatních 254 znaků, nevýhodou pak nezbytné prodloužení původního textu.

Třetí možnost je uvést před každým textem jeho délku. Výhodou je rychlejší prohledávací program u identifikace textu číslem, může vypadat třeba takhle,

TEXTOUT7	ld or jr ld	•	; první text ; a jedná-li se o něj ; odskoč ; do BC
TOUT7B	inc add dec	c,(hl)	; délku textu ; plus jedna za číslo ; přičti ; test nalezení ; a znovu, když ne
TOUT7A TOUT7C	ld inc ld rst	b, (hl) hl a,(hl)	; do B délku textu ; posun na další znak ; výpis ; znaku ; opaku,j B krát
TEXTY LØ L1 L2 L3 L4 L5	defm defb defm defb	L1-L0 "franta" L3-L2 "pepa" L5-L4 "alois"	; délka textu "franta" ; text ; obdobně další

Nakonec si ukážeme složitější program pro tisk textů, který se hodí třeba pro programování textovek - umožňuje více operací. Tisková rutina bude umět tyto akce s různými kódy:

```
32...127 - obvyklý tisk písmene
0...7 - nastavení barvy inkoustu
8...15 - barva papíru (-8)
16,17 - jas (ON, OFF)
18,19 - kurzíva
20,21 - tučný tisk
128..254 - text z tabulky
255 - konec textu
```

Následuje vlastní výpis programu - při opisování budete potřebovat mnoho trpělivosti, je totiž zatím nejdelší. Obzvláště pevné nervy Vám přeji při opisování znakového souboru na konci výpisu.

```
ent s
              a,4
          ld.
                               ; nastav
         out (254),a
                               ; zelený border
                               ; text č. 15
               a,15
          lα
          call texts
                               ; vytiskni je j
          ret
                              ; text 0 (128)
TEXTABLE defm "la "
         defb -1
                               ; koncová značka
          defm " jsem"
                          ; text 1 (129)
          defb -1
          defm "sta"
                               ; text 2 (130)
          defb -1
          defm "e "
                               ; text 3 (131)
          defb -1
          defm "ku"
                               ; text 4 (132)
          defb -1
          defm "kr#sn'"
                               ; (apostrof) text 5 (133)
         defb 22.-1
         defm "len"
                               ; text 6 (134)
         defb 22,-1
          defm " hodiny" ; text 7 (135)
          defb -1
          defm "pohovotil" ;text 8 (136)
          defb 22,-1
          defm " dcer"
                               ; text 9 (137)
          defb 132,22,-1
          defm "svatba"
                               ; text 10 (138)
          defb 22,-1
          defm "na stat"
                               ; text 11 (139)
         defb 132,22,-1
          defm "Na_"
                                ; (podtržítko) text 12 (140)
          defb 131,130
          defm "r'"
                               ;(apostrof)
          defb 135,22,-1
          defm "Bij[ $ty^i" ;text 13 (141)
          defb 135,22,-1
          defb 140,141,22,-1 ;text 14 (142)
```

```
; text 15-hlavní text (nadpis)
defb 18
defm "J#ra da Cimrman"
defb 22,22,19,20
defm "Uhl[fsk1 "
                    ;(apostrof)
defm "Janovice"
defb 21,22,22
defm "Miloval"
                    ; první odstavec
defb 129
defm "d@v$"
defb 131,133
defm "M@"
defb 128
defm "o$i tuz"
defb 131,133
defm "Vlasu m@"
defb 128
defm "jako "
defb 134
defm "Na po[$"
defb 132
defm " ple"
defb 128,134,142
defm "Sotva"
                    ; druhý odstavec
defb 129
defm "s n["
defb 136
defm "↑ek"
defb 128
defm "abuch"
defb 136
defm "Zda mi "
defb 130
defm "↑[ daj["
defb 137
                    : (vlnovka)
defm "Ji""
defb 129
defm "vid@t ven"
defb 132,137,142
defm "A tak dohod" ; třetí odstavec
defb 128,"s",131,138
defm "A brzisko by"
defb 128,138
defm "Bydl[m"
defb 131
defm "zde"
defb 139
defm "Rodi$"
defb 131
defm "t'""
                    ; (apostrof a vlnovka)
defb 139,142,-1
```

; následující část provádí vyhledání textu v tabulce, tato část zajišťuje rekurzivní ; volání – texty tak mohou být složeny z většího množství úrovní

```
TEXTS
                                              ; uložení registru HL
                 push ht
                 push bo
                                             ; totéž s registrem BC
                                              ; adresa tabulky textů
                 lα
                        ht,TEXTABLE
                 0.0
                                              ; nulový text už je nalezen
                        a
                                              ; vytiskni je j
                  j٢
                        z.TEXTS2
     TEXTS3
                                             ; přečti znak do C
                 lα
                        c,(ht)
                                             ; posuň se dál
                 inc
                        ьt
                                              ; testuj konec textu
                 inc
                  j٢
                        nz,TEXTS3
                                              ; a opakuj dokud jej nenalezneš
                                              ; z.jisti, .jestli se .jedná o žádaný text
                 dec
                        а
                  лi.
                        nz,TEXTS3
                                              ; když ne tak hlede, j dál
; nyní přichází na řadu vlastní vytištění nalezeného textu
                                              ; přečti znak
     TEXTS2
                 1.4
                        a,(ht)
                                              ; posuň se na další
                 inc
                        hС
                  CР
                         -1
                                              ; testuj konec textu
                  лi с
                        z .TEXTSEND
                                             ; případně odskoč
                  call CHAR
                                              ; vytiskni znak
                        TEXTS2
                  j٢
                                              ; a jdi pro další
     TEXTSEND POP
                         Ьο
                                             ; obnov registry BC a HL
                 POP
                        ЬU
                                              ; pozor!- zde nelze použít EXX
                 ret
; vstupní bod do tisku znaku, zde jsou obslouženy všechny kódy kromě ukončovacího
                        7.a
                                              ; testuj textové kódy
     CHAR
                 Ьit
                  res
                        7,a
                                             ; vymaž sedmý bit
                        nz,TEXTS
                  j٢
                                             ; s textovými kódy do vyhledání a tisku
                                             ; testuj řídící kódy
                 CР
                        32
                  j٢
                         c.CONTROLS
                                             ; a odskoč do je jich zpracování
                 evv
                                             ; přehoď registry
                  lα
                         l,a
                  lα
                        h,0
                 add
                        ht,ht
                 add
                        ht,ht
                                               tradiční výpočet znakové předlohy
                 add
                        ht,ht
                 lα
                         ьс, CHARS-256
                 add
                        ні, вс
     PPOS
                 1.4
                        de,16384
                                              ; adresa tiskové pozice
                 push de
                                              ; ulož pro pozdě jší použití
                 call GET2
                                             ; přečti znakový řádek
     RRCA1
                 nop
                                              ; sem se zapisuje kód RRCA u kurzívy
                                             ; zapiš do obrazovky a přečti další řádek
                 call GET
     RRCA2
                                             ; první tři řádky jsou při tisku kurzívou
                 DOP
                 call GET
                                              ; posunuty doprava, jinak beze změny
     RRCA3
                 nne
                                              ; program tedy sám modifikuje
```

; kód podle potřeby

call GET

```
call GET
                                              ; prostřední dva řádky
                  call GET
                                              ; jsou vždy bere změny
                                              ; poslední tři řádky
     RLCA1
                 DOD
                                              ; se podle potřeby
                  call GET
     RLCA2
                 nop
                                              ; posouva, jí
                  call GET
                                              : doleva
     RLCA3
                 DOP
                                              ; poslední řádek ,je zapsán
                                              ; přímo bez čtení dalšího
                  lα
                         (de),a
                                              ; nyní budeme zpracovávat barvy
                  POP
                        ьι
                 push hl
                                              ; obnov adresu v HL, nech i na zásobníku
                  lα
                         a,h
                                              ; přepočítání adresy
                                              ; z pixelů do atributů
                  add
                        a.10
     CHAR2
                  CP
                         88
                                              ; je možné provádět
                         nc.CHAR1
                                              ; několika způsoby,
                  j٢
                  add
                         a,7
                                              ; tenhle .je delší než
                         CHARS
                  лi.
                                              ; ty dříve uvedené
     CHAR1
                                              ; a proto jej nebudeme používat
                  1.4
                        h.a
     COLOR
                  lα
                         (ht),56
                                              ; zapiš atribut
                        ъι
                 POP
     CHAR9
                  inc
                  jг
                         nz,CHAR3
                  ιd
                         a,h
                  add
                         a,8
                                               posun na další tiskovou pozici
                  lα
                        h.a
                  СP
                         88
                  j٢
                         c,CHAR3
                        h,64
                  1.4
                         (PPOS+1),hl
     CHARS
                  lα
     CHAREND
                  exx
                                              ; přehoď registry a vrať se
                  ret
; zde se budeme zabývat všemi řídícími kódy
                                              ; kód pro kurzívu
     CONTROLS op
                         18
                         nz,CONTR2
                                              ; odskoč na další kódy
                  j٢
                                              ; kód instrukce LD BC,NN
                  defb 1
                  rtca
                                              ; do C .jde kód instrukce RLCA
                                              ; do B jde kód instrukce RRCA
                  rrca
                                              ; do A bud RRCA nebo NOP
     COMMON
                  lα
                         а,ь
                  lα
                         (RRCA1),a
                  1.4
                         (RRCA2),a
                                               zapiš všude, kam patří
                  1.4
                         (RRCA3),a
                                              ; do A buď RLCA nebo NOP
                  ιd
                         a,c
                         (RLCA1),a
                  lα
                  1.4
                         (RLCA2),a
                                               zapiš a vrať se
                  1.4
                         (RLCR3),a
                  ret
     CONTR2
                  CP
                         19
                                              ; kód vypnutí kurzívy
                         nz,CONTR3
                                              ; odskoč když ne
                  j٢
                                              ; do B a C instrukce NOP
                  ιd
                         ьc.0
```

; skoč do zápisu, který je společný

jг

COMMON

```
CONTRS
                                        ; kód pro tučně písmo
            CP
                   20
            j٢
                   nz,CONTR4
                                        ; odskoč
                                        : kód instrukce LD A.N
            defb 62
            rrca
                                        : do A kde kód instrukce RRCA
                   (BOLD),a
                                        ; zapiš do čtení znakového řádku
COMMONS
            1.4
            ret
CONTR4
            CP
                   21
                                        : kód pro "odtučnění"
                                        ; odskoč
                   nz,CONTR5B
            j٢
                                        ; do A kód instrukce NOP
            xor
                   COMMONS
                                        ; skoč do společného zápisu
            лi.
CONTR5B
            CР
                                        ; kód pro odřádkování
                   nz,CONTR5
            лi с
                                        : odskoč
            evv
                                        ; přehoď registry
                   ht.(PP05+1)
                                        ; přečti tiskovou pozici
            1.4
            Lа
                   a, L
                                        ; a uprav "ji tak,
                   %00011111
            oг
                                        ; jako by šlo
                                        ; poslední znak na řádku
            1.4
                   l,a
                   CHAR9
                                        ; a skoč do posunu na další znak
            jг
                                        ; ulož HL, budeme jej potřebovat volný
CONTR5
            push ht
                   hl,COLOR+1
                                        ; do HL adresa atributu
            lα
            СP
                                        ; test kódu pro "od, jasnění"
            лi.
                   nz,CONTR6
                                        ; odskoč
            res
                   6,(hl)
                                        ; vypni jas
                                        ; obnov HL a vrat se
            POP
                   ЫU
            ret
                                        ; kód pro "zjasnění"
CONTR6
            CР
                   16
                                        ; odskoč s kódy pro INKOUST a PAPÍR
                   c.CONTR7
            jг
            j٢
                   nz, POPHLRET
                                        ; vrať se - nevyužité kódy
            Set
                   6,(ht)
                                        ; zapni jas
                                        ; obnov HL a vrať se
POPHLRET POP
                   ЬΙ
            ret
                                        ; zde se oddělí PAPÍR a INKOUST
CONTR7
            ѕυЬ
                   8
                                        ; jedná se o INKOUST
            j٢
                   c,CONTR8
            add
                   a,a
                                          násobení 8
            add
                   a,a
            add
                   a,a
                                        ; vlož výsledek do C
            ιa
                   c,a
            lα
                   a,(ht)
                                        ; do A původní barva
            and
                   %11000111
                                        ; ponech ostatní části atributu
COMMONS
            0.0
                   r
                                        ; připoj nový papír
            lα
                   (ht),a
                                        ; zapiš zpět
            POP
                   ьt
                                        ; obnov HL a vrať se
            ret
                                        ; přičti zpět
CONTR8
            add
                   a,8
            lα
                   c,a
                                        ; vlož do C
                                        ; původní atribut
            La.
                   a,(ht)
            and
                   %11111000
                                        ; ponechej ostatní
            j٢
                   COMMONS
                                        ; skoč do společné části
```

```
GET
                                      ; zapiš znakový řádek do obrazovky
              lα
                    (de),a
               inc
                    a.
                                      ; a posuň se na další řádek
    GET2
                                      ; přečti znakový řádek
               lα
                    a,(hl)
    BOLD
              DOD
                                      ; zde se případně provede posun doprava
                                     ; a připo.jí původní tvar – ztučnění
              0.0
                    (h U)
               inc ht
                                      ; posun na další část předlohy a návrat
               ret
; poslední částí .ie znakový soubor s češtinou. Jeho opisovaní Vám upřímně nezávidím
    CHARS
              defw 0,0,0,0,4096.4112
                                          : právě začínáme
              defw 16,16,9216,36,0,0 ; per aspera ad astra
              defw 4104,1080,17468
              defw 60,4136,17464
              defw 17472.56.25088
              defw 2148,9744,70,4096
              defw 4136,17450,58
              defw 4104,17464,16504
              de fw 56,2048,4112,4112 ; už máte za sebou 6%
              defw 8,8192,4112,4112
                                          ; jen tak dál
              defw 32,0,4136,4220,40
              defw 0,4112,4220,16,0
              defw 0,2048,4104,0,0
              defw 124,0,0,0,6144,24
              defw 0,2052,8208,64
              defw 14336,21580,25684
                                          : 13% - výborné
              defw 56,12288,4176
              defw 4112,124,14336
                                          ; už zbývá Jen 87%
              defw 1092,16440,124
              defw 14336,2116,17412
              defw 56,2048,10264
              defw 31816,8,32256
              defw 31808,16898,60
              defw 14336,30784,17476
                                          ; 20% - jedna pětina
              defw 56,31744,2052
              defw 4104,16,14336
                                          ; nepolevu, jte
              defw 14404,17476,56
              defw 14336,17476,1084
              defw 56,0,4096,8208,0
              defw 16,4096,8208,0
              defw 4104,4128,8,0
              defw 31744,31744,0,0
              defw 2064,2052,16
                                          ; 26% – už více než čtvrtina
              defw 14336,2116,16,16
                                          ; že se na to ......
              defw 4136,17464,16508
              defw 56,14336,17476
              defw 17532,68,30720
              defw 30788,17476,120
```

defw 14336,16452,17472 defw 56,28672,17480

```
defw 18500.112.31744
                           : 33% - .iedna třetina
                           ; ještě Vás to baví ?
defw 30784,16448,124
defw 31744,30784,16448
defw 64,14336,16452
defw 17500.56.17408
defw 31812,17476,68
defw 31744,4112,4112
defw 124.1024.1028
                           ; 40% - brzy budete v polovině
defw 17476,56,18432
defw 24656,18512,68
                           ; zítra je také den
defw 16384,16448,16448
defw 124,17408,21612
defw 17476.68.17408
defw 21604,17484,68
defw 14336,17476,17476
defw 56,30720,17476
                           ; 46 % - polovina .ie už na dosah
defw 16504,64,14336
defw 17476,18516,52
                           ; kolik už jste udělali chyb ?
defw 30720,17476,18552
defw 68,14336,14400
defw 17412,56,31744
defw 4112,4112,16
defw 17408,17476,17476
defw 56,17408,10308
defw 4136,16,17408
                           ; 53% - .jste za polovinou
defw 17476,21588,40
                           ; nedělejte si z toho nic, já jsem
defw 17408,4136,10256
                           ; to musel psát také
defw 68,17408,10308
defw 4112,16,31744
defw 2052,8208,124
defw 4104,12288,4112
defw 56,4136,17528
defw 17476,68,4104
                           ; 60% - běžte se na chvilku projít
defw 17464,17476,56
                           ; nebo z toho dočista zblbnete
defw 2068,8220,8224,32
defw 4136,16440,1080
defw 120,10260,8304
defw 10272,16,0,1080
defw 17468,60,16384
defw 30784,17476,120,0
defw 17464,17472,56
                           ; 66% – jaká byla procházka ?
defw 1024,15364,17476
                           ; s chutí do práce, zazpívejte si:
defw 60,0,17464,16504
                           ; Vyhrnem si rukávy ...
defw 60,3072,6160,4112
defw 16,0,17468,15428
defw 14340,16384,30784
defw 17476,68,4096
defw 12288,4112,56
```

```
; 73 % - zpíváte .ieště?
defw 1024,1024,1028
                           ; radě.ii toho nechte
defw 6180,8192,12328
defw 10288.36.8192
defw 8224,8224,24,0
defw 21608,21588,84,0
defw 17528,17476,68,0
defw 17464,17476,56,0
defw 17528,30788,16448
defw 0,17468,15428
                           ; 80% – zbývá už jen pětina
defw 1540,0,8220,8224
                           : navrhu je tykání
defw 32,0,16440,1080
defw 120,4096,4152
defw 4112,12,0,17476
defw 17476.56.0.17476
defw 10280,16,0,21572
defw 21588,40,0,10308
                           : 86% - teď už to nemůžeš vzdát!
defw 10256,68,0,17476
defw 15428,14340,0
                           ; A co jinak?
defw 2172,8208,124
defw 4104,17476,17476
defw 56,10256,17492
defw 17476,56,4104
defw 17476,15428,14340
defw 4136,2172,8208
defw 124,16956,41369
                           ; 93% - výborně!
defw 39329,15426
                           ; gratuluji k dosažení cíle
```

V uvedeném programu je několik nových zajímavostí, postupně si je všechny probereme a vysvětlíme některé méně jasné detaily.

První novinkou je instrukce **out (254).a.** Tato instrukce nastavuje barvu borderu - na portu **254** jsou to spodní tři byty - to je také důvod, proč nelze na borderu nastavit jas, není na to bit. Čtvrtý a pátý bit se používají pro komunikaci s magnetofonem, ostatní bity nejsou nijak využité.

Druhou novinkou je poněkud divoká tabulka, ve které se vyskytují všelijaké kódy a speciální znaky na místě písmen - na místě těchto znaků jsou v použitém znakovém souboru uložena česká písmena. Tabulka obsahuje komprimovaný text, který se dozvíte po spuštění.

Třetí zajímavost spočívá v tom, že z podprogramu CHAR se občas vstupuje do TEXTS a odtud je opět volán podprogram CHARS - tomuto (tedy skutečnosti, že podprogram volá sám sebe přímo nebo přes další podprogramy) se říká rekurze. Jde o velice silný programovací prostředek. Ve strojovém kódu se příliš nepoužívá, mnohem více ve vyšších programovacích jazycích. Zde je použita proto, že každý text se může skládat nejen ze znaků ale i z dalších textů a ty se mohou opět skládat nejen ze znaků ale také z textů a tak dále. Takto tvořené texty mají tu výhodu, že často opakovaná slova nemusí zabírat mnoho prostoru - tento způsob používají všechny lepší cizí textovky a proto mají obvykle mnohem vetší rozsah a bohatější popisy lokací. U domácích her jsem něco podobného zatím neviděl, jsou totiž obvykle psány v BASICu - jen občas se některé časté slovo uloží do řetězcové proměnné a ta se používá místo něj - nelze však udělat více než jednu úroveň vnoření.

Pro zajímavost jak je tento způsob ukládání u velkých textů účinný naznačuje hra SHERLOCK, ve které je podle celkem věrohodných zpráv 0.5 MB textů a navíc ještě obrázky, a to vše se vejde do 40 KB.

Hry používají také ďalší způsoby komprese - vynechávají mezery mezi slovy a texty upravují tak, že kažďé slovo začíná velkým písmenem, podle toho poznají, kdy má přijít mezera a program její vytištění už zajišťuje sám. Další občas použitý způsob spočívá v tom, že znaky nejsou ukládány do 8 bitů (256 možných znaků) ale do 5 (32 znaků), 6 (64 znaků) nebo 7 bitů (128 znaků).

Uvedené způsoby komprese textů mají také tu výhodu, že se Vám v textech nebude nikdo vrtat protože by se z toho spíš zbláznil. Nevýhodou je, že cizí hry jsou prakticky nepřeložitelné - pokud je chcete hrát, a stojí to za pokus, nezbyde Vám než se naučit anglicky (to se ovšem nikdy neztratí).

Čtvrtá zajímavost je vlastní tisk znaku - podprogramy GET. Tato úprava je zvolena proto, že je kratší - šlo by to ještě lépe - stačí použít instrukci djnz - zkuste to ještě zlepšit. Třikrát se tam opakuje sekvence RRCA, nop, call GET a call GET, RLCA, nop. Navíc by se odstranilo trojnásobné přepisování za návěštím COMMON, úpravu si vyzkoušejte sami.

Sami si zkuste přidat ještě nastavení tiskové pozice - obdobu AT a případně další úpravy. Pokud budete přidávat kódy s parametry, musíte vylepšit začátek podprogramu CHAR třeba takto:

```
CHAR
            push af
                                         ; uložení hodnoty akumulátoru
STATUS
            ld.
                   a,0
                                         ; přečti si stav od minula
                                         ; pokud očekáváš první parametr
             CP
                    1
                   z.PARAM1
             j٢
                                         ; zpracuj je j
             c o
                                         ; pokud očekáváš druhý parametr
             лi.
                   z,PARAM2
                                         ; zpracu, j .je. j
             . . . .
             . . . .
            POP
                    аf
                    7,a
             Ьit
                                         ; zda už program
                    7.a
                                         ; pokračuje zcela obvykle
             res
             . . . .
PARAM1
             La 🗀
                    a,2
                                         ; po prvním parametru
                                         ; je očekáván ještě druhý
             La.
                    (STATUS+1),a
            POP
                                         ; obnov hodnotu parametru
                    аf
                                         ; pokraču, j ve zpracování
             . . . .
PARAM2
                                         ; po druhém parametru
            xοr
                    (STATUS+1),a
             lα
                                         ; už mohou při,jít obvyklé znaky
            DOD
                    аε
                                         ; obnov parametr
                                         ; a zpracuji ho
             . . . .
                                         ; v části pro zpracování
                                         ; kódu s parametry musí
             La.
                    a,1
             lα
                    (STATUS),a
                                         ; být zaznamenáno,
                                         ; že se očekáva, jí parametry
```

Vytvoření takového programu ponechám na Vás, můžete použít **ADRSET** z nějaké vhodné předchozí tiskové rutiny. Dejte si pozor, aby možné parametry nekolidovaly se znakem pro ukončení textu!

Zkuste napsat svoji vlastní obdobu RST 16 - můžete přidat i další kódy - smazání obrazovky, čekání na stisk klávesy, pípnutí, zavolání určeného podprogramu, změnu barvy borderu, nakreslení kurzoru za tiskovou pozici a další.

# VÝPIS ČÍSEL

Vedle textů je samozřejmě občas potřeba vypsat obsah nějakého registru - a právě o tom je tato kapitola. Naučíte se vypisovat číslo v nejběžnějších soustavách.

Začneme nejrozšířenější z číselných soustav - soustavou desítkovou. Protože však program pro soustavu šestnáctkovou je obdobný, spojíme je do jednoho programu najednou.

	ent	\$	
START	ld call	a,2 #1601	; otevření kanálu ; pro tisk
	call	hl,12345 DECIMAL5 a,13 16	; číslo 12345 ; vytiskni jako pětimístné ; odřádkuj
	call ld	hl,1234 DECIMAL4 a,13 16	; číslo 1234 ; vytiskni jako čtyřmístné ; odřádkuj
	call	hl,123 DECIMAL3 a,13 16	; číslo 123 ; vytiskni jako třímístné ; odřádkuj
	call	hl,12 DECIMAL2 a,13 16	; číslo 12 ; vytiskni jako dvojmístné ; odřádkuj
	call	hl,1 DECIMAL1 a,13 16	; číslo 1 ; vytiskni jako jednomístné ; odřádkuj
	ld rst	a,13 16	; odřádku j
	call	hl,#ABCD HEX4 a,13 16	; číslo #ABCD ; vytiskni jako čtyřmístné ; odřádkuj
	call	hl,#ABC HEX3 a,13 16	; číslo #ABC ; vytiskni jako trojmístné ; odřádkuj
	call	hl,#AB HEX2 a,13 16	; číslo #AB ; jako dvojciferné ; odřádkuj

```
ht.#A
                                     ; číslo #A
            lα
            call HEX1
                                     ; jako jednociferné
                  a.13
                                     ; odřádku, j
            lα
           rst
                  16
           ret
DECIMALS (d
                                     ; řád desetitisíců
                  de,10000
            call DIGIT
                                     ; počet desetitisíců
DECIMAL4 (a
                                     : řád tisíců
                  de.1000
           call DIGIT
                                    ; a jeho počet
                  de,100
                                     : řád stovek
DECIMALS (d)
           call DIGIT
                                     ; počet
DECIMAL2 (a)
                 de.10
                                     ; desítky
           call DIGIT
                                     ; počet
DECIMAL1 (a
                 de.1
                                     ; jednotky
DIGIT
                  a."0"-1
                                      ; do A kód znaku 0 bez .jedné
           lα
DIGIT2
                                     ; přičti jedničku
           inc
                  а
                                      ; vynulu j CARRY Flag
           oг
                  а
           ѕЬС
                  hl,de
                                     ; pokusně odečtí řád
                                     ; pokud není výsledek záporný opakuj
            лi с
                  nc,DIGIT2
                  hl,de
                                     ; přičti řád zpátky
           add
                  "9"+1
                                     ; testuj znaky 0 až 9
           CP
            j٢
                  c,DIGIT3
                                     ; odskoč pokud platí
                  a,"A"-"9"-1
           add
                                     ; oprava na A až F pro hexa čísla
DIGITS
           rst
                  16
                                      ; vytiskni číslici
           cet
                                     ; počet
HEX4
           lα
                  de.#1000
            call DIGIT
                                     ; hexadecimálních tisíců
                  de.#100
                                     ; počet
HEX3
           lα
                                     ; hexadecimálních stovek
           call DIGIT
                  de,#10
                                    ; počet
HEX2
           1.4
                                     ; hexadecimálních desítek
           call DIGIT
                                     ; jednotky jako u desítkových
HEX1
           j٢
                 DECIMAL1
```

Program postupně tiskne jednotlivé řády čísla. Zvolíte-li program pro tisk čísla menšího rozsahu, než je tisknutá hodnota, nebude program pracovat korektně - první řád bude nesmyslný.

U hexadecimálních čísel je dobré vytisknout před číslem ještě znak # pro rozlišení od desítkových čísel.

U čísel se občas hodí, aby se nevýznamné nuly (před číslem) nevypisovaly nebo nahrazovaly mezerami. Druhou možnost zajišťuje následující program:

```
ent
START
           1.4
                  a,2
                                      ; otevření kanálu
           call #1601
                                     ; pro tisk
            La.
                  hl,12345
                                     ; číslo 12345
            call DECIM5
                                     ; vytiskni jako pětimístné
                  a.13
            lα
                                     ; odřádku j
           rst
                  16
```

```
; číslo 1234
                ht.1234
          call DECIM5
                                  ; vytiskni jako pětimístné
                a.13
                                  ; odřádku, j
          lα
          rst
                16
                hl,123
                                 ; číslo 123
          call DECIM5
                                 : vutiskni
          lα
                a.13
                                 ; odřádku, j
              16
          rst
                ht.12
                                 ; číslo 12
          lα
          call DECIM5
                                 ; vytiskni
                a.13
                                 ; odřádku,j
          1.4
          rst
                16
          ld.
                ht.1
                                 : číslo 1
          call DECIM5
                                 ; vytiskni
                a,13
                                 ; odřádku, j
          rst
                16
          ret
                c," "
                                  ; do C kód předznaku (mezera)
DECIM5
          1.4
                de,10000
          lα
          call DIGIT21
                de.1000
          call DIGIT21
               de.100
                                  stejné jako dříve
          1.4
          call DIGIT21
          lα
                e,10
          call DIGIT21
          ld .
               €.1
               c,"Ø"
                                  ; poslední řád se tiskne "jako nula
               a,"0"-1
DIGIT21 ld
DIGIT22 inc a
          0.0
          s Б С
                hl,de
                nc,DIGIT22
          j٢
          add
                hl,de
          СΡ
                "ø"
          j٢
                nz,DIGIT23
          1.4
                a,c
DIGIT24
          rst
              16
          ret
                c,"ø"
DIGIT23
          1.4
          jε
                DIGIT24
```

Pokud budete chtít první nuly netisknout, můžete například před tiskem nastavit (set) nějaký bit registru c jako signál, že se číslo tisknout nemá, při tisku znaku testovat znak 8 a v případě, že je nastaven signál netisknout provést návrat, při nalezení první platné číslice však musíte příznak netisknout vynulovat (res).

Do registru c samozřejmě nemusíte vkládat pouze kód mezery ale i jiného smysluplného znaku (tečka, mínus, hvězdička,....). Můžete tam vložit také nulu a pak se bude program chovat stejně jako v prvním případě.

### KLÁVESNICE NA ZX SPECTRU

Testování klávesnice na ZX Spectru lze provádět mnoha způsoby. Postupně se dozvíte všechny. Ke každému způsobu uvidíte program, který vrací v registru a kód stisknuté klávesy. Pro snazší vyzkoušení klávesnicových podprogramů vložte nejprve jednoduchý obrazovkový editor:

```
ent
START
TESTER
                                      ; otevření kanálu pro tisk
            LA.
                  a,2
           call #1601
                                      ; do horní obrazovky
           × o c
            lα
                  (LINE),a
                  (COLUMN),a
                                      počáteční inicializace
            lα
            ιd
                  hl,22528
            Lа
                  (CURSOR), ht
MAINLOOP call 8020
                                      ; otestu, j klávesu BREAK
           ret
                  пc
                                      ; vrať se, je-li stištěna
                  a,22
            La.
            rst
                  16
                  a.(LINE)
            lα
           rst
                  16
                                      nastav pozici pro tisk
                  a,(COLUMN)
            1.4
            rst
                  16
            īа
                  ht,(CURSOR)
                                      ; namaluj kurzor na
                  (ht),180
            ιd
                                      ; obrazovku
            call INKEY1
                                      ; čekej na stisk klávesy
            СP
                                      ; test typu znaku
            j٢
                  c,CONTROLS
                                      ; odskok pro kód < 32
           cst
                  16
                                      ; vytiskni znak
            lα
                  ht,(CURSOR)
            inc
                  hч
            lα
                  a,(COLUMN)
            inc
                  а
                  32
            CP
            j٢
                  c,CHAR1
            lα
                  a,(LINE)
           inc
            СP
                  22
                                       posun na další pozici
            j٢
                  c,CHAR2
           xor
           lα
                  hl,22528
CHAR2
            lα
                  (LINE),a
           хог
CHAR1
           lα
                  (COLUMN),a
            lα
                  (CURSOR),hl
            j٢
                  MAINLOOP
```

```
CONTROLS (d
              Б,а
          lа
               a,(23695)
               ht,(CURSOR)
          lα
                                 smazání kurzoru
          ιa
               (hl),a
          lα
               а,ь
          СΡ
               8
          j٢
               nz,CTRL1
          dec
               ЬU
          lα
               a, (COLUMN)
          dec
               а
          СР
               255
               nz,CLEFTRGT
          jΓ
                                kurzor doleva
          lα
               Ьс,32
          add
               hl,bc
               a,31
          lα
CLEFTRGT (d
              (COLUMN),a
          lα
              (CURSOR),hl
          j٢
               MAINLOOP
CTRL1
          СP
               10
          jг
               nz,CTRL2
          lа
               Ьс,32
          add hl,bc
          lα
               a,(LINE)
          inc
               а
          СΡ
               22
                                kurzor dolů
               nz,DOWN
          j٢
          lα
               Ьс,22∗32
          oг
               а
         ѕЬс
               hl,bc
         xor
               а
CDOWN
          j٢
               CUPDOWN
CTRL2
          СΡ
               11
               nz,CTRL3
          jг
          lα
               Ьс,32
          oι
               а
          зьс
               hl,bc
          lα
               a,(LINE)
          dec
               а
               255
                                kurzor nahoru
          CР
          j٢
               nz,CUPDOWN
          lα
               Ьс,22∗32
          add
               hl,bc
          lα
               a,21
CUPDOWN
          lα
               (LINE),a
          lα
               (CURSOR),hl
              MAINLOOP
          j٢
```

```
CTRL3
            CР
                   nz,CTRL4
            j٢
            inc
                   Ьt
            Lа
                   a,(COLUMN)
            inc
            СP
                   32
                                     kurzor doprava
            лi с
                   nz.CRIGHT
            Lа
                   ьс.32
            oτ
                   ні, Бс
            з Б С
            xor
CRIGHT
            j٢
                   CLEFTRGT
CTRL4
                   MAINLOOP
                                   ; další klávesy nejsou
LINE
            невь Ф
                                     uložení pozice kurzoru
COLUMN
            деть О
CURSOR
            defw
INKEY1
            ρi
                                   ; povolení přerušení
                                   ; čekání na přerušení
            halt
            Ьit
                   5,(iy+1)
                                   ; test na stisk klávesy
            лi с
                   z,INKEY1
                                   ; není-li stisk, vrať se
                                   ; zruš příznak stisku
            ces
                   5,(iy+1)
                                   ; přečti kód klávesy
            ιd
                   a.(23560)
            cet
                                   ; vrať se s kódem v B
AØLENGTH equ
                    ±-START
                                   ; v AOLENGTH ,je délka
```

První způsob (podprogram INKEY1) plně využívá možnosti, které poskytuje operační systém Spectra. Počítač každou padesátinu sekundy provede otestování klávesnice a pokud zaznamená stisk klávesy nebo klávesy a nějakého shiftu, zapíše na adresu 23560 kód stisknuté klávesy a nastaví pátý bit na adrese 23611 (neboli iy+1). Při použití tohoto podprogramu musíte mít povolené přerušení v módu im 1 nebo im 2. V druhém případě musí Váš obslužný program pro přerušení volat podprogram na adrese 56 - nejjednodušší je na konci místo instrukcí ei a ret vložit instrukci jp 56 - přerušení se obnovuje v tomto podprogramu. Registr iy musí obsahovat hodnotu 23610 (#5C3A). Na testování mají vliv některé systémové proměnné:

23561 - doba (v padesátinách sekundy), která uplyne, než se začne u stále stisknuté klávesy opakovat vracení jejího kódu - autorepeat. Hodnota se inicializuje na 36.

23562 - interval, v jakém se bude opakovat kód stále stisknuté klávesy. Na počátku je nastavena na 5 padesátin sekundy.

Význam těchto konstant je následující pokud stisknete a budete držet klávesu, vrátí se její kód v okamžiku stisku, potom 35 padesátin sekundy nevrátí počítač nic a potom bude stejný kód vracet každých 5 padesátin sekundy a to dokud klávesu nepustíte. Obě konstanty můžete nastavit na libovolnou hodnotu v rozmezí 0 až 255.

Systém umí číst klávesnici ve všech módech - 🗷 🗷 🖪 Nastavení, v jakém módu bude klávesnice čtena, se provádí na třech adresách - 23611, 23617 a 23658. Jednotlivé módy (jde o módy kurzoru v BASICu) nastavíte takto:

```
klávesový mód 🖪 – ld (iy+1),204
ld (iy+7),0
ld (iy+48),8
```

```
klávesový mód ■ - ld (iy+7),1

klávesový mód ■ - ld (iy+7),2

klávesový mód ■ - ld (iy+1),196

ld (iy+7),0

klávesový mód ■ - ld (iy+1),204

ld (iy+7),0

ld (iy+48),0
```

Registr iy musí opět ukazovat na adresu **23610 (#5C3A).** Používáte-li ve svých programech přerušení v módu im **1**, nepoužívejte raději registr iy a nechte jej nastavený na uvedenou hodnotu. Pokud se přece jen ukáže použití iy jako vhodné, musíte zakázat přerušení po dobu, kdy je v registru iy jiná hodnota.

Uvedená nastavení lze na pro čtení klávesnice používat i v BASICu, nesmíte se však na kód klávesy dotazovat pomocí INKEY\$ ale přímo pomocí PEEK 23560. Podprogram pro INKEY\$ totiž povoluje čtení pouze v módech 🖪 a 🖪.

Občas se může stát, že Vás nezajímá ani kód klávesy podle módu ani to, jestli je stisknutý CAPS SHIFT či SYMBOL SHIFT, a chcete pouze zjistit, která klávesa je stisknutá. V tomto případě stačí číst adresu 23556 a na ní je zapsán tzv. hlavní kód klávesy a jeho hodnota je obnovována každou padesátinu sekundy bez ohledu na to, jestli klávesa byla stisknuta nebo ne. Pokud klávesa stisknuta nebyla, je zde uložena hodnota 255. Jinak je tu uložen odpovídající kód číslice, velkého písmene, ENTERu (13), SPACE (32) nebo EXTEND MODE (14).

```
INKEY2 ei ; povolení přerušení
halt ; čekání na přerušení
ld a, (23556) ; načtení hodnoty do A
cp 255 ; test na nestištění
jr z, INKEY2 ; skok zpět když platí
ret ; návrat z podprogramu
```

Ve zkušebním programu přepište volání **INKEY1** na **INKEY2** a můžete vyzkoušet funkci. Tentokrát Vám nebudou pracovat pohyby kurzoru.

Instrukce ei v podprogramu nemusí být pokud máte jistotu, že při volání je přerušení povoleno. Instrukce halt také není pro funkci programu bezpodmínečně nutná.

Tento i předchozí podprogramy jsou udělány tak, že čekají, až nějaká klávesa stisknuta bude. Pokud budete chtít, aby byl signalizován stav, kdy žádná klávesa stisknuta není, stačí provést jednoduché úpravy - místo skoku zpět do testu vložit do registru a třeba nulu (kód, který říká, že žádná klávesa stisknuta nebyla) a vrátit se zpět.

Dosud popsané způsoby testování vyžadují pro práci povolené přerušení - tato vlastnost však může být občas nežádoucí. Vyzkoušejte tento program:

```
; volání KEY-SCAN v ROM
INKEY3
           call 654
           j٢
                  nz,INKEY3
                                 ; více kláves, skok zpět
           call 798
                                 ; volání K-TEST v ROM
                  nc,INKEY3
                                 ; nevyhovu, je, skok zpět
           j٢
           dec
                  ď
                                 ; nastavení 🖪 módu
           1.4
                                 ; hlavní kód do E
                  e,a
                                 ; skok do dekódování
           jΡ
                  819
```

Tato rutina vrací zpět hodnoty jako INKEY1 v módu . Na tento program má vliv to, kam ukazuje registr iy, pokud je totiž na adrese iy+48 nastaven 3 bit, jde o mód , pokud je tento bit nulový, jde o mód . Pokud tedy iy ukazuje do systémových proměnných (23610 – #5C3A), jde o takový mód, který byl naposledy nastaven. Chcete-li mít test určitě v módu , nastavte registr iy na hodnotu 39 před voláním KEY-SCAN. Více podrobností se můžete dozvědět z komentovaného výpisu ROM.

Předchozí způsoby vracejí kódy kláves stejné, jako jsou při práci v BASICu. Někdy se hodí, aby byly vraceny kódy jiné. Můžete si vyrobit tabulku změn a nevhodné kódy nahradit požadovanými - je vhodné pokud se nejedná o příliš mnoho kláves. Chcete-li klávesnici doslova převrátit naruby, je vhodnější následující program:

INKEY4	ld CP	z,INKEY4 a,e	; volání KEY-SCAN v ROM ; více kláves, opét test ; test jestli byla vůbec ; nějaká klávesa stištěna ; pokud ne, testuj znovu
	ld	a,d	; do A případný SHIFT
	CP	hl,SYMBTAB #18 z,INKEY4A	}stištěn <b>SYMBOL SHIF</b> T
	-	hl,CAPSTAB #27 z,INKEY4A	}stištěn CAPS SHIFT
	ld	hl,NORMTAB	; nebylo stištěno nic
INKEY4A		d,Ø hl,de a,(hl)	}přečtení kódu z tabulky
SYMBTAB	defm defb defb defb defm defb defm defb	"\£" 0 "=;)@" 131 " :" " ",13,34 "_!"	tabulka pro S <b>YM</b> BOL

```
CAPSTAB defm "BHY"
         defb 10.8
         defm "TGU"
         defm "NJU"
         defb 11.5
         defm "RFC"
         defm "MKI"
         defb 9.4
         defm "EDX"
                              tabulka pro CAPS
         defb Ø
         defm "LO"
         defb 15,6
         defm "WSZ"
         defb " ",13,"P"
         defb 12.7
         defm "QA"
NORMTAB
         defm "bhu65tgv"
         defm "nju74rfc"
         defm "mki83edx"
         defb Ø
         defm "lo92wsz"
defb " ",13
defm "p01qa"
                              tabulka bez shiftu
         defb Ø
```

Podprogram KEY-SCAN vrací zpět v registru e hodnotu v rozsahu 0 až 39 - pokud byla stisknuta nějaká klávesa, nebo hodnotu 255 - pokud nebyla stisknuta žádná klávesa. Je-li současně stisknut nějaký SHIFT, je jeho hodnota uložena v registru d (#18 pro SYMBOL SHIFT a #27 pro CAPS SHIFT). Při neúspěšném testu (bylo stištěno více kláves a ani jedna nebyl SHIFT) je nastavena podmínka nz, v opačném případě pak platí z. Stisknete-li současně CAPS SHIFT a SYMBOL SHIFT, bude kód pro CAPS SHIFT v registru d a pro SYMBOL SHIFT v e.

Pomocí této rutiny můžete provádět i takové změny, které nelze dosáhnou tabulkou změn - testovat např. CAPS SHIFT a ENTER nebo SYMBOL SHIFT a SPACE a podobné kombinace. Stačí na vhodném místě tabulky vložit požadovaný kód. Například klávesa ENTER vrací kód 13 ať je stisknuta sama nebo spolu s nějakým SHIFTEM. Ve všech tabulkách je na tomtéž místě napsána hodnota 13, obdobně klávesa SPACE vrací vždy kód 32.

Pokud budete chtít testovat klávesu bez ohledu na to, jestli je stištěna ještě nějaká další klávesa, musíte číst přímo jednotlivé porty klávesnice. Nejprve ukázkový testovací program:

```
ent $

MAINLOOP call SCANER

call SHOWKEYS

call 8020


jr c,MAINLOOP

ret
```

```
SHOWKEYS (a
                   ht, KEYBOARD; buffer s klávesami
                    i x , 22528+33 ; adresa v atributech
             1.4
             lα
                    ь,4
                                    ; čtyři řádky
                                    ; kláves je deset v řadě
SHOW1
                    c,10
             ιd
                    a,(ht)
sношø
             LA.
                   ьι
             inc
             lα
                    (ix+0),a
             ιd
                    (i \times +1).a
             lа
                    (ix+32).a
                                     zobraz klávesu a posun
                    (ix+33).a
             1.4
            inc
                    iΧ
             inc
                   iΧ
            inc
                  iΧ
                                    ; vnitřní cyklus přes
            dec
             jε
                   nz,SHOWØ
                                    ; sloupce a skok zpět
            lα
                   de,66
            add
                  ix,de
                                      posun na další řádek
            djnz SHOW1
            ret
SCANER
                   hl,PORTTAB
                                    ; tabulka adres portů
             1.4
                    ix, KEYBOARD; buffer pro klávesy
             1.4
             ιd
                    e.4
                                    ; čtyři řádky klávesnice
                    c,254
             ιd
                                    ; dolní byte adresy portu
SCAN1
                    6.(hU)
                                    ; horní byte adresy portu
             La.
             inc
                   ЫU
                                    ; posun na další položku
                                    ; uložení pro další použití
            push ht
             1.4
                   d.5
                                    ; kláves je 5 na portu
                                    ; tabulka masek pro bity
             lα
                   hl,BITTAB
SCAN2
            in
                   a,(c)
                                    ; hodnota portu BC do A
            CPL
                                    ; komplement registru A
                    (h U)
                                    ; ponech pouze žádaný bit
            and
             inc
                   hЦ
                                    ; další položka v tabulce
             jг
                   z.SCAN2B
                                    ; odskok, není stištěno
                                    ; signál – je stištěna
             1.4
                    a,255
SCAN2B
            1.4
                    (i \times +0),a
                                    ; zapiš výsledek
            inc
                    iΧ
                                    ; posun na další klávesu
            dec
                                    ; opaku, j celkem 5 krát
                   nz,SCAN2
                                    ; skok na začátek cyklu
             j٢
            POP
                   hч
                                    ; ukazatel na porty
                    ь,(но
             lа
                                    ; horní byte adresy portu
                                    ; posun na další
            inc
                   ьt
            PUSH HI
                                    ; ulož pro další použití
             lα
                   d,5
                                    ; znovu pět kláves
             lα
                   hl,BITTAB+4 ; bity jsou řazeny opačně
SCANS
                    a,(c)
            iΠ
             cp t
            and
                    (ht)
            dec
                   hС
                   z,SCAN3B
             jг
             lα
                    a,255
                                     test pravé půlky řádku
SCANSB
             La.
                    (i \times +0),a
            inc
                    i \times
            dec
             j٢
                   nz,SCAN3
```

ьι ; ukazatel na porty POP ; klávesnice má 4 řádky dec nz.SCAN1 : vrat se na start cyklu лi. ret ;12345,09876 PORTTAB defb 247,239 defb 251,223 :QWERT.POIUY defb 253.191 : ASDFG. Enter LKJH CS Z X C V. SP SS M N B defb 254,127 BITTAB defb 1.2.4.8.16 ; bity 0 až 4 KEYBOARD defs 8\*5 ; místo pro 40 kláves

Uvedený program neustále čte klávesnici a do bufferu si zapisuje informace o každé klávese, jestli je nebo není stisknuta. Po každém přečtení klávesnice tyto informace zobrazí na obrazovku - stisknuté klávesy jsou svítivé bílé čtverce, klávesy nestisknuté pak čtverce černé. Program přerušíte stiskem **BREAKu**. Uspořádání klávesnice ZX Spectra neumožňuje úplně nezávislé testování každé klávesy - stisknete-li třeba klávesy 1 až 5, budete je držet a potom stisknete nějakou další klávesu, projeví se to rozsvícením více kláves navíc (celé pětice kláves, do které přidaná klávesa patří). Uspořádání je následující:



Poslední informace, které potřebujete vědět pro testování libovolné klávesy, jsou adresy portů a bity pro jednotlivé klávesy. Všechno naleznete v následující tabulce:

Adresa portu			Ø	1	2	ß	4
251 247	11110111	65022 64510 63486 61438 57342 49150	H S G O 1 O P Z P E S	ម ព្រល្យ ១ ពេល I	≾хн⊛ющσх	ひに は 4トココこ	छार≺कअनछ⊂

První tři sloupce v tabulce jsou adresa portu vypsaná třemi způsoby. První dva obsahují horní byte adresy vypsaný nejprve v desítkové a potom ve dvojkové soustavě. Třetí pak celou adresu (dolní byte je vždy 254). V pravé části tabulky jsou jednotlivé bity a klávesy, které jim odpovídají. Pokud je vybraná klávesa stisknuta, bude mít odpovídající bit hodnotu 0, v opačném případě pak hodnotu 1.

Například: cheete testovat klávesu Q. V tabulce je napsáno, že tato klávesa je na portu 64510 (horní byte je 251) a jedná se o nultý bit tohoto portu. Testovací program může vypadat například takto:

```
lα
       ьс,64510
                         ; adresa portu do BC
                         : přečtí port do A
iΠ
       a . (c)
hi t
       Ø,a
                         ; platí Z je-li stisknuta
lα
       ьс,64510
                         ; adresa portu do BC
                         : přečte port do A
iΠ
       a . (c)
cca
                         ; platí NC .je-li stisknuta
ιd
       a,251
                         ; horní byte adresy do A
                         ; přečtí port 254 do A
iΠ
       a.(254)
                         ; platí Z je-li stisknuta
Ьit
       Ø,a
lα
       a,251
                         ; horní byte adresy do A
                         ; přečtí port 254 do A
iΠ
       a,(254)
                         ; platí NC je-li stisknuta
cca
```

Zde máte čtyři způsoby testování klávesy **Q**, nejkratší z nich je poslední program. Pokud budete testovat jiné, než krajní klávesy, nebude použití rotací vhodné - neplatí v případě, že testujete několik kláves na jednom portu, například rozeskok podle klávesy - například rozeskok v menu lze napsat takto:

```
; horní byte adresy do A
lα
       a,247
                         ; přečti port 254 do A
iΠ
       a.(254)
rra
                         ; zarotu, j A (0 bit)
       n c , PRESSED1 ; platí NC při stisku 1
JΡ
                         ; zarotuj A (1 bit)
cca
       n c , PRESSED2 ; platí NC při stisku 2
JΡ
rra
                         ; zarotu, j A (2 bit)
jΡ
       n c , PRESSED3 ; platí NC při stisku 3
                         ; zarotuj A (3 bit)
гга
       n c , PRESSED4 ; platí NC při stisku 4
jΡ
jΡ
       NOPRESS
                         ; nebylo stisknuto nic
```

Při definici ovládání ve hrách se často používá program pro zjištění bitu a portu stisknuté klávesy. Těmito hodnotami se potom modifikuje ta část programu, která je volána pro řízení pohy bu.

```
bc,#FEFE
                                      ; do BC adresa portu
             lα
LOOP
             iΠ
                    a,(c)
                                      ; přečtí do A hodnotu
             CDI
                                      ; komplement A registru
             and
                    31
                                     ; ponechej bity 0 až 4
                    nΖ
                                     ; vrať se při stisku
             ret
             nte
                                     ; posun na další port
             jε
                    c LOOP
                                     ; není-li poslední, cykluj
                                     ; nastav C a vrať se
             SCf
             ret
```

Pokud byla při zavolání programu stisknuta libovolná klávesa, vrátí program v registru bc adresu portu a v registru a nastavený odpovídající bit - platí podmínka nc. Pokud nebude nalezeno nic, vrátí program podmínku c. Bude-li stisknuto více kláves, nemusí program pracovat správně.

- - -

Posledním programem bude čekání na stisk libovolné klávesy. Uvedeme zde celkem tři způsoby:

```
WAITKEY CALL 654 ; volání KEY-SCAN v ROM
inc e ; pokud je v registru E
jr z .WAITKEY ; číslo 255. testu i znovu
```

Toto je nejkratší způsob, jak napsat čekání na stisk klávesy, má jen tu nevýhodu, že mění registry af, bc, de, hl. Tuto nevýhodu nemá následující program (mění pouze af):

```
WAITKEY xor a ; vynuluj registr A
in a,(254) ; přečti port 254 do A
cpl ; komplement A
and 31 ; testuj bity 0 až 4
jr z,WAITKEY ; není stisk, opakuj
```

Tento program potřebuje vysvětlení. Pokud je horní adresa portu rovna **0**, testují se najednou všechny klávesové porty. Každý bit vlastně reprezentuje celý sloupec kláves z tabulky. Je-li alespoň jedna klávesa stisknuta, je hodnota bitu rovna **0**, jinak je rovna **1**.

Pro čekání na klávesu lze použít také podprogram příkazu **PAUSE** v ROM. Na rozdíl od předchozích vyžaduje povolené přerušení a tedy i registr iy nastavený na **23610 (#5C3A)**, umožňuje však navíc po zadaném časovém intervalu pokračování i bez stisku klávesy. Program mění registry **af** a **bc**.

```
res 5, (iy+1) ; klávesa není stisknuta
ld bc, 100 ; čekej maximálně 2 sec.
ei ; povolení přerušení
call #1F3D ; podprogram PAUSE
```

Doba, po kterou se na klávesu čeká, je uložena v registru bc a měří se v padesátinách sekundy. Pokud do bc vložíte 0, bude čekání ukončeno pouze stiskem klávesy.

Poslední skutečnost, na kterou si dávejte pozor, je to, že klávesnice na ZX Spectru je málo kvalitní a má občas tendenci prokmitávat nebo držet stisknuta delší dobu než by měla. Následky jsou pak takové, že se obtížně píší vstupy do programu - takové nešvary se občas vyskytnou i u zahraničních her (hlavně textovky).

Uvedené potíže odstraníte snadno tím, že po přečtení klávesy chvilinku počkáte. Po přečtení a přijetí klávesy bývá dobrým zvykem oznámit tuto skutečnost zvukovým signálem (klávesové echo). Toť vše.

## 16-BITOVÁ ARITMETIKA

V této kapitole si ukážeme základní aritmetické operace s šestnáctibitovými čísly, jsou to sčítání, odečítání, násobení, dělení, zbytek po dělení, porovnání a změna znaménka.

Nejprve sčítání - jedinou instrukcí můžete k registru hl přičíst obsahy registrů bc, de,hl a sp. Podobně tak s indexregistry - pouze místo registru hl je odpovídající indexregistr. Pro hl a indexregistry tedy máme instrukce add - tyto nastavují pouze příznak CARRY. Pokud požadujete nastavení i pro další příznaky, musíte použít instrukci adc, před tím však nezapomeňte vynulovat CARRY (or a) - jinak se přičte k výsledku. Pro indexregistry taková instrukce neexistuje!

Pokud však potřebujete pracovat s jinými registry než s hl a indexregistry, musíte sčítání rozložit po bytech - například k bc přičteme de:

```
ADD_BCDE ld a,c ; obsah z C do A

add a,e ; zde je přičten obsah E

ld c,a ; a výsledek jde zpět do C

ld a,b ; do A horní byte - B

adc a,d ; přičtení obsahu D a přenosu

ld b,a ; z nižšího řádu, zápis zpět do B
```

Tímto programem je podle výsledku nastaveny pouze příznaky **CARRY** a **SIGN**, ostatní příznaky jsou evidentně nastaveny podle instrukce **adc** a nesou tedy informace o vyšším bytu výsledku (**CARRY** a **SIGN** platí samozřejmě pro vyšší byte, nicméně totéž platí i pro celý výsledek).

Zcela obdobně lze přičíst ke dvojregistru obsah libovolného 8-bitového registru. Instrukci adc pouze modifikujete nahrazením druhého operandu nulou.

Jako zvláštní případ sčítání lze chápat přičtení jedničky - instrukce inc. Zde si dejte pozor na to, že tato instrukce neovlivňuje stavové indikátory.

Další na řadě je odečítání - zde je situace podobná jako u sčítání. Pro hl máme k dispozici instrukci sbc, tedy odečítání s přenosem. Nezapomeňte před odečtením vynulovat CARRY!

U odečítání s jinými registry než hl musíte provést rozklad na byty - například odečteme od registru de registr ix:

```
; obsah z C do A
SUB_DEIX (a
                  a,e
           ѕυЬ
                ι×
                                    ; zde je odečten obsah LX
                                    ; a výsledek Jde zpět do E
           lα
                 e,a
a,d
                                    ; do A horní byte - D
                                    ; odečtení obsahu HX a přenosu
           ѕЬС
                  a,hx
           La.
                 d,a
                                     ; z nižšího řádu, zápis zpět do D
```

Nastavení příznaku je stejné jako u sčítání po bytech.

Totéž, co o přičtení jedničky, platí i o odečtení jedničky - dec.

Na řadu přichází násobení. Nejprve univerzální program pro vynásobení registru hl registrem de. Program pracuje jak pro čísla bez znaménka tak pro čísla se znaménkem.

```
MULT
             lα
                    ь,16
                                         : 16 řádů
                                         ; do "dvo.iregistru" AC
             lα
                    a,h
                                         : vlož obsah HL
             lа
                    c.t
             lа
                   ht.0
                                         : začínáme u 0
MULT2
            add
                   ht,ht
                                        ; zdvo, jnásobení HL - další řád
                                        : do CARRY zarotu i
            cι
                    c
            rta
                                         ; "dvo, jregistrem" AC
                                         ; odskoč ne.ide-li o tento řád
             j٢
                   n c , MULT3
                                         ; přičti druhý operand
             add
                   hl,de
MULTS
            d.inz MULT2
                                         : opaku.i se všemi řády
```

Na začátku dostane program oba činitele v hl a de, na konci je výsledek v hl, de se nemění, af a bc se mění. Z příznaků je nastaven CARRY. Chcete-li znát i ostatní příznaky v závislosti na výsledku, změňte instrukci add hl,hl na instrukce or a a adc hl,hl.

Při programování často narazíte na násobení mocninou dvojky - v takovém případě je nejlépe použít rotaci vlevo. U dvojregistru hl to zajistí add hl,hl, u bc a de musíte použít instrukce rotací a posunů - například sla c, rr b. Opakováním nebo zacyklením docílíte násobení vyššími mocninami.

Pokud potřebujete násobit konstantou, vyplatí se občas následující možnost - budeme násobit třeba číslem 13. Číslo 13 lze rozložit na mocniny dvou takto: 13 = 1 + 4 + 8. Potřebný program pro násobení registru hl číslem 13 vypadá takto:

```
MULT 13
             push hl
                                           : uložení 1 násobku
                                          ; dvo.inásobek (x2)
             add
                    ht.ht
             add
                    ht,ht
                                          ; čtyřnásobek (x4)
                                          ; uložení čtyřnásobku
             push ht
                                          ; osminásobek (x8)
             add
                    ht,ht
                                          : do DE čtyřnásobek
             POP
                    de
             add
                    hl,de
                                          ; a .jeho přičtení (x12)
             \mathsf{D} \cap \mathsf{D}
                    de.
                                          ; do DE 1 násobek
                                          ; a jeho přičtení (x13)
             add
                    hl,de
```

Neboli - vytvoříte si největší mocninu a při jejím vytváření si ukládáte ty mocniny, které budou potřeba, potom všechno sečtete a dostanete výsledek.

Násobení malým číslem se občas vyplatí převést na sčítání v cyklu - násobení deseti lze pořídit třeba takhle:

```
; násobíme deseti
MULT 10
            lα
                  ь,10
           eх
                  de,hl
                                      ; budeme přičítat v DE
            La.
                  hl,Ø
                                      ; začínáme u nuly
           add
MULT 10B
                  hl,de
                                      ; přičti DE
           dinz MULT10B
                                      ; a opakuj B krát
```

Nejjednodušší případ je násobení 256, to stačí přenést obsah nižšího bytu do bytu vyššího a nižší byte vynulovat:

```
MULT 256 ld h, l ; vyšší byte
ld l, Ø ; nižší byte
```

Pro dělení si také nejprve ukážeme obecný program a potom se zmíníme o některých speciálních případech. Nyní program pro dělení dvojregistru hl dvojregistrem de:

```
DIU
             lα
                    a.h
                                         : do "AC" dělenec
                                         ; (číslo, které .ie děleno)
             lα
                    c . L
                                         ; vynulu, j HL (zbytek po dělení)
             lа
                    hl,0
                    ь.16
                                         : 16 řádů
             lа
                                         ; "registr" AC zdvo.inásob
             slia c
DITUR
                                         ; a přičti jedničku
             rta
             adc
                                         ; zdvo, jnásob zbytek po dělení
                   ht.ht
             shc
                   hl,de
                                         ; zkus odečíst řád
                    nc,DIV3
                                         ; povedlo se, odskoč
             j٢
                                         ; přičti je j zpátky
             add
                   hl,de
                                         ; a odečti .jedničku od "AC"
             dec
                    c
DIUS
             dinz DIV2
                                         ; opaku, j B-krát
             lα
                                         ; do H vyšší byte
                    h.a
             lа
                    l,c
                                         ; do L nižší byte
```

Na uvedené rutině pro dělení je zajímavé to, že "dvojregistr" AC obsahuje současně jak část dělence, tak část výsledku.

Důležité je dělení mocninami dvojky. K tomu stačí posun dvojregistru doprava. Chcete-li třeba vydělit registr de osmi, napište toto:

```
DIV8 ld b,3 ; třetí mocnina 2 je 8
DIV8B srl d ; posuň vyšší byte
rr e ; posuň nižší byte
d.inz DIV8B ; opaku.i B-krát
```

Dělení 256 pořídíte zadarmo tak, že obsah vyššího bytu přepíšete do nižšího a vyšší byte vynulujete.

Potřebujete-li zjistit zbytek po dělení, odstraňte instrukce ld h,a a ld l,c a výsledek bude v hl, případně přepište obsah z hl do jiného registru.

Chcete-li porovnat dva dvojregistry, můžete to provést takto:

```
CPHLDE or a ; vynuluj CARRY

sbc hl,de ; odečti pro nastavení příznaků

add hl,de ; obnov hodnotu a nastav CARRY
```

Uvedená sekvence instrukcí provádí totéž, co by byla prováděla neexistující instrukce cp hl,de. Můžete tedy provádět cp hl,hl, cp hl,de a cp hl,bc.

Porovnávání jiných registrů docílíte porovnáním jejích vyšších bytů a v případě rovnosti ještě jejich nižších bytů:

```
CPDEBC
                                          : vezmi obsah D
             lα
                    a,d
             СP
                                          ; a porovne, j s B
                    ь
             j٢
                    nz,CPDEBC2
                                          ; nerovnají-li se, odskoč na konec
                                          ; vezmi obsah E
             La.
                    a,e
             CР
                                          ; a porovne.i s C
                                          ; zde jsou příznaky jako po "CP DE,BC"
CPDEBC2
```

Zbývá už jen obracení znaménka. Existují dva způsoby - odečtení od nuly nebo komplementace a přičtení jedničky - zde jsou:

```
SWAPSIGN ex
                   de.hl
                                        ; přesuň do DE
                   hl.Ø
                                       ; do HL de.i 0
            1.4
                                       ; vynulu, j CARRY
            0.0
                                       : a odečti
            s Б С
                   hl.de
                                       ; komplementu.i
SWAPSIGN (d
                   a,d
            CP U
                                       ; obsah
                                      ; registru D
            lа
                   d.a
                                      ; komplementuj
            La.
                   a,e
                                       ; obsah
            CPU
            lα
                   e,a
                                       ; registru E
                                       ; v DE .je nyní -DE
            inc
                   de
```

Velmi praktický příklad využití naleznete v kapitole VSTUP VYHODNOCENÍ TEXTU.

### JEDNODUCHÝ ZVUK

ZX Spectrum má jednoduchý reproduktor, který lze nastavit do dvou poloh. Střídáte-li obě polohy dostatečné rychle, vzniká zvuk téhož kmitočtu, s jakým měníte obě polohy reproduktoru. Teoretický způsob výroby zvuku o určitém kmitočtu (výšce) je tedy jasný. Praktické provedení si ukážeme na několika příkladech.

Podstatná informace je, že reproduktor je ovládán čtvrtým bitem na portu 254. Tento bit jde také do vstupu EAR (vstup z magnetofonu). Pro komunikaci s magnetofonem slouží také výstup MIC (výstup na magnetofon). Oba vstupy (výstupy) se používají také jako zdroje signálu pro zesilovač a proto je při tvorbě zvuku žádoucí měnit oba dva.

Nyní už slíbené příklady - jde o několik jednoduchých zvuků, které můžete použít například jako klávesové echo...

```
SOUND1
            lα
                   ь,128
                                       : celkem 128 změn
            La.
                  hl,1000
                                       ; adresa do ROM
SOUND1A
            lα
                  a,(hl)
                                       ; přečti obsah z (HL)
            and
                   24
                                       ; ponech bity pro zvuk
                                       ; přidej bílý border
            or
            Out
                   (254),a
                                       ; a pošli do reproduktoru
                                       ; změň dolní byte adresy
            dec
            djnz SOUND1A
                                       ; a opaku, j B-krát
            ret
SOUND2
                   hl,92
                                       ; nastav se do ROM
                                      ; přečti obsah
SOUND2A
            ιa
                   a,(ht)
            0.0
                   а
                                       ; a v případě,
                                       ; že ,ide o nulu skonči
            ret
                  z
                   24
                                       ; ponech zvukové bity
            and
                                       ; přide, j bílý border
            or
            Out
                  (254),a
                                       ; pošli na port
                                       ; posuň ukazatel v paměti
            inc
                  ЬU
                  SOUND2A
                                       ; skoč na začátek
            j٢
```

```
; opaku.i celkem 32 krát
SOUNDS
             La.
                    ь.32
                   hl,1000
                                         ; adresa do ROM
             lα
                                         : přečtí obsah
SOUND3B
             1.4
                    a.(ht)
            and
                    24
                                         ; ponech zvukové bity
                                         ; bílý border
            οc
            out
                    (254),a
                                         ; a odešli
SOUNDSA
            dec
                                         ; počke, j podle toho,
             10
                   nz.SOUND3A
                                         ; co .jsi odeslal na port
                                         ; změň adresu do ROM
            dec
             dinz SOUND3B
                                         : hlavní smyčka
             cet
                    1,200
                                         ; první konstanta
SOUND4
             1.4
             lα
                   h,100
                                         : druhá konstanta
                                         ; opaku.i 10x
             ιd
                    ь.10
SOUND4A
             1.4
                    a .7
                                         ; bílý border + OFF
                                         ; odešli
            Out
                    (254),a
            dec
                    ı
                                         ; zmenši první konstantu
             lα
                    a, t
                                         ; a čeke j podle
                                         ; její hodnoty,
SOUND4B
            dec
             j٢
                   nz.SOUND4B
                                         ; při OFF
             1.4
                    a,24+7
                                         ; bílý border + ON
            out
                    (254),a
                                         : odešli
                                         ; druhá konstanta
             La.
                    a,h
SOUND4C
            dec
                                         ; se nemění, tedy doba
             ic
                   nz,SOUND4C
                                         ; čekání při ON Je ste, jná
            d.inz SOUND4A
                                         ; hlavní smyčka
             cet
```

Vytváření zvuků je z velké části používání metody pokusů a omylů. V uvedených programech můžete měnit všechny konstanty a sledovat, co se bude dít se zvukem - zvlášť vděčná je poslední rutina (SOUND4), jejíž úpravami získáte rozličné zvuky.

Zajímavé zvukové efekty můžete najít ve většině her. Jeden takový příjemný zvuk si ukážeme. Pokud budete efekty hledat, pátrejte po instrukci out (254),a, bez které se vytváření zvuku neobejde (případné out (c),R1, ale ty se příliš často nepoužívají).

```
BEEP
             1.4
                     e,1
                                            ; začínáme "jedničkou
                                            ; do A černý border + ON
             1.4
                     a,24
BEEP2
                                            ; do B parametr (1,2,4,8,..)
             lα
                     ь,е
             ουt
                     (254), a
                                            ; odešli na port
                                            ; zaměň ON/OFF
             \times \circ \circ
                     24
BEEP3
             djnz BEEP3
                                            ; opakuj podle parametru
             dec
                                            ; prostřední cyklus 256x
             j٢
                     nz,BEEP2
                                            ; opaku, je vnitřní cyklus
             c I a
                                            ; vnější cyklus běží 8x
                                            ; a mění parametr - 1,2,4,8,16,32,...
             j٢
                     nc,BEEP2
             ret
```

Poslední ukázka, co lze na Spectru vytvářet se zvukem, je dvojhlasá hudební rutina. Program umožňuje vytvořit doprovodnou melodii do libovolného programu. Umožňuje současně hrát dva různé tóny libovolné délky.

Program hraje buď do dohrání celé melodie nebo do stisku libovolné klávesy. V textu programu si můžete všimnout několika instrukcí nop, které jsou určeny pro časové naladění programových smyček, které vytvářejí tóny.

Nyní už vlastní výpis dvoukanálové hudební rutiny - pevné nervy při opisování.

```
ent
START
                                           ; vynecháním dojde k zhoršení zvuku
             dі
             lα
                    hl,DATA
                                           ; začátek dat do HL
                    (DATSTORE+1) , h l ; ulož pro další použití
             lα
LOOP4
             x \circ c
                                           ; testu,j
                                           ; klávesnici
             iΠ
                    a.(254)
             CPU
                                           ; na stisk
                                           ; libovolné klávesy
             and
                    31
                    z,DATSTORE
                                           ; není-i stisk odskoč
             j٢
                                           ; povol přerušení a vrať se
RETURN
             еi
             cet
DATSTORE (d.
                    ht.0
                                           : do HL adresu dat
                                           ; přečti délku
             1.4
                    a.(ht)
             0.0
                                           ; a testu, j konec dat
                    z .RETURN
                                           ; vrať se - melodie končí
             лi с
                                           ; posuň se na první hlas
             inc
                    ЫU
             lα
                    ь,(но
                                           ; a přečti jej do B
             inc
                    Ьt
                                           ; posuň se na druhý hlas
                                           ; a přečti jej do C
             La.
                    c,(ht)
                                           ; posuň se na další tóny
             inc
                    ЫU
                    (DATSTORE+1) , h l ; a ulož ukazatel na data
             LA.
                    h,0
             La.
                    ι,ь
             lα
                    de,TABULKA
                                             výpočet adresy
             push de
                                             v tabulce not pro
                                             první kanál (D,E)
             add
                    hl,de
             lα
                    d.(ht)
             lα
                    e,1
             La.
                    ь.0
                                             výpočet adresy
             POP
                    ЬΙ
                                             tabulce not pro
             add
                    ht.bc
             lα
                    h, (hU)
                                             druhý kanál (H,L)
                    l,e
             1.4
BEEPER
                    c,a
                                           ; vlastní tóny se tvoří zde
             lα
BORDER1
             lα
                    a,7
                                           ; barva borderu pro první kanál
             ev
                    af,af1
                                           ; je vložena do záložního AF
BORDER2
             La.
                    a,7
                                           ; barva borderu pro druhý kanál
             lα
                    hx,d
                                           ; další části rutiny nebudou
             lα
                    d,16
                                           ; popsány příliš podrobné
BEEP3
             \mathsf{D} \cap \mathsf{D}
                                           ; protože celá rutina není
BEEP4
             eх
                    af,af1
                                           ; mým výtvorem a příliš
             dec
                                           ; dobře ji neznám
                    е
             ουt
                    (254),a
                                           ; upozorním jen na zajímavé detaily
                    nz,BEEP1
             jг
             1.4
                    e,hx
             XOL
                    af,af1
             ex
             dec
             j٢
                    nz,BEEP2
                                           ; odskok při Nz a instrukce RET NZ se
             ret
                                           ; nikdy neprovede – časové ladění
```

```
BEEP5
          out
                (254),a
          lα
                L,h
          xor
                ď
          nop
                                  : časové ladění
LOOP9
          dinz BEEP3
          inc c
          лi с
                nz.BEEP4
          лi с
                LOOP4
BEEP1
          j٢
                z,BEEP1
                                  ; kdyby se na tuto instrukci dostal
                                  ; program s podmínkou Z, zacyklil by se
          ex
                af.af1
          dec l
                                 ; stačit by relativní skok ale jde o čas
          jΡ
               z,BEEP5
BEEP2
          out (254),a
          Ji C
                LOOP9
TABULKA
         defb 255,0,0,0,240,270 ;tabulka not, každý tón zde má
          defb 215,203,192,180
                                   ; informace pro vytvářecí cyklus
          defb 171,161,151,144
          defb 136,128,121,114
          defb 108,102,96,91,86
          defb 81,76,72,68,64,61
          defb 57,54,51,48,45,43
          defb 40,38,36,34,32,30
          defb 28,27,25,24,23,21
          defb 20,19,18,17,16,15
          defb 14,13,12,1,0
DATA
                                 ; data, první je délka not
          defb 206,25,41
          defb 231,13,39
                                 ; čím větší, tím kratší noty
          defb 231,13,37
                                 ; pak následu,jí výšky not
          defb 231,25,37
                                 ; v obou kanálech
          defb 231,25,32
          defb 231,13,39
          defb 231,13,32
          defb 231,25,41
          defb 231,25,39
          defb 206,13,37
          defb 231,27,39
          defb 231,27,34
          defb 231,15,41
          defb 231,15,43
          defb 231,27,43
          defb 231,27,39
          defb 231,15,44
          defb 231,15,46
          defb 231,27,46
          defb 231,27,39
          defb 231,15,48
          defb 231,15,49
          defb 231,27,49
          defb 231,27,48
```

```
defb 206,15,46
defb 156,36,44
defb 0
LENGHT equ $-START
```

ie uváděna jako doplněk do 255.

ent

Data v uvedené hudební rutině se sestávají z trojic - délka, výška prvního kanálu, výška druhého kanálu. Data jsou ukončena 6. Program si přečte délku not a po uvedenou dobu hraje dva uvedené tóny - chcete-li napsat takovou melodii, ve které jsou v každém kanálu nestejně dlouhé tóny, musíte ty delší rozložit na několik částí podle kratších. Délka

Pokud Vám uvedená melodie připadá známá, pak není divu, protože pochází ze hry EQUINOX stejně jako použitá rutina. Tatáž rutina je použita i v jiných hrách od firmy MICROGEN - Stainless Steel, Frost Byte, Three Weeks in Paradise....

Popsaný způsob vytváření zvuků má jednu nevýhodu - zdržuje program při běhu, a to tím víc, čím složitější zvuk se vytváří. Proto se ve občas vyskytne přímá implementace zvukové části do výkonné rutiny. Na vhodné místo (obvykle zjištěno pokusy) se vloží navíc ještě vytvoření zvuku. Jako ukázka nám poslouží následující program - jde o efektní smazání obrazovky (pixelů).

```
ιd
                    ht.0
                    de,16384
             Lа
                                            pokusné zaplnění obrazovky
                    bc.6144
             Lа
             ldir
PIXCLS
             La.
                    de,6000
                                          ; adresa do ROM
PC
             La.
                    hl,16384
                                          ; první byte obrazovky
                                          ; předpokládáme prázdnou obrazovku
             1.4
                    ь,0
                                          ; ulož adresu do ROM
             push de
                    a,(de)
PC2
             lα
                                          ; přečti byte z ROM
                    (h U)
             and
                                          ; a ponech jen některé bity
             inc
                                          ; podle toho, které .jsou
             and
                    (ht)
                                          ; na obrazovce nastaveny
             dec
                    ЬΙ
                                          ; (použi, j dva po sobě , jdoucí byty)
                    (ht),a
                                          ; výsledek zapiš (ubyly některé bity)
             1.4
             oτ
                                          ; do B přide, j obsah bytu
                    ь
             lα
                    ь,а
                                          ; (při prázdné obrazovce je v B nula)
             lα
                    a.(ht)
                                          ; přečtí z obrazovky byte
             and
                    24
                                          ; ponech zvukové bity
             oг
                                          ; přide, j bílý border
             ουt
                    (254),a
                                          ; a pošli na port
PC4
             inc
                    hŧ
                                          ; posuň se na další byte
             inc
                    de
                                          ; jak v obrazovce, tak v ROM
             1.4
                    a,h
                                          ; testuj konec pixelů
             CР
                    22528/256
                                          ; a v případě, že není dosažen,
             j٢
                    nz,PC2
                                          ; skoč znovu na začátek
```

```
pop de ; obnov adresu v ROM
inc d ; a posuň se

ld a,b ; testuj, zda už je obrazovka
or a ; smazána a když ještě není
jr nz,PC ; opakuj celé mazání znovu
ret
```

Obdobně můžete ozvučit třeba tisk znaku - do hlavní smyčky přidejte ovládání reproduktoru, třeba takhle:

```
. . . .
                  ь,8
            lα
                                     ; přesun bytu z paměti
CHAR2
            ld .
                  a,(ht)
            L a
                  (de),a
                                     : na obrazovku
            la 💮
                                      : do C přenášený byte
                  c.a
                                     ; čekací cyklus
CHARS
           dec
                  ē.
            .i.c
                  nz,CHAR3
                                     ; přes registr C
                  24
                                     ; ponech zvukové bity
           and
                                     ; přidej bílý border
                  7
            0.0
                                     ; a odešli
            out
                  (254),a
                                     ; posuň se dál v paměti
            inc ht
                                      ; i na obrazovce
            inc
            djnz CHAR2
                                      ; proveď osmkrát
            . . . .
```

Poslední informace, kterou občas využijete, je využití podprogramu v ROM. Podprogram pro BEEP v ROM leží na adrese #3B5 a vstupní data jsou v registru hl a de. V registru de je uložena hodnota f\*t, kde f je daná frekvence a t je doba trvání v sekundách. V registru hl je počet T-cyklů na jeden kmit dělený čtyřmi. Neboli de obsahuje počet kmitů a hl délku kmitu. Potřebné hodnoty si nejčastěji budete muset najít pokusně - pozor na velké hodnoty, mohlo by trvat skutečně dlouho, než by se cyklus ukončil.

Hodnoty můžete také vypočítat: Pro tón střední C je frekvence 261.63 Hz. K vytvoření tónu tedy musí být reproduktor střídavé zapínán a vypínán každou 1/523.26 sekundy. Systémové hodiny ve Spectru jsou nastaveny na kmitočet 3.5 MHz a tón střední C bude tedy vyžadovat 6689 T-cyklů.

```
HI = 3500000 / 261.63 / 2 = 6689
de = 261.63 * 1 = 262
```

Uvedené střední C po dobu jedné sekundy získáte následujícím programem:

```
ld hl,6689 ; <mark>délka cyklu</mark>
ld de,262 ; <mark>počet cyklů</mark>
call #385 ; zavolání podprogramu
```

Uvedeným podprogramem se provádí také klávesový klik. Potřebný program vypadá takto:

```
ld d,0 ; do DE délka
ld e,(iy-1) ; klávesového kliku
ld hl,#C8 ; výška do HL
call #385 ; a vlastní klik
```

O dalších možnostech (dokonalejší hudební rutiny) se zmíníme v dalších dílech.

# VSTUP A VYHODNOCENÍ TEXTU

Obsahem kapitoly bude rozsáhlý příklad. Dozvíte se jak naprogramovat čtení textu, čtení čísla (desítkové, šestnáctkové, binární), čtení znaku a zpracování jednoduchého aritmetického výrazu (vyhodnocování zleva doprava, na prioritu se nebere ohled). Plivněte si do dlaní a pustte se do opisování, pak si povíme víc.

```
ent
RHN
            La.
                   hl,16384
                                        ; tato část smaže obrazovku
            LА
                   de,16385
                                        ; jestli chcete
            LA.
                   ьс,6143
                                        ; pochopit, .jak
            lα
                   (ht),t
                                        ; to dělá, pro jděte
            Idic.
                                        ; si jednotlivé cykly
            īА
                   ьс.768
                                        ; instrukce LDIR na papíře
            1.4
                   (ht),56
                                        ; (stačí samozře, jmé pár prvních)
            ldir
                                        ; podobně atributy
MATN
            īА
                   hx,31
                                        ; délka vstupu
            LA.
                   hl,6*32+20480
                                        ; adresa na obrazovce
            call INPUT
                                        ; vole, j vstupní podprogram
            c o
                                        ; testu.i EDIT
                                        ; vrat se do assembleru
            cet
                   7
                                        ; vytiskni první
                   hl,TEXT1
            call TEXTOUT
                                        ; text (Unsigned:)
            La.
                   de,23296
                                        ; editační řádek v paměti
            call COMPUT
                                        ; vypočíte, j zapsaný výraz
            DUSH HI
                                        ; ulož získanou hodnotu
            call NUMBER
                                        ; vytiskni "jako číslo bez znaménka
                   ht,TEXT3
                                        ; za číslem vytiskni
            call TEXTOUT2
                                        ; ně, jaké mezery
                                        ; vytiskni druhý
            LA.
                   ht,TEXT2
            call TEXTOUT
                                        ; text (Signed:)
            DOD
                   БΤ
                                        ; obnov výsledek výrazu
            call NUMSIGN
                                        ; a vytiskni jej jako číslo
                                        ; se znaménkem, za číslem
                   hl,TEXT3
            call TEXTOUT2
                                        ; vytiskni mezery (smaže staré číslo)
            j٢
                   MATN
                                        ; skoč pro další výraz
INPCLEAR (d
                   de,(INPOS+1)
                                        ; do DE pixelová pozice
                   c.16
                                        ; 16 pixelových řádků na výšku
            1.4
INPC2
            lα
                   Б,ЬХ
                                        ; do B délka řádku
            inc
                   ь
                                        ; plus 1 za kurzor
            X O.C.
                   а
                                        ; vynulu j A
                                        ; ulož adresu začátku řádku
            push de
INPC3
                                        ; vymaž byty
            lα
                   (de),a
            inc
                   dе
                                        ; v pixelovém
            djnz INPC3
                                        ; řádku
```

; obnov adresu počátku

POP

de

```
call DOWNDE
                                          ; a posuň se na další řádek
                                          ; odečti jedničku
             dec
                    nz,INPC2
                                          ; a zbýva,jí-li řádky, opaku,j
             лi.
             ret
INPUT
             lα
                    (INPOS+1).hl
                                          ; ulož adresu začátku pro další použití
                                          ; do HL adresa editační oblasti
             1.4
                    hl,23296
                                          ; do B délka editační oblasti
             ιd
                    Бинх
IN1
                                          ; a nyní celou editační
             ιd
                    (ht).32
                                          ; zónu vyplníme mezerami
             inc
                    hч
             djnz IN1
                                          ; na konec editační zóny
             lα
                    (hU),b
                                         ; přijde 0
             res
                    5,(iy+1)
                                         ; signál není stisknuta klávesa
                                          ; nastav kurzor
             × o c
                    (CURSOR+1),a
                                         ; na začátek editační zóny
TNP
             La.
                    ь, нх
                                          ; nyní celou editační zónu
INPOS
             lα
                   ht.0
                                          ; vytiskneme, nastav
             ιd
                    (PPOS+1),hl
                                          ; tiskovou pozici
             lα
                    hl,23296
                                         ; začínáme od začátku
                                          ; do C polohu kurzoru
CURSOR
             lα
                    0,0
INS
             Lа
                    a, t
                                          ; testu, j spodní byte adresy
                                          ; v případe rovnosti
             СÞ
                    c
             1.4
                    a."C"+128
                                          ; de j do A kód kurzoru
                                          ; a vytiskni ho
             call z,CHAR
             lа
                    a.(ht)
                                         ; vytiskni znak
             call CHAR
                                         ; z editační zóny
             inc
                   ьt
                                          ; a posun se pro další
             dinz IN3
                                         ; opakuji se všemi znaky
             1.4
                    a, t
                                         : kurzor také může
             СP
                                         ; být až za posledním
                    a."<"+128
             lα
                                         ; znakem, pak bude
             call z,CHAR
                                         ; na řádku vypadat jinak
                                          ; přečti si kód klávesy
             call INKEY
             CD
                                          ; testuj EDIT (Caps Shift + 1)
                                          ; a případně se vrať zpátky
             ret
                    7
                                          ; testuj ENTER a případné odskoč
             CР
                    13
             j٢
                    z, INPCLEAR
                                          ; na smazání řádku z obrazovky
             1.4
                    ht,IN2
                                          ; na zásobník ulož adresu IN2, sem
             PUSh
                   ъυ
                                          ; se bude nyní program vracet
             lα
                    ht,CURSOR+1
                                          ; do HL vlož adresu pozice kurzoru
             CP
                                          ; testu, j kurzor doleva
             j٢
                    z,CURSLEFT
                                          ; odskoč
                                          ; kurzor doprava
             CP
             jг
                    z,CURSRGHT
                    10
                                          ; delete (správně BACKSPACE)
             CP
             j٢
                    z,BCKSPACE
                                          ; znak <= (funkce DELETE)
             CР
                    199
             j٢
                    z,DELETE
```

```
32
                                         ; nyní zbývají
             CP
             ret
                    C
                                         ; obyče jné znaky,
                    128
                                         : odfiltru.i
             CP
             ret
                    пc
                                         ; netisknutelné znaky
                    af,af1
                                         ; a kód přesuň do A'
             ex
                    a.(ht)
                                         ; testuji, zda není kurzor
             lα
             CD
                    Ь×
                                         : na konci řádku.
                                         ; když ano, tak se vrať
             ret
                   n c
                    (ht)
                                         ; posuň kurzor doprava
             inc
             La.
                    L, (HU)
                                         ; do HL vlož adresu,
                                         ; na kterou bude znak
             dec
                    1
             lα
                    h,23296/256
                                         ; uložen
INS
             lα
                    a.(ht)
                                         ; přečti původní znak
                                         ; a testu i konec řádku
             oτ
                    а
             ret
                                         ; případně se vrať
                    af,af1
                                         ; přehoď původní a nový znak
             ex
                                         ; a nový zapiš, pro další znak
             La.
                    (hl),a
                                         ; bude novým znakem předchozí
             inc
                   ЬU
             j٢
                    IN5
                                         ; znak, opakuji posun znaku až do konce
CURSLEFT (d
                                         ; přečti polohu kurzoru
                    a,(ht)
                                         ; a v případe, že je na levém okraji
             oτ
             ret
                                         ; tak se vrať a nic neděle, j
                    (h U)
                                         ; posuň kurzor doleva a vrať se na IN2
             dec
             ret
CURSRGHT (a)
                   a,(ht)
                                         ; přečtí polohu kurzoru
                                         ; a když je na konci řádku
             СP
                   hх
                                         ; tak se vrať
             ret
                   n c
             inc
                   (ht)
                                         ; jinak posuň kurzor doprava a vrať se
             ret
                                         ; vrat se na IN2
DELETE
             lα
                    a,(ht)
                                         ; na konci
                                         ; editační zóny
             CP
                   hΧ
             ret
                                         ; DELETE nepracu, je
                    z
             inc
                                         ; jinak uprav polohu
                    а
                   вска
             j٢
                                         ; a pokraču, i společnou částí
BCKSPACE (d.
                    a,(ht)
                                         BACKSPACE naopak
             0.0
                                         ; nepracuje na začátku
             ret
                   z
                                         ; editační zóny
             dec
                   (ht)
                                         ; posuň kurzor vlevo
BCK2
                                         ; společná část,
             lα
                    l,a
             lα
                    h,23296/256
                                         ; která zajišťuje
             lα
                    e,l
                                         ; přesunutí následujících
                                         ; znaků na uvolněné místo
             1.4
                    d,h
                                         ; po smazaném znaku
             dec
                    e
```

```
DEL2
            lα
                   a,(ht)
                                        ; vlastní přesun
                                        ; je prováděn instrukcí
            ldi
            oг
                                        ; LDI dokud není přenesena 0,
            лi.
                   nz,DEL2
                                        ; která signalizuje konec zóny
                   de,hl
                                        ; na poslední pozici,
            eх
            dec
                   hЦ
                                        ; která se nyní uvolnila,
                   (KO)," "
                                        ; je zapsána mezera
            lа
            ret
                                        : návrat na IN2
DOWNDE
            inc
                   ď
            lα
                   a,d
                   7
            and
            ret
                   nΖ
            lα
                   a,e
            add
                   a,32
            lα
                   e,a
                                          posun adresy v obrazovce dolů o pixel
            ιd
                   a,d
                   c,DOWNDE2
            j٢
                   8
            ѕυЬ
            lα
                   d,a
DOWNDES
                   88
            CP
            ret
                   c
                   d.64
            1.4
            ret
INKEY
            еi
                                        ; radě, ji povol přerušení
            halt
                                        ; a počkej na něj
            Бі t
                   5,(iy+1)
                                        ; testuj stisk
                   z,INKEY
                                        ; a když není, čekej dále
            j٢
            res
                   5,(iy+1)
                                        ; vynuluj si signál o stisku
                                        ; ulož
            push bo
                                        ; HL a BC
            push ht
            lα
                   ht,0
            lα
                   Б,ί
INKEY2
            lα
                   a, (hl)
            inc
                   ьt
                                          klávesové echo
            and
                   24
            oτ
                   4
            out
                   (254),a
            djnz INKEY2
                   hч
                                        ; obnov
            POP
                                        ; HL a BC
            POP
                   ЬΟ
                                        ; nyní přečti kód znaku a vrať se
            La l
                   a,(23560)
            ret
READSIGN (d
                                        ; přečti znak
                   a,(de)
                                        ; a zjisti, jestli nejde
            CР
            j٢
                   nz,READNUM
                                        ; o mínus, když ne, skoč do čtení čísla
```

```
inc
                                          ; posuň se na další znak
                    dе
             call READNUM
                                          ; zavolej čtení čísla bez znaménka
SWAPSIGN (d
                    a.l
             CPL
             La.
                    t,a
             lα
                    a,h
                                           a změň znaménko u absolutní hodnoty
             CPL
             lα
                    h.a
             inc
                    hЦ
             ret
INVCHAR
             lα
                    a,(de)
                                          ; přečti znak
             inc
                    de
                                          ; a posun se za ně,j,
             inc
                    de
                                          ; přeskoč druhý apostrof
             add
                    a,128
                                          ; zvední kód znaku o 128 (invertování)
             lα
                    l,a
                                          ; vlož .je.j do HL (v H .je nula)
                                          : a vrat se
             ret
CODECHAR (d
                    a,(de)
                                          ; přečti znak
                                          ; a posuň se za ně, j
             inc
                    de
             inc
                                          ; přeskoč uvozovku
                    dе
                    t,a
                                          ; a vlož kód do HL
             1.4
             ret
                                          ; pak se vrať
READNUM
                    a.(de)
                                          ; čtení čísla a znaku v"" nebo "
             1.4
             inc
                    dе
                                          ; přečti čím začínáme a posuň se
                                          : číslo začíná nulové
             lα
                    ht,0
                    .. .. .. ..
             СP
                                          ; testuj uvozovku
             j٢
                    z,CODECHAR
                                          ; a skoč pro obyče, jný znak
                    .. . ..
             CР
                                          ; testuj apostrof
                    z, INVCHAR
                                          ; a skoč pro invertovaný znak
             jг
             lα
                    ь,16
                                          ; do B základ šestnáctkové soustavy
                    .. # ..
                                          ; test dvojitého křížku
             CР
                                          : a skoč do čtení
                    z,READNUM3
             jг
             lα
                    Ь,2
                                          ; do B základ dvojkové soustavy
                    .....
                                          ; test procenta
             CР
                    z.READNUM3
                                          ; a skok do čtení
             j٢
             lα
                    ь,10
                                          ; zbývá jen desítkové číslo, pak je však
                                          ; nutno se vrátit o znak - není předznak
             dec
                    dе
                                          ; přečti číslici
READNUM3 (a)
                    a,(de)
                                          ; uprav znaky "0" až "9" na 0 až 9
                    "ø"
             SILE
                    10
             CР
                                          ; další přípustné znaky
                    c,READNUM4
                                          ; .jsou "A" až "F"
             j٢
             ѕυЬ
                    "A"-"9"-1
                                          ; tak ,je uprav na rozsah 10 až 15
READNUM4 CP
                                          ; ještě přicházejí
                                          ; v úvahu také znaky "a" až "f",
                    c,READNUM6
             j٢
                                          ; úprava na rozsah 10 až 15
            ѕυЬ
                    32
```

```
READNUM6 CP
                    16
                                         ; pokud ani teď není kód mezi 0 a 15
                                         ; nejedná se o číslici a nepatří k číslu
             ret
                   n c
                                         ; posun na další číslici
             inc
                    de
                                         ; ulož adresu znaku
             push de
                                         ; přehoď nyně, jší číslo do DE
             eх
                   de.hl
             ιd
                   ht.Ø
                                         ; a vynulu, j HL
            push bo
                                         ; ulož základ pro později
READNUMS add
                                         : opakované sčítání místo násobení
                    hl.de
             djnz READNUM5
                                         ; násobíme základem soustavy
                                         ; do D de.i 0
             ιa
                    а, ь
             POP
                    ЬΟ
                                         ; obnov základ číselné soustavy
             lα
                    e.a
                                         ; do E právě čtený řád
                                         ; a přičti
             add
                   ht.de
                                         ; obnov ukazatel do editační zóny
             POP
                    de
                   READNUM3
                                         ; a skoč pro další znak
             j٢
                                         ; tisk kladného čísla je stejný
NUMSTON
             Ьit
                    7,h
                    z .NUMBER
                                         ; jako tisk čísla bez znaménka, odskoč
             j٢
             call SWAPSIGN
                                         ; u záporného čísla se ne, jprve spočítá
             push hl
                                         ; absolutní hodnota a pak se tiskne jako
                    a , "-"
             LA.
                                         ; číslo bez znaménka, předtím se ovšem
             call CHAR
                                         ; vytiskne ještě znak mínus
             POP
                   БΤ
NUMBER
             ιa
                    de,10000
                                         ; tisk je celkem obvyklý,
             LA.
                    ь,0
                                         ; na rozdíl od předchozích rutin
             call N1
                                         ; však vynechává neplatné nuly
                                         ; na začátku čísla
             La.
                    de,1000
             call N1
             lα
                   de,100
             call N1
                                         ; stačí E, v D už nula je
             La.
                    e,10
             call N1
             lα
                    ь,1
                                         ; signál - tuto nulu už vytiskni
             lα
                   е,ь
                                         ; .jednička do DE
N1
                    a."0"-1
             lα
Ν2
             inc
                    а
             oτ
                                           obvyklý výpočet řádu
                    а
             SEC
                   hl,de
             jε
                   nc,N2
             add
                   hl,de
                    "a"
             СP
                                         ; test na znak 0
                    nz,N3
                                         ; když ne, jde o "O" odskoč
             j٢
             Ьit
                    Ø,Ь
                                         ; test neplatné nuly
             ret
                    7
                                         ; a pokud je splněn, návrat
                                         ; další nuly už jsou platné
N3
             lα
                    ь.1
                                         ; rutina pokračuje tiskem znaku
```

```
CHAR
           exx
           add
                 a,a
           lα
                 l,a
           вьс
                 a,a
                                     počítáni adresy, u kódů
                                     větších než 127 je nastaven
           lα
                 c,a
                 h,15
                                     inverzní tisk (C=255)
           lα
           add
                 ht,ht
           add
                 h tah t
PPOS
                 de,16384
           lα
           push de
           ιa
                 ь,8
CHARS
           lа
                 a,(ht)
           rrca
           oτ
                  (h U)
           xor
                 c
                  (de),a
                                      tisk dvojité výšky,
           lα
           call DOWNDE
                                     kódy větší než 127
                                      jsou invertovány
           ιa
                 a,(ht)
           хог
           lа
                  (de),a
           call DOWNDE
           inc
                 hч
           djnz CHAR2
           POP
                 de
           inc
                 e
           lα
                 a,e
                31
           and
           j٢
                 nz,CHAR3
           dec
                 e
           lα
                 a,e
                                      posun na další tiskovou pozici
           and
                 %11100000
           lα
                 e,a
           lα
                 ь,16
CHAR4
           call DOWNDE
           djnz CHAR4
CHARS
                 (PPOS+1),de
           ιa
           exx
           ret
SEEKCHAR (d
                 a,(de)
                                    ; přečti znak
                                    ; a když to není mezera,
           CР
                                    ; tak se vrať
           ret
                 nΖ
                                    ; posuň se na
           inc
                 de
           j٢
                 SEEKCHAR
                                    ; další znak
COMPUT
           call SEEKCHAR
                                    ; přeskoč mezery
           call READSIGN
                                     ; přečti číslo se znaménkem do HL
                                    ; ulož adresu znaku
           push de
```

```
COMPUT2
           pop de
                                      ; obnov adresu znaku
            call SEEKCHAR
                                      ; přeskoč mezery, přečti znaménko
                                      ; a testu, j konec řádku
           oг
            ret
                  z
                                      : vrat se na konci
           push af
                                      ; ulož kód operace
                                      ; ulož prozatímní výsledek
           push ht
            inc
                  de
                                      ; posuň se za operátor (znak operace)
            call SEEKCHAR
                                      ; přeskoč mezery
                                      ; přečti číslo se znaménkem
            call READSIGN
           POP
                 Ьс
                                      ; obnov současný výsledek
           POP
                                      ; obnov kód operace
                  af
           push de
                                      ; ulož adresu znaku
            lα
                 д,Ь
                                      ; přesuň současný
                  e,c
                                      ; výsledek do DE
            lα
            lα
                  ьс, СОМРИТ2
                                      ; na zásobník ulož
           push bo
                                      ; adresu COMPUT2
                                      ; přehoď první a druhý operand
            eΧ
                  de,hl
                  .....
                                      ; testuj modulo (zbytek po dělení)
            CР
            j٢
                  z,MOD
            CP
                  0.70
                                      ; operace celočíselného dělení
                  z,LOM
            j٢
                  .. ..
            CP
                                      ; operace násobení
                  z,KRAT
            j٢
                  .. + ..
            СP
                                      ; sčítání
                  z,PLUS
            j٢
                  .. _ ..
            CP
                                      ; odčítání
                  z,MINUS
            j٢
                                      ; neexistující operace, konec výpočtu
           POP
                  a f
            ret
MOD
                  a,h
            lα
            lα
                  c,t
            lα
                  ht,0
            lа
                  ь,16
MOD2
           slia c
            rta
           adc
                  ht,ht
                                        dělení a modulo
           ѕЬС
                  hl,de
            j٢
                  nc,MOD1
           add
                  hl,de
           dec
MOD1
           djnz MOD2
            ret
LOM
            call MOD
                                       dělení
                  h,a
            Ta .
            lα
                  l,c
            ret
```

```
KRAT
           lα
                 ь,16
           lα
                 a,h
           lα
                 c,t
           lα
                 hl,Ø
                 ht,ht
KRAT2
           add
           rι
                                     násobení
           rta
           лi.
                 nc, KRAT1
           add
                 hlide
KRAT1
           djnz KRAT2
           ret
MINUS
                 hl,de
           вьс
           ret
PLUS
                                   : sčítání
           add
                 hl,de
           ret
TEXTOUT
           lα
                 e,(ht)
           inc
                 ьt
           lα
                 d,(ht)
                                     počáteční tisková pozice
           inc
                 ьι
           LA.
                 (PPOS+1),de
TEXTOUT2 (a)
                 a,(hl)
           and
                 127
           call CHAR
                 7,(hU
                                     vlastní tisk textu
           Ьit
           inc
                 hЦ
           j٢
                 z,TEXTOUT2
           ret
TEXT1
           defw 18432+8
                                   ; první text s tiskovou pozicí
           defm 'Unsigned:'
TEXT2
           defw 18432+96+8
                                   ; druhý text
           defm 1
                   Signed: 1
TEXT3
           defm '
                                   ; třetí text
```

Hotovo? Než program poprvé spustíte, tak si jeho zdrojový text raději nahrajte na kazetu - budou-li v programu nějaké chyby (vzniklé při přepisu), mohl by Vás opustit a psát znovu tak dlouhý text není příjemné.

Asi neuškodí, když si o některých podprogramech povíme něco podrobnějšího. Budeme je probírat ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v programu:

INPCLEAR - vyčištění obdélníku na obrazovce, šířka je zadána v osmicích bodů (vždy jeden byte), výška je zadána v bodech. Počáteční adresa je v de registru. Podprogram můžete modifikovat a používat ve vlastních programech také k zaplnění dané plochy.

INPUT - vstup textu zadané délky (uložena v hx). Poloha vstupního řádku na obrazovce se zadává adresou levého horního rohu (uložena v hl). Vstup lze ovládat těmito klávesami:

Caps Shift + 5 - kurzor doleva o jeden znak
Caps Shift + 8 - kurzor doprava o jeden znak
Caps Shift + 0 - smazání znaku před kurzorem
Symbol Shift + Q - smazání znaku za kurzorem
Caps Shift + 1 - ukončení vstupu bez smazání na obrazovce
Enter - ukončení vstupu se smazáním z obrazovky

Program používá jako editační oblast paměť od adresy 23296 - na Spectru je tato část paměti používaná jako tiskový buffer. Tuto adresu můžete změnit, musí však jít o číslo beze zbytku dělitelné 256. Pracovní oblast si podprogram čistí sám. Pokud je při návratu v registru a číslo 7, pak k návratu došlo stiskem EDIT (Caps Shift + 1).

DOWNDE - tradiční posun adresy na obrazovce o jeden pixel dolů, tentokrát pro de.

INKEY - podprogram vrací hodnotu stištěné klávesy, pokud není klávesa stištěna, čeká na ni. Kód klávesy je vrácen v akumulátoru. Podprogram používá přerušení v módu 1.

**READSIGN** - očekává, že v registru de je adresa řetězce číslic. Po vykonání ukazuje registr de za číselný řetězec. V registru hl je hodnota přečteného čísla. Program umí číst tyto zápisy čísel se znaménkem:

desítkové číslo – 12345, –9887 šestnáctkové číslo – #A12F, –#B01 binární číslo – %1001011, –%11001 znak – "A", –"z" invertovaný znak – 'A', –'#'

Za ukončení čísla je považován každý nepatřičný znak. Program neprovádí kontrolu správnosti zápisu - např. v binárním čísle mohou být i jiné číslice než 0 a 1 - výsledek je pak ovšem samozřejmě chybný. Mezery se uvnitř čísla vyskytovat nesmí - výskyt mezery je chápán jako ukončení zápisu čísla. Pokud na vhodné místo přidáte volání SEEKCHAR, můžete v zápisu čísla mezery mít (místo instrukce Id a,(de) dejte call SEEKCHAR).

**READNUM** - obdobný program jako **READSIGN,** liší se tím, že pracuje pro čísla bez znaménka. Výsledek je také v hl.

NUMSIGN - vypíše obsah hl jako číslo se znaménkem.

NUMBER - vypíše obsah hl jako číslo bez znaménka.

CHAR - vytiskne znak v akumulátoru. Tiskne znaky ve dvojnásobné výšce a znaky s kódy o 128 vyššími než ASCII tiskne inverzně.

SEEKCHAR - očekává, že de ukazuje na znakový řetězec. Vrací v de adresu prvního znaku - přeskočí mezery. Mimo upravené adresy vrací také v akumulátoru kód nalezeného znaku.

COMPUT - v de dostane adresu výrazu a v hl vrací jeho hodnotu. Registr de po skončení ukazuje za výraz - na první znak, který nelze chápat jako část výrazu. Ve výrazu se mohou vyskytovat čísla (viz READSIGN) oddělená operátory +, -, \*, / a ? (zbytek po dělení). Mezi čísly a operátory mohou být také mezery. Vyhodnocování výrazu je prováděno zleva doprava a na prioritu operátorů není brán ohled (vyjma unárního minusu, což je znaměnko u čísla).

MOD, LOM, KRAT, PLUS, MINUS - podprogramy pro uvedené operace - první operand je vždy v hl. druhý vždy v de a výsledek je vracen v hl.

TEXTOUT – obvyklý program pro tisk textu, očekává v hl adresu textu v paměti. Text musí na začátku obsahovat adresu tiskové pozice, na konci je ukončen invertovaným znakem.

TEXTOUT2 - část předchozího podprogramu, odtud volejte tisk v případě, že chcete pokračovat v tisku na místě, kde tisk naposledy skončil. Registr hl musí obsahovat adresu textu (pokud tedy tisknete tentýž text podprogramy TEXTOUT1 a TEXTOUT2, musíte v druhém případě použít adresu o dvě větší než v případě prvním.

Uvedený program si důkladné prohlédnete a některé části protrasujte. Můžete se pokusit jej vylepšit - část v okolí **CODECHAR** by se dala napsat kratší (společné části). Složitější úprava bude vylepšit program tak, aby v zápisu výrazu dokázal najít možné chyby a upozornit na ně - iniciativě se meze nekladou. Program **INPUT** můžete navíc vylepšit tak, aby mohl nabízet standardní hodnoty u číselných vstupů - znamená to zapsat do editační zóny nabízenou hodnotu a nastavit kurzor za poslední znak. Pro zapsání můžete použít stejný program jako pro tisk, pouze místo tisku budete jednotlivé číslice zapisovat do editační zóny.

Při programování složitějších vstupů, kde přicházejí v úvahu nějaká chybová hlášení, si dejte práci s tím, aby se při chybě vrátil editační řádek ve stavu, v jakém byl odeslán. Rozhodně není šťastné při chybě celý vstup smazat a nutit uživatele aby jej zadal znovu. Důležitá je také co nejlepší detekce a hlavně signalizace chyb - neškodí, když program přímo ukáže a napíše, co se mu nelíbí.

Slušností ale také pudem sebezáchovy lze odůvodnit požadavek na to, aby program pokud možno dostatečné jasně naznačil, co vlastně od uživatele chce. Proč se jedná o pud sebezáchovy poznáte v okamžiku, kdy narazíte na nějaký svůj starší program, kde je tato zásada opomenuta, a sami nevíte, k čemu se program muže hodit. Otázka typu A= je sice hezká, ale příliš informací neposkytuje, o případech, kde se objeví pouze kurzor bez jakéhokoliv náznaku, co se má vkládat, ani nemluvě (to se týká hlavně programů v BASICu a jiných vyšších programovacích jazycích, kde je možno použít již hotové podprogramy). Uvedený příklad, jak jinak, tuto zásadu porušuje - je na Vás, aby tomu tak nebylo.

Další užitečná maličkost je možnost kdykoliv vstup přerušit a vrátit se do vyšší úrovně - takto je v různých programech umožněno předčasně ukončit prováděnou akci při zadávání parametrů (zvolíte SAVE a při otázce na jméno si to rozmyslíte). Pro výskok ze vstupu používejte klávesu **EDIT (CS+1)**, je to celkem standardní a mnohé programy (obzvláště ty mé) to používají.

Poslední odstavec v této kapitole obsahuje některé nápady pro vylepšení vstupu. Zkuste sami přidat tyto funkce: skok na začátek a na konec řádku, posun na předchozí a na následující slovo, smazání editačního řádku, vyvolání minulého obsahu (textu, který byl naposledy odeslán), přepínání mezi vkládacím a přepisovacím módem kurzoru (dobré signalizovat přímo tvarem kurzoru), umožnit CAPS LOCK,....

# KAZETOVÉ OPERACE

Poslední kapitola prvního dílu příručky Assembler a ZX Spectrum Vás seznámí se způsobem, jak programovat spolupráci s magnetofonem na úrovni strojového kódu. Zatím si ukážeme jak používat podprogramy SAVE a LOAD (VERIFY) z ROM. O tom, jak vyrobit vlastní rutiny, se dozvíte v příštím díle.

Nejprve si vyzkoušejte ukázkový program - umožňuje nahrát do paměti obrázek, odstraní z něj atributy a invertuje pixely. Potom obrázek předvede a po stisku klávesy ho uloží pod novým jménem na kazetu, později umožní nahrávku verifikovat nebo opakovat. Program je tradičně delší, obsahuje však množství nových nápadů a tak se Vám práce s vkládáním vyplatí:

ent

```
BEGIN
            Аi
                                        ; zakaž přerušení
            call INPCOM
                                        ; nech si zadat "jméno
                                        ; pokud byl stištěn EDIT
            c o
            ret
                                        ; při zadávání, tak se vrať
                   ~
BEGIN2
            call LDHEAD
                                        ; přečtí hlavičku z kazety
                   nc,BEGIN
                                        ; .je-li BREAK, skoč znovu pro .jméno
            j٢
            La.
                   ь,10
                                        ; nyní testu.i.
                   ht, INLIN2
                                        ; zda se zadané
            LA.
            lα
                   a,32
                                        ; .jméno neskládá
                   (h U)
                                        ; jenom z mezer,
TST
            CP
            inc
                   ЬΙ
                                        ; pokud ano, můžeš
                                        ; nahrát
            j٢
                   nz,TST20
            djnz TST
                                        ; libovolný
                   LLLLL
                                        ; blok
            j٢
TST2
                   de,INLIN2
                                        : editační zóna
            lа
            lα
                   hl,HEAD2+1
                                        ; iméno v hlavičce
            lα
                   ь,10
                                        ; má deset znaků
                                        ; nyní se
TSTS
            La.
                   a,(de)
                   (h U)
                                        ; provede
            CP
            ret
                   nΖ
                                        ; porovnání
                                        ; jména
            inc
                   ЫU
                                        ; v hlavičce
            inc
                   de
            djnz TST3
                                        ; se zadaným
            ret
                                        ; .jménem (podprogram)
TSTPA
            call TST2
                                        ; volej test jména
                                        ; není stejné, hledej dál
            j٢
                   nz,BEGIN2
LLLLL
            lα
                   ix,FREE
                                        ; blok dat se načte za program
            La.
                   de,(HEAD2+11)
                                        ; délka bloku
            C C F
                                        : nastav CARRY
            ѕЬс
                                        ; a do A de, j 255
                   a.a
            call LOAD
                                        ; nahraj data
            eΧ
                   af,af1
                                        ; v CARRY je informace o paritě bloku
                   a,127
            lα
                                        ; testu.j
                   a,(254)
                                        ; klávesu
            iΠ
                                        ; SPACE (BREAK)
            rra
            j٢
                   nc,BEGIN
                                        ; a vrať se na začátek je-li stištěna
                                        ; obnov AF (kvůli CARRY)
            eх
                   af,af'
                   c,CONVERT
                                        ; .je-li CARRY=1, .je nahrávka OK, odskoč
            j٢
```

```
call TAPERROR
                                   ; jinak vypiš chybové hlášení
                                   ; a pokus se blok přečíst znovu
           j٢
                 BEGIN2
CONVERT
           ld hl,FREE
           lα
               ьс,6144
CONVERT2 (d
                a,(hl)
           CPL
                                    invertu, j
           ιa
                (ht),a
                                     pixelovou část
                                    obrazovky
           inc
                ЬU
           dec bo
           lα
                а,ь
           0.0
                 c
                nz,CONVERT2
           lα
                Ьс,768
CONVERTS (a)
                (hl),56
           inc
                 hЦ
                                    atributy nastav
                                    černý inkoust
           dec
                Ьο
           ιd
                а,Б
                                    a bílý papír
           oτ
                 C.
           j٢
                nz,CONVERT3
           out (254),a
                                   ; v A je nula, nastav BORDER
           lα
                hl,FREE
                 de,16384
                                    · ukaž co jsi vytvořil
           ιd
                 ьс,6912
           lа
           ldir
           lа
                Ьс,⊘
                                     čekání na klávesu
           еi
           call #1F3D
           call #D6B
                a,7
                                    mazání obrazovky + bílý BORDER
           ιa
               (254),a
           out
           call INPCOM
                 7
                                    } jméno pro SAVE
           CP
           ret
               z
              hl,INLIN2
                                   ; přenes
           lа
                de,NAME
                                   ; jméno
           ιd
                 Ьс,10
                                   ; do hlavičky
           ιd
           ldir
                                   ; pro SAVE
SAVE
           call TT
           defm " Start tape "
           defm '& Key '
           lα
                 Ьс,∅
                                    a počkej na stisk klávesy
           еi
           call #1F3D
           call #D6B
                                   ; smaž obrazovku
```

```
ix.HEAD
                                       ; do IX začátek hlavičky
            1.4
            lα
                   de,17
                                       ; hlavička má délku 17 bytů
                                       : a LEADER vždu 0
            хог
            call PAUSE
                                       ; chvilku počkej a proveď SAVE
                  a,127
                                       ; testu.i BREAK
            1.4
            in
                  a,(254)
                                       ; a pokud .je
            cca
                                       :stisknut.
            лi.
                  nc.MENU
                                       ; skoč do volby operace
            call START
                                       ; nastav registry pro blok dat
            call PAUSE
                                       ; a ulož .je.j na kazetu
MENU
            call TT
            defb 20,1,"5",20,0
            defm "ave "
            defb 20,1,"V",20,0
                                         tiskni hlavní menu
            defm "erifu "
            defb 20,1,"R",20,0
            defm 'eturn '
            call KEY
                  " < "
            CP
            j٢
                  z,SAVE
                   .. . ..
            CP
                                         rozeskok podle klávesy
            cet
                   z
                   ......
            CP
            j٢
                  nz,MENU
LOOOP
            call LDHEAD
                                       ; VERIFY – hledej hlavičku
                                       ; na BREAK se vrať do menu
            j٢
                  n.c., MENU
            call TST2
                                       ; testu, j , jméno ze SAVE
            лi с
                  nz,LOOOP
                                       ; když je jiné, hledej dál
            call START
                                       ; nastav registry pro blok
            СP
                  а
                                       ; vynulu, j CARRY flag (příznak VERIFY)
            call LOAD
                                       ; a proved VERIFY
                                       ; pokud je vše OK, vrať se
            j٢
                  c,MENU
                                       ; testuj SPACE (BREAK)
            lα
                   a,127
            iΠ
                  a,(254)
                                       ; a pokud ,je klávesa
            cca
                                       :stisknuta.vrat
                                       ; se také do menu
            j٢
                  nc,MENU
            call TAPERROR
                                       ; už zbývá "jen možnost,
            j٢
                  MENU
                                       ; že došlo k nalezení chyby, ohlaš ji
                                       ; do IX začátek a do DE délku bloku
START
            La.
                  ix,FREE
            lα
                  de,6912
                                       ; do A jde 255 - leader, toto je
            lα
                   a,255
                                       ; společné pro všechny kazetové
            ret
                                       ; operace - SAVE, LOAD i VERIFY
                   ь,зø
PAUSE
            ιa
                                       ; počke j
            еi
                                       ; něco přes
                                       ; půl sekundy
HALT
            halt
            djnz HALT
                                       ; a potom
                                       ; skoč do rutiny SAVE
            jΡ
                  #406
HEOD
            defb 3
                                       ; typ bloku - CODE
            defm "0123456789"
NAME
                                       ; deset znaků pro jméno – přepisují se
            defw 6912
                                       ; délka bloku
LEN
            defw 16384,0
                                       ; počáteční adresa a další parametr
```

```
HEAD2
           defs 17
                                      ; vyhraď si místo pro hlavičku
IP4
           CP
                  12
           j٢
                  nz,IP8
           dec
                  ЫU
           Ьit
                  7,(hU)
                  nz,IP2
           лi.
                                       ošetření DELETE
           inc
                  ьι
                  (ht),32
           lα
IP7
           dec
IP6
                  (6 t) , "_"
           lа
                  (INPOS+1),hl
           lα
                  IP2
           j٢
IP8
           CP
                  32
           j٢
                  c,IP2
                  127
           and
                  (ht),a
           lα
                                       ošetření znaků
           inc
                  ьt
           Ьit
                  7,(hU)
                  nz,IP7
           jг
           j٢
                  IP6
INPCOM
                  ht, INLIN2
           lα
                  (INPOS+1),hl
           lα
           lα
                  (6 t) , "_"
                  Ь,10
           ιd
                                       inicializace vstupu
IP3
           inc
                  ьt
           lα
                  (ht),32
           djnz IP3
IP2
           call TT
TXT
           defm 'Name:
           call TT2
INLIN2
           defm ' Ø123456789
                                     ; klávesa
           call KEY
INPOS
           ιa
                  hl,0
                                     ; pozice kurzoru
           СP
                  7
                                     ; návrat při
                                     ; stisku EDIT
           ret
                  z
                                     ; test ENTER
           СP
                  13
           j٢
                  nz,IP4
                                     ; odskok pro ostatní
IP5
           lα
                  (ht),32
                                      vyplnění oblasti od kurzoru
           inc
                  ЬU
                                       do konce řádku mezerami
           Ьit
                  7,(hU)
           j٢
                  z,IP5
                                      (smaže i kurzor)
           cet
LOAD
           inc
                                      kopie začátku LOAD (VERIFY) rutiny,
           eх
                  af,af′
                                      vypuštěno uložení adresy #53F na
           dec
                  d
           lα
                  a,4+8
                                      zásobník, nastavení barvy + aktivace
                  (254),a
           ουt
           call #562
                                     ; vole j rutinu z ROM
                                     ; nastav bílý border a
           lα
                  a,15
                                     ; a aktivu j EAR (3 bit)
           out
                  (254),a
           ret
```

```
LDHEAD
            lα
                 ix.HEAD2
                                       ; místo pro hlavičku
                                       ; vždy délka 17 bytů
            ιa
                  de,17
                                       ; LEADER u hlavičky je nula
            xor
                   а
            scf
                                       ; nastav CARRY - příznak LOAD
            call LOAD
                                      ; a proveď nahrání
            ex
                  af,af1
                                      ; ulož CARRY
                  a.127
            ιd
                                       : testu.i
            iΠ
                  a,(254)
                                       ; klávesu
            rra
                                       : SPACE (BREAK)
            ret
                  n c
                                       ; je-li stisknuta, vrať se
                  af,af1
                                       ; obnov CARRY
            eх
                  nc,LDHEAD
                                       ; při chybě hledej další hlavičku
            jг
            call TT
                                       ; vytiskni
            defm ' Found:'
                                       ; co "jsi přečetl
                  hl,HEAD2+1
            ιd
            lα
                   ь,10
LDHEAD2
                   a,(ht)
            lа
                   16
            rst
                                         vypiš nalezené jméno
            inc
                  ЫU
            djnz LDHEAD2
            lα
                  a.32
            rst
                   16
            scf
                                       ; nastav CARRY - nahrávka OK ret
            ret
TT
                                       ; otevři
            ld.
                   a,2
            call #1601
                                       ; kanál
                   bc.71*256+47
                                       ; uděle j bod
            1.4
            call #22E5
                                       ; na souřadnicích 47,71
                                       ; D=1 (směr Y nahoru) a E=0 (směr X)
            La.
                   de,256
                  Ьс,26∗256
                                       ; po ose Y 26 bodů, po ose X žádný
            La.
            call #24BA
                                       ; nakresli čáru
                                       ; další čára půjde doprava
            lα
                  de,1
            lα
                   ьс,162
                                       ; o 162 bodů
            call #24BA
                                       ; čára
                                       ; do D při jde -1 ... směr dolů
            1.4
                  de,255*256
                                       ; délka 26 bodů
            lα
                   Ьс,26∗256
            call #24BA
                                       ; čára
                                       ; do E zapiš -1 ... doleva
            1.4
                   de,255
                                       ; délka 162 bodu
            lα
                   ьс,162
            call #24BA
                                       ; čára
                   a,22
            lα
            rst
                   16
            La.
                  a.11
            rst
                   16
                                        nastav tiskovou pozici
                   a,7
            ιa
            rst
                   16
```

```
TT2
           POP
                 ьt
TT3
           lα
                 a,(ht)
           and
                 127
           rst
                 16
                 7.(hU)
                                      vytiskni text za CALLem
           Ьit
           inc
                 hЦ
                 z.TT3
           лi.
           jΡ
                  (h U)
TAPERROR call TT
           defm "Tape loading"
           defm ' error'
KEY
           еi
           halt
           Ьit
                 5.(iu+1)
           j٢
                 z,KEY
                 5,(iy+1)
                                    ; zruš signál
           res
                 a,(23560)
                                    ; přečti její kód
           ιd
           СP
                 7
           лi с
                 z,KEY2
                 13
           CP
                 z,KEY2
           j٢
           СP
                 12
                                      ponech jen platné kódy
           лi с
                 z,KEY2
           CP
                 32
           jг
                 c.KEY2
           СP
                 128
           j٢
                 nc,KEY2
KEY2
           push af
           lα
                 hl,#C8
           1.4
                 de,#F
           call #3B5
                                      zapípej
           POP
           dі
           cet
AØLEN
                 $-BEGIN
           equ
FREE
           defs 6912
                                    ; vyhrazení místa
```

Začneme nejprve ukládáním na kazetu - SAVE. Podprogram začíná na adrese #4C2. Na začátku se uloží adresa #53F (SALDRET), na které je se testuje stisk BREAK a v negativním případě následuje návrat do volání SAVE, v případě pozitivním pak výpis chybového hlášení Tape loading error a návrat do BASICu. Pokud pracujete se strojovým kódem, nenobvykle tato varianta při stisku BREAKu žádoucí a proto se SAVE volá také od adresy #4C6 - volaný podprogram se vždy vrátí zpět (viz příklad). Případný stisk BREAKu si samozřejmě musíte ošetřit sami.

Nyní k parametrům, které je nutno při vstupu zadat do registrů:

```
IX – adresa prvního bytu bloku dat, která mají být uložena
DE – délka bloku dat
A – LEADER – rozlišovací byte
```

Podprogram pro SAVE lze přerušit stiskem SPACE (BREAK).

Podprogram pro LOAD a VERIFY je společný - zvolená funkce se vybírá na vstupu podle hodnoty CARRY. Podprogram začíná na adrese #556 a podobně jako SAVE ukládá na zásobník adresu #53F (SALDRET). Chcete-li se vyhnout návratu přes test BREAKu (LOAD by bylo možno BREAKnout a tak se dostat do BASICu), musíte volat podprogram na adrese #562, bohužel uložení SALDRET na zásobník není hned na začátku a tak musíte opsat počáteční instrukce:

```
inc d
ex af,af'
dec d
di
ld a,7+8
out (254),a
call #562
```

Na vstupu vyžaduje podprogram pro LOAD a VERIFY stejné parametry ve stejných registrech jako SAVE. Navíc je nutno **CARRY** nastavit (scf) při LOAD a vynulovat (or a) při VERIFY. Nastavení **CARRY** při ukládání bloku (leader 255) lze udělat dvěma způsoby:

První je běžný, druhý netradiční, je však kratší.

Po návratu obsahuje **CARRY** informaci o výsledku - je-li nastaven, je vše OK a nahrávání (verifikace) proběhlo bez chyby, je-li vynulován, pak to znamená bud že byla nalezena chyba nebo že byla stisknuta klávesa SPACE (BREAK). Dvě alternativy u návratu s chybou musíte rozlišit dodatečně tím, že ještě jednou otestujete SPACE (BREAK), podívejte se na příklad.

Při chybovém návratu můžete zjistit další informace o tom, kde k chyba došlo - testujte obsah de registru. Je-li v de původní hodnota, byla chyba v leaderu (jiná hodnota). Pokud tam naleznete nulu, jedná se o chybu v paritě. V ostatních případech došlo k výpadku během nahrávání.

O obou rutinách - SAVE a LOAD (VERIFY) - se ještě zmíníme podrobněji v některém dalším dílu příručky. Dozvíte se, jak vytvořit zcela vlastní loader, který bude kromě nahrávání provádět ještě další akce (psát text, pohybovat obrázkem, atd.).

V uvedeném příkladu jsou použity také podprogramy z ROM pro nakreslení bodu a čáry. Vysvětlíme si způsob, jak se zadávají parametry:

Podprogram PLOT - na adrese **#22E5**, parametry vstupují v bc. V registru b je souřadnice Y a v registru c souřadnice X. Souřadnice Y musí být v rozmezí 0..191, jinak bude hlášena chyba **Integer out of range**.

Podprogram DRAW - adresa #24BA. Na vstupu předpokládá v registru bc absolutní hodnoty posunu a v registru de pak znaménka posunů. Obdobně jako u PLOT se b a d týkají souřadnice Y a c a e souřadnice X. Znaménko je signalizováno takto; záporná čísla mají -1, nula je signalizována nulou a kladné číslo 1. Chcete-li provést ekvivalent DRAW 100,-30, musíte nastavit registry takto: b=30, c=100, d=255, e=1 nastavovat můžete samozřejmě přímo registry, lepší (a hlavně kratší) je nastavovat dvojregistry najednou - viz příklad.

### DOMLUVA

(Utvořeno podle vzoru "předmluva")

Nejprve k původu názvu této kapitoly. Nejprve jsem uvažoval o názvu **Závěr,** pak jsem si však uvědomil, že by mohlo dojít k nedorozumění - toto není závěr, knížka bude mít další díly. Možná Vás napadne, proč ji nevydáme najednou, důvody jsou jednoduché - další části se teprve připravují a chceme abyste měli možnost se s knížkou seznámit (kupujete pouze část zajíce v pytli). Nakonec jsem zvolil slovo "domluva", na které jsem byl přiveden svými přáteli (@ 1991 Petr Koudelka, KoZa software), omlouvám se tímto autorovi za porušení jeho domnělých autorských práv na toto slovo.

Nyní už k vlastnímu obsahu této kapitoly:

Mám na Vás několik drobných (až nicotných) požadavků a proseb (nesplnění se trestá smrtí nebo vězením na 24 hodin nepodmíněně):

- 1) neberte předchozí, tento ani následující text příliš vážné (v rámci této kapitoly)!
- 2) čistěte si zuby alespoň dvakrát denně nejméně 3 minuty!
- 3) nepijte a nekurte, nevysedávejte u počítače dlouho do noci, porádně se vyspěte!
- 4) budete-li mít se strojovým kódem nějaké problémy, hledejte pomoc nejprve ve svém okolí, teprve pak se můžete obrátit na linku důvěry a teprve v poslední řadě pište nám. Nemůžeme odpovědět na všechno nemáme křišťálovou kouli ani dostatek času. Navíc pomoc od kolegy přijde jistě rychleji než dopis od nás.
- 5) nedloubejte se v nose na veřejnosti, není to estetické! (sledujete to nenápadné a decentní výchovné působení? To je, co?).
- 6) obsah dalších dílů můžete ovlivnit tím, že nám zašlete nějaké připomínky a návrhy, pokusíme se je do dalších dílů zapracovat neočekávejte však odpověď. Čtěte Amatérský programátor a ZX Magazín, některé problémy se pokusíme ventilovat na jejich stránkách.
  - 7) nechte se pojistit u České státní (?) pojišťovny, budete mít radost!
  - 8) při praní používejte jediné Ariel (evropská jednička) nebo Persil (Všetky Europské..)
  - 9) jedině kečupy Spak dodají Vašemu jídlu správný šmak!
- 10) případné gramatické chyby v této publikaci berte jako naše výchovné působení na Vás, kdo jich najde víc?!
- 11) pokud se Vám tato kapitola nelíbí, nic si z toho nedělejte, nám se libí (Úvodní blábol z manuálu k DESKTOPu vzbudil u některých uživatelů negativní nálady myslete si o nás co chcete, my už se nezměníme).
- 12) používejte ladící systém PROMETHEUS je v mnoha ohledech nejlepší. Psal jsem jej sám a pro sebe (původně), vím co říkám. Potíže vzniklé použitím jiného assembleru nás nezajímají max. počet symbolů a binární čísla (MRS), velikost zdrojového textu a "tajné" instrukce (GENS a jeho odrůdy), případně další v textu je na ně občas upozorněno. Všechny ukázkové programy jsou napsány a vyzkoušeny na PROMÉTHEU, jestli přeci jen narazíte na chybu (velice nepravděpodobné, ale krk na to nedám), musela vzniknout při přepisování.
- 13) to by pro první díl stačilo (jste pověrčiví?). Doufám, že již netrpělivě očekáváte další díly a těším se s Vámi na shledanou v dalším dílu

Mr. UNIVERSUM

#### Obsah 1. dílu příručky ASSEMBLER A ZX SPECTRUM

Stručně o assembleru
Píšeme znaky35
Výpis textů
Výpis čísel
Klávesnice na ZX Spectru68
16-bitová aritmetika78
Jednoduchý zvuk
Vstup a vyhodnocení textu87
Kazetové operace
Domluva
Obsah 1. dílu příručky ASSEMBLER A ZX SPECTRUM196

Sem si můžete napsat co Vás napadne:

Sem si můžete napsat co Vás napadne:

Název knihy: ASSEMBLER A ZX-SPECTRUM 1. díl

Autor: Tomáš VILÍM

Vydal: PROXIMA - software, post box 24, pošta 2, 400 21 Ústí nad Labem

Vyšlo: v lednu 1992

Vydání: první