A+

shell中常用的变量处理、字符串操作(之三)

之前的文章中,我们提到了shell中常用的字符串处理操作,我们来回顾一下

- 一、获取变量的长度(字符串长度)。
- 二、对变量值进行截取(截取字符串)。
- 三、替换变量值中的某段字符。
- 四、删除变量值中的某段字符。
- 五、对变量值进行大小写转换。
- 六、当变量值为空时,对变量进行一些操作。

前两篇文章中,我们已经总结了上述操作中的前四种操作,今天,我们来介绍一下上述操作的最后两种操作,并将之前的所有总结进行一个汇总,以便以后进行回顾

字符串大小写转换

首先,我们准备一个变量,变量值为字母a到z,只不过a到k为小写,L到Z为大写,如下图所示

如果我们想要将变量testvar1中的所有小写英文字母都转换成大写,该怎么办呢?我们可以使用如下方法。

如上图所示,只要在输出变量值时加上"^^"即可,"^"为数字键6对应的符号。

如果想要将变量testvar1中的所有大写英文字母都转换成小写,可以使用如下方法。

如上图所示,只要在输出变量值时加上",,"即可将字母中的大写字符转换成小写,很简单吧~

当变量值为空或者非空时对变量进行操作

在写shell脚本时,我们可能会遇到如下场景。

我们需要判断某个变量是否为空,如果变量值不为空,则使用变量当前的值,如果为空,则赋予变量一个默认值,以便之后进行处理。

那么,在脚本中可能会出现类似如下代码

if [-z "\$testvar"];then

testvar="test"

....

如上述代码所示,我们使用 if 结构,判断了变量testvar是否为空,如果为空,则将变量赋值为test,当然,如果变量值不为空,那么则不会被赋值,即保持变量原任

其实,我们可以使用更简单的方法,我们只需要一行代码,就可以代替上例中的三行代码,示例如下

\${testvar:="test"}

没错,就是这么简单,上述代码表示,如果变量testvar的值为空,则将testvar赋值为test,如果不为空,则testvar保持原值不变。我们在命令行中试试上述代码的将变量testvar的值设置为空值,然后使用上述语法,如下。

可以看到,当变量为空时,上述语法不仅会将变量的值设置为指定值,同时还会返回对应的值,我们可以直接使用echo命令进行输出,经过上述语法处理后,再次转已经被赋值。

当变量值不为空时,经过上述语法处理后,只会返回变量的原值,并不会改变变量的值,示例如下

可以发现,当变量为空时,使用上述语法会返回我们指定的值,同时还会将变量设定为我们指定的值,其实,还有另外一种方法,能够在变量为空时返回我们指定的变量进行赋值,示例如下。

\${testvar:-"test"}

细心如你一定发现了,与之前的语法相比,只是语法中的"="替换成了"-"

上述语法表示,如果testvar变量值为空,则返回指定的文本"test",如果testvar变量值不为空,则返回testvar变量本身的值,但是,当testvar变量值为空时,使用会返回指定的值,并不会对变量进行赋值操作,我们在命令行中看一下效果,示例如下。

可以看到,当变量为空时,上述语法并不会对变量赋值,当变量值不为空时,示例如下。

之前的两个示例,都是在变量为空时,返回我们指定的值,那么能不能在变量不为空时,返回我们指定的值呢?必须能的,使用如下语法即可。

\${testvar:+"test"}

上述语法表示,当testvar变量值不为空时,返回指定的字符串"test",如果变量为空,则返回变量本身的值(即空值),示例如下

如上图所示,当变量值不为空时,使用上述语法会返回我们指定的值,但是并不会改变变量原来的值,如果变量值为空,使用上述语法,仍然返回空值,同时也不会值。

我们还可以在变量为空时,输出bash风格的error_info,示例如下

\${testvar:?"error_info"}

上述语法表示testvar变量为空时,输出bash错误,错误信息为我们指定的字符串error_info

示例如下

总结

为了方便以后回顾,我们将之前所有与字符串处理、变量处理的相关操作进行汇总,并进行一个总结。

获取字符串长度

```
1 # testvar="12345"
```

- 2 # echo \${#testvar}
- 3 5

对变量值进行大小写转换

将变量值中的小写字母装换为大写

语法:echo \${var^^}

- 1 #示例
- 2 # testvar="case conversion"
- 3 # echo \${testvar}
- 4 case conversion
- 5 # echo \${testvar^^}
- 6 CASE CONVERSION

将变量值中的小写字母装换为大写

语法:echo \${var^^}

- 1 #示例
- 2 # testvar="CASE CONVERSION"
- 3 # echo \${testvar}
- 4 CASE CONVERSION
- 5 # echo \${testvar,,}
- 6 case conversion

当变量值为空或者非空时操作变量

\${var:=value}

上述语法表示如果var为空,则返回value,并将value赋值给var,如果var不为空,则返回var本身的值,var不为空时,var值不会被改变,var为空时,var的值会被值。

\${var:-value}

上述语法表示如果var为空,则返回value,如果var不为空,则返回var的值,无论var是否为空,var本身的值不会改变。

\${var:+value

上述语法表示如果var不为空,则返回value,如果var为空,则返回空值,无论var是否为空,var本身的值不会改变。

\${var:?error_info}

上述语法表示如果var为空,那么在当前终端打印error_info,如果var的值不为空,则返回var的值,无论var是否为空,var本身的值都不会改变。

从指定位置截取字符串 , 截取到字符串的末尾

#下例表示从正数第4个字符以后开始截取,直到字符串的末尾。

```
# website="www.zsythink.net"
# echo ${website:4}
zsythink.net
```

#下例表示从倒数第4个字符开始截取,直到字符串的末尾

#注意:下例中的"负号"与"冒号"之间必须存在任意字符(通常使用0或空格占位),否则无法起到截取字符串的作用。

从指定位置截取字符串,并且截取指定的长度

#下例表示从正数第4个字符以后开始截取,截取8个字符。

```
# website="www.zsythink.net"
# echo ${website:4:8}
zsythink
```

#下例表示从倒数第9个字符开始截取,截取5个字符。

```
# website="www.zsythink.net"

# echo ${website:0-9:5}

think
```

##centos7中,截取长度可以为负数,centos6中不行,centos7中的示例如下

#下例表示从正数第4个字符以后开始截取,截取到字符串的末尾,再将截取后的字符串的最后3个字符删除。

```
# website="www.zsythink.net"
# echo ${website:4:-3}
zsythink.
```

##centos7中,截取长度可以为负数,centos6中不行,centos7中的示例如下

#下例表示从倒数第4个字符开始截取,截取到字符串的末尾,再将截取后的字符串的最后1个字符删除。

```
# website="www.zsythink.net"
# echo ${website:0-4:-1}
    .ne
```

掐头去尾截取之掐头截取

掐头截取:删除字符串中从左向右第一个遇到的char,以及其左侧的字符

##语法:\${var#*char}

```
1
   #下例表示删除字符串中从左向右第一个遇到的".",以及其左侧的字符。
2
   # website="www.zsythink.net"
3
   # echo ${website#*.}
4
   zsythink.net
5
6
   #下例表示删除字符串中从左向右第一个遇到的"//",以及其左侧的字符。
7
   # website="https://ww.zsythink.net"
8
   # echo ${website#*//}
9
  ww.zsythink.net
```

掐头截取:删除字符串中从左向右最后一个遇到的char,以及其左侧的字符

##语法:\${var##*char}