Potensial listrik satu titik muatan

Sparisoma Viridi

Prodi Fisika, Institut Teknologi Bandung Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia

v20210222_7| https://doi.org/10.5281/zenodo.4554630

Outline

- Medan listrik
- Integral (ulas balik)
- Potensial listrik
- Potensial referensi
- Integral garis (ulas balik)
- Lintasan integrasi

- Satu titik muatan
- Latihan

Medan listrik

- Suatu muatan q_j terletak pada pada posisi $\vec{r}_j = x_j \hat{x} + y_j \hat{y} + z_j \hat{z}$
- Medan listrik pada sembarang posisi \vec{r} akibat muatan q_j tersebut diberikan oleh

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{\left|\vec{r} - \vec{r}_j\right|^2} \frac{\left(\vec{r} - \vec{r}_j\right)}{\left|\vec{r} - \vec{r}_j\right|^2}$$

• Kadang digunakan pula konstanta Coulomb $k = (4\pi\varepsilon_0)^{-1}$

Medan listrik (lanj.)

- Bila q_i terletak di pusat koordinat (0, 0, 0)
- Medan listrik pada sembarang posisi \vec{r} akibat muatan q_j tersebut diberikan oleh

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r^2} \hat{r}$$

dengan vektor satuan $\hat{r} = \vec{r} / r$

• Persamaan di atas dapat diperoleh dari persamaan dalam slide sebelumnya dengan memilih $\vec{r}_j = (0,0,0)$

Integral (ulas balik)

• Integral suatu fungsi f(x), disebut integrand, dengan dx diferensial variabel x, x variabel integrasi, akan memberikan $F(x) = \int f(x) dx$

dengan F(x) disebut antiturunan

• Penerapan batas-batas integrasi a dan b akan menghasilkan

$$F(b)-F(a)=\int_{a}^{b}f(x)dx$$

Wikipedia contributors, "Integral", Wikipedia, The Free Encyclopedia, 19 Feb 2021, 14:20 UTC, url https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=1007705223 [20210222].

Pontensial listrik

Diperoleh dengan menggunakan

$$V(\vec{r}) = -\int \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$

mengikuti lintasan $d\vec{s}$ yang dipilih

Pontensial listrik (lanj.)

Dengan menerapkan batas integral dapat diperoleh

$$V(\vec{r}) - V(\vec{r}_0) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$

mengikuti lintasan $d\vec{s}$ yang dipilih dari posisi awal \vec{r}_0 ke posisi akhir \vec{r}

• Memerlukan informasi potensial referensi $V(ec{r}_{\!\scriptscriptstyle 0})$

Pontensial referensi

- Untuk kasus satu titik muatan dengan medan listrik $E \propto r^{-2}$ akan diperoleh pontensial listrik $V \propto r^{-1}$
- Syarat batas $r \rightarrow \infty$ umumnya dipilih $V \rightarrow 0$
- Atau pada suatu posisi tertentu $r=r_0$ (dapat berupa vektor) $V(r_0)=V_0$
- Nilai V_0 ini dapat dipilih berupa konstanta positif, negatif, ataupun nol

Integral garis (ulas balik)

- Integral dilakukan sepanjang suatu lintasan
- Digunakan dalam fisika untuk menghitung usaha

$$W(\vec{r}) = \int \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$

dan saat ini untuk potensial listrik


$$V(\vec{r}) = -\int \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$

dengan memperhatikan bahwa untuk potensial listrik terdapat tanda negatif

Wikipedia contributors, "Line integral", Wikipedia, The Free Encyclopedia, 12 Feb 2021, 12:25 UTC, url https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=1006352375 [20210222].

Lintasan integrasi

- Dengan bentuk medan listrik $\vec{E} = E\hat{r}$ akan digunakan sistem koordinat polar (kasus 2-D) atau bola (kasus 3-D)
- Elemen panjang lintasan dapat sepanjang arah radial $d\vec{s} = \hat{r}dr$
- Elemen lintasan merupakan elemen panjang busur lingkaran berjejari R $d\vec{s} = \hat{\theta} R d\theta$



Satu titik muatan

- Bentuk medan listrik $\vec{E} = E\hat{r}$
- Elemen panjang lintasan $d\vec{s} = \hat{r}dr$
- Diintegralkan dari titik amat jauh $r_0 = \infty$ sampai suatu r
- Potensial referensi dipilih $V(r_0) = 0$
- Perhitungan potensial listrik menggunakan

$$V(\vec{r}) - V(\vec{r}_0) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$

Satu titik muatan (lanj.)

Variabel fungsi disederhanakan menjadi skalar

$$V(r) - V(r_0) = -\int_{r_0}^{r} \vec{E}(r) \cdot d\vec{s} \qquad V(r) = V(r_0) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2}$$

$$V(r) - V(r_0) = -\int_{r_0}^{r} E\hat{r} \cdot \hat{r} dr = -\int_{r_0}^{r} E dr \qquad = V(r_0) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_0}^{r}$$

$$V(r) = V(r_0) - \int_{r_0}^{r} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r^2} dr \qquad = V(r_0) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} - \left(-\frac{1}{r_0} \right) \right]$$


Satu titik muatan (lanj.)

Dengan demikian akan diperoleh

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r} + \left[V(r_0) - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r_0} \right]$$

 Gunakan syarat batas yang ditetapkan sebelumnya

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r}$$



Latihan

- 1. Suatu muatan +Q berada pada pusat koordinat
 - a) Tentukan potensial listriknya pada setiap posisi r bila potensial listrik pada pada r=3R adalah V_3
 - b) Gambarkan kurva besar medan listriknya E(r)
 - c) Gambarkan kurva potensial listriknya V(r) sehingga dapat menunjukkan nilai potensial referensi tersebut
 - d) Tentukan potensial listrik pada r = R

Gunakan formulasi sebelumnya


$$V(r) = V(3R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \int_{3R}^{r} \frac{dr}{r^2} \qquad V(r) = V_3 + \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{r} + \left(-\frac{1}{3R} \right) \right]$$

$$= V(3R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{3R}^{r} \qquad = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{r} + \left[V_3 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_j}{3R} \right]$$

$$= V(3R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} - \left(-\frac{1}{3R} \right) \right]$$

• Kurva medan listrik dengan $q_j = +Q > 0$

• Selanjutnya dengan $V(3R) = V_3$



Gunakan kembali

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} + \left[V_3 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q}{3R} \right]$$

untuk r = R sehingga diperoleh

$$V(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q}{R} + \left[V_3 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q}{3R}\right]$$

$$=V_3 + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q}{R} \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right] = V_3 + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q}{3R}$$

- 2. Suatu muatan -Q berada pada pusat koordinat
 - a) Tentukan potensial listriknya pada setiap posisi r bila potensial listrik pada pada r=2R adalah V_2
 - b) Gambarkan kurva besar medan listriknya E(r)
 - c) Gambarkan kurva potensial listriknya V(r) sehingga dapat menunjukkan nilai potensial referensi tersebut
 - d) Tentukan potensial listrik pada r = R

Gunakan formulasi sebelumnya


$$V(r) = V(2R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \int_{2R}^r \frac{dr}{r^2} \qquad V(r) = V_2 + \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{r} + \left(-\frac{1}{2R} \right) \right]$$


$$= V(2R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{2R}^r \qquad = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{r} + \left[V_2 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{2R} \right]$$

$$= V(2R) - \frac{q_j}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} - \left(-\frac{1}{2R} \right) \right]$$

• Kurva medan listriknya dengan $q_j = -Q \le 0$

• $V(2R) = V_2$





Gunakan kembali


$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{r} + \left[V_2 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{2R} \right]$$


untuk r = R


$$V(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{R} + \left[V_2 - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{2R} \right]$$
$$= V_2 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{R} \left[1 - \frac{1}{2} \right] = V_2 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{-Q}{2R}$$


- 3. Jelaskan fungsi fungsi medan listrik dan potensial listrik dari kedua grafik di samping ini
 - a) Untuk kolom kiri
 - b) Untuk kolom kanan

Kedua kolom untuk satu titik muatan









Kolom kiri

$$q_j > 0$$
$$V(R) = V_1$$

Kolom kanan

$$q_j \le 0$$
$$V(2R) = 0$$

Terima kasih