BWS CONSTRUÇÕES · PARA OS COLABORADORES

Manual do BWS Ponto

O BWS Ponto é o aplicativo do ponto eletrônico da empresa. Por ele você cria a sua senha, vê as suas batidas e o seu mês, mostra o seu QR Code para bater na obra e acompanha os seus pedidos (atestado, ajuste, licença). Para algumas pessoas, ele também bate o ponto no próprio celular.

ENDEREÇO **https://aplicacoes.bwsconstrucoes.com.br/ponto/app**

Ele abre no navegador do celular (Chrome ou Safari) e não precisa instalar nada da loja. Dica: depois de abrir, use o menu do navegador e escolha **“Adicionar à tela inicial”**. Ele vira um ícone, como um aplicativo.

Três jeitos de usar

Só consulto

Bato o ponto no aparelho da obra. No meu celular vejo o meu mês e mostro o meu QR Code.

É a maioria das pessoas →

Bato no meu celular

A empresa liberou que eu bata o ponto no meu próprio celular, com foto e localização.

Precisa de liberação →

Cuido do ponto da obra

Sou o responsável pelo tablet ou celular que fica na obra, onde a equipe bate.

Responsável da obra →

Não sabe qual é o seu? Faça o primeiro acesso e abra **Meu ponto**. Se aparecer “Você bate o ponto no **aparelho da obra**”, você é do primeiro grupo. Se aparecer o botão verde **“Tirar foto e bater ponto”**, você bate no seu celular. Quem decide é a empresa, no seu cadastro. Se achar que está errado, fale com o DP.

CONTEÚDO

1. Primeiro acesso: criar o PIN
2. Só consulto: o que tem no meu celular
3. Como bater no aparelho da obra
4. Bater no meu celular
5. Pedidos: atestado, ajuste, licença
6. Para o responsável do ponto da obra
7. Vigia noturno: a ronda
8. O que pode e o que não pode
9. Mensagens na tela e o que fazer
10. Dúvidas comuns

PARA TODOS

1. Primeiro acesso: criar o PIN

> O PIN é a sua senha de 6 números. Ele é criado com um código que chega no WhatsApp do telefone que está no seu cadastro da empresa.

1. Abra o endereço do aplicativo no seu celular.
2. Toque em **Primeiro acesso ou esqueci o PIN**.
3. Digite o seu CPF e toque em **Mandar o código**.
4. Chega no seu WhatsApp uma mensagem com um código de 6 números. Digite o código.
5. Escolha o seu PIN (6 números), repita, e toque em **Criar PIN e entrar**.

Daí em diante, para entrar é só o **CPF e o PIN**.

O código não chegou?


Ele vai para o telefone do seu cadastro na empresa. Se o seu número mudou, peça ao DP para atualizar. O código vale por 15 minutos. Dá para pedir até 3 códigos por hora. Se não chegar de jeito nenhum, o DP pode gerar um código e entregar **em mãos**: na tela de criar o PIN, toque em **Já tenho um código (entregue pelo DP)**.

Esqueceu o PIN?

Faça o mesmo caminho: **Primeiro acesso ou esqueci o PIN**. O PIN novo substitui o antigo.

O PIN é só seu.

Não passe para ninguém, nem para o colega ou o encarregado. Depois de 5 PINs errados seguidos, o acesso fica travado por 15 minutos.



A tela de entrada



Criar o PIN com o código

QUEM SÓ CONSULTA

2. Só consulto: o que tem no meu celular

Você bate o ponto no aparelho da obra. O celular serve para acompanhar. Esse acesso **não precisa de aprovação**: basta o CPF e o PIN.

A tela inicial

Depois de entrar, você vê as opções. As que aparecem apagadas não são para você. Toque nelas e o aplicativo diz onde aquilo é feito.

- **Meu ponto**: o seu dia (as batidas de hoje), o seu mês e os seus pedidos.
- **Meu QR Code**: o código que você mostra na câmera do aparelho da obra para bater o ponto sem digitar o CPF.

Meu ponto

Aparece o aviso “Você bate o ponto no aparelho da obra”. Embaixo ficam as batidas de hoje. Toque num horário para ver o comprovante.

> 🏅 **Meu ponto em dia.**
> Em **Meu mês**, um quadro mostra quantos dias de trabalho você bateu **completo e na hora**, os seus pontos e o selo do mês (🏅 95+ · 🥈 85+ · 🥉 70+ · ⚠️ abaixo disso) e, em “O que melhorar”, cada dia com problema: falta, batida esquecida, batida sem foto, ajuste. Bater na hora vale mais que pedir ajuste depois: acima do limite de ajustes do mês, os pontos caem.



A tela inicial



Meu ponto

Meu QR Code

1. Toque em **Mostrar meu QR Code** (em Meu ponto) ou em **Meu QR Code** (na tela inicial).
2. Aumente o brilho da tela e mostre o código para a câmera do aparelho da obra.

> **Foto ou print do QR não funciona.**
> O código muda a cada 30 segundos, então tem que ser o da tela, na hora.

Sem internet no seu celular? Toque em **Receber um QR no WhatsApp** e use o que chegar. No aparelho da obra também tem o botão **Esqueci meu QR Code — receber no WhatsApp**. E sempre dá para bater digitando o CPF.

Atestados e pedidos

Para quem só consulta, atestado, licença e ajuste são entregues **no aparelho da obra** (veja a parte 3) ou com o responsável da obra. Pelo celular você acompanha a resposta em **Pedidos**.



Meu QR Code: muda a cada 30 s



Pedidos: entregues na obra

3. Como bater no aparelho da obra

> O aparelho da obra é um tablet ou celular que fica na obra, já aberto na tela de batida. Ele mostra a obra e a hora no alto.

1. **Mostre o seu QR Code** na câmera, ou **digite o seu CPF** no teclado.
2. Aparece o seu nome. **Olhe para a câmera**: ela tira a sua foto em 2 segundos.
3. Não é você? Toque em **Não sou eu** antes da foto.
4. Pronto: aparece **“Ponto registrado”** com a hora e o número do registro (NSR).

Bateu duas vezes sem querer?
Se você já bateu há menos de 10 minutos, o aparelho pergunta antes: “você já bateu às 07:02, bater de novo?”. E se bater, a batida repetida conta uma vez só.

O aparelho só bate dentro da obra, com a localização ligada.
Se ele estiver fora da obra ou sem localização, aparece “Ponto não registrado”. Avise o responsável da obra.

📵 Sem internet na obra?
O ponto continua batendo. Digite o CPF ou mostre o **QR Code que chegou no seu WhatsApp** — o do “Meu ponto”, que muda a cada 30 segundos, só funciona com internet. Aparece **“Ponto guardado”** com a hora: a batida fica no aparelho e sobe sozinha quando a internet voltar. O número do registro (NSR) aparece depois, no seu dia.



QR Code na câmera ou CPF no teclado



Olhe para a câmera



Ponto registrado

Entregar atestado, licença ou pedir ajuste no aparelho da obra

1. Peça ao responsável da obra para abrir **“Atestados, afastamentos e ajustes”**.
2. Mostre o seu QR Code ou digite o CPF.
3. Escolha o que vai entregar ou pedir e preencha as datas.
4. Para o atestado, toque em **📎 Anexar o documento — foto ou arquivo** e fotografe o papel inteiro, sem cortar.
5. Toque em **Enviar**.

O pedido vai para validação. A resposta aparece em **Pedidos**, no seu celular. O atestado só é visto pelo DP.



Atestado entregue no aparelho da obra

QUEM BATE NO PRÓPRIO CELULAR

4. Bater no meu celular

Só para quem a empresa liberou. O celular precisa ser aprovado uma vez, e o seu ponto é batido com foto e localização.


Como pedir a liberação do celular

1. Tenha o seu PIN criado (parte 1). **Sem entrar com CPF e PIN, não existe pedido de aprovação.**
2. Entre no aplicativo **no celular que você vai usar**.
3. Abra **Meu ponto**. Se a empresa já liberou você no cadastro, o pedido sai sozinho e aparece “Este celular está esperando aprovação” com um **código**.
4. Se não aparecer, toque em **Este aparelho vai bater ponto? Pedir a aprovação**, no fim da tela inicial.
5. Passe o **código** ao DP ou à administração da obra, que aprovam. Eles conferem o código antes de aprovar.

Enquanto espera, você já vê o seu ponto, mas ainda não bate pelo celular. Depois da aprovação, aparece o botão verde de bater.

Um celular pessoal por pessoa.

Aprovar um celular novo desliga o antigo. Trocou de celular? Faça o pedido no novo.



Esperando aprovação, com o código




Pedido feito pela tela inicial

Bater o ponto

1. Na tela inicial, toque em **Bater o meu ponto**.
2. Espere aparecer **“📍 Você está na obra …”** em verde. A localização precisa estar **ligada**.
3. Toque em **Tirar foto e bater ponto**. A câmera abre: tire uma foto do seu rosto.
4. Aparece o **comprovante**: data, hora, nome, obra, número do registro (NSR) e código de verificação. Ele fica guardado em **Hoje**.

A câmera não abre?

Use **A câmera não abre? Bater sem foto**. A batida vale, mas o DP é avisado de que ela foi sem foto. Use só quando a câmera não abrir mesmo.



A tela inicial



Dentro da obra: pode bater



O comprovante

Fora da obra


Se o celular não encontra você dentro de uma obra, aparece o aviso vermelho e uma lista de obras. Bater assim é exceção, por exemplo quando você foi comprar material ou está num serviço em outro endereço:

1. Escolha a obra na lista.
2. Toque em **Tirar foto e bater ponto**.
3. Explique o motivo, em poucas palavras.

A batida vai para a **conferência** da administração da obra, com a sua localização, e só vale depois de validada. Em algumas obras, bater fora da área não é aceito: aí o aplicativo não registra.

> **Sem localização, o ponto não é registrado.**
> Ligue a localização do celular e permita que o site use a localização.

A localização é lida só no momento da batida. O aplicativo não acompanha você durante o dia.



Fora da obra: vai para conferência

QUEM PODE PEDIR PELO CELULAR

5. Pedidos: atestado, ajuste, licença


Se a aba **Pedidos** do seu celular mostra “Fazer um pedido”, você pode pedir por ali. Se mostra “São entregues no aparelho da obra”, entregue na obra (parte 3).

O que dá para pedir

- **Mandar atestado médico**: o primeiro dia, quantos dias o médico deu, e a foto ou PDF do atestado. Só o DP vê o atestado.
- **Esqueci de bater o ponto**: o dia (ou vários dias) e os horários que faltaram, com o motivo.
- **Trabalhar num dia no lugar de outro**: a compensação combinada com a obra.
- **Licença**: casamento, luto, paternidade e as outras da lei, com o documento quando houver (certidão, por exemplo).
- **Folga do banco de horas**: só para quem tem banco de horas.

Mandar um atestado

1. Em **Pedidos**, escolha **Mandar atestado médico**.
2. Preencha o primeiro dia e quantos dias o médico deu.
3. Toque em **📎 Anexar o documento — foto ou arquivo**: tire a foto do atestado ou escolha o PDF.
4. Toque em **Enviar pedido**.



Mandar atestado

Esqueci de bater o ponto

1. Em **Pedidos**, escolha **Esqueci de bater o ponto**.
2. Escolha o dia. Se foram vários dias seguidos, preencha também **“Até o dia”**.
3. Toque em **Abrir o dia**. Aparecem os horários da sua escala, já marcados nos que faltam.
4. Desmarque o que você bateu, corrija a hora se precisar e escreva o motivo.
5. Envie. O pedido vai para validação da administração da obra ou do DP.

Também dá para começar pelo **Meu mês**: no dia, toque no ✏️ para corrigir uma batida que faltou, ou no 📅 para justificar uma ausência. O botão **✏️ Corrigir vários dias** abre vários dias de uma vez.

> **Limites:**
> até 31 dias por pedido. Não dá para pedir um horário que ainda não chegou. Depois que o mês é fechado pelo DP, não dá mais para mudar aquele mês.



Esqueci de bater



Meu mês: toque no dia para corrigir

Acompanhar a resposta

Em **Pedidos › Meus pedidos** cada pedido mostra onde está: **Esperando a administração da obra**, **Esperando o DP**, **Aprovado** ou **Negado**. O pedido aprovado já aparece corrigido no seu mês.

RESPONSÁVEL PELO APARELHO DA OBRA

6. Para o responsável do ponto da obra

O aparelho da obra é onde a equipe bate. Quem cuida dele é o responsável indicado pela empresa.

Preparar um aparelho novo

1. No tablet ou celular da obra, abra o endereço do aplicativo.
2. Entre com o **seu** CPF e PIN.
3. No fim da tela inicial, toque em **Este aparelho vai bater ponto? Pedir a aprovação**.
4. Anote o **código** que aparece e passe ao DP. O pedido vai no seu nome, e quem aprova escolhe que ele é o ponto da obra.

Depois de aprovado, a tela de entrada passa a dizer **“Este é o ponto da obra”**.

As opções do aparelho

- **Bater ponto**: abre a tela de batida para todos. Ela fica aberta o dia todo.
- **Atestados, afastamentos e ajustes**: a pessoa mostra o QR Code ou digita o CPF e entrega ali.
- **Consultar o ponto de uma pessoa**: pelo CPF, de quem bate nesta obra.
- **Receber o QR Code no WhatsApp**: o seu ou o de outra pessoa, pelo CPF.
- **Meu ponto**: o seu próprio ponto.

Fora da tela de batida, o aparelho sai sozinho em 3 minutos sem uso. Na tela de batida, o **‹ Início** volta para as opções.



A entrada do ponto da obra



As opções do aparelho

Ponto da minha equipe

Quem é **responsável** por um aparelho da obra (ou de equipe) tem, no menu, 🏆 **Ponto da minha equipe**: as pessoas que batem no seu aparelho, com os pontos de cada uma e os dias com problema. Quem precisa de atenção aparece primeiro — é a sua lista para ajudar a equipe a bater completo e na hora.

Cuidados com o aparelho

- Deixe o aparelho **na obra**, ligado no carregador, com **internet** e **localização ligadas**. Fora da área da obra ele não bate.
- Se aparecer “Procurando a localização…” por muito tempo, toque em **Bater ponto** de novo: ele procura outra vez.
- Não apague os dados do navegador e não use aba anônima no aparelho: ele passa a ser um aparelho novo e precisa de outra aprovação.
- Cada um bate o seu ponto, com o próprio rosto na câmera. O responsável não bate pelos outros.
- Se o aparelho avisar que a liberação vai vencer, peça a renovação ao DP antes da data.
- **Sem internet:** o aparelho continua batendo e mostra no alto “📵 N batidas guardadas”. Elas sobem sozinhas quando a internet voltar — **com o aplicativo aberto**. Fechar o aplicativo, o navegador ou desligar o aparelho não perde nada; **limpar os dados do navegador perde**. Para funcionar sem internet, o aparelho precisa ter aberto o ponto com internet antes (ele baixa a lista de quem bate ali).
- Se o aparelho reiniciar sem internet, as batidas seguintes vão para conferência: sem o servidor, ele não consegue provar a hora.

SÓ PARA VIGIAS NOTURNOS

7. Vigia noturno: a ronda

Quem é vigia noturno, marcado assim no cadastro, faz a ronda pelo WhatsApp durante o turno.

1. Bata a **entrada** normalmente, à tarde ou à noite. As rondas começam só depois da entrada.
2. Durante a noite chegam **4 mensagens de ronda** no seu WhatsApp, em horários surpresa.
3. Abra o link da mensagem, tire a **foto** e confirme, com a **localização ligada**, em até **10 minutos**.
4. Na **saída**, as rondas que ainda não chegaram são canceladas.

Ronda que passa dos 10 minutos fica como perdida

, e a administração da obra é avisada na hora. Use o celular que foi liberado para a ronda.

PARA TODOS

8. O que pode e o que não pode

Pode

- Bater no aparelho da obra com o QR Code ou com o CPF.
- Pedir o QR Code pelo WhatsApp quando estiver sem internet.
- Pedir ajuste quando esquecer de bater, inclusive de vários dias.
- Mandar o atestado por foto ou PDF.
- Bater num feriado ou num dia de folga, se trabalhou.
- Ver o seu mês e os seus comprovantes a qualquer hora.

Não pode

- Bater pelo colega ou deixar alguém bater por você. A foto mostra quem bateu.
- Usar foto ou print do QR Code.
- Passar o seu PIN para outra pessoa.
- Pedir ajuste com um horário que você não trabalhou, ou um horário que ainda não chegou.
- Bater estando afastado (atestado, licença, INSS) ou depois do último dia de trabalho: o aplicativo recusa. Voltou ao trabalho? O DP atualiza o seu cadastro.
- Bater fora da obra sem motivo de trabalho.

PARA TODOS

9. Mensagens na tela e o que fazer

A MENSAGEM	O QUE FAZER
Você bate o ponto no aparelho da obra	Normal para quem só consulta. Bata no aparelho da obra. Se você deveria bater no celular, fale com o DP.
Este celular está esperando aprovação (código …)	Passe o código ao DP ou à administração da obra. Até a aprovação, você só consulta.
Este celular não foi reconhecido / Este é o mesmo aparelho?	Acontece em navegador novo, depois de limpar os dados ou em aba anônima. Se for o mesmo celular, toque em “Sim”: a liberação passa para ele.
Você NÃO está em obra	Confira se você está mesmo na obra e se a localização está ligada. Se precisar bater assim, escolha a obra e explique o motivo.
Ponto não registrado — sem localização	Ligue a localização do aparelho e permita o site usar a localização. Sem ela, o ponto não é registrado.
Você já bateu às 07:02. Bater de novo?	Se você já tinha batido, toque em “Não, já está batido”.
Ponto guardado (📵 sem internet)	Normal na obra sem internet: a batida está guardada no aparelho e sobe sozinha quando a conexão voltar. Não limpe os dados do navegador do aparelho.
Sem internet, o QR do “Meu ponto” não funciona	Use o QR Code que chegou no seu WhatsApp, ou digite o CPF.
Este CPF não estava na lista do aparelho	Sem internet, o aparelho só reconhece quem costuma bater ali. A batida é guardada do mesmo jeito e vai para conferência.
Batida enviada para conferência	A batida foi registrada, mas só vale depois que a administração da obra validar. Acompanhe no seu dia.
A liberação deste celular vence em … / venceu	Peça a renovação ao DP. Depois do vencimento, o celular para de bater.
Este celular foi bloqueado	Fale com o DP.
Afastado ou desligado: batida recusada	O seu cadastro está como afastado ou desligado. Se você voltou ao trabalho, o DP precisa atualizar o cadastro.
Código inválido ou vencido	Confira os 6 números e o CPF. O código vale 15 minutos e serve uma vez só; depois de 5 erros, aquele código trava. Peça outro em “Mandar o código”. Se já criou o PIN, entre com CPF e PIN.
Muitas tentativas de PIN	Espere 15 minutos e tente de novo, ou crie um PIN novo pelo “Primeiro acesso ou esqueci o PIN”.

PARA TODOS

10. Dúvidas comuns

Preciso cadastrar o meu celular para só olhar o meu ponto?

Não. Para consultar basta o CPF e o PIN, em qualquer celular. Aprovação de aparelho só existe para quem vai bater o ponto nele.

Troquei de celular. E agora?

Para consultar, é só entrar com CPF e PIN no celular novo. Se você bate no celular, faça o pedido de aprovação no novo (parte 4). Aprovado o novo, o antigo para de bater.

Limpei os dados do navegador e o celular pediu aprovação de novo.

Limpar os dados do navegador apaga a identificação do aparelho, e ele parece novo. Se aparecer “Este é o mesmo aparelho?”, responda “Sim”. Senão, passe o código novo ao DP. Para mexer só na localização, mude a permissão do site e não apague os dados.

O aplicativo guarda a minha localização o tempo todo?

Não. A localização é lida só no momento em que você bate o ponto (e na ronda, para o vigia). Fora disso, o aplicativo não sabe onde você está.

Quem vê o meu atestado?

Só o DP. A administração da obra sabe que você está de atestado, mas não vê o documento.

Fiquei sem internet na hora de bater.

No aparelho da obra, bata normalmente: sem internet, ele guarda a batida e manda depois (use o CPF ou o QR do WhatsApp). No celular pessoal, sem internet não dá para bater. Bata quando a internet voltar e, se passou da hora, peça o ajuste em “Esqueci de bater o ponto”.

A batida aparece “em conferência”. Ela vale?

Vale depois que a administração da obra validar. Isso acontece com batida fora da obra, sem localização ou sem foto no aparelho da obra.

Manual do BWS Ponto, versão de outubro de 2026. As telas são de um ambiente de teste, com nomes de exemplo. Dúvida que este manual não respondeu: fale com o DP ou com o responsável da sua obra.