产量模型

2. 模型

在无捕捞条件下,服从logistics规律(阻滞增长模型)

1. 变量 $\circ x(t)$:时刻t的鱼量 r :固有增长率

N :环境容许的最大鱼量 $\circ f(x)$:单位时间的增长量

$$x(t)' = f(x) = rx(1 - \frac{x}{N})$$


单位时间的捕捞量与渔场鱼量x(t)成正比

1. 变量 E:单位时间捕捞率,又称捕捞强度 h(x):单位时间的捕捞量(产量) 。 F(x):单位时间的增长量

2. 模型

$$h(x) = Ex$$
 $x(t)' = F(x) = rx(1 - \frac{x}{N}) - Ex$

3. 平衡点



不难算出

$$F'(x_0) = E - r$$
, $F'(x_1) = r - E$

所以若

(5)

有 $F'(x_0) < 0$, $F'(x_1) > 0$, 故 x_0 点稳定 x, 点不稳定(判断平衡点稳定性的准则 见 7.7 节);若 E > r,则结果正好相反. E是捕捞率, r是最大的增长率, 上述

 $h(x_0) = Ex_0$;而当捕捞过度时(E>r),渔场 鱼量将趋向 $x_1 = 0$, 当然谈不上获得持续产 量了. 进一步讨论渔场鱼量稳定在北。的前提

分析表明,只要捕捞适度(E < r),就可使渔

场鱼量稳定在 xo,从而获得持续产量

下,如何控制捕捞强度 E 使持续产量最大 的问题. 用图解法可以非常简单地得到




图 1 最大持续产量的图解法

结果.

根据(1),(2)式作抛物线 y=f(x)和直线 y=h(x)=Ex,如图 1. 注意到 y=f(x) 在原点的切线为 y = rx, 所以在条件(5) 下 y = Ex必与 y = f(x) 有交点 P, P 的 横坐标就是稳定平衡点 zo.

根据假设 2, P点的纵坐标 n 为稳定条件下单位时间的持续产量. 由图 1 立 刻知道,当y = Ex与y = f(x)在抛物线顶点 P 相交时可获得最大的持续产量, 此时的稳定平衡点为

$$x_0^* = \frac{N}{2}$$

且单位时间的最大持续产量为

$$h_m = \frac{rN}{4} \tag{7}$$

而由(4)式不难算出保持渔场鱼量稳定在 x。的捕捞率为

$$E^* = \frac{r}{2} \tag{8}$$

综上所述,产量模型的结论是将捕捞率控制在固有增长率r的一半,更简单 一些,可以说使渔场鱼量保持在最大鱼量N的一半时,能够获得最大的持续 产量.

效益模型

- 1. 变量:
 - 。 p :鱼的销售单价 。 c:单位捕捞率的费用
 - 。 T:单位时间的收入

。 R:单位时间的利润 2. 模型

> 从经济角度看不应追求产量最大,而应考虑效益最佳.如果经济 效益用从捕捞所得的收入中扣除开支后的利润来衡量,并且简单地假设:鱼的销 售单价为常数p,单位捕捞率(如每条出海渔船)的费用为常数c,那么单位时间 的收入T和支出S分别为

$$T = ph(x) = pEx, \quad S = cE \tag{9}$$

单位时间的利润为

$$R = T - S = pEx - cE \tag{10}$$

在稳定条件 $x = x_0$ 下,以(4)代入(10)式,得

$$R(E) = T(E) - S(E) = pNE\left(1 - \frac{E}{r}\right) - cE \tag{11}$$

用微分法容易求出使利润 R(E)达到最大的捕捞强度为

$$E_R = \frac{r}{2} \left(1 - \frac{c}{pN} \right) \tag{12}$$

将 E_R代入(4)式,可得最大利润下的渔场稳定鱼量 x_R及单位时间的持续产量 h_R 为

 $x_R = \frac{N}{2} + \frac{c}{2p}$ (13)

 $h_R = rx_R \left(1 - \frac{x_R}{N} \right) = \frac{rN}{4} \left(1 - \frac{c^2}{p^2 N^2} \right)$ (14)

次函数求最值,求导即可

捕捞过度

过度.

上面的效益模型是以计划捕捞(或称封闭式捕捞)为基础的,即 渔场由单独的经营者有计划地捕捞,可以追求最大利润.如果渔场向众多盲目的 经营者开放,比如在公海上无规则地捕捞,那么即使只有微薄的利润,经营者也 会蜂拥而去,这种情况称为盲目捕捞(或开放式捕捞).这种捕捞方式将导致捕 捞过度,下面讨论这个模型.

(11)式给出了利润与捕捞强度的关系 R(E),令 R(E)=0 的解为 E_s ,可得

 $E_s = r \left(1 - \frac{c}{pN} \right)$ 当 $E < L_s$ 时,利润 R(E) > 0,盲目的经营者们会加大捕捞强度;若 $E > E_s$,利润

R(E) < 0,他们当然要减小强度. 所以 E_s 是盲目捕捞下的临界强度.

 E_s 也可由图解法确定. 在图 2 中以 E 为 横坐标,按(11)式画出 T(E)和 S(E),它们 交点的横坐标即为 E_s (图 2 中的 E_{s1} 或 E_{s2}). 由(15)式或图 2 容易知道, E_s 存在的必要条 件(即 $E_s > 0$)是

$$p > \frac{c}{N} \tag{16}$$

即售价大于(相对于总量而言)成本. 并且由 (15)式可知,成本越低,售价越高,则 E_s 越大.

T(E), S(E)pNES(E)=cET(F) $E_{S1} E^* = r/2 E_{S2}$

(15)

217

盲目捕捞强度的图解法

将(15)代入(4)式,得到盲目捕捞下的渔场稳定鱼量为

$$x_s = \frac{c}{p} \tag{17}$$

 x_s 完全由成本 - 价格比决定,随着价格的上升和成本的下降, x_s 将迅速减少,出 现捕捞过度. 比较(12)和(15)式可知, $E_s=2E_R$,即盲目捕捞强度比最大效益下捕捞强度

大一倍. 从(15)式和图 2 还可以得到,当 $\frac{c}{N}$ <p< $2\frac{c}{N}$ 时, $(E_R <)E_S < E^*$,如图 2 中

 E_{s_1} ,称经济学捕捞过度;当 $p>2\frac{c}{N}$ 时, $E_s>E^*$,如图 2 中 E_{s_2} ,称生态学捕捞