-

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СЕТЯМИ


Версия 3.1

1.0.1.1 Из всех моделей КС наиболее фундаментальной является открытая модель взаимодействия систем -- Open System Interconnection (OSI), разработанная ISO.

1.0.1.2				
Что понимают под открытостью модели?				

1.0.1.3

Модель включает семь уровней.



На вершине иерархии находится человек, но абонентами КС являются взаимодействующие программы.

1.0.2.1 Как вы думаете, зачем нужен физический уровень? И какую область очерчивает физический уровень?

1.0.2.2 На физическом (physical) уровне формализуют подключение того либо иного сетевого устройства к СрПД. Соответственно в пространстве физический уровень охватывает «точку» подключения.

1.0.2.3 Какие задачи возложены на физический уровень? Попробуйте перечислить специфические понятия физического уровня?

1.0.2.4 Специфическими понятиями физического уровня являются: -- среда; -- разъем (физический порт); -- несущая (частота); -- модуляция; -- сигнал. Фундаментальная задача физического уровня заключается в передаче сигнала.

1.0.2.5 Что такое несущая (carrier)? Что такое модуляция (modulation)? Назовите базовые способы модуляции.

1.0.2.6 Чем отличается симметричная электрическая цепь от несимметричной?

1.0.2.7 Подумайте, зачем нужен канальный уровень? Какую область очерчивает канальный уровень? Какие новые задачи возникают при переходе от физического уровня к канальному?

На *канальном* (datalink) уровне формализуют взаимодействие станций в пределах сегмента.

Любое устройство, способное передавать или принимать сетевой трафик принято называть *станцией* или, по-другому, *узлом* (node). Примерами станций могут быть: ПК, сервер, маршрутизатор и так далее.

Физически любая КС состоит из некоторого, большего или меньшего, количества сегментов. Сегментом (segment) называют множество станций, объединенных посредством одной СрПД, то есть «видящих» друг друга непосредственно. Технологически сегменты могут быть самыми разными.

В традиционном понимании СрПД соответствует физическому соединению (link). Но многие современные технологии предполагают опциональное или обязательное наличие в СрПД «прозрачных» устройств-посредников, таких как преобразователи сред или коммутаторы.

Специфическими понятиями канального уровня являются:

- -- сегмент сети;
- -- физическая и логическая топология сегмента;
- -- пакет (кадр);
- -- бит- и байт-стаффинг;
- -- адресация в пределах сегмента;
- -- канальный код;
- -- код проверки целостности пакета (кадра);
- -- алгоритм доступа к моноканалу.

Эти понятия более подробно будут рассмотрены далее в соответствующих разделах.

Каждый из уровней модели OSI может быть реализован достаточно сложно, но канальный уровень особенно сложен. Поэтому его разделяют на два подуровня:

- 1. MAC (Media Access Control) -- контроль доступа к СрПД.
- 2. LLC (Logical Link Control) -- контроль логического соединения.

На подуровне МАС, более низком, выполняется взаимодействие с физическим уровнем, то есть средозависимые операции, такие как формирование и распознавание пакетов, адресация, канальное кодирование и другие.

На подуровне LLC, более высоком, выполняется взаимодействие с сетевым уровнем, то есть средонезависимые операции, такие как разбиение данных на пакеты, сборка данных из пакетов, определение соответствующей подсистемы сетевого уровня и другие.

1.0.2.11 Подумайте, зачем нужен сетевой уровень? Какую область очерчивает сетевой уровень?

1.0.2.12 Сетевой уровень позволяет «выйти» за пределы сегмента. На *сетевом* (network) уровне формализуют построение полноценной КС произвольного масштаба, охватывающей произвольное количество сегментов.

1.0.2.13 Специфическими понятиями сетевого уровня являются: -- пакет (собственно пакет); -- адресация в пределах всей КС; -- маршрутизация.

1.0.2.14 Подумайте, зачем нужен транспортный уровень? Какую область очерчивает транспортный уровень?

Транспортный уровень позволяет перейти от оборудования к программам.

На *транспортном* (transport) уровне формализуют использование программным обеспечением сетевого оборудования, то есть как отдельно взятым программам предоставляется «транспорт».

Специфическими понятиями транспортного уровня являются:

- -- пакет (сегмент сообщения);
- -- программный порт;
- -- логическое соединение;
- -- надежность доставки;
- -- алгоритм борьбы с заторами в СПД.

1.0.2.17 Подумайте, зачем нужен сеансовый уровень?

1.0.2.18 Сеансовый или сессионный (session) уровень позволяет предоставить доступ к транспорту всем программам в многозадачном окружении.

Кроме собственно сессии, имеются еще два основных специфических понятия сеансового уровня:

- -- программный порт;
- -- алгоритм мультиплексирования программ.

В практических реализациях сеансовый уровень выражен слабо и обычно его совмещают с транспортным.

1.0.2.20					
Подумайте, зачем нужен прикладной уровень?					

1.0.2.21					
	(application)	уровень	призван	решать	конкретные
пользовательски	е задачи с помо	ощью КС.			

1.0.2.22 Приведите примеры прикладных задач?

Примерами прикладных задач могут служить:

- -- пересылка файлов между компьютерами;
- -- пересылка электронных писем;
- -- поддержка удаленных текстовых и графических терминалов, в том числе для администрирования;
 - -- пересылка мультимедийных документов;
 - -- обмен «мгновенными» сообщениями;
 - -- совместная разработка чего-либо;и другие.

Плюс, выделяемые особо, как несвойственные традиционным компьютерным сетям, задачи пересылки голоса и видео в реальном времени. При этом, качество обслуживания «возникает» и на всех нижестоящих уровнях.

Специфических понятий прикладного уровня великое множество и они зависят от решаемых задач.

1.0.2.24 Наконец, подумайте, зачем нужен уровень представления?

1.0.2.25 представления (presentation) позволяет Уровень адаптировать прикладную информацию в форму, приемлемую для передачи по КС, то есть является прослойкой между программами и транспортом.

1.0.2.26 Назовите основные задачи, решаемые на уровне представления (их две)?

Основными задачами уровня представления являются:

- -- кодирование информации (включая возможное сжатие) с целью обеспечения ее правильной интерпретации в последующем;
- -- шифрование информации с целью обеспечения ее защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.

Поскольку обычно уровень представления «привязан» к прикладному уровню, в реализациях эти уровни часто совмещают.

Взаимодействие в рамках модели OSI может быть «вертикальным» и «горизонтальным»:

- 1. *Интерфейс* (interface) -- это правила взаимодействия между пространственно совмещенными соседними уровнями модели OSI.
- 2. *Протокол* (protocol) -- правила взаимодействия между пространственно разнесенными одинаковыми уровнями модели OSI.

И в том, и в другом случае предполагают определенную абстракцию.

1.0.3.1 Исторически сложились два основных семейства протоколов: 1. TCP/IP. 2. IPX/SPX. В настоящее время TCP/IP полностью доминирует. IPX/SPX почти не используют, но вкратце будет рассмотрен позже.


Application Presentation	FTP	SSH	SMT	Р	IMAF	,	HTTP	
Session _ Transport		TCP UD)P		
_	ICMP	OSPF	BGF	٧.				
Network	IP I							
_	ARP				į	nAl	RP	
Datalink _	Ethernet	Wi-Fi		Δ	\TM			
Physical	Luieiliet	V V I - I I		Ļ	/ I IAI		***	

Описания протоколов будут введены в дальнейшем по мере надобности.

Семейство протоколов ТСР/ІР

1.0.3.3 Семейство протоколов TCP/IP описано в стандартах RFC (Request For Comments).

1.0.3.4



Пример RFC

1.0.3.5					
С семейством протоколов TCP/IP связана одноименная модель.					

- 4	•	\neg	•	`	\sim
-	- 1)		,	6
				`	•

OSI Model TC	P/IP	Model
--------------	------	-------

L7. Application		
L6. Presentation		Application
L5. Session		
L4. Transport		Transport
L3. Network		Internet
L2. Datalink		Network
L1. Physical	<u></u>	Access

Сопоставление модели TCP/IP с моделью OSI


1.0.4.1

Компания Cisco на основе многолетнего опыта проектирования сетей разработала собственную иерархическую сетевую модель (Cisco hierarhical network model), которую рекомендует использовать в корпоративных (enterprise) сетях разного масштаба.

1.0.4.2a

Модель включает три уровня:

- 1. Access -- доступ.
- 2. Distribution (иногда aggregation) -- распределение.
- 3. Core -- ядро.



1.0.4.2b

Уровень доступа предназначен для обеспечения подключений к КС оконечных пользователей. Особое внимание здесь уделяют предоставлению пользователям требующихся им ресурсов.

Уровень распределения предназначен для обеспечения взаимодействия в пределах групп пользователей. Особое внимание здесь уделяют резервированию соединений.

Уровень ядра предназначен для обеспечения высокоскоростной связи между относительно удаленными группами пользователей. Особое внимание здесь уделяют характеристикам трафика.

На всех уровнях значительное место отведено разграничению трафика с целями защиты пользователей друг от друга и защиты КС от пользователей.

При этом всем, технологии могут быть различными. Догм нет. Привязка конкретной технологии к тому или иному уровню требует ее понимания. Технологии Сіsco будут рассматриваться в дальнейшем.

1.0.5.1

При разговоре о структурной и функциональной организации КС неизбежно возникает вопрос о *сетевой архитектуре* (network architecture).

В классическом представлении под архитектурой (в том числе сетевой) понимают «проекцию» вычислительной структуры на пользователя, то есть как пользователь «видит» оборудование.

1.0.6.1

Примеры сетевых архитектур Cisco:

- 1. Cisco SecureX.
- 2. Cisco Borderless Network (в рамках BYOD).
- 3. Cisco Collaboration.
- 4. Cisco Unified Data Center.

Конечно, архитектуры от Cisco ориентированы в первую очередь на собственные аппаратные и программные решения.

Просматривается, что сейчас все больший уклон делают в сторону защищенного подключения мобильных пользователей, виртуализации и облачных вычислений. Такие архитектуры позволяют строить так называемые КС с нечетко очерченной границей (borderless).

