FYS1120 - Oppsummering

Robin A. T. Pedersen

November 14, 2016

Contents

1	Forord	3
2	Introduksjon	3
3	Formler 3.1 Før midtveis	5 5
4	Ladning og Coulombs lov 4.1 Coulomb	7
5	Elektriske felt 5.1 generelt	7 7 7 7
6	Dipoler 6.1 Elektrisk dipol	8 8
7	Fluks 7.1 Hva er elektrisk fluks?	9
8	Gauss' lov 8.1 Beskrivelse	9 9
9	Elektrisk arbeid og potensiell energi 9.1 Ladning i e-felt	10
10	Elektrisk potensial (spennende nei vent. spenning.) 10.1 Elektrisk potensial	10 10 10

11	Kondensatorer og Kapasitans	10
	11.1 Kondensator?	10
	11.2 Parallell-plate kondensator	11
	11.3 Energi i kondensator	11
12	Dielektrika	12
	12.1 dielektrikum	12
	12.2 Dielektrisitetskonstanten	12
	12.3 Indusert ladning	13
13	Elektrisk strøm, resistivitet og resistans	13
	$13.1 \ Strømtetthet \ \dots $	13
	13.2 Resistivitet	13
	13.3 Resistans	14
	13.4 Strøm på mikroskopisk skala	14
14	Elektromotorisk spenning/kraft	15
	14.1 ems? emk? (engelsk, emf, electromotive force)	15
15	Energi og effekt i kretser	15
	15.1 Elektrisk effekt	15
16	Midtveis	15
17	Likestrømskretser	15
	17.1 Ekvivalent motstand	15
	17.2 Motstand i serie	16
	17.3 Motstand i parallell	16
	17.4 Kirchhoffs lover	16
18	Elektriske måleinstrumenter	17
19	Magnetisme	17
	19.1 Magnetfelt	17
	19.2 Magnetisk kraft	17
	19.3 Magnetfelt (enhet)	17
	19.4 Ladning i B-felt og E-felt	17
	19.5 Magnetisk fluks	18
20	Mer om magnetisk kraft	18
	20.1 Bane til ladd partikkel i B-felt	18
	20.2 Hastighetsselektor	18
	20.3 Magnetisk kraft på strømførende leder	19
	20.4 Dreiemoment	19
	20.5 Hall effekt	10

21	Biot-Savart og Amperes lov	20
	21.1 Biot-Savarts lov	20
	21.2 Magnetfelt rundt en rett strømleder	20
	21.3 Magnetfelt fra ved parallelle ledere	20
	21.4 Magnetfelt fra sirkulær sløyfe	21
	21.5 Amperes lov	21
22	Magnetisk materiale	22
	22.1 Magnetisering	22
	22.2 Paramagnetisme	22
	22.3 Diamagnetisme	22
23	Forskyvningsstrøm, Maxwell, superledning	22
24	Induktans, energitetthet i B-felt	23
25	Induktive strømkretser	23
26	AC-kretser, reaktans, filter, transformator	23
27	Maxwell og lys, plan elektromagnetisk bølge, lysfarten	23
28	Elektromagnetiske bølger, energiflyt, Poyntings vektor	23

1 Forord

ADVARSEL! Teksten er shi... ikke top notch.

Denne teksten er ment som et sammendrag av emnet FYS1120.

Hensikten er, for meg personlig, å få en oversikt over fagets struktur. Hvis teksten også kan fungere som et oppslagsverk eller som generell støttelitteratur for andre, er det vel og bra. **Men vit at det kan finnes feil og mangler.** Jeg er ingen autoritet i feltet og skriver dette for selv å lære faget.

Innholdet er planlagt å struktureres etter forelesningene. Avvik vil forekomme der tema i forelesningene overlapper.

2 Introduksjon

Emnet ser ut til å ha flere tema felles med $Fysikk\ 2$ fra vgs, og FYS1210 for oss som har hatt det.

Følgende er en oversikt over begreper vi skal lære mer om. Mer detaljer kommer i senere seksjoner.

Elektrostatikk Det motsatte av elektrodynamikk. Statisk elektrisitet handler om elektrisk ladning som står i ro eller beveger seg langsomt.

Elektrisk strøm Bevegelse av elektrisk ladning. F.eks i form av elektroner eller ioner.

Elektrisk kraft Kraften som tiltrekker eller frastøter ladde partikler beskrives av Coulumbs lov. Kraften mellom to ladde partikler er proporsjonal med produktet av ladningene, og omvendt proporsjonal med kvadradet av avstanden mellom dem.

Kirchhoffs lov om strømmer Summen av strømmene inn i et punkt, er lik summen av strømmene ut.

Kirchhoffs lov om spenning Summen av alle spenninger i en krets er null. Altså, spenningsfallet over komponentene tilsvarer spenningen fra batteriet.

Lineære kretser Krets-parametre (motstand, induktivitet, kapasitet, osv) er konstante. I komponentene er forholdet mellom strøm og spenning lineært. Inneholder ingen ikke-lineære komponenter (forsterkere, dioder, transistorer, osv).

Elektroniske komponenter Motstand, diode, transistor, spole, IC, kondensator, sensor, osv.

Magnetfelt Magnetiske felt kan lages ved bevegelse av ladde partikler og forekommer i magnetiske materialer. Deres retning og magnitude beskrives av vektorfelt. To enheter brukes: tesla (magnetfelt) og ampere per meter (H-felt).

Amperes lov Det magnetiske feltet rundt en elektrisk strøm er proporsjonal med strømmen. På eksamen i $Fysikk\ 2$ sitter folk med høyrehåndsregelen og peker med tommelen som en anvendelse av amperes lov.

Elektromagnetisk induksjon Forandring av magnetisk fluks gjennom en krets skaper spenning.

Forskyvningsstrøm Er ikke en strøm av ladde partikler, men et elektrisk felt som varierer i tid.

Vekselstrøm Elektrisk strøm hvor bevegelsesretningen periodisk reverseres. Som produsert i en alternator (generator) ved elektromagnetisk induksjon.

Transiente strømmer (kompleks beskrivelse) Kortvarige strømmer, som f.eks. kan komme i tillegg til en sinusformet strøm. Oppstår bl.a. pga. forandring i magnetisk fluks.

Maxwells ligninger En samling av fire ligninger som beskriver sammenhengen mellom elektriske og magnetiske felt. Gauss' lov, Amperes lov, Faradays induksjonslov, magnetiske monopoler.

Elektromagnetiske bølger Elektrisk felt som oscillerer i fase med magnetisk felt og brer seg som tversbølger. F.eks. synlig lys, radiobølger osv.

Stråling fra ladning i bevegelse Når ladde partikler aksellereres produseres elektromagnetiske bølger.

3 Formler

3.1 Før midtveis

ADVARSEL!

Det kan finnes feil.

Det er gjort forenklinger. f.eks. W=U når realiteten er $W=\Delta K+\Delta U$. Forenklinger holder for oppgavene vi gjør, men gjelder ikke generelt.

Variabelnavn brukes som synomymer. f.eks. s = d = r er alle lik strekning.

Sentripetalakselerasjon

$$a = \frac{v^2}{r}$$

Coulombs lov

$$\mathbf{F} = k \; \frac{qQ}{r^2} \; \mathbf{\hat{r}}$$

Coulombs konstant

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \cdot 10^9$$

Enhetsvektor

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r}$$

E-felt

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

Arbeid

$$W = Fs$$

Arbeid, bevaring av energi

$$W = \Delta K + \Delta U$$

Elektrisk potensiale

$$V = \frac{U}{q} = \frac{W}{q} = \frac{Fd}{q} = Ed$$

Ladningstetthet

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \text{linjetetthet}$$

$$\sigma = \frac{Q}{A} = \text{arealtetthet}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \text{volumtetthet}$$

Gauss' lov

$$\Phi = \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Homogent e-felt?

$$\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} = EA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\implies E = \frac{q}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Elektrisk dipolmoment

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$$

Dipol pot. energi

Energi i kondensator

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}C\left(\frac{Q}{C}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

TODO

3.2 Etter midtveis

TODO

4 Ladning og Coulombs lov

4.1 Coulomb

En kilde til et elektrisk felt Q (lading) vil påføre en kraft på en annen ladning ${\bf q}.$

Coulombs lov sier at denne kraften er proporsjonal med produktet av ladningene og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden.

$$F = k \frac{qQ}{r^2}$$

Kraften virker like mye på begge ladningene (etter Newtons #3 lov). k
 er Coulombs konstant 8.99e9.

5 Elektriske felt

5.1 generelt

På grunn av en eller flere ladninger virker det krefter på andre ladninger i samme rom.

Vi bruker en $testladning q_0$ for og måler den elektriske kraften i et rom.

Hvis vi deler på q
, få vi den delen av kraften som kun avhenger av egenskapen til rommet. Det
te er efeltet.

$$\mathbf{E} = rac{\mathbf{F}}{q}$$

5.2 E-felt og spenning

Vi kan relatere E-felt til spenning.

$$W = U = Fd$$

$$V = \frac{U}{q} = \frac{Fd}{q} = Ed$$

Så E-felt kan skrives som

$$E = \frac{V}{d}$$

5.3 Parallelle flater?

Ved parallelle flater? kan vi se bort fra vektordelen av følgende integral.

$$\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Det gir

$$EA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

E-feltet er da (husk at $q = \sigma A$):

$$E = \frac{\sigma A}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

6 Dipoler

6.1 Elektrisk dipol

En dipol er to ladde objekter, med like stor men motsatt ladning, separert med en avstand.

Dipolmonement p er et mål på hvor mye separasjon \mathbf{d} av ladning \mathbf{q} .

$$\mathbf{p} = q \mathbf{d}$$

Jo mer ladning, jo større separasjon av ladning. Jo større avstand, jo større separasjon av ladning.

Retningen på dipolmomentet er definert fra minus til positiv.

6.2 Dipol i e-felt

Når en dipol plasseres i et e-felt, vil like ladninger frastøte hverandre, og dipolen vil rotere til den peker i samme retningen som e-feltet.

Potensiell energi

Den potensielle energien U til en dipol i e-felt E, altså arbeidet W for å rotere den, er

$$U = W = Ep\cos\theta = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}$$

$$U = W = Fs = F\left(\frac{d}{2} - \frac{d}{2}\cos\theta\right) = Eq\left(\frac{d}{2} - \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$

TODO?

Dreiemoment (torque)

Dreiemomentet τ er gitt ved

$$\tau = Ep\sin\theta = \mathbf{E} \times \mathbf{p}$$

7 Fluks

7.1 Hva er elektrisk fluks?

Fluks er et mål på hvor mye av et e-felt som går gjennom en flate. Man kan tenke på hvor mange feltlinjer fra e-feltet som går gjennom flaten.

Gjennom hvert lille stykke av arealet, regner man kun den delen som står normalt på e-feltet.

$$d\Phi = E_{\perp} \cdot dA$$

Den totale fluksen er da integralet av dotproduktet av vektorene

$$\Phi = \iint\limits_A \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA}$$

8 Gauss' lov

8.1 Beskrivelse

Gauss' lov beskriver forholdet mellom e-felt og ladning.

Den totale fluksen gjennom en lukket flate, er proporsjonal med nettoladning inni flaten.

$$\Phi = \frac{q_{\rm inni}}{\epsilon_0}$$

Kombinert med formelen for fluks blir det

$$\iint_{\Lambda} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

8.2 E-felt på lederflate

For en ladet metallkule (ekstrapoler eksempelet for andre volumer) står e-feltet normalt ut fra hvert flatestykke dA. Derfor trenger vi ikke å bry oss vektordelen av regnestykket

$$\iint\limits_{A} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} = EA$$

Ved gauss' lov har vi

$$EA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Da vet vi e-feltet langs overflaten

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

9 Elektrisk arbeid og potensiell energi

9.1 Ladning i e-felt

$$W = F \cdot s$$

Så for en ladning som beveger seg fra a til b i et e-felt har vi: arbeid W og potensial energi U, gitt ved

$$W_{a\to b} = \int_a^b q\mathbf{E} \cdot \mathbf{dr} = -\Delta U = U_a - U_b$$

Den potensielle energien er arbeidet utført fra et referansepunkt til punktet vi måler i.

10 Elektrisk potensial (spennende... nei vent. spenning.)

10.1 Elektrisk potensial

Potensiell energi U er relativt til ladningen vi betrakter. Elektrisk potensial V er en egenskap til rommet, som vi ser når vi ser bort ifra testladningens størrelse q.

$$V = \frac{U}{a}$$

Når vi måler med et multimeter, måler vi potensialforskjellen mellom to punkter a og b. La oss kombinere $v = \frac{U}{q}$ med ligningen for potensiell energi.

$$\int_{a}^{b} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dr} = V_{a} - V_{B}$$

10.2 Ekvipotensialflater

Områder hvor potensialet har lik skalarverdi kalles ekvipotensialflater. Det brukes for å visualisere elektrisk potensiale.

Linjene minner om høydelinjene på et kart. Det elektriske feltet står normalt på disse linjene.

11 Kondensatorer og Kapasitans

11.1 Kondensator?

To ledende flater separert kan, når spenning er påført, samle opp og holde på ladning.

For en gitt spenning V, holder en cap (capasitor/kondensator) på en viss mengde ladning Q. Forholdet mellom hvor mye ladning den kan holde, for en gitt spenning, sier hvor god kapasitans C kondensatoren har.

$$C = \frac{Q}{V}$$

11.2 Parallell-plate kondensator

Kapasitans i en kondensator C=Q/V kan uttrykkes annerledes. Når to parallelle plater utgjør kondensatoren har vi

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma A}{V} = \frac{\sigma A}{Ed} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon_0}d} = \frac{\epsilon_0 \sigma A}{\sigma d} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Det bruker at

$$Q = \sigma A$$

og at

$$E = \frac{F}{q} \implies F = qE$$

$$W = U = Fd = qEd$$

$$V = \frac{U}{q} = Ed$$

og til sist (E-felt normalt på flatene)

$$\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{dA} = EA = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\sigma A}{\epsilon_0 A} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

11.3 Energi i kondensator

Lagret energi U i en kondensator

$$W = U = \frac{1}{2} C V^2$$

Ligningen kommer vistnok fra

$$W = \int dW$$

Men jeg vet ikke hvordan.

12 Dielektrika

12.1 dielektrikum

Et dielektrikum, dielektrisk materiale, er en isolator som kan polariseres.

Det inneholder mange dipoler (eller dipolmomenter) som, ved tilstedeværelsen av et elektrisk felt, vil ordne seg slik at materialet får en positiv og en negativ side.

12.2 Dielektrisitetskonstanten

Når et dielektrikum føres inn i et elektrisk felt, blir materialet polarisert. Polariseringen medfører et elektrisk felt som motvirker det som allerede var der. Denne reduksjonen er knyttet til den dielektriske konstanent k.

Relativ permittivitet ϵ_r er det fresheste ordet for dielektrisitetskonstant k. Det er synonymt $(\epsilon_r = k)$.

Permittivitet ϵ er produktet av den relative permittiviteten ϵ_r og permittiviteten i vakuum ϵ_0 . $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$.

Dielektrikum mellom kondensatorplater

$$C = \frac{\epsilon A}{d} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$

La C_0 være kapasitansen mellom kondensatorplater i vakuum, og C være kapasitansen etter at et dielektrikum er innsatt.

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$

Da kan man se at

$$e_r = k = \frac{C}{C_0}$$

Relasjon til E-felt

Når dielektrikumet plasseres mellom kondensatorflatene, reduseres e-feltet.

Det nye e-feltet E er det originale E_0 minus det fra dielektrikumet E_d .

$$E = E_0 - E_d = \frac{V_0}{d} - \frac{V_d}{d} = \frac{1}{d}(V_0 - V_d) = \dots = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

Altså er det originale e-feltet redusert med en faktor på ϵ_r .

$$E = \frac{E_0}{e_r}$$

ADVARSEL! Jeg orker ikke regne ut for å bekrefte om dette stemmer akkurat nå. Regn det ut selv før du stoler på at det er sant.

12.3 Indusert ladning

Dielektrikum i e-felt blir polarisert.

Eksempelvis, for dielektrikum mellom kondensatorplater: Ladningen Q_i på hver side av dielektrikumet kan finnes ved å sammenligne kapasitansen og efeltet før og etter innsettingen av materialet.

$$Q_0 = C_0 V_0 = C_0 E_0 d$$

$$Q_1 = C_1 V_1 = C_1 E_1 d$$

 Q_i er da forksjellen mellom disse ladningene.

$$Q_i = Q_0 - Q_1$$

 ${\bf NB!}$ Ladningen på kondensatoren ble ikke nødvendigvis forandret. Vi ser på nettoladningen.

Alternativt (fra et løsningsforslag)

$$Q_i = Q\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

Ladningen i dielektrikumet er forskjellen mellom den originale ladningen Q, og den reduserte (netto)ladningen $\frac{Q}{\epsilon_r}$ mellom platene.

13 Elektrisk strøm, resistivitet og resistans

13.1 Strømtetthet

En ledning (sylindrisk kabel) har en viss evne til å lede strøm, avhengig av hvilket materiale den er laget av.

En tykkere ledning, leder bedre. Hvor mye strøm I som kan gå, for et gitt areal A (tverrsnitt), kalles for strømtetthet J.

$$J = \frac{I}{A}$$

Det minner om kondensatoren evne C til å holde ladning Q for en gitt spenning V. Evnen beskriver kun forholdet, som vil holde selvom du varierer en av parameterne.

13.2 Resistivitet

Resistivitet ρ er et materialet sin evne til å motstå elektrisk strøm.

Strøm, i en leder, kommer av elektriske felt E. Jo høyere strømtetthet J i forhold til e-feltet, jo mindre resistivitet.

$$\rho = \frac{E}{J}$$

Jo lavere strøm, jo mer motstand.

Enheten for resistans er ohm-meter Ω m.

13.3 Resistans

Resistans, motstand som vi kjenner det.

La oss ta utgangspunkt i resistivitet.

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{V}{JL} = \frac{AV}{IL}$$

$$\implies V = \frac{\rho L}{A}I$$

$$\implies R = \frac{\rho L}{A}$$

Her brukes det at

$$V = EL \implies E = \frac{V}{L}$$

$$J = \frac{I}{A}$$

$$V = RI$$

Dette gir mening fordi resistivitet er $\Omega {\rm m},$ og $\frac{L}{A}$ er $\frac{m}{m^2},$ så vi får fjernet meteren.

Hvorfor ikke bare dele på L? Fordi motstanden avhenger av tykkelsen.

13.4 Strøm på mikroskopisk skala

Tenk på en ledning sett fra siden. Tverrsnittet har et areal A. Materialet har n frie ladninger q per volumenhet. Vi ser på et lite tidsinterval dt. Da beveges det i en liten avstand dx, en liten mengde ladning dQ.

Strøm =
$$I = \frac{dQ}{dt} = q\frac{dN}{dt} = q\frac{n\ A\ dx}{dt} = q\ n\ A\ v_d$$

Her brukes det at

$$\text{Strøm} = \frac{ladning}{tid}$$

 $dN={\rm antall}$ ladninger i et lite volum =
 n~A~dx

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\text{forflytning}}{\text{tid}} = \text{hastighet} = v_d$$

Detaljer

 v_d kalles for drifthastigheten.

n avhenger av konfigurasjonen til materialet. Gjennomsnittsfarten til ladningene.

Ladningenes bevegelse kalles virrevandring. Fordi de ikke beveger seg uniformt i én retning, men kræsjer frem og tilbake.

14 Elektromotorisk spenning/kraft

14.1 ems? emk? (engelsk, emf, electromotive force)

I likhet med en fontene som sirkulerer vann ved hjelp av en vannpumpe, må en elektrisk krets som sirkulerer ladning få hjelp av noe som påfører elektromotorisk spenning.

Enheten forteller hvor mye energi J som øverføres per ladning C, altså $\frac{J}{C}$. Eller, med andre ord, hvor my arbeid som påføres hver enhetsladning for å flytte den mellom to punkter.

$$V = \frac{J}{C}$$

Det er samme enhet som spenning, volt (V = U/Q). Men tilsynelatende brukes symbolet \mathcal{E} .

$$W = q\mathcal{E} = U$$

TODO? spenning, ems og indre motstand?

15 Energi og effekt i kretser

15.1 Elektrisk effekt

Hvor mye arbeid W du kan gjøre er én ting, men hvor fort t kan du gjøre det? Hvor effektiv P er du?

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F\ s}{t} = \frac{q\ E\ s}{t} = \frac{q\ V}{t} = I\ V$$

Effekt (engelsk: power) er hvor mye arbeid som utføres per tid. Effekt forteller hvor fort energi overføres.

$$P = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Alternative måter å skrive det på.

16 Midtveis

Midtveis eksamen var her.

17 Likestrømskretser

17.1 Ekvivalent motstand

Alle parallelle og serielle kombinasjoner av motstander, kan erstattes av én ekvivalent motstand R_{eq} .

$$R_{eq} = \frac{V_{ab}}{I}$$

17.2 Motstand i serie

La R_1, R_2, R_3 være koblet i serie mellom punktene a,b. Spenningsfallet mellom ab er lik summen av spenningsfallene.

$$V_{ab} = V_1 + V_2 + V_3 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3$$

Det er den samme strømmen i alle motstandene pga seriekobling.

$$V_{ab} = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

Da har vi funnet ekvivalentmotstanden.

$$\frac{V_{ab}}{I} = R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$$

17.3 Motstand i parallell

La R_1, R_2, R_3 være koblet i parallell mellom punktene a,b.

Strømmen trenger ikke være lik, men potensiallforksjellen over hver av dem er lik $V_{ab}.$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = V_{ab} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

Så har vi funnet ekvivalentmotstanden.

$$\frac{I}{V_{ab}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{ea}}$$

17.4 Kirchhoffs lover

Strømlov

$$\Sigma I = 0$$

Eksempel: Strøm I inn i en parallellkobling er lik summen av strømmene i hver gren.

$$I = I_1 + I_2 + \dots$$

Spenningslov

$$\Sigma V = 0$$

Eksempel: Spenningsfallet over motstander i serie.

$$V = V_1 + V_2 + \dots$$

18 Elektriske måleinstrumenter

TODO - Er dette under "likestrømskretser"? Hva med RC-kretser?

19 Magnetisme

19.1 Magnetfelt

I likhet med E-felt har vi

$$\vec{B} \propto |q|$$

og

$$\vec{B} \propto \frac{1}{r^2}$$

Styrken på efeltet er også proporsjonal med hastigheten

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q|v\sin\phi}{r^2}$$

På vektorform

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

hvor $\hat{r} = \vec{r}/r$.

19.2 Magnetisk kraft

Når en ladet partikkel beveger seg i et magnetfelt, virker det en kraft på den.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = |q|vB\sin\phi$$

19.3 Magnetfelt (enhet)

Magnetfeltets enhet er Tesla og må passe til $B = \frac{F}{qv}$, altså $\frac{N}{C\frac{m}{s}}$.

Dette kan gjøres om og viser at

$$1T = 1\frac{N}{A \cdot m}$$

19.4 Ladning i B-felt og E-felt

En ladning som beveger seg i et E-felt og B-felt samtidig, blir utsatt for kraft fra begge feltene.

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Dette kalles for Lorentz kraft.

19.5 Magnetisk fluks

Magnetisk fluks defineres likt som elektrisk fluks: Andelen av B-feltet som står normalt på flaten.

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Enheten for magnetisk fluks er Weber

$$1Wb = 1T \cdot m^2$$

Lukket flate (Gauss' lov for magnetisme)

For alle lukkede flater vil like mange feltlinjer strømme inn som ut.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

20 Mer om magnetisk kraft

20.1 Bane til ladd partikkel i B-felt

En ladning i bevegelse normalt på B-felt vil føle en kraft, hvor retningen bestemmes av høyrehåndsregelen. Dette fører til en sirkulær bane med radius R.

$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R}$$

Høyrehåndsregelen

Legg hånden i (positiv) ladnings bevegelse, og bøy fingrene i retning av B-feltet: Da peker tommelen i kraftens retning.

Vinkelfart

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Med syklotronfrekvens $f = \omega/2\pi$

20.2 Hastighetsselektor

En anvendelse av B-felt og E-felt er hastighetsselektor.

Et B-felt og et E-felt opprettes slik at en partikkel som beveger seg gjennom det, vil føle kraft fra hvert felt, i hver sin retning.

For å få en rett bane må kreftene være like:

$$F_E = F_B \implies qE = qvB \implies v = \frac{E}{B}$$

Altså er det farten som avgjør om partikkelen får en rett bane.

20.3 Magnetisk kraft på strømførende leder

I en leder har hver partikkel en gjennomsnittlig drifthastighet v_d . Husk at kraften på én partikkel i bevegelse i B-felt er $F = qv_dB$.

Vi kan se på kraften på alle ladninger i et stykke ledning med lengde l. Antall ladninger er nAl, hvor n er ladningstetthes og A er tverrsnittareal. Da er kraften totalt

$$F = (nAl)(qv_dB)$$

Vi stokker det om:

$$F = B \cdot nAqv_d \cdot l$$

Og ser at vi har uttrykket for strøm $I = nAqv_d$:

$$F = BIl$$

Vektorprodukt

La lengdesegmentet \vec{l} være en vektor som følger ledningen i strømmens retning.

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

20.4 Dreiemoment

For en rektangulært lederkrets, med areal A og strøm I, i et magnetfelt B er dreiemomentet

$$\tau = IBA\sin\phi$$

Magnetisk dipolmoment

$$\mu = IA$$

Vektorform

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

20.5 Hall effekt

Forestill deg en flat leder, som en liten vegg. Et magnetfelt står normal på denne veggen.

Ladning som strømmer gjennom, vil dyttes opp (eller ned) av magnetfeltet. Da blir det en konsentrasjon av ladning i topp og bunn av lederen, som medfører et elektrisk felt.

Dette E-feltet bygger seg opp til kraften fra det er lik kraften fra B-feltet. Da vil ladning passere ukrommet gjennom.

$$F_E + F_B = 0 \implies qE_z + qv_dB_y = 0 \implies E_z = -v_dB_y$$

${\bf Ladning stet the t}$

Strømtettheten i strømretning J_x er gitt ved $J_x = nqv_d$.

Hall effekten gir da

$$nq = \frac{-J_x B_y}{E_z}$$

21 Biot-Savart og Amperes lov

21.1 Biot-Savarts lov

Magnetfeltet fra et lederelement: Hvis man tar utgangspunkt i formelen for magnetfelt fra ladning i bevegelse, men for et lite stykke leder

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|dQ|v_d \sin \phi}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n|q|A \ dlv_d \sin \phi}{r^2}$$

Vi vet at $n|q|v_dA = \text{strømmen} = I$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \ dl \ \sin \phi}{r^2}$$

På vektorform

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \ d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

21.2 Magnetfelt rundt en rett strømleder

Magnetfelt rundt en rett strømleder er

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Jo sterkere strøm, jo sterkere magnetfelt. Jo større avstand, jo mindre magnetfelt.

Retning finnes ved å legge tommer i strømretning. Fingrene krummer da i feltretning. TODO dette kan utledes med biot-savart.

21.3 Magnetfelt fra ved parallelle ledere

Bruk høyrehåndsregelen og se på magnetfeltene fra to parallelle ledere. Hvis strømmen går samme vei, så vil de tiltrekke hverandre. Ellers frastøter de hverandre.

B-feltet fra den ene lederen er

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

Fra dette virker en kraft på den andre lederen

$$\vec{F_2} = I_2 \vec{L} \times \vec{B_1}$$

De ligningene kan kombineres

$$F_2 = I_2 L B_1 = \frac{I_2 L \mu_0 I_1}{2\pi r}$$

21.4 Magnetfelt fra sirkulær sløyfe

Vi ser på magnetfeltet langs symmetriaksen, x, til en strømførende sløyfe. Fra biot-savart har vi

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)}$$

Sinus forsvinner fordi symmetriaksen står normalt på sirkelflaten.

På grunn av symmetrien, er B-feltet kun virkende i symmetriaksens retning,

$$dB_x = dB\cos\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{a}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

Dette kan integreres opp

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

21.5 Amperes lov

For E-felt er Gauss' enklere enn å summere alle bidrag. Tilsvarende finnes for B-fel: Amperes lov.

Gauss' lov involverer elektrisk fluks gjennom lukket flate, men Amperes lov er et linjeintegral av \vec{B} rundt en lukket kurve.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{encl}$$

Eksempel

 \mathbf{X}

For en leder som passerer normalt gjennom en sirkel

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

22 Magnetisk materiale

22.1 Magnetisering

Totalt magnetisk moment per volumenhet.

$$\vec{M} = \frac{\vec{\mu}_{tot}}{V}$$

Huska at $\mu = I \cdot A$.

22.2 Paramagnetisme

I noen tilfeller har atomer en netto magnetisk moment, pga spinn. Hvis et slikt materiale plasseres i et magnetfelt, vil dette spinnet rette seg etter magnetfeltet, og medføre et bidrag.

$$\vec{B} = \vec{B_0} + \mu_0 \vec{M}$$

Magnetfeltet forstørres av materialets relative permeabilitet K_m .

$$\mu = K_m \mu_0$$

ADVARSEL! μ er ikke dipolmomentet, men erstatter μ_0 i uttrykket.

Curies lov

$$M = C\frac{B}{T}$$

Hvor: T = temperatur, C = Curies konstant.

22.3 Diamagnetisme

Noen materialer har null netto magnetisk moment fra atomære strømmer. Men kan allikevel bli magnetisert i tilstedeværelse av et ekstern magnetisk felt.

Det genererte feltet er motsatt rettet av det påførte feltet (Faradays induksjonslov).

Slike materialer har negativ susceptibilitet.

Magnetisk susceptibilitet

$$\chi_m = K_m - 1$$

23 Forskyvningsstrøm, Maxwell, superledning

TODO

24 Induktans, energitetthet i B-felt

TODO

25 Induktive strømkretser

TODO

26 AC-kretser, reaktans, filter, transformator $_{\rm TODO}$

27 Maxwell og lys, plan elektromagnetisk bølge, lysfarten

TODO

28 Elektromagnetiske bølger, energiflyt, Poyntings vektor

TODO