


Compte Rendu Machine Server Windows


Attribution d'IP fixe au Server

Renseignement de l'adresse IP statique 192.168.10.10 associée au masque de sous-réseau 255.255.255.0. Définitions de la passerelle par défaut vers l'interface qui correspond au routeur Ubuntu (192.168.10.254). Configuration du serveur DNS préféré sur l'adresse de bouclage 127.0.0.1 pour qu'il pointe sur lui-même en prévision de son rôle de contrôleur de domaine Active Directory



Attribution du LAN Segment « Siège » à la carte réseau du Server Windows

Isolation de la carte réseau de ce serveur Windows au sein du réseau local du siège social, garantissant qu'il puisse communiquer de manière sécurisée avec l'interface correspondante de notre routeur Ubuntu



La commande ping 8.8.8.8 exécutée depuis l'invite de commandes du serveur Windows permet d'apporter la preuve ultime que notre infrastructure réseau est opérationnelle. Les quatre paquets de test traversent avec succès le segment LAN du siège social, sont correctement acheminés et masqués par le routeur Ubuntu via le NAT , pour atteindre le serveur DNS public de Google sur Internet


```
C:\Users\Administrator>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=5ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=116


Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 13ms, Average = 9ms
```

Configuration d'Active Directory

Transformation du serveur en contrôleur de domaine, qui permettra de centraliser la gestion des utilisateurs, appliquer des stratégies de groupe (GPO) et administrer les accès sécurisés pour le personnel



Confirmation du succès de la promotion du serveur en contrôleur de domaine « This server was successfully configured as a domain controller ». Notre serveur Windows gère désormais officiellement la nouvelle forêt et le domaine ymmo.local créé pour le groupe immobilier



Configuration de l'adresse IP du contrôleur de domaine 192.168.10.10 comme serveur DNS préféré (Preferred DNS) et l'adresse 8.8.8.8 comme serveur DNS auxiliaire (Alternate DNS) afin de garantir la résolution des noms locaux et l'accès à Internet

Edit DNS settings

Manual

IPv4

☒ On

Preferred DNS

192.168.10.10

DNS over HTTPS

Off


Alternate DNS

8.8.8.8


DNS over HTTPS

Off

Création d'une Unité d'Organisation (OU) principale en faisant un clic droit sur le domaine ymmo.local puis New -> Organizational Unit, et en la nommant YMMO afin d'isoler proprement la structure des utilisateurs et des pôles de l'entreprise des objets par défaut de Windows + création des Unités d'Organisation (OU) correspondant aux différents pôles de l'entreprise



Création d'un utilisateur pour chaque groupe avec un mot de passe permanent




Sécuriser l'accès et de respecter le principe du moindre privilège, les groupes d'utilisateurs standards non autorisés ont été retirés :

- **CREATOR OWNER** : Permet au créateur d'un fichier ou d'un sous-dossier d'en conserver la gestion.

- **SYSTEM** : Garantit que les processus internes du système d'exploitation Windows peuvent interagir avec les données (sauvegardes, indexation, etc.).
- **Administrators (YMMO\Administrators)** : Maintient les droits d'administration locale et de domaine pour la maintenance de l'infrastructure. »

On répète cette étape pour tous les autres dossiers aussi.



Automatisation d'accès aux dossiers

Automatisation de la connexion au dossier partagé de l'organisation :

- **Action: Update** : Met à jour ou crée le lecteur réseau si celui-ci n'est pas encore présent sur la session de l'utilisateur.
- **Location: \\WIN-VVU9RR5J51Q\Commercial** : Spécifie le chemin réseau UNC (Universal Convention Name) ciblant le dossier partagé "Commercial" hébergé sur le serveur de fichiers.
- **Reconnect (coché)** : Assure la persistance du lien réseau afin que le lecteur soit automatiquement reconnecté lors de chaque ouverture de session de l'utilisateur.
- **Drive Letter -> Use: B** : Assigne de manière stricte et centralisée la lettre de lecteur **B:** à ce partage dans l'explorateur de fichiers Windows de l'utilisateur, garantissant ainsi un environnement de travail uniforme pour l'ensemble des collaborateurs du service commercial.

