компьютерных сетей. Интерфейсы, Компьютерная сеть - это совокупность:: каналов связи: устройств приема и передачи данных: коммуникационного оборудования и сетевого программного обеспечения для объединения компьютеров и обеспечения передачи данных между ними.Цель объединени компьютеров в сеть - совместное использование ресурсов: •периферийных устройств; •данных,хранящихся в оперативно памяти или на внешних запоминающих устройствах •вычислительной мошности Пели создания КС: •создание и использование информационных систем общего пользования (веб-сайты, базы данных, информационно-коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, ...): •совместное использование устройств и каналов связи (принтеры, факсы, Web-камеры, различные датчики, смартфоны, Интернет, масса других беспроводных устройств,...); •передача данных между устройствами (компьютеры, серверы, телеметрические системы и др.); •организация параллельных и облачны вычислений в т. ч. территориально распределенных Физический интерфейс определяется набором, электрических характеристик сигналов и технических параметров кабеля разъемов Пиния связи — участок кабеля с разъёмами Погический интерфейс (протокоп) — это набор информационных сообщений определенного формата. которыми обмениваются 2 устройства/программы, а также набор правил, определяющих логику обмена этими сообщениями. Канал связи - система технических средств для перелачи сообщений от источника к получателю. Функции передачи данных по пиниям связи выполняютс

сетевыми интерфейсными картами (сетевыми адаптерами) и их прайверами

1. Основные понятия компьютерных сетей Пели создания 2. Компоненты компьютерной сети Компьютерная сеть - это 3. Сетевые интерфейсы Физический интерфейс совокупность • каналов связи; • устройств приема и передачи данных: • коммуникационного оборудования и сетевого программного обеспечения для объединения компьютеров и обеспечения передачи данных между ними. Основные компоненты сети(по группам): 1. конечные устройства (сервера, компьютеры, телефоны, веб-камеры); 2 промежуточные устройства (маршрутизаторы, коммутаторы беспроводные точки доступа, некоторые модемы). В современном исполнении это специализированные компьютеры. Сетевой коммутатор (switch) - устройство для соединения нескольких входных каналов связи к одном выходному без изменения скорости передач. Сетевой концентратор (hub) - сетевое устройство для переключения потока данных из канала на другой. Основные характеристики количество портов, скорость передачи данных, типа сетевого юсителя. Маршрутизатор - сетевое устройство на основании информации о топологии сети и определённых правил. принимающее решения о пересыпке пакетов сетевого уровня между различными сегментами сети. **Мост** - сетево оборудование для объединения сегментов покальной сети Шпюз - сетевое устройство или программное средства для сопряжения разнородных сетей. 3. среды передачи данных металл, стекло, пластик, радиоволны и излучения). Физические среды связи: -эфир(электромагнитные ультракоротковолновый канал, спутниковая система связи 1К-излучение); -витая пара; -волоконно-оптические лини свази. -коаксиальный кабель. -разновилности плоских кабелей волны оптического диапазона (распространение в атмосфере изпучения спец.лазеров, передача информации осуществляется в пределах прямой вилимости: распространение в световоде); программные средства. 4.Сервисы (веб-сервер, mail-сервер, telnet) сервер-компьютер или программа, предоставляющая некоторые услуги; клиент-компьютер или программа, запрашивающая услуги 5.Процессы специальные служебные сетевые процессы работающие на сетевом оборудовании. Не только ПК, но и например, на маршрутизаторах

Логический интерфейс. В КС разделяют физический логический интерфейсы. *Физический интерфейс* (аппаратный порт) определяется набором электрических связей характеристиками сигналов. Обычно он представляет собой разъем с набором контактов, пара разъемов соединяется кабелем, состоящим из набора проводов, каждый из которы соединяет соответствующие контакты. Так создается линия связи между двумя устройствами. Логический интерфейс - это •это набор информационных сообщений определенного формата, которыми обмениваются два устройства или две программы. • а также набор правил, процедур определяющих логику обмена этими сообщениями. Канал связи - это система технических средств для передачи сообщений от источника к получателю (от сетевого интерфейса отправителя до сетевог интерфейса получателя). У компьютеров функции передачи данных по линиям связи выполняются сетевыми нтерфейсными картами, называемыми также сетевыми адаптерами и их драйверами. Чтобы приложения могли понимать" получаемую друг от друга информацию необходимо определить протокол взаимодействия приложений. Сетевой протокол -это совокупность правил метолов станлартов апгоритмов, процедур и реализующих их аппаратных и программных средств совместно обеспечивающих взаимодействие компьютеров в КС. •Упомянутая совокупность включает чрезвычайно широкий спектр правил, стандартов и

пр. и не может быть реализована в аппаратуре и программно

обеспечении без специальной структурации этой совокупности

•Естественным способом структуризации сетевых протоколо

является их уровневая организация при котором все множество

сетевых протоколов разбивается на совокупность иерархически

упорядоченных уровней каждый из которых минимально

зависит от люугих уровней и может разбиваться практически

независимо от других.

4 Основные проблемы связи нескольких компьютеров Гопология. Структурированная кабельная система. Адресация Коммутация. Основные проблемы возникающие при объединении компьютеров в сеть 1.Выбор топологии сети

Гопология сети описывает расположение или взаимосвязь сетевых устройств.а также соединения между ними.Объединяя в сеть несколько компьютеров нужно выбрать конфигурацию физических связей или топологию. Физическая топология-это физическая компоновка компонентов сети Спелует разпичать физическую и погическую топопогии сети: -физическая молология представляет собой наиболее общую структуру сети и отображает схему соединения сетевых элементов линиями связи, термин относится физическим соединениям и определяет каким образом соединяются друг с другом оконечные устройства и устройства сетевой инфраструктуры (промежуточные устройства), такие как маршрутизаторы, коммутаторы и беспроводные точки доступа и другие сетевые устройства. («Точка-точка», Полносвязная топология «Звезда»; «Кольцо»; «Общая шина»; «Дерево»; Сети со смешанной топологией. *-логическая топология* показывает как по сети передаются определенные единицы информации(поток ланных)(термин используемый для описания путей передачи калров между узлами структура погической топологии состоит из виртуальных соединений между узлами сети) (точка-точка, множественного лоступа широковещательная маркерная) 2.Организация совместного использования линий связи структурированная кабельная система(скс) представляет собой набор коммуникационных элементов-кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и шкафов,которые удовлетворяют стандартам и позволяют создават <u>регулярные, легко расширяемые структуры связей.</u> Кабельные системы первых сетей существенно различались как по тип кабелятак и по топологии типичная иерархическая структура СКС включает: 1.горизонтальные подсистемы, соответствующие этажам злания. -они соединяют кроссовые шкафы этажа с розетками пользователей. 2. вертикальные подсистемы, соединяющие кроссовые шкафы каждого этажа с центральной аппаратной здания. 3 подсистема кампуса, объединяющая несколько зданий с главной аппаратной всего кампуса. Эта часть кабельной системы обычно называют магистралью.



 Адресация узлов сети. адреса сетевых интерфейсов можно классифицировать: -уникальный адрес используется для илентификации отлепьных алресов: -групповой алрес илентифицирует сразу несколько интерфейсов вхолящих и группу,поэтому данные,помеченные групповым адресом,доставляются каждому из узлов,входящих в группу; -широковещательный адрес идентифицирует адреса всех сетевых интерфейсов; -адрес произвольной рассылки. типы адресов: -числовые и символьные аппаратные; -плоские и иерархические. 4.Коммутация. соединени отправителя и получателя через сеть транзитных узлов называю коммутацией

последовательность узлов, лежащих на пути от отправителя опучателю образует маршрут для выполнения коммутации должны быть решены основные задачи:1) определение потоков данных 2 определение маршрутов 3) продвижение данных в каждом транзитном узле 4) мультиплексирование и демультиплексирование потоков

5 Проблемы связи нескольких компьютеров Коммутация. Основные задачи коммутации. (Определение потоков, определение маршрутов. коммутация в транзитном узле, мультиплексирование и демультиплексирование). Коммутация - это соединение отправителя и получателя через сеть транзитных узлов. Последовательность узлов. лежащих на пути от отправителя к получателю, образует маршрут. Лля выполнения коммутации должны быть решены спелующие основные залачи: 1 определение потоков данных; 2. определение маршрутов; 3. продвижение данных в каждом транзитном узле: 4 мультиплексирование и демультиплексирование потоков. Определение потоков данных. Информационным потоком называют непрерывную последовательность данных, объединенных набором общих признаков который выделяет эти данные из общего сетевого трафика. Очевидно, что при коммутации в качестве обязательного признака выступает адрес назначения данных. На основании этого признака вес поток входящих в транзитный узел данных разделяется на подпотоки кажлый из которых передается на интерфейс соответствующий маршруту продвижения данных Ланные, образующие поток, могут быть представлены в виде различных информационных единиц данных сегментов, пакетов, кадров или ячеек. Определение маршрутов. Определить маршрут - это значит выбрать посл-сть транзитных узлов (коммутаторов) и их интерфейсов, через которые надо передавать данные чтобы доставить их адресату. При выборе маршрута надо учитывать: •номинальная пропускная способность •загруженность каналов связи: •залержки.. вносимые каналами: •кол-во промежуточных транзитных узлов •надежность каналов и транзитных узлов; •и др. (цена, политика, ...). Продвижение данных в каждом транзитном узле. Транзитные узлы должны соответствующим образом в зависимости от выбранного маршрута выполнить переключение потока данных с одного своего интерфейса на другой, т е выполнить коммутацию интерфейсов Продвижение данных - это распознавание потоков и покальная коммутация на каждом транзитном узле. Транзитные узлы. предназначенные только для коммутации образуют коммутационную сеть. Мультиплексирование и демультиплексирование потоков мультиплексирования - образование из нескольких отдельных потоков общего агрегированного потока который можно передавать по одному физическому каналу связи. Задача демультиплексирования разлепение суммарного агрегированного потока поступающего на один интерфейс, а несколько составляющих потоков. Частный случай коммутатора, у которого все входящие информационные потоки коммутируются на один выходной интерфейс мультиплексор. Коммутатор, который имеет один входной интерфейс и несколько выходных - демультиплексор. Основные типы мультиплексирования: •частотное - FDM •волновое - WDM: •временное - TDM.

классификации:1. Территориальный; 2. тип среды передачи; 3. функциональное взаимодействие; 4. сетевая топология; 5 масштаб производственного разделения: 6. сетевые ОСи: 7 режим доступа пользователей. Территориальный. локальная группа взаимосвязанных сетей под алминистративным управлением. Пример: персональная сеть сеть кампуса, используют один вид протоколов, глобальная сети географически расположенные в разных местах без общего управления. Пример: интернет, используются разные протоколы, городская — сочетает признаки локальной и глобальной. пример: сеть кабельного тв. По типу среды передачи: проводные сети для передачи данных используют электрические кабели (коаксиальные, витая пара) или волоконно-оптические кабели, беспроводные, в которых передача данных осуществляется с использование электромагнитных волн в определенном частотном диапазоне. Отдельно: сенсорные (применение сенсорных — удаленные датчики, обнаружение аварий, телемедицина, мониторин местности). По масштабу -сети отделов — используются группами сотрудников до 100-150 человек -сети кампусов студгородки и подобное. -корпоративные — объединяют большое число компов на всех территориях одного предприятия. Свойства: масштабность, повышенный уровени гетерогенности, использование глобальных связей. По типу взаимодействия Одноранговые — все компьютеры равноправны Лостоинства: •простота настройки: •низкая стоимость развертывания и поддержки; •независимость компьютеров и их ресурсов друг от друга; •отсутствие необходимости в дополнительном программном обеспечении •отсутствии необходимости в постоянном присутствии системного администратора. Недостатки: •отсутствие возможности централизованного управления сетью: •может отсутствовать централизованное хранилище данных Необходимо постоянно выполнять отдельное резервное копирование данных. Эта ответственность ложится на плечи отдельных пользователей. Клиент-серверные: выделяется один или несколько компьютеров, называемых серверами, залача которых состоит в быстрой и эффективной обработке большого числа запросов других компьютеров - клиентов Достоинства: •высокая масштабируемость; •высокая производительность: •возможность централизованного управления сетью. Недостатки: *высокая стоимость сопровождения: •сложность в развертывании и поддержке: напичие единой точки отказа. По режиму доступа Открытые (public) — полкпючиться может пюбой (например интернет)Частные (private) — только те, у кого есть доступ (домашняя сеть, корпоративная и т.п) По способу коммутации: пакетов и канапов

оказываемых услуг. Провайдер, или поставщик услуг, Интернета обычно относят к компаниям, которые выполняют для конечных пользователей лишь транспортную функцию обеспечивают передачу их трафика в сети других поставщиков Поставщиком интернет-контента называют такого провайлера который имеет собственные информационно-справочные ресурсы, предоставляя их содержание - контент - в виде веб-сайтов. Многие поставшики услуг Интернета являются одновременно поставшиками интернет-контента. Поставщики услуг хостинга это компания, которая предоставляет свое помещение, свои каналы связи и серверы для размещения контента, созданного другими предприятиями. Поставщики услуг по доставке онтента - это предприятия, которые не создаю информационного наполнения а занимаются доставкой контента в многочисленные точки доступа, максимально приближенные к пользователям, что позволяет повысить скорость доступа. Поставшики услуг по поддержке приложений предоставляют клиентам доступ к крупным универсальным программным продуктам, которые самим пользователям сложно поддерживать. Поставшики биллинговых услуг обеспечивают оплату счетов по Интернету

Классификация компьютерных сетей. Признаки 7. Классификация провайдеров Интернета по видам 8.Коммутация. Основные задачи коммутации. Соединение отправителя и получателя через сеть транзитных узлов называют коммутацией. Для выполнения коммутации должны быть решены следующие основные задачи:1) определение потоков данных (информационным потоком называю епрерывную последовательность данных, объединенных набором общих признаков который выделяет эти данные из общего сетевого трафика, при коммутации в качестве обязательного признака выступает адрес назначения данных На основании этого признака весь поток входящих данных разделяется на подпотоки, каждый из которых передается интерфейс, соответствующий маршруту продвижения данных Данные, образующие поток, могут быть представлены в виде различных информационных единиц данных-сегментов акетов, кадров или ячеек 2) определение маршрутов (значи выбрать поспеловательность транзитных узпов(коммутаторов) и их интерфейсов через которые нало передавать данные чтобы доставить их адресату. 3) продвижение данных в каждом транзитном узле 4) мультиплексирование демультиплексирование потоков

9. Коммутация пакетов и каналов. В жизни используются два способа коммутации: •коммутация канапов: •коммутация пакетов. При коммутации пакетов учитываются особенности компьютерного трафика, поэтому данных способ коммутации является более эффективным для КС по сравнению с традиционным методом коммутации каналов. применяющимся в телефонных сетях Коммутация каналов - образование непрерывного составного физического канала из поспеловательно соединенных отдельных анальных участков для прямой передачи данных между узлами Каналы соединяются между собой - коммутаторами. Глобальный признаком потока является пара адресов абонентов, связывающихся между собой. В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал (создается временно на период сеанса). И только после этого можно начинать передавать ланные. Лостоинства коммутации канапов: •постоянная и известная скорость передачи данных по установленному между конечными узлами каналу. •низкий и постоянных уровень задержки передачи данных через сеть. Недостатки коммутации каналов: •отказ сети в обслуживании запроса на установление соединения. •нерациональное использование пропускной способности физических каналов •обязательная залержка перед передачей данных из-за фазы. установления соединения Коммутация пакетов - это способ коммутации абонентов для передачи компьютерного трафика, при котором происходит: •разбиение сообщения пользователя на пакеты; включение в пакет заголовка, содержащего адрес узла назначения и доп. информацию: нумерацию пакета, длина поля данных, концевик о контрольной суммой и т. д. •передача пакетов по сети как независимых информационных единиц (блоков передачи): •формирование очередей пакетов на коммутаторах пакетной сети для сглаживания пульсации трафика на каналах связи. Сети с коммутацией пакетов состоят из коммутаторов, связанных физическими пиниями связи Главное отличие пакетных коммутаторов - наличие внутренней буферной памяти для временного хранения пакетов. Сеть с коммутацией пакетов не создает заранее для своих абонентов отдельных, выделенных исключительно для них каналов связи Данные могут задерживаться и даже теряться по пути следования. Разделение данных на пакеты позволяет передавать неравномерный компьютерный трафик более эффективно, чем в сетях с коммутацией каналов. Достоинства коммутации пакетов: •Высокая общая пропускная способность сети при передаче пульсирующего трафика •Динамическое перераспределение пропускной способности физических каналов связи. Недостатки коммутации пакетов: Неопределенная скорость передачи данных между абонентами сети •Переменная величина залержки пакетов данных •Возможные потерь данных из-за переполнения буферов

10.Коммутация пакетов, основные продвижения пакетов. Сети с коммутацией пакетов так же как и сети с коммутацией каналов, состоят и коммутаторов, связанных физическими пиниями связи. Важнейшим принципом функционирования сетей с коммутацией пакетов является представление информации передаваемой по сети, в виде структурно отделенных друг от друга порций данных называемых пакетами. Коммутация пакетов - это способ коммутации абонентов для передачи компьютерного трафика, при котором происходит: -разбиение сообщения пользователя на пакеты, -включение в пакет заголовка, содержащего адрес узла назначения и доп информацию (нумерацию пакета, длина поля данных концевик с контрольной суммой), -передача пакетов по сети как независимых информационных елиниц (блоков передачи) -формирование очередей пакетов на коммутаторах пакетной сети для сглаживания пульсации трафика на каналах связи. Главное отличие пакетных коммутаторов - напичие внутренней буферной памяти для временного хранения пакетов. Три метода пролвижения пакетов на пакетном коммутаторе: -лейтаграммная передача/основан на том, что все пакеты продвигаются, то есть передаются от одного узла сети другому) независимо друг от друга на основании одних и тех же правил, никакая информация об уже переданных пакетах сетью не хранится и в ходе обработки очередного пакета во внимание не принимается, то есть кажлый отлепьный пакет рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи дейтаграмма, этот метод работает быстро, трудно проверить факт доставки пакета получателю, метод не гарантирует доставку пакета); -передача с установлением логического соединения (это процедура согласования двумя конечными узлами сети некоторых параметров процесса обмена пакетами, процедура установление логического соединения состоит обычно из трех шагов 1)узеп-инициатор соединения отправляет получателю первый служебный пакет с предложением установить соединение; 2)если узел-получатель согласен с этим, то он посыпает в ответ другой служебный пакет подтверждающй установление соединения предлагающий некоторые параметры, которые будут использоваться в рамках данного погического соединения 3) узел-инициатор соединения может закончить процесс установления соединения отправкой третьего спужебного пакета в котором сообщит что предложенные параметры ему подходят, эта передача более надежная чем дейтаграмма, однако этот способ более медленный): -передача с установлением виптуального канала (основан на частном случае логического соединения, в число параметров которого входит жестко определенный для всех пакетов маршрут. то есть все пакеты передаваемые в рамках данного соединения, должны проходить по одному и тому же закрепленному за этим соединением пути.единственный проложенный заранее фиксированный маршрут соединяющий конечные узлы в сети с коммутацией пакетов называют виртуальным каналом. виртуальные каналы прокладываются для устойчивых информационных потоков.с целью выделения потока данных из оющего трафика каждый пакет этого потока помечается специальным вилом признака-меткой Достоинства коммутации пакетов: 1)высокая общая пропускная способность сети при передачи пульсирующео трафика 2)динамическое перераспределение пропускной способности физических канапов связи Недостатки коммутании пакетов:1)неопределенная скорость передачи данных между абонентами сети 2)переменная величина залержки пакетов данных 3)возможные потери данных из-за переполнения буферов. 15. Передача с установлением виртуального канала.

11. Мультиплексирование/демультиплексирование и 12.Три режима передачи данных в КС. (Симплексный. коммутация в линиях связи. Коммутация - это соединение полудуплексный или полнодуплексный) Симплексной. отправителя и получателя через сеть транзитных узлов которую также называют однонаправленной является Последовательность узлов, лежащих на пути от отправителя к получателю, образует маршрут, Мультиплексирование и демультиплексирование потоков мультиплексирования - образование из нескольких отдельных отоков общего агрегированного потока, который можно

одиночная,односторонняя передача.Пример:сигнал,который передается с радиостанции на ваш радиоприемник Задача Полудуплексная (одновременно, но только в одном направлении) называется передача, при котором данные одновременно двигаются только в одном направлении. При

13 Лейтаграммный способ передачи пакетов Дейтаграммный способ передачи данных основан на том, что все пакеты продвигаются (передаются от одного узла сети другому) независимо друг от друга на основании одних и тех же правил. •Никакая информация об уже переданных пакета: сетью не хранится и в ходе обработки очередного пакета во внимание не принимается. Т е кажлый отлепьный пакет

14 Передача с установлением погического соединения -передача с установлением логического соединения(это процедура согласования лвумя конечными узпами сети некоторых параметров процесса обмена пакетами,процедура установление логического соединения состоит обычно из трех шагов 1) узел-инициатор соединени: отправляет получателю первый служебный пакет с предложением установить соединение: 2) если узел-получатель согласен с этим, то он посылает в ответ другой служебный пакет ,подтверждающий

Данный метод основан на частном случае логического соединения, в число параметров которого входит жестко определенный для всех пакетов маршрут. Т е все пакеты передаваемые в рамках данного соединения, должны проходить по одному и тому же закрепленному за эти соелинением пути. Елинственный запанее пропоженный

передавать по одному физическому каналу связи. Задача лемультиппексирования - разделение суммарного агрегированного потока, поступающего на один интерфейс, а составляющих потоков. Частный коммутатора, у которого все входящие информационны потоки коммутируются на один выходной интерфейс мультиплексор. Коммутатор, который имеет один входной интерфейс и несколько выходных - демультиплексор. Основные типы мультиплексирования: •частотное - FDM •волновое - WDM: •временное - TDM. Принцип временного TDM состоит в выделению канала каждому соединению определенного кванта времени на использование линии связи. Временное уплотнение. • В любой момент времени передач данных через сеть ведет одно устройство, занимая всю полосу частот системы. •Очень высокая скорость передачи. •Чтобы сети могли общаться все абоненты плительность кажлой передачи ограничивается заданным интервацом времени • кажлому блоку данных присоединяется адрес узпа-адресата Каждый узел постоянно контролирует адреса на шине и выделяет "свои" блоки. Частотное уплотнение. •Полоса частот системы разбита на неперекрывающиеся частотные поддиапазоны и каждой паре взаимодействующих узлов выделяется один из них. •Нет необходимости ограничити длительность передачи и указывать адрес перед блоком ланных •В пюбой момент времени обращаться к сети может много абонентов «Чиспо одновременно взаимодействующи пар ограничено количеством поллиапазонов

полудуплексной передаче канал связи позволяет изменять рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачу в двух направлениях, но не в обоих одновременно. В основе работы приемно-передающих установок, таких как подвижные радиостанции милиции или аварийных служб. пежит принцип полудуплексной передачи Когда нажимаешь на кнопку на микрофоне для передачи,мы не сможем услышать человека на другом конце. Если люди на обоих каналах связи пытаются говорить одновременно, передача не будет осуществляться ни в одну сторону. Полнодуплексная (одновременная в обоих направлениях) называется передача при которой данные одновременно передаются в обоих направлениях. Примером является разговор по телефону. Оба еловека одновременно могут говорить и слышать. Полудуплексная сетевая технология увеличивае⁻ быстродействие сети, потому что данные можно отправлять и передавать одновременно

перелачи - лейтаграмма •Лейтаграммный метол работает быстро. •При этом методе трудно проверить факт доставки пакета получателю. • Метод не гарантирует доставку пакета. лоставка происходит с максимальными усилиями (best effort). Пример. В технологии Ethernet используется дейтаграммная коммутация пакетов

установление соединения и предлагающий некоторые параметры, которые будут использоваться в рамках данного логического соединения 3) узел-инициатор соединения может закончить процесс установления соединения отправкой третьего служебного пакета. котором сообщит, что предложенные параметры ему подходят Заметим, что логическое соединение может быть рассчитано на передачу данных как в одном направлении- от инициатора соединения так и в обоих направлениях после передачи законченного набора данных например определенного файда узел-отправитель инициирует разрыв данного логического соединения, посылая соответствующий служебный кадр. В плане надежности и безопасности обмена данными такая передача более надежная, чел дейтаграммная, однако этот способ более медленный, так как он подразумевает дополнительные вычислительные затраты н установление и поддержание логического соединения

фиксированный маршрут, соединяющий конечные узлы в сети с коммутацией пакетов называют виптуальным каналом. •Виртуальные каналы прокладываются для устойчивых информационных потоков. •C целью выделения потока данных из общего трафика каждый пакет этого потока помечается специальным видом признака - меткой. •Коммутатор реализует передачу пакетов по предварительно построенному виртуальному каналу (динамическому или постоянному).

Передаются отдельные пакеты, а не потоки данных с постоянной скоростью.

16.Сравнение сетей с коммутацией каналов и пакетов. устанавливать соединение 2)адрес требуется только на этапе установки соединения 3)сеть может отказать абоненту в установлении соединения 4)гарантированная пропускная способность (попоса пропускания) для взаимодействующих абонентов 5)трафик реального времени передается без задержек 6)высокая надежность передачи 7)нерациональное использование пропускной способности каналов снижающее общую эффективность сети. Коммутация пакетов 1)отсутствует этап установления соединения(дейтаграммны способ) 2)адрес и другая служебная информация передается кажлым пакетом 3)сеть всегда готова принять данные о абонента 4)пропускная способность сети для абонентов неизвестна залержки передачи носят спучайный характер 5) песупсы сети используются эффективно при перелаче пульсирующего трафика 6)возможные потери данных из-за переполнения буферов: 7)автоматическое динамическое распределение пропускной способности физических каналов в соответствии с фактической интенсивностью трафика абонентов. По долгосрочным прогнозам многих специалисто будушее принадлежит технике коммутации пакетов.ка более гибкой и универсальной.

17. Сетевые модели и протоколы. Многоуровневый подход. Коммутация каналов 1)необходимо предварительно Протокол. Межуровневый интерфейс. Стек протоколов. Организация взаимодействия между устройствами различных гехнических систем явл. спожной залачей. Лля решения спожных систем используется известный универсальный прием несколько более простых задач-модулей. Декомпозиция состоит: •в четком определении функций каждого модуля. •а систем-модель OSI (под открытой системой понимается также порядка их взаимодействия (т е межмодульных нтерфейсов). Многоуровневый подход при декомпозиции пюбой задачи. •Лекомпозиция залачи - очень эффективный способ облегчить себе жизнь и уменьшить объем работы. •Есть еще более эффективный способ разбиения больших задач на маленькие который заключается в том, чтобы разбивать залачу не только на модули, но и на уровни. •Для этого задача сначала разбивается на модули, а затем эти модули делятся на уровни. которые образуют иерархическую молель. •Архитектура сети полразумевает представление сети в виде системы элементов каждый из которых выполняет определенную частную функцию при этом все эпементы вместе согласованно решают общую задачу взаимодействия компьютеров. •Другими словами, архитектура сети отражает лекомпозицию общей залачи взаимодействия компонентов сети на отдельные подзадачи, которые должны решаться отдельными элементами сети •Еще более эффективной концепцией, развивающую идек декомпозиции, явл. многоуровневый подход. •После представления исходной задачи в виде множества модулей эти модули группируют и упорядочивают по уровням, образующим иерархию. •В соответствии с принципом иерархии для каждого промежуточного уровня можно указать непосредственно примыкающие соседние вышележащий и нижележащий уровни Межуровневый интерфейс, называемый также интерфейсом услуг, определяет набор функций, которые нижележащий уровень предоставляет вышележащему. •С другой стороны результаты работы каждого из модулей, отнесенных к некоторому уровню, могут быть переданы только модулям соседнего вышележащего уровня. •Чтобы такая иерархическая лекомпозиция залачи работала предполагается четкое определение функций и интерфейсов не только отдельных модулей, но и каждого уровня. Многоуровневое представление средств сетевого взаимодействия имеет свою специфику, связанную с тем, что в процессе обмена сообщениями участвуют, по меньшей мере, две стороны, т в ланном случае необходимо организовать согласованную работу лвух иерархий аппаратных и программных средств на разных компьютерах. •Оба участника сетевого обмена должны принять множество соглашений. Например. они должны согласовать: 1. уровни и форму электрических сигналов: 2. способ определения размера сообщений; 3. договориться о методах контроля достоверности и т. п. Другими сповами, соглашения должны быть приняты на всех уровнях, начиная от самого низкого - уровня передачи битов, и заканчивая самым высоким реализующим обслуживание пользователей сети. Протокол это формализованные правила, определяющие посл-сть и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах,

18.Сетевые модели и протоколы. Модель взаимодействия открытых систем (молель OSI) ее назначение и функции каждого уровня. Модель OSI разрабатывалась в качестве своего рода универсального языка сетевых специалистов именно поэтому называется справочной. Назначение данной декомпозиция. т е разбиение одной сложной задачи на модели состоит в обобщенном представлении средств сетевого взаимодействия. Модель взаимодействия открытых сетевое устройство, готовое взаимодействовать с другими сетевыми устройствами по станлартным правилам определяющим формат, содержание и значение принимаемы: и отправляемых сообщений. Данная модель определяет 1) уровни взаимодействия систем в сетях с коммутацией пакетов 2)станлартные названия уровней 3)функции которые должен выполнять каждый уровень (модель osi не содержит описаний конкретных протоколов и их реализаций. В данног молели средства взаимолействия делятся на уровни прикладной (представляет набор интерфейсов, позволяющий получить доступ к сетевым службам, пользовательское управление данными, единица данных которой оперирует прикладной уровень обычно называется сообщением, к протоколам прикладного уровня относится, в частность протокол HTTP, с помощью которого браузер взаимодействует с веб-сервером), представления (преобразует данные в общий формат, интерпретация данных, не меняя содержания отвечает за преобразование форматов данных кодирование/декодирование, примеры преобразования данны это форматирование, сжатие, перевод, колирование шифрование), сеансовый (поддержка взаимодействия между удаленными процессами, управляет диалогами между двумя процессами, на практике немногие приложения используют ланный уровень, и он релко используется в виде отдельны протоколов, функции этого уровня часто объединяют (функциями прикладного уровня и реализуют в одном протоколе), транспортный (управляет передачей данных по сети, обеспечивает подтверждение передачи, осуществляет надежную доставку данных от отпрвителя к получателю і ненадежной КС, основные функции это принять данные сеансового уровня, разбить их при необходимости на небольшие части, передать их сетевосу уровню гарантировать что эти части в правильном виде прибудут по назначению и там булут собраны), сетевой (маршрутизация управление потоками данных, адресацией сообщений дл лоставки преобразование погических сетевых адресов и имен соответствующие в физические, задача этого уровня заключается в том, чтобы обеспечить связь и выбор оптимального пути между двумя узлами компьютерной сети этот уровень решает две важные задачи 1)решается задача логической адресации узлов 2)происходит выбор оптимального пути для доставки данных (пакеты данных). Маршрутизация)) канальный (управляет формированием калров LLC и доступом среде МАС, передает кадры между двумя узлами сети непосредственно связанными между собой, функции этого уровня -управление доступом к среде; -надежная доставка и обнаружение и возможность исправления ошибок -управлени потоком), физический (битовые протоколы передачи данных, со

19. Распределение функций между сетевым оборудованием по уровням модели OSI. Прикладной уровень (уровень 7). Обеспечивает заимодействие сети и пользователя. Прикладной уровень содержит набор популярных протоколов, необходимых пользователям Протоколы этого уровня определяют совместно используемые сетевые службы, например: www; электронная почта; сетевая печать пересылка файлов через сеть. Адресация приложений: номер порта Протоколы: HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, Единица данных, которой оперирует прикладной уровень обычно называется сообщением Уровень представления (уровень 6). Уровень представления обеспечивает представление передаваемой по сети информации, н меняя при этом ее содержания. Уровень отвечает за: преобразовани форматов данных: колирование/леколирование Примерн преобразования данных: форматирование: сжатие: перевод колирование: шифрование. Сеансовый уровень. Позволяет двук сторонам поллерживать длительное взаимолействие по сети называемое сеансом Функции сеансового уровна, установление сеанса: поддержка/управление сеансов: разрыв сеанса синхронизация передачи данных (можно помещать контрольные точки в поток данных и возвращаться назад к определенной точке Примеры протоколов: H.245; SSH. На практике немногие приложения используют сеансовый уровень и он редко реализуется в виде отдельных протоколов. Более того в реальных стеках протоколов функции рассмотренных трех уровней (прикладной, представления сеансовый) часто объединяют с функциями прикладного уровня і реапизуют в одном протоколе Транспортный уровень Основная функция транспортного уровня: принять данные от сеансового уровня разбить их при необходимости на небольшие части; передать их сетевому уровню и гарантировать, что эти части в правильном виде прибудут по назначению, и там будут собраны. Все протоколы начиная с транспортного уровня и выше (4,5,6,7), реализуются программными средствами конечных узлов сети - компонентами из сетевых операционных систем. пример транспортных протоколов протокол TCP и LIDP стека TCP/IP и протокол SPX стека Novel Сетевой уповень Сетевой уповень пешает спелующие залачи определение маршрут от узла отправителя до узла получателя организация продвижения данных по этому маршруту; согласование технологий при передаче данных, т к подсети составной сети могут быть построены на основе разных технопогий: управлени параметрами процесса передачи данных (временные задержки вагрузки линий связи); создание барьеров (экраны) на пути нежелательного трафика между сетями. Таким образом, сетевой уровень отвечает за передачу датаграмм между удаленнымі компьютерами Функции сетевого уровна, эпресациа компьютеров во всей глобальной сети (IP-адреса); выбор маршрута достави сообщений: не обеспечивает належность лоставки (искажения потери, изменение порядка следования). Протоколы: IP, ARP, RARF СМР, DHCP. Канальный уровень (уровень 2). Передает кадры наборы битов - между двумя узлами (ПК и сетевые устройства) сети непосредственно связанными между собой (в пределах подсети Функции канального уровня: управления доступом к среде (подуровень МАС); надежная доставка и обнаружение возможность исправления ошибок (контрольная сумма слец колирование) управление потоком. Илентификация компьютеров: МАС-адреса | Ethernet, Адреса, с которыми работает канальный уровень используются для доставки кадров только в пределах подсети гехнологии: Ethernet (802.3), WiFi (802.11), Token Ring (802.5) SONET/SDH. Физический уровень (уровень 1). Физический уровень (первом приближении имеет дело с передачей потока битов по физическим каналам связи, например, таким как: коаксиальный . кабель; витая пара; оптоволоконный кабель или цифровой территориальный канал. Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером

20.Сетезависимые и независимые уровни модели OSI

Физический канальный и сетевой являются являются сетезависимыми то есть протоколы этих уровней тесно связаны с технической реапизацией сети и используемым коммуникационным оборудованием. Прикладной, представительный и сеансовый -являются се тенезависимыми. Ориентированы на приложения и мало зависят от технических особенностей построения сети. Именно на протоколы этих уровней не влияют какие бы то ни было изменения, например, в топологии сети замена обо пулования или переход на другую сетевую технологию Гранспортный уровень является промежуточным он скрыв ет все детали функционирования нижних уровней от верхних. Это позволяет разрабатывать приложения, не завися щие от технических средств транспортировки сообщений



протоколов, достаточный для организации взаимодействия

Стек протоколов - это иерархически организованный набор стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером, физический уровень не вникает в смысл информации, которую он передает, этот уровень определяет -характеристики сигналов -среду передачи механические и физические спецификации среды передачи интерфейсы оборудования).

Определяет: характеристики сигналов (частота, уровень нуля и единицы, амплитуда сигнала, тип модуляции сигнала); среду передачи; вместе с канальнымм уровнем заа физическую топологию С и режимы передачи данных (дуплексный или полудуплексный) механические и физические (электрические, спецификации среды передачи; интерфейсы (разъемы) оборудования Физический уровень отвечает за все элементы фактического соединения между компьютером и сетевым носителем, в том числе типы сетевых соединений, включая многоточечные и двухточечные физическую топологию сети (шинная, кольцевая и т. п.); методь аналоговой и цифровой передачи сигналов, исп. для кодирования данных в аналоговых и цифровых сигналах; синхронизацию бит благодаря которой отправитель и получатель синхронизируются во время чтения и записи данных; мультиплексирование, т е процесо объединения нескольких каналов данных в один; согласование нагрузки пинии которое предотвращает отражение сигналов по сабелю, приволящее к искажению сигналов и пакетов.

21. Принципиальное отличие основных функций сетевого и 22.Стек протоколов ТСР/IР. транспортного уровней. Хорошо, рассмотрим принципиальные различия в основных функциях сетевого и транспортного протоколов, разработанный для глобальных сетей. В настоящее уровней в модели OSI. Сетевой уровень (Network Layer): •Основная функция - маршрутизация и коммутация пакетов между различными сетями. •Отвечает за логическую адресацию (IP-адреса) и определение оптимального маршрута передачи данных. •Обеспечивает инкапсуляцию данных в сетевые пакеты и их передачу между узлами. •Управляет фрагментацией и переассемблированием пакетов при •Отвечает за управление качеством обслуживания (QoS) на сетевом уровне. Транспортный уровень (Transport Layer): •Основная функция - обеспечение надежной и упорядоченной передачи данных между приложениями. •Отвечает за сегментацию/десегментацию данных, управление потоком и контроль ошибок •Предоставляет логическую (виртуальную) связь между приложениями, •Реализует механизмы доставки данных, такие как проверка цепостности, полтверждение получения повторная передача. •Обеспечивает мультиплексирование и демультиплексирование данных между различными приложениями

Ключевое отличие заключается в том, что сетевой уровень отвечает за межсетевую передачу данных, в то время как каждый коммутационный протокол оперирует некоторой транспортный уровень обеспечивает надежную доставку ланных межлу конкретными приложениями Сетевой уровень фокусируется на погической маршрутизации а транспортный на управлении потоком и обработке ошибок. Кроме этого сетевой уровень является сетезависимым, а транспортный уровень является промежуточным, он скрывает все детали функционирования нижних уровней от верхних

TCP/IP промышленный стандарт стека время используется в подавляющем большинстве сетей, его поллержка есть во всех используемых сеголня операционных системах.Существует большое копичество покальных корпоративных территориальных сетей.непосредственно не являющихся частями Internet в которых также используются протоколы ТСР/ІР.Лидирующая роль данного стека объясняется следующими его свойствами:это наиболее завершенный стандартный популярный стек сетевых протоколов в настоящее время почти все большие сети передают основную часть своего трафика с помошью данного стека протоколовато метод получения доступа к сети Internet.этот стек служит основой для создания Internet-корпоративной сети все современные ос поддерживаю стек ТСР/ІР.жто гибкая технология для соединения разнородных сетевых систем как на уровне транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов, это устойчивая масштабируемая межплатформенная среда приложений клиент-сервер.Есть распределенных уровня(прикладной, транспортный, межсетевой, сетевого

единицей передаваемых данных, названия этих единиц иногда закрепляют стандартом а чаше просто определяются



Физические подсети могут иметь различную природу и различные системы адресации канального уровня. Данный стег vcтроен так.что он не зависит от физической природы линий CBB3N

23. Составные сети. Типы адресов стека ТСР/ІР. Сеть образованная путем соединения нескольких подсетей и даже разного типа, называется составной сетью. Подсеть - это целостное адресное пространство (в терминах ІР-адресов) IP-адрес - vникальное число, приписываемое сетевому интерфейсу. 1. Чтобы связать сети необходимо их соединит маршрутизаторами и установить соответствующее ПО межсетевого взаимодействия. 2. Для того, чтобы узлы могли обмениваться данными в пределах составной сети, эти узлы должны иметь сетевой адрес. 3. В пакете передаваемом через составную сеть должен быть указан адрес назначения. Маршрут в составной сети описывается посл-стью подсетей или маршрутизаторов) через которые должен пройти пакет. Маршрутизатор собирает информацию о топологии связей и строит ТМ. 6. Т е путь пакета в составной сети разбит на участки от одного маршрутизатора до другого причем каждый участок это путь через отдельную сеть. 7. Пограничный маршрутизатор - отправитель должен упаковать передаваемый пакет в попе ланных пакета, имеющего формат принятый в данной транзитной сети FDDI. 8. Когда пакет доставят на следующий пограничный маршрутизатор, то он распаковывает его, извлекает исходный пакет, а затем выполняет те же процедуры, что и предыдущий маршрутизатор, чтобы воспользоваться транспортными возможностями следующей промежуточной сети по маршруту передачи пакета. *Типы* адресов стека *TCP/IP*. Для идентификации сетевых интерфейсов используются три типа апресов: 1 покальные (аппаратные) - определяется технопогией, с помощью которой построена отдельная сеть, в которую входит данный узел (MAC-адреса); 2. сетевые (IP-адреса)- основной тип адреса, которые используются на сетевом уровне для передачи пакетов между сетями: 3. символьные (доменные) имена (DNS-имена NetRIOS-имена)

24. Классовая адресация в ІР-сетях. Сеть класса А



127.0.0.0- зарезервирован). Сеть класса В



сети: 10000000 -10111111(1-ый октет) двоична записи форма

для класса 128.0.0.0-191.255.255.255 . Маска подсети 255.255.0.0 Вычислить максимальное число адресов в сети по длине идентификатора можно по формуле 2ⁿ - 2.Макс число хостов 65534 (2¹⁶ - 2) макс число сетей 163842. Сеть класса С



Лиапазон адресо 11000000 11011111(1-ый октет) лвоичная форма записи: 192.0.0.0

11100000

двоичная

223.255.255.0 -десятичная форма записи. Диапазон адресов для класса 192.0.0.0-233.255.255.255.Маска подсети 255.255.255. Макс число хостов 254 (2^8 - 2),макс число сетей 2097152. Имеются правила, определяющие, какими должны быть первые биты первого октета адресов трех классов(А,В,С)Маршрутизатор может по первом октету адреса IP определить с каким именно адресом IP он работает(в классе А первый бит первого октета О в классе В первый бит первого октета 1 а второй бит 0 в классе С первые для бита первого октета 1,а третий бит 0. Сеть класса D



записи Диапазон адресов для класса 224.0.0.0-239.255.255.255.Групповой алрес не депится на номера сети и узпа и обрабатывается маршрутизатором особым образом.Основное назначение групповых адресов-распространение информации о схеме "один ко многим"Групповой адрес идентифицирует группу сетевых интерфейсов, которые в общем случае могут принадлежать разным сетям.Интерфейс,входящий в группу,получает наряду с обычным индивидуальным ІР-адресом еще один групповой адрес. Если при отправке пакета в качестве адреса назначения указан адрес класса D то такой пакет должен быть доставлен всем узлам которые входят в группу.Групповые адреса используют для служебных пакетов протоколов ТСР/IР,один и тот же узел может входить в несколько групп. Сеть класса Е



адресах. Сеть класса А. Диапазон адресов сети: 00000000-01111111 (1-ый сокет), 0.0.0.0-127.0.0.0 десятичная форма записи. Маска подсети: 255.0.0.0. Максимальное число хостов: 16777214, макс. число сетей: 126. Сеть класса В. Диапазон адресов сети:10000000-10111111 (1-ый 128.0.0.0-191.255.0.0 - десятичная форма записи. Диапазон адресов для класса: 128.0.0.0-191.255.255.255 Маска подсети: 255.255.0.0. Максимальное число хостов: 65534. макс. число сетей: 16384. Cemь класса C. Диапазон адресов сети:11000000-11011111 (1-ый сокет). 192.0.0.0-223.255.255.0 - десятичная форма записи. Лиапазон адресов для класса: 192 0 0 0-223 255 255 255 Маска полсети: 255 255 255 0 Максимальное число хостов: 254. макс. число сетей: 2097152. Сеть класса D. Диапазон адресов сети:11100000-11101111 (1-ый сокет) Диапазон адресов для класса: 224.0.0.0-239.255.255.255. Групповой адрес не депится на номера сети и узпа и обрабатывается маршрутизатором особым образом. Основное назначение групповых адресов распространение информации по схеме "один ко многим". Се*ть класса Е*. Диапазон адресов сети:11110000-11110111 (1-ый сокет). Диапазон адресов для класса: 240.0.0.0-247.255.255.255. Зарезервирован лля использования в булушем и сейчас не используется Соглашения о специальных адресах 0.0.0.0 - апрес узпа, который сгенерировал этот пакет. Этот хост. 0.0 x v узел назначения принадлежит той же сети, что и узел, который отправил пакет. 255.255.255.255 - пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам. находящимся в той же сети, что и источник этого пакета Такой адрес называется ограниченным широковещательным (limited broadcast). Ограниченность в ланном спучае означает что пакет не выйлет за границы, данной подсети ни при каких усповиях х у z 255 - пакет, имеющий такой адрес, рассыпается всем узлам сети, номер которой указан в адресе назначения. Например, пакет с адресом 192.190.21.255 будет направлен всем 254 узлам сети 192.190.21.0. Такой тип адреса называется широковещательным (broadcast). Адрес 127.х.у. зарезервирован для тестирования сетевого ПО узла методом обратной передачи без реальной отправки пакета по сети (loopback).

25.Классы ІР-адресов. Соглашения о специальных

Категории ІР-адресов. Одноадресные широковещательные и многоадресные рассылки Одноадресная рассылка(Unicast) Адрес одноадресной рассылки чаше всего встречается в

ІР-сетях. Пакет с одноадресным получателем предназначен конкретному узлу Широковещательные адреса(Broadcast) В пакете широковещательной рассылки содержится IP-адре получателя, где в отведенной узлу части есть только

27. Адресация в ІР-сетях. О распределение ІР-адресов. Варианты распределения адресов. Четыре варианта распределения ІР-адресов: 1. Если сеть работает автономно то назначение IP-адресов произвольно. То есть, администратор может выбирать адреса произвольным образом. 2. Диапазонь алресов в стандартах Internet, рекомендуемых для покального применения (частные, или серые номера); •В классе А – сеть 10.0.0.0; диапазон адресов: 10.0.0.1 - 10.255.255.254 •В классе

28.Структуризация сети масками одинаковой длины.

Допустим, администратор получил в свое распоряжение провайдера пул адресов - на сеть класса СЖ 192.168.1.0/24. Он может организовать сеть с числом узлов, номера которых доступны ему из диапазона 0.0.0.1-0.0.0.254. Т е всего в его распоряжении имеется 254 адреса. Пусть производственная необходимость диктует администратору другое решение, в соответствии с которым сеть должна быть разделена на две 29. Маски подсети переменной длины. Технология VLSM. Маски подсети переменной длины (VLSM, Variable Length Subnet Masking). Недостатком адресов на основе классов является то, что они обычно предоставляют пибо спишком большой пибо спишком маленький диапазон адресов для использования в большинстве ситуаций. VLSM технология, которая позволяет сетевому администратору разбивать адресное пространство ІР сети на подсети неравных размеров, в отличие от простого разбиения. Преимущества VLSM: •позволяет

30.Отображение ІР-адресов на локальные адреса. Протокол ARP

Для определения локального адреса по IP-адресу используется протокоп разрешения адресов(ARP)Процесс позволяющий определить адрес канального уровня используя известный адрес сетевого уровня называется разрешением уровня называется разрешением алресов

единицы(1). Это означает, что пакет получат и обработают все 📙 – диапазон из 16 номеров сетей: 172.16.0.0 – 172.31.0.0; равные отдельных подсети, при этом трафик в каждой подсети узлы в локальной сети. Групповая рассылка (Multicast) Адреса многоадресных рассылок позволяют источник рассылать пакет группе устройств. Устройства, принадлежащи многоадресной группе, получают ее ІР-адрес. Диапазон таки адресов - от 224.0.0.0 до 239.255.255.255(класс D). Многоадресный МАС-адрес - это особое значение, которое шестнадцатеричном формате начинается с 01-00-5F

диапазон адресов: 172.16.0.1 - 172.31.255.254 •В классе C диапазон из 256 сетей: 192.168.0.0 – 192.168.255.0; диапазон адресов: 192.168.0.1 – 192.168.255.254. Любая организация может использовать IP-адреса из этих блоков без согласования ICANN или Internet-регистраторами. В результате эти адреса используются во множестве организаций Уникальность адресов сохраняется только в масштабе одной или нескольких организаций, согласованно использующих общий блок адресов

Централизованное распределение используется в случае, если сеть является частью глобальной сети Internet. Главным органом регистрации глобальных адресов Проблема этого вида распределения – дефицит адресов, обусловленный не только ростом сетей, но и нерациональным расходованием адресного пространства. ICANN занимается распределением между лиапазонов алпесов колиными организациями-поставщиками услуг по доступу к сети Интернет (Internet Service Provider). В Европе, например, это RIPE (Reseaux IP Europeens). 4. Специальный пул адресов класса В. Адреса 169.254.0.1 по 169.254.255.254 зарезервированы для динамического назначения адресов в отсутствие DHCP-сервера. Такая система адресации называется автоматической частной IP-адресацией (Automatic Private IP Addressing, APIPA). Адреса из этого диапазона получают рабочие станции, настроенные как DHCP-клиенть если DHCP-сервер не доступен.

лопжен быть належно покапизован. Это позволит пегче диагностировать сеть и проводить в каждой из подсетей особую политику безопасности. Заметим, что разделение большей сети помощью масок имеет еще одно преимущество - оно озволяет скрыть внутреннюю структуру КС предприятия от внешнего наблюдения и тем самым повысить ее безопасность Выполним разделение пула адресов на две равные части каждая по 128. При этом число разрядов, доступное для нумерации узлов, уменьшилось на один бит (было 8- стало 7) а префикс (номер сети) каждой из двух сетей стал длиннее на один бит (было 24 - стало 25). Следовательно, каждый из двух диапазонов можно записать в виде IP-адреса с маско состоящей не из 24, а из 25 единиц. Итак с помощью масс администратор может структурировать свою сеть, не требуя от поставшика услуг пополнительных номеров сетей

эффективно использовать адресное пространство; •позволяет использовать маски подсети разной длины; •разбивает блок адресов на менее крупные блоки; •позволяет суммировать маршруты: большую гибкость при конструировании обеспечивает поддерживает иерархические корпоративные сети. Пример: Пуст сеть имеет номер 129.44.0.0 (10000001 00101100 00000000 00000000) относящийся классу В. Зададим маску равную 255,255,192.0 (1111111) 11111111 11000000 00000000). После наложения маски на этот адрес число разрядов, интерпретируемых как номер сети, увеличилось с 1 до 18. то есть получили возможность использовать вместо одного централизованно заданного номера сети, четыре.



образом в зависимости от того, работает ли в данной сети протокол локальной сети с возможностью широковещания или же какой-либо из протоколов глобальной сети,которые как правило не поддерживают широковещательный доступ.Протокол ARP поддерживает на каждом интерфейсу сетевого адаптера или маршрутизатора отдельную ARP-таблицу,в которой в ходе функционирования сети накапливается информация о соответствии между IP-адресами и МАС-адресами других интерфейсов данной сети.Первоначально,при включении компьютера или маршрутизатора в сеть его ARP-таблицы пусты.Посмотреть агр-таблицу можем с помощью утилиты агр -а.Процедура отображения 1)на первом шаге происходит передача от протокола ІР протоколу ARP 2) Работа протокола ARP начинается с просмотра собственной ARP-таблицы. Предположим, что среди содержащихся в ней записей отсутствует запрашиваемый IP 3) В этом случае исходящий IP пакет.для которого оказалось невозможным определить локальный адрес из ARP-таблицы, запоминается в протокол ARP ARP-запрос,вкладывает его в кадр протокола Ethernet и широковещательно рассылает 4)Все интерфейсы сети Ethernet получают ARP-запрос и направляют его "своему протоколу ARP. 5)ARP сравнивает указанный в запросе адрес IP с IP-адресом интерфейса на который поступил этот ARP-запрос 6)протокол ARP который констатировал совпадение.формирует ARP-ответ 7)В ARP-ответе узел(хост,маршрутизатор)указывает локальный адрес МАС своего интерфейса и отправляет его запрашивающему узлу,используя его локальный адрес, взятый из запроса 8) Широковещательный ответ в этом случае не требуется так как формат ARP-запроса предусматривает поля локального и сетевого адресов отправителя 9)Заметим что зона распространения ARP-запросов ограничивается локальной сетью так как на пути широковещательных кадров барьером стоит 10)чтобы маршрутизатор уменьшить чиспо ARP-обращений в сети, найденное соответствие IP-адрес и MAC-адрес запоминается в ARP-таблице инициатора запроса 11)теперь если вдруг вновь возникает необходимость послать пакет по тому же адресу,то протокол ІР прежде, чем отсылать широковещательный запрос,проверит,нет ли уже такого адреса в ARP-таблице 12) Таким образом ARP-таблица пополняется не только за счет поступающих на данный интерфейс ARP-ответов.но и также в результате извлечения полезной информации из широковещательных ARP-запросов

ІР-адреса могут назначаться узлам сети: •вручную администратором сети: •динамически, *Протокол DHCF* (Dynamic Host Configuration Protocol). Способы назначения алресов: 1. В ручной процедуре назначения адресов активное участие принимает администратор, который предоставляет DHCP-серверу информацию о соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам клиентов Эти адреса сообщаются клиентам в ответ на их запросы DHCP-серверу. 2. При автоматическом статическом способе DHCP-сервер присваивает IP-адрес (и другие параметры конфигурации клиента) из пула наличных ІР-адресов без вмешательства оператора. Границы пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании DHCP-сервера. Между идентификатором клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в моменпервичного назначения сервером DHCP IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает тот же самый ІР-адрес.

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес клиенту на некоторое время (продолжительность аренды). Описание протокола. Протокол DHCP является кпиент-серверным, то есть в его работе участвуют кпиент DHCP и сервер DHCP. Передача данных производится при помощи протокола UDP, при этом сервер принимает сообщения от клиентов на порт 67 и отправляет сообщения клиентам на порт 68. Шаг 1. Обнаружение DHCP. При старте компьютер-клиент, находящийся в состоянии инициализация посылает ограниченное широковещательное сообщение discover (исследовать), которое распространяется по локальной сети и передается всем DHCP-серверам. Шаг 2. Предложение

тарте компьютер-клиент, находящийся в состояни нициализация, посылает ограниченное широковещательное сообщение - discover(исспедовать) которое распространяется по покальной сети и передается всем узлам данной сети и **DHCP.** Каждый ЭНСР-серверам. 2) Предложение ОНСР-сервер (их может быть несколько), получивший это сообщение, отвечает на него сообщением DHCPOFFER предложение), которое содержит IP-адрес и конфигураци информацию. Но это только предложение! 3) Запрос DHCP Компьютер-клиент собирает конфигурационные предлож от DHCP-серверов и переходит в состояние выбор . Клиен выбирает олин из предпоженных адресов и посыдает широковещательно DHCPREQUEST, которое должно содержать параметр Server Identifier, чтобы указать, какой сервер им выбран. 4) Подтверждение DHCP. Все серверы получают ОНСР-запрос, и только один выбранный DHCP-сервер посылает сообщение DHCP- acknowlegment (подтверждение квитанцию), содержащее тот же ІР-адрес, который уже был послан ранее на стадии исследования, а также параметр аренды для этого адреса. Кроме того, DHCP-сервер посылае зараметры сетевой конфигурации. Все оставщиеся серверь аннупируют свои предпожения.

31. Способы назначения IP-адресов. Протокол DHCP. 32. Алгоритм протокола DHCP. 1) Обнаружение DHCP. При 33. Специальный пул адресов класса В. Адреса 169.254.0.1 по 169.254.255.254. Это специальный пул адресов класса Е зарезервированных для динамического назначения адресов в отсутствие DHCP-сервера Такая система апресации называется автоматической частной IP-адресацией (Automatic Private IP Addressing, APIPA). Адреса из этого диапазона получают рабочие станции, настроенные как DHCP-клиенты если DHCP-сервер не доступен

34. Протокол межсетевого взаимолействия. Протокол IP составляет основу транспортных средств стека протоколов ТСР/IP. Он относится протоколам без установления соединения (дейтаграммный протокоп). Основные свойства и функции протокопа: 1) Обеспечивае передачу IP-дейтаграмм (IP- пакетов) от отправителя к получателям нерез объединенную систему компьютерных сетей (между сетями). 2 Не устанавливает соединение (дейтаграммный протокол). 3) Не даёт арантии доставки и сохранения порядка доставки. Если произошла ошибка то протокол ничего не делает для исправления ошибки. 4 Обрабатывает каждый ІР-пакет как независимую единицу, не имеющую связи ни с какими другими ІР-пакетами. 5) Способе выполнять динамическую фрагментацию пакетов при передаче их межлу сетями с различным максимальным размером калра (путевої параметр MTU).

35 Формат ІР-пакета ІР-пакет состоит из попей заголовка и данных. Имеется прямая связь между кол-вом полей заголовка пакета и функциональной спожностью протокола который работает с этим заголовком. Чем проше заголовок - тем проше соответствующий протокол. Большая часть действий протокола связана с обработкой той служебной информации, которая переносится в полях заголовка пакета. Изучая назначение каждого поля заголовка ІР-пакета, мы получаем не только формальные знания о структуре пакета, но и знакомимся с основными функциями ІР-протокола



Поле Версия содержит версию протокола, к которому принадлежит дейтаграмма. Включение версии в каждую DHCP. Каждый DHCP-сервер, получивший это сообщение, отвечает на него сообщением DHCPOFFER (предложение), которое содержит IP-адрес и конфигурационную информацию. Но это только предложение. Шаг 3. Запрос DHCP. Компьютер-клиент перекодит в состояние выбора и собирает конфигурационные предложения от DHCP-серверов. Клиент выбирает один из предложенных адресов и посыпает широковещательно DHCPREQUEST, которое должно содержать параметр ServerIdentifier, чтобы указать, какой сервер им выбран. Шаг 4. Подтверждение DHCP-асклоwlegment (подтверждение) содержащее тот же IP-адрес, который уже был послан ранее на стадии исследования, а также параметр аренды для этого адреса. Кроме того, DHCP-сервер посыпает параметры сетевой конфигурации.

DHCP-сервер может назначить клиенту не только его IP-адрес но и другие параметры стека, необходимые для эффективной работы: маску, IP-адрес маршрутизатора по умолчанию, IP-адрес сервера DNS, доменное имя компьютера и др.

36. О фрагментации ІР-пакетов. Идентификатор (16 бит) используется для распознавания пакетов образовавшихся путем лепения на части (фрагментации) исходного пакета Все части (фрагменты) одного пакета должнь иметь одинаковое значение этого поля. Поле Смещение фрагмента указывает положение фрагмента в исходной дейтаграмме. Длина всех фрагментов в байтах, кроме длины последнего фрагмента, должна быть кратна 8. Так как на это поле выделено 13 бит, максимальное количество фрагментов в дейтаграмме равно 8192, что дает максимальную длину дейтаграммы 65 536 байт. Флаги занимают 3 бита и содержат признаки связанные с фрагментацией. 1й бит – резерв всегла 0 2й бит – DE 1- DonotEragment – запрешает фрагментацию бит MF - MoreFragments - 0 для нефрагментированного или последнего пакета в серии. 1 – в противном случае. Алгоритм фрагментации. Отправитель: 1. Данные пакета делятся на кратные 8 байтам части, кроме последней. Каждая из них помещается в новый пакет. 2. Задает уникальное значение поля Идентификатор пакета. 3. Устанавливаются флаги признаки, связанные с фрагментацией: 4. Смещени фрагмента (13 бит) - смещение в байтах поля данных этого пакета от начала общего поля данных исходного пакета Получатель: 1. При приходе первого фрагмента получатель запускает таймер определяющий максимальное допустимое время ожилания прихода остальных фрагментов максимальное из двух значений: а) начальное установочное время: б) TTL, указанное в фрагменте. 2. Если таймер истекает до прихода всех фрагментов, то все ресурсы, связанные пакетом освобождаются, отбрасываются. З. Во всех случаях ошибок при фрагментации отправителю пакета посылается сообщение с помощью протокола ІСМР

41. Таблица маршрутизации (ТМ). Таблица маршрутизации электронная таблица (файл) или база данных храняшаяся на маршрутизаторе или сетевом компьютере, которая описывает соответствие между адресами назначения и интерфейсами, через которые следует отправить пакет данных до следующего маршрутизатора. Является простейшей формой правил маршрутизации. Каждая запись в таблице маршрутизации состоит, как правило, из таких полей: адрес сети назначения (destination); маска сети назначения (netmask, genmask); адрес шлюза (gateway), за исключением тех случаев, когда описывается в маршрут непосредственно доступную (directly connected) сеть, в этом случае вместо адреса шлюза обычно указываются 0.0.0.0: метрика маршрута (не всегла). Первым источником является программное обеспечение стека ТСР/IP. При инициализации маршрутизатора это программное обеспечение автоматически заносит в таблицу несколько записей, в результате чего создается так называемая минимальная таблица маршрутизации. Это, во-первых, записи о непосредственно подключенных сетях и маршрутизаторах по умолчанию информация о которых появляется в стеке при ручном конфигурировании интерфейсов компьютера или маршрутизатора. Во-вторых программное обеспечение автоматически заносит в таблицу маршрутизации записи об адресах особого назначения. Вторым источником появления записи в таблице является администратор, непосредственно формирующий запись с помощью некоторой системной

В аппаратных маршрутизаторах также вс егда имеется команда для ручного задания записей таблицы маршрутизации заданные вручную записи всегда являются статическими, тс есть не имеют срока истечения жизни. Эти записи могут быть 37. Характеристика MTU.(Path Maximum Transmission Unit). MTU - это максимальный размер пакета данных, который може:

быть передан по сетевому интерфейсу без брагментации. Значения МТО зависят как от протокола, так и от настройки сетевых интерфейсов. При фрагментации в узле-отправителе протоколы верхнего уровня анализируют технологию нижнего уровня и определяют се МТО. При фрагментации сообщений в транзитных узлах передача пакета из сети с большим в сеть с меньними.

Значения MTU некоторых технологий

Технология	MTU, őaim
Ethernet DIX	1500
Ethernet 802.3	1492
Token Ring (IBM, 16 Мбит/с)	17914
Token Ring (802.5, 4 Мбит/с)	4464
FDDI	4352
X.25	576

Фрагментация: «Если размер пакета превышает МТU, он будет разбит (фрагментирован) на несколько меньших пакегов.
«Фрагментация происходит на сетевом уровне (П-уровне) и требует дополнительных накладных расходов. «При приеме фрагментированные пакеть должны быть собраны обратию в исходный пакет. Производительность: «Большее значение МТU обычно улучшает производительность за счет стижения накладных расходов на обработку заголовков. «Однаю слишком большой МТU может привести к потере пакетов на перегруженных или ненадежных линиях связи. Настройке. «МТU можно настраивать на сетевых интерфейсах, маршругизаторах и других сетевых устройствах. «Правильная настройка МТU важна для оптимизации производительности

42. Источники и типы записей в ТМ.

Практически для всех маршрутизаторов существуют три основных источника формирования записей в таблице маршрутизации:

 Программное обеспечение стека ТСР/IP (протокол ICMP), сострающее минимальную ТМ, содержащую записи: о непосредственно подключенных сетях, маршрутизаторах по умогнанию, адресах особого назначения, специфические адреса.

 Администратор КС, непосредственно формирующий записи, например, с помощью системных утилит (route) или при конфигурировании устройства. Заданные вручную записи являются статическими и не имеют срока истечения жизни

 Протоколы маршрутизации, работающие на основе адаптивных алгоритмов (RIP , OSPF). Такие записи всегда вяляются линамическими, т.е. имеют ограниченный слок жизни

43. Маршрутизация в ІР-сетях. Маршрутизация без масок на основе классов. Пусть на порт маршрутизатора поступает лакет. Протокол IP извлекает из заголовка пакета адрес назначения. 1. Первая фаза просмотра - поиск конкретного маршрута к узлу. ІР-адрес (целиком) из заголовка пакета последовательно строка за строкой сравнивается с содержимым поля адреса назначения ТМ. Если произошло совпадение, то из соответствующей строки извлекаются адрес следующего маршрутизатора и идентификатор выходного нтерфейса текущего маршрутизатора. На этом просмотр таблицы заканчивается. Предположим теперь, что в таблице совпаления не произошло. В этом случае протокол ІГ переходит ко второй фазе просмотра -> поиску маршрута к сети назначения. 2. Вторая фаза просмотра. Из ІР-адреса (заголовок пакета) выделяется номер строки (класс адреса известен) и ТМ снова просматривается на предмет совпадения номера сети в какой-либо строке с номером сети из пакета. При совпадении из соответствующей строки таблицы извлекаются адрес следующего маршрутизатора и идентификатор выходного интерфейса. Наконец, предположим, что адрес назначения в пакете был таков, что совпаления не произошло ни в первой, ни во второй фазах просмотра, 3. Третья фаза. В таком случае средствами протокола IP а) либо выбирается маршрут по умолчанию (и пакет направляется по адресу), б) либо если маршрут по умолчанию отсутствует, паке

меньшения неналежной перелачи сообщений протоколом IP -

протокол ІСМР. Принцип работы ІСМР заключается в том. что

данный протокол срабатывает для передачи сообщений об

ошибках при передаче или исключительных ситуациях, то есть

когда маршрутизатор не работает или требуемая услуга

недоступна. По сути, протокол ІСМР не может запроситі

послать потерянный пакет повторно, а просто оповещает о

несчастных случаях. В основном ICMP используется для

передачи сообщений об ошибках и других исключительных

ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, или хост, или

маршрутизатор не отвечают. Также на ICMP возлагаются

некоторые сервисные функции. Когла протокол IP определяет

что дальнейшая передача пакета невозможно, перед тем кан

уничтожить пакет, должен отослать узлу-источнику

диагностическое ICMP-сообщение. Если при передаче самого

СМР-сообщения возникла ситуация препятствующая его

передачу, то протокол ICMP не будет отправлять об этом

диагностическое сообщения, для избегания «штормов» в сетях При передаче по сети сообщения ICMP инкалсулируются в

попе ланных ІР-пакетов

протокопа на разных сетевых устройствах (ПК, router...)
Поле Тип сервиса используется для управления
приоритетом (качеством сервиса) отведено 8 бит. - PR,
приоритет: *111 - управление сетью; *110 - межсетевое
управление; *100 - более чем митовенно; *011 - митовенно; *011 - мемедленно; *001 - срочно; *000 обычно.
Флаги D, T, R определяют желаемый тип маршрутизации:

дейтаграмму позволяет использовать разные версии

отати о, т. К определяют жетаемый тип маршру изации.

D - выбор маршрута с минимальной задержкой; Т - выбор маршрута с максимальной пропускной способностью; R - выбор маршрута с максимальной надежностью.

38. ІСМР-протокол межсетевых управляющих сообщений. 39. Маршрутизирующие протоколы и протоколы маршрутизации На уровне межсетевого взаимодействия располагаются два вида в стек протоколов ТСР/IP - дополняет протокол IP -выполняет протоколов: 1. Маршрутизирующие протоколы, которые обеспечивают вспомогательные функции мониторинга и диагностики продвижение пакетов из одной подсети в другую (например, IPv4, IPv6 Протокол IP не солержит достаточных средств для организации реализуют транзит на базе ТМ); 2. Протоколы маршрутизации надежной доставки сообщения. В частности, пакеты ІР которые обеспечивают автоматическое заполнение маршрутны: теряются в случае, если пакет не прошел проверку таблиц (ТМ), Маршрутизирующие протоколы. К таким протоколам контрольной суммы, не найден маршрут к заданному узлу относятся интернет-протоколы ІР четвертой и шестой версии. Для их правильного функционирования в памяти маршрутизатора должнь назначения (параметр TTL равен нулю) и т.д. Все это сводится і тому, что протокол IP передает сообщения «по возможности краниться ТМ. Конкретный вид ТМ зависит кроме того от модели устройства-маршрутизатор, ОС и протоколов маршрутизации. Задачу или другими словами, не прилагает никаких мер для гарантированной доставки сообщений. Компенсируют выбора маршрута решают устройства маршрутизаторы, а также недостаточную надежность протокола IP механизм конечные узлы. На основе ТМ. ТМ заполняют протоколы

одношаговой маршрутизации Принцип Существует два подхода к выбору маршрута: 1)олношаговый полхол: 2)маршрутизация от источника Согласно методу одношаговой маршрутизации каждый маршрутизатор и конечный узел принимает участие в выборе только одного шага передачи дейтаграммы. В каждой строке таблицы маршрутизации указывается не весь маршрут (в виде последовательности ІР-адресов маршрутизаторов, через которые должна пройти дейтаграмма), а только один IP-адрес следующего маршрутизатора (маршрутизатора на том пути, по которому нужно передать дейтаграмму). Вместе с дейтаграммой этому маршрутизатору передается и ответственность за выбор спелующего шага. Такой подход распределяет задачу выбора маршрута и снимает ограничение на максимальное количество маршрутизаторов в пути. Кроме того, за счет использования маршрутизатора по умолчанию (который обычно занимает в таблице маршрутизации последнюю строку) существенно сокращается объем таблицы. Все дейтаграммы, номера сетей которых отсутствуют в таблице маршрутизации, передаются маршрутизатору по умолчанию. Подразумевается, что маршрутизатор по умопчанию передает лейтаграмму в магистральную сеть а маршрутизаторы, полключенные к магистральной сети имеют полную информации о ее топологии

44. Маршрутизация в ІР-сетях. Маршрутизация с использованием масок постоянной длины Апгоритм просмотра таблиц маршрутизации, солержащих маски, имеет много общего с описанным алгоритмом просмотра таблиц, не содержащих маски. Однако в нем имеются и существенные изменения. Поиск следующего маршрутизатора для вновь поступившего ІР-пакета протокол начинает с того, что извлекает из заголовка пакета адрес назначения. Затем протокол IP приступает к процедуре просмотра таблиць маршрутизации, также состоящей из двух фаз, как и процедура просмотра таблицы, в которой столбец маски отсутствует. Первая фаза состоит в поиске специфического маршрута для адреса. С этой іелью из кажлой записи таблицы, в которой маска имеет значение 255.255.255.255. извлекается адрес назначения и сравнивается с адресом из пакета. Если в какой-либо строке совпадение произошло то адрес следующего маршрутизатора для данного пакета берется из панной строки. Вторая фаза выполняется только в том случае, если во время первой фазы не произошло совпадение адресов. Она состоит и поиске специфического маршрута, общего для группы узлов, к которой относится и пакет с адресом ІР. Для этого заново просматривается таблица маршрутизации причем с каждой записью произволятся спелующие действия: 1. маска, содержащаяся в данной записи (строке ТМ), "накладывается" на IP-адрес узда назначения извлеченного из заголовка пакета. 2. полученное в результате число сравнивается со значением, которое помещено в поле адреса назначения той же записи ТМ; 3. если происходит совпадение протокол ІР соответствующим образом отмечает эту строку; 4. если просмотрены не все строки, то протокол IP аналогичным образом просматривает следующую строку, если все (включая строку с маршруте по умолчанию), то просмотр записей заканчивается, происходит переход к следующему шагу. После просмотра всей габлины маршрутизатор выполняет одно из трех действий: а) если не

45. Маршрутизация в ІР-сетях. Маршрутизация с использованием масок переменной длины Маски подсети переменной длины (VLSM - Variable Length Subnet Masking). Недостатком адресов на основе классов является то, что они обычно предоставляют либо слишком большой (см. предыдущий пример), либо слишком маленький диапазон адресов для использования в большинстве ситуаций. Технология VLSM, которая позволяет сетевому администратору разбивать адресное пространство ІР-сети на подсети непавных разменов в отпичие от простого разбиения. Во многих случаях на практике более эффективным является разбиение сети именно на полсети разного размера. Администратор может более рационально распределить имеющееся в его распоряжении пространство с помощью масок переменной длины. Если использовать маски переменной длины, то можно организовать более рациональное распределение адресного пространства, при котором избыточность имеющегося множества IP-аллесов может быть свелена в минимуму. Поповина из имеющихся адресов НАПРИМЕР, отволится для создания сети с адресом 129.44.0.0 и маской 255.255.128.0. Следующая порция адресов, составляющая четверть всего адресного пространства назначается для сети 129.44.128.0 с маской 255.255.192.0. Далее в пространстве адресов «вырезается» небольшой фрагмент для создания сети, предназначенной для связывания внутреннего маршрутизатора M2 с внешним маршрутизатором M1. Преимущества VLSM: •позволяет эффективно использовать адресное пространство: •позволяет

как постоянными, то есть сохраняющимися при перезагрузке маршрутизатора, так и временными, хранящимися в таблице только до выключения устройства. Часто администратор вручную заносит запись default о маршрутизаторе по умолчанию. И наконец, третьим источником записей могут быть протоколы маршрутизации, такие как RIP или OSPF. Такие записи всегда являются динамическими, то есть имеют отраниченный соок жизани.

произошло ни одного совпадения и маршрут по умогнанию отсутствует, то пакет отбрасывается; б) если произошло только одно совпадение, то пакет отбравляется по маршруту,указанному в строке с совпавшим адресом;в) если произошло несколько совпадений, то все помеченные строки сравниваются и выбирается маршрут из той строки, в которой кол-во совпавших двоичных разрядов в старшей части IP-адреса в заголовке пакета наибольшее. Другими словами, в ситуации, когда адрес назначения пакета принадлежит сразу нескольким подсетям, маршрутизатор использует наиболее специфический маршрут.

использовать маски подсети разной длины; -разбивает пул адресов на менее крупные блоки; -позволяет суммировать маршруты; -обеспечивает большую гибкость при проектировании сети; -поддерживает иерархические коопоративные сети.

46. Технология бесклассовой междоменной маршрутизации **CIDR.** Технология бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR. Недостатки в организации распределения адресного пространства: • Нехватка IP. Размеры существующих классов сетей перестапи отражать требования средних организаций Количество компьютеров в сети организации часто оказывалось больше, чем количество адресов в сети класса С. но гораздо меньше, чем в сети класса В. • Замедление обработки таблиц маршрутизации. Рост размеров таблиц маршрутизации в Internet-маршрутизаторах привёл к тому, что их стало сложно администрировать. Основная идея - каждому провайдеру услуг Internet должен назначаться непрерывный лиалазон в пространстве IP-адресов При таком полхоле алреса всех сетей каждого провайдера имеют общий префикс. Пусть имеется некоторое пр-во IP с общим префиксом в старших разрядах. Оставшиеся п разрядов, составляющие переменную часть адреса, позволяют иметь диапазон в 2n адресов. Когда потребитель услуг обращается к поставшику с просьбой о выделении некот, кол-ва адресов, то в имеющемся пуле вырезается непрерывная область соответствующего размера. Такому условию удовлетворяют только области размер которых кратен 2. а границы выделяемого участка должны быть кратны требуемому размеру. Для обобщенного представления пула адресов в виде IP/n справедливо: •Значением префикса (номера сети) являются п старших двоичных разрядов IP-адреса. •Поле для адресации состоит из (32-п) младших двоичных разрядов ІР. •Первый по порядку адрес должен состоять только из нулей. •Количество адресов в пуле равно 2(32-п). Структуризация сети на основе масок называется разлепением на полсети Вместе с тем при разделении сети на подсети с помощью масок проявлялся обратный эффект — объединение подсетей. Чтобы направить весь суммарный трафик апресованный из внешн окруж в корпорат сеть разлепенную на полсети достаточно чтобы в таблицах маршрутизации всех внешних маршрутизаторов имелась только одна строка — необходимо провести операцию агрегирования нескольких сетей в одну более крупную сеть Heoбх. усл. эффективного использования CIDR – локализация адресов, то есть назначение адресов, имеющих совпадающие префиксы, сетям, располагающимся территориально по соседству. Только в таком случае трафик может быть агрегирован

47. Трансляция сетевых адресов Network Address Translation (NAT). Маршрутизация в составной сети осуществляется на основе тех аллесов назначения котолые помещены в заголовки пакетов. Как правило, эти адреса остаются неизменными с момента их формирования отправителем до момента поступления на узел получателя Однако из этого правила есть исключения. Например, в широко применяемой сегодня технологии трансляции сетевых адресов Network Address Translation, NAT) предполагается продвижение лакета во внешней сети (в Интернете) на основании адресов отличающихся от тех, которые используются для маршрутизации пакета во внутренней (корпоративной) сети. Основная причина использования NAT – дефицит IP. Градиционная технология NAT позволяет узлам из частной сети. прозрачным для пользователей образом получать доступ к узлам внешних сетей. Традиционная технология NAT подразделяется на технологии. Базовой трансляции сетевых адресов (Basic NAT) Трансляции сетевых адресов и портов (Network Address Port Translation, NAPT), Basic NAT- для отображения используются только ІР-адреса. Статические преобразования гарантируют, что частный ІР-адрес отдельного узла будет всегда преобразовываться в один и тот же зарегистрированный глобальный адрес. Кроме того, благодаря этому адрес никогда не получит другой локальный узел Динамическое преобразование NAT происходит в том случае. если маршрутизатор присваивает IP-адреса из доступного пула внешних глобальных адресов. При настройке NAT для внешнего доступа следует использовать динамический вариант NAT. Если устройство из внутренней сети должно быть доступно извне, используйте статич, вариант NAT, Ответный трафик адресуется на преобразованный ІР-адрес и номер порта узла. В таблице маршрутизатора находится список внутренних Р-адресов и номеров портов, которые преобразуются во внешние апреса Ответный трафик направляется на всех узпов соответствующий внутренний адрес и номер порта.

48. Трансляция адресов и номеров портов (Network Address Port Translation - NAPT). Если зарегистрированны пул ІР-адресов организации очень небольшой или если у нее есть всего один IP-адрес, к общедоступной сети все равно могут одновременно подключаться несколько пользователей, с использованием механизма, который называется технологией NAPT. В режиме NAPT шлюз преобразует адрес локального источника и номер порта из пакета в один глобальный IP-адрес уникальный номер порта выше 1024. Ответный трафи адресуется на преобразованный ІР-адрес и номер порта узла таблице маршрутизатора находится список внутренни: ІР-адресов и номеров портов которые преобразуются во внешние адреса. Ответный трафик направляется на соответствующий внутренний адрес и номер порта. NAPT позволяет всем узлам внутренней сети одновременно взаимодействовать с внешними сетями, используя единственный зарегистрированный ІР-адрес. Для однозначной идентификации узла отправителя привлекается дополнительная информация. Если в IPv-пакете находятся данные протокола UDP или TCP, то в качестве такой информации выступают номер UDP- или ТСР-порта соответственно. Но и это не вносит полной ясности поскольк из внутренней сети может исходить несколько запросов о совпадающими номерами портов отправителя, а значит, опят возникает вопрос об однозначности отображения единственного глобального адреса на набор внутренних адресов. Решение состоит в том, что при прохождении пакета из внутренней во внешнюю сеть каждой паре {внутренни частный адрес; номер TCP- или UDP-порта отправителя ставится в соответствие пара (глобальный !Р-адрес внешнег интерфейса: назначенный номер TCP- или UDP-порта) Назначенный номер порта выбирается произвольно, однак лопжно быть выполнено условие его уникальности в предела:

49. Основные понятия маршрутизации. Основная функция устройства-маршрутизатор - чтение заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых из буферизованных по каждому порту (например. IPX, IP, AppleTalk или DECnet); чи принятие решения о дальнейшем маршруте спедования пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило, номера сети и узла. Будем представлять себе маршрутизатор как устройство, в котором функционируют два процесса: Один из них обрабатывает приходящие пакеты и выбирает для них пот Ти исходящий путь, т е маршрут. Такой процес сазовем пересылкой. Второй процесс отвечает за заполнение и обновление функции сетевого устройства - маршрутизатор могут быть разбиты на триг группы (три уровня) в соответствии с уровнями модели ОSI.
Будем понимать устройство-маршрутизатор как специализированный

компьютер с множеством "сетевых карт", заточенный на обеспечение функционирования КС. 1. Уровень интерфейсов. Основная задача прием и распределение кадров по портам. 2. Уровень сетевого протокола, а) проверка контрольной суммы пакета, удаление поврежденных пакетов: б) проверка времени жизни пакета TTL пакета удаление пакетов с превышенной допустимой величиной TTL; в модификация заголовка если пакет прошел проверки 1.2 наращивание TTL, пересчет контрольной суммы, г) Фильтрация трафика - залавать и отрабатывать спожные правила фильтрации производить разбор и анализ отдельных полей пакета: д) введени очередей пакетов с различной дисциплиной обслуживания, в том нисле и приоритетной (FIFO или случайное раннее обнаружение RED); e) определение маршрута пакета - основная функция маршрутизатора; ж) преобразование сетевого адреса следующего маршрутизатора в локальный адрес той технологии, котора: используется в сети, содержащей следующий маршрутизатор; з передача пакета на канальный уровень. 3. Уровень протоколов маршрутизации. Создание и ведение ТМ. Решение этой задачи возпагается на протоколы маршрутизации

50. Классификация маршрутизаторов по областям применения. По областям применения маршрутизаторы лепятся на несколько классов: 1 Магистральные маршрутизаторы, предназначены для построения магистральной сети оператора связи или крупной корпорации. Работает внутри сети и не взаимодействует с внешним миром(не выполняет пограничные функции. требующие фильтрации и профилирования). Оперируют агрегированными информационными прееносящими данные большого пользовательских соединений. Обладают высокой производительностью и надежностью! Кажлый порт(группа портов) оснащается собственным микропроцессором, который самостоятельно выполняет продвижение пакетов на основе локальной копии ТМ.2.Пограничные маршрутизаторы (маршрутизаторы доступа), например, соединяют магистральную сеть с периферийными сетями. образуют особый слой, который выполняет функции приема трафика от внешних по отношению магистрали сетей. Часто находится под автономным административным управлением. На первый план выступают ero способности к максимальной гибкости при фильтрации и трафика. 3.Маршрутизаторы профилироваии локальных сетей предназначены для разделения коупных покальных сетей на полсети. Как правило, не имеют интерфейсов глобальных сетей. Многие маршрутизаторы этого типа ведут свое происхождение от коммутаторов локальных сетей (мосты), что и дало им второе название - коммутаторы 3-го уровня. К.Зур. выполняют все функции маршрутизаторов, но, могут работать как обычные коммутаторы локальных сетей, т.е. как К 2 vn Режим работы (маршрутизатор или коммутатор) зависит от конфигурационных параметров К.Зур. поддерживают технику VLAN, являясь основным типом устройств для соединения отдельных виртуальных сетей в составную ІР-сеть. 4.Маршрутизаторы удаленных офисов соединяют единственную локальную сеть удаленного офиса с магистральной сетью или сетью. регионального отделения по глобальной связи. Может поддерживать работу по коммутируемой тепефонной пинии в качестве резервной связи лля вылепенного канала 5. Маршрутизаторы домашних сетей

51. Алгоритмы маршрутизации. Классификация алгоритмов маршрутизации. В общем случае под алгоритмом маршрутизации понимается набор правил, регламентирующих процедуры обмена служебной информацией между маршрутизаторами с целью заполнения из таблиц (ТМ).



Алеоритмы простой маршрутизации. Существуют и такие способы продвижения пакетов в составных сетях вообще не требуют наличия табімц маршрутизации на маршрутизаторах. Примеры: "Лавинная маршрутизация, когда каждый маршрутизатор передает пакет всем своим непосредственным соседям, исключая гот, от которого его получил (недостатки очевидны). Случайная маршрутизация. Для передачи пакета выбирается, случайно выбранное направление. Пакет блуждает по сети и когда-либо достигает адресата. Очены просто, но не эффективно. "Маршрутизация от источника (своисе гоціпа). В этом случае отправитель помещает в пакет информацию о том, какие промежуточные маршрутизаторы положны участвовать в перелаче пакета к сети назначения

52. Статическая маршрутизация. При небольшом количестве подсетей, как правило, используется статическая маршрутизация, информация для которой выбирается при конфигурировании сетевого устройства. При конфигурировании необходимо: •задать адресацию подсетей: •Портам маршрутизаторов назначить сетевые апреса из лиапазона адресного подпространства выше определенных подсетей; компьютерам подсетей также необходимо задати соответствующие сетевые настройки; •этот процесс можно автоматизировать с применением протокола DHCP; •На практике обычно настраивается еще ряд параметров Замечание например, протоколы DHCP и ΝΔΤ Конфигурирование маршрутизаторов зависит от его модели. Статические апгоритмы маршрута называют также

Статические апторитмы Мершрута называют также неадаптивные апторитмы. Неадаптивные апторитмы неучитывают при выборе маршрута топологию и текущее состояние сети и не измеряют трафик на линиях (не учитывается изменение нагрузки). Вместо этого выбор маршрута для каждой пары станций производится заранее, а автономном режиме, и список маршрутов загружается в маршрутизаторы во время загрузки сети. Такая процедура иногда называется статической маршрутизацией.

Поскольку статическая маршрутизация не реагирует на сбои, она, как правило, используется в тех случаях, когда выбор маршрута очевилен и количество полсетей немного.

53. Динамические алгоритмы маршрутизации. Алгоритмы адаптивной маршрутизации изменяют решение о выборе маршрутов при изменении топологии и также иногда в зависимости от состояния каналов связи. Это линамически апторитмы маршрутизации (dynamic routing algorithms), которые отпичаются источниками получения информации. Такими источниками могут быть, например, •локальными, если это соседние маршрутизаторы, •либо глобальными, если это вообще все маршрутизаторы сети, •моментами изменени маршрутов. Например, при изменении топологии или •через определенные равные интервалы времени при изменени нагрузки, •и данными, использующимися для оптимизации (расстояние количество транзитных участков или ожидаемое время пересыпки) Основные динамические апгоритмы маршрутизации включают: 1. Апгоритм Беллмана-Форда •Используется в протоколах маршрутизации, таких как RIP Основан на минимизации количества переходов (hop count) Относительно простой, но может быть медленным при сходимости. 2. Алгоритм Дейкстры: •Используется в протоколах, таких как OSPF и IS-IS; «Находит кратчайшие путь от одного узла до всех остальных; •Более сложный, но ффективный и быстрый в сходимости. 3. Алгоритм DUAL Diffusing Undate Algorithm): • Mcgogsaverca в протоколе FIGRP •Обеспечивает быструю сходимость и предотвращает петпи •Учитывает несколько метрик (пропускная способность задержка, надежность). 4. Алгоритм BGP (Border Gateway Protocol): •Используется для междоменной маршрутизации Интернете: •Основан на попитиках, а не только на оптимизаци метрик; •Учитывает путь через автономные системы (AS path). Все эти алгоритмы позволяют маршрутизаторам динамическ реагировать на изменения в сетевой топологии, избегат петель и предоставлять оптимальные маршруты для передачи трафика. Выбор конкретного апгоритма зависит от требовани сети, масштабируемости и произволительности

54. Источники записей в таблице маршрутизации.

Таблица маршрутизации — электронная таблица (файл) или база данных, хранящаяся на маршрутизаторе или сетевом компьютере оторая описывает соответствие между адресами назначения и интерфейсами через которые спелует отправить пакет данных до спедующего маршрутизатора. Является простейшей формой правиг маршрутизации. Каждая запись в таблице маршрутизации состоит, как правило, из таких полей: •адрес сети назначения (destination); •маска сети назначения (netmask, genmask); •адрес шлюза (gateway), за исключением тех случаев, когда описывается в маршрут непосредственно доступную (directly connected) сеть, в этом случае вместо адреса шлюза обычно указываются 0.0.0.0; •метрика маршрута (не всегла). Первым источником является программное обеспечения стека ТСР/Р При инициализации маршрутизатора это программное обеспечение автоматически заносит в таблицу несколько записей, в результате чего созлается так называемая минимальная таблица маршрутизации. Это, во-первых, записи о непосредственно подключенных сетях и маршрутизаторах по умолчанию, информация с которых появляется в стеке при ручном конфигурировани интерфейсов компьютера или маршрутизатора. Во-вторых программное обеспечение автоматически заносит в таблиц маршрутизации записи об адресах особого назначения. Вторы источником появления записи в таблице является алминистратор непосредственно формирующий запись с помощью некоторой системной утипиты. В аппаратных маршрутизаторах также всегла имеется команда для ручного задания записей таблиць маршрутизации. Заданные вручную записи всегда являются статическими, то есть не имеют срока истечения жизни. Эти записи иогут быть как постоянными, то есть сохраняющимися при перезагрузке маршрутизатора, так и временными, хранящимися габлице только до выключения устройства. Часто администратор вручную заносит запись default о маршрутизаторе по умолчанию. И наконец, третьим источником записей могут быть протоколь маршрутизации, такие как RIP или OSPE. Такие записи всегла являются динамическими, то есть имеют ограниченный срок жизни.

55. Дистанционно-векторные алгоритмы (DVA) и протоколы маршрутизации. 1. В DVA алгоритмах кажлый маршрутизатор периолически широковещательно рассылает по сети вектор расстояний от самого себя по известных ему полсетей. В качестве метрики обычно используется количество промежуточных маршрутизаторов (хопов), через которые должен пройти пакет, чтобы достигнуть подсети назначения. Маршрут с минимальной метрикой считается оптимальным 2 Получив такой вектор от соседа-маршрутизатора, каждый маршрутизатор корректирует свою ТМ - добавляет свои сведения обо всех известных ему подсетях, и снова пассыпает обновленный вектор по сети При перелаче пакета мапшрутизатор (точнее IP протокол) выбирает из нескольких альтернативных маршрутов тот маршрут который имеет наименьшую метрику. З. Таким образом, в результате такого обмена векторами, каждый маршрутизатор в конце концов получит информацию обо всех подсетях, входящих в составную сеть, а также о расстояниях (метрике) до них. Протоколь маршрутизации: 1.RIP (Routing Information Protocol): •Простой протокол, использующий алгоритм Беллмана-Форда: •Метрика - количество перехолов: •Ограничен до 15 переходов, медленная сходимость 2 OSPE (Open Shortest Path First): •Протокол с состоянием канала; •Использует алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути; •Метрика - пропускная способность, задержка, надежность; •Масштабируется лучше, чем RIP EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): •Гибридный протокол, использующий алгоритм DUAL; •Метрика учитывает несколько факторов (пропускная способность, задержка, надежность, загрузка): •Быстрая сходимость, эффективен в больших сетях. 4. IS-IS (Intermediate System to Intermediate System): •Протокол с состоянием канала, похож на OSPF; •Использует алгоритм Дейкстры; •Метрика - произвольные числовые

56. Алгоритмы состояния связей (LSA). 1. Алгоритм LSA 57. Архитектура маршрутизации Интернет. Архитектурно обеспечивает каждый маршрутизатор информацией. достаточной для построения точного графа связей составной сети. Можно сказать так: карта сети. 2ю Все маршрутизаторы работают на основании одного и того же графа. 3. Итак точнее Для формулирования алгоритмов маршрутизации сеть рассматривается как граф. При этом маршрутизаторы являются узлами, а физические линии между маршрутизаторами ребрами соответствующего графа. Каждому ребру графа присваивается определенное число - стоимость, зависящая от физической длины линии, скорости передачи данных по линии или стоимости и др. характеристик. 4. Широковещательная рассылка используется здесь только при изменениях состояния связей. 5. А так в обычном режиме маршрутизаторы обмениваются короткими пакетами со своими близкими соседями. 6. Т е служебный трафик LSA менее интенсивен, чем трафик - DVA

задача динамической маршрутизации в Интернет делится на два уровня: 1. маршрутизацию между автономными системами: маршрутизацию внутри автономных систем. Типь автономных систем: •Многоинтерфейсная AS - это AS, оторая имеет соединения с более чем одной AS (и не является транзитной) (на рис. C). •Ограниченная AS - это AS, имеющая единственный выход во внешний мир (на рис. D). •Транзитная AS - это AS, которая имеет несколько соединений с внешним миром и если административная политика AS позволяе передавать через свои сети транзитный трафик других AS. подключенных к ней. (на рис. А, В). правление устройствами в сети Интернет выполняется не

одним лицом или организацией. В результате топология сети Интернет постоянно меняется некоторые соединения становятся активными з другие неактивными. Дополнительные соединения позволяют сбалансировать трафик и обеспечивают надежный канал к адресу назначения. Некоторые

из проблем сети Интернет встают и перед корпоративными сетями. Поэтому предусмотрены определенные процедуры позволяющие устройствам адаптироваться к этим непрерывно изменяющимся условиям и надлежащим образом направлять трафик. Итоги: • Рассмотрим глобальную сеть Интернет. •На сетевом уповне ее можно рассматривать как набор полсетей соединенных друг с другом. •Как таковой структуры у Интернета нет. • Ее основу составляют магистральные сети построенных на высокоскоростных каналах связи и быстрых маршрутизаторах •К магистралям подсоединяются региональные сети объединяющие покальные сети множества организаций и провайдеров интернет-услуг. •Подключенный сегмент сетевой топологии, состоящий из набора подсетей и взаимодействующих через набор маршрутизаторов называют в интернет автономной системой. •AS - это сеть, построенная на основе одного или нескольких IP-префиксов для одной или нескольких полсетей и имеющая единую и строгую политику маршрутизации

58. Внутренняя и внешняя маршрутизация. Протоколы маршрутизации. Протоколы маршрутизации, осуществляющие маршрутизацию между автономными системами называются внешними. Протоколы маршрутизации, осуществляющие маршрутизацию внутри автономных систем называются внутренними. Протоколы внутренней маршрутизации используются для определения маршрутов внутри автономной системы. Эти протоколы также называют внутренними или внутришлюзовыми протоколами. Протоколы внутренней маршрутизации. •RIP - прост (минимизирует путь только по числу хопов), ограничен (максимальная длина пути - 16 хопов). получил широкое распространение в малых сетях. •IGRP определяет путь с учетом скорости линий и суммарной задержки; развитие - EIGRP, более эффективен, м б использован для маршрутизации не только IP (IPX, AppleTalk) •OSPE - развитой межломенный иерархический (лепит АС на магистраль и подсети) протокол, разработанный взамен RIP гибок, эффективен, полдерживает маски сетей переменної длины. •IS-IS - междоменный иерархический протокол маршрутизации, похож на OSPF; работает через мн-во LAN- и WAN-подсетей, двухточечные соединения, поддерживае протоколы OSI. Протоколы внешней маршрутизации. •EGP обеспечивает динамическую маршрутизацию, очень прост ограничен, исходит из предположения, что автономные системы подключены к древовидной топологии, не использует метрик •BGP - работает в произвольных толологиях, исключае циклы, использует метрики, высоко масштабируем.

59. Протокол маршрутной информации RIP. Достоинства недостатки. Существует две версии RIP - RIPv1 и RIPv2. • первая использует маршрутизацию на основе классов (т е без масон • вторая версия (доработана) RIPv2 использует бесклассовую маршрутизацию (позволяет работать с масками подсетей), поэтому он в большей степени соответствует требов сеголнашнего лна

Кроме того,в дополнение к широковещательному режиму поддерживает мультикастинг (Multicast - специальная форма широковещания. при которой копии пакетов направляются определённому подмножеству адресатов).

Протокол RIP не является универсальным протоколом маршрутизации и не может быть использован в IP-сети любого размера и сложности. В частности, протокол накладывает ограничения на максимальный диаметр сети. •Для протоколов RIP обеих версий максимальный диаметр сети составляет 15 маршрутизаторов. Поэтому маршрут с метрикой 16 считается недостижимым (бесконечным). Отсюда RIP для больших сетей не годиться.

Для сравнения двух маршрутов к одной и той же подсети используется только метрика (кол-во хопов) и не учитываются такие параметры: скорость передачи, надежность, доступная попоса пропускания.

•В больших сетях чаще возникает проблема цикла. Хотя в RIF предусмотрен механизм распознавания петель, но в больших сетях соответствующие алгоритмы не рациональны (по времени). увеличивают трафик сети. • Каждому маршруту в ТМ ставится в соответствие таймер. Тайм-аут-таймер сбрасывается каждый раз, когда маршрут инициализируется или корректируется. •RIP требует иного времени для восстановления связи после сбоя в маршрутизаторе (минуты). •Протокол не в состоянии отличить различные типы адресов - нет маски.

значения; •Широко используется в магистральных сетях провайдеров. 5. BGP (Border Gateway Protocol): •Протокол междоменной маршрутизации; •Использует политики маршрутизации; •Метрика - путь AS (Autonomous System); •Основа маршрутизации в

60. Протокол RIP. Процесс построения таблиц маршрутизации на примере составной сети.

Этап 1 - создание минимальной таблицы. •В исходном состоянии на каждом маршрутизаторе обеспечение стека ТСР/ІР автоматически создает минимальную таблицу маршрутизации, в которой учитывается только непосредственно полсоединенные полсети Этап 2 рассылка минимальной таблицы соседям. •После инициализации кажлый маршрутизатор начинает пересылать из всех своих портов сообщения протокола RIP. в которых содержится его минимальная таблица. Этап 3 - получение RIP-сообщений и обработка полученной информации. •После получения аналогичных сообщений от R2 и R3 маршрутизатор R1; запоминает свой порт на который пришло данное сообщение, а также адрес порта маршрутизатора передавшего сообщение (формирование доп. строк). Затем маршрутизатор начинает сравнивать новую информацию с той, которая храниться в его таблице. Этап 4 - рассылка новой таблицы соседям. После рассмотренные выше процедуры повторяются, только соседям рассылаются vже не минимальные таблицы, а таблицы с данными полученными от других маршрутизаторов. Этап 5 получение RIP-сообщений от соседей и обработка полученной информации. Пятый этап повторяет этап 3. Происходит следующая итерация: Маршрутизаторы принимают RIP-сообщения, обрабатывают полученную информацию и на ее основании корректируют свои ТМ Правила обработки полученной информации и внесения новых данных в таблицу остается прежним - запись о новом маршруте к уже известной сети производится в том случае, если метрика нового маршрута меньше метрики имеющегося маршрута. О времени сходимости. Если маршрутизаторы периодически повторяют этапь рассылки и обработки RIP-сообщений, то за конечное время в сети установится корректный режим маршрутизации Пол корректным режимом маршрутизации понимается такое состояние таблицы когла все полсети достижимы из пюбой полсети с некоторого маршрута. Если маршрутизаторы, их интерфейсы, их линии связи оставались работоспособными, то выше описанный процесс можно делать достаточно редко, например, один раз в день, а не 30 сек как в реальных условиях.Поэтому данное ограничение не позволяет его использовать и крупных сетях. ТМ передаются в полном объеме независимо от состояния сети

61. Основные RIP проблемы и их разрешение. RIP-проблемы: •Медленная сходимость. Изменения произошедшие на одном из участков сети, распространяются очень медленно через остальные сети. Один из методов сокращения этого недостатка - счетчик участков до 15. Пиклические маршруты В протоколе нет механизмов. выявления замкнутых маршрутов (петель). Особенно когла петля затрагивает несколько маршрутизаторов. О разрешение подобных ситуаций: 1. Split horizon (разделение горизонта) это механизм, препятствующий посылке информации тому маршрутизатору, от которого эта информация получена. Имеет два варианта реализации: а) Информация не посылается тому маршрутизатору от которого она получена; б) Информация посылается тому маршрутизатору, от которого она была получена но в качестве метрики используется -16: в) Выбор реапизации - это право администратора сети. 2. Triggered update (принулительные обновления). Если маршрутизатор получает информацию о изменении конфигурации сети (перестал работать собственный порт, пришло сообщение из-за которого пришлось изменить ТМ), а) то он не ожидает очередного срока пересылки и обновлений, а посылает update через некоторое небольшое случайное время; б) Случайное время выбирается. Чтобы избежать одновременный шторм update-ов в пределах сети: в) Несмотря на то, что задержка посылки крайне мала, возможна ситуация, когла маршрутизатор пересыпает уже устаревшую информацию: г) Однако через некоторое время все станет на свое место (ТМ получает реальную информацию). 3. Замораживание изменений. а) Он связан с введением тайм-аута на принятие новых данных о сети, которая только что стала недоступной. б) Этот тайм-аут предотвращает принятие устаревших сведений о некотором маршруте от тех маршрутизаторов, которые находятся на некотором расстоянии от отказавшей связи и передают устаревшие сведения о ее работоспособности, в) Предполагается, что в течении тайм-аута эти маршрутизаторы вычеркнут из своих таблиц данный маршрут, т к не получат о UDP/TCP); 7.поддержка маршрутизации с учетом TOS нем новых записей и не будут распространять устаревшие

62. Протоколы состояния связей. Основные характеристики особенности протокола OSPF. •При работе протоколов состояния связей каждый маршрутизатор контролирует состояние своих связей с соселями и при изменении состояни: (например, при обрыве связи) рассылает сообщение, после получения которого все остальные маршрутизаторы корректируют свои базы данных и пересчитывают маршруты. •В отличие от дистанционно- векторных протоколов протоколы состояния связей создают на каждом маршрутизаторе базу данных, описывающую полный граф сети и позволяющую локально и, следовательно, быстро производить расчёт маршрутов. •Распространенный протокол такого типа, OSPF базируется на алгоритме SPF (Shortest Path First) поиска кратчайшего пути в графе, предложенном Дейкстрой (E.W.Diikstra). Протоколы состояния связей существенно спожнее листанционно-векторных, но обеспечивают более быстрое, оптимальное и корректное вычисление маршрутов Данные OSPF передаются непосредственно в IP-дейтаграммах со значением протокола 89. Протокол OSPE(Open Shortes Path First) - это открытый стандарт протоколов маршрутизации разработанный рабочей группой Internet Engineering Task Force (IETF) для поддержки IP-трафика. (RFC 2328). Протоког состояния канала связи (link-state): другим маршрутизаторам той же иерархии кажлые 30 мин рассыпаются объявления о состоянии канала связи (Links State Advertisement - LSA) которые описывают состояние всех своих интерфейсов метрики и другие параметры. Маршрутизаторы накапливают эту информацию и используют алгоритм Дейкстры (Dijkstra) для расчета кратчайшего пути до каждого узла. Особенности: .отсутствие ограничений на размер сети, иерархическая структура сети; 2.несколько маршрутов в сторону одного узла – балансировка трафика; 3.аутентификация; 4.поддержка бесклассовых сетей (VLSM) и агрегации маршрутов: 5 передача обновлений маршрутов с использованием групповых адресов (multicast 224.0.0.5 и 224.0.0.6): 6 работа поверх IP (не (type-of-service). По сравнению с протоколами на базе векторов

63. Сравнительная характеристика OSPF и RIP. Быстрый рост и расширение современных сетей привели к тому, что протокол RIP достиг пределов своих возможностей. Протокол RIP имеет определенные ограничения, которые могут привести к возникновению проблем в крупных сетях: 1 RIP поллерживает мах 15 переходов Сеть с более 15 маршрутизаторами рассматривается, как недоступная. 2. RIP не может обрабатывать маски подсети переменной длины (VLSM). 3. Периодически (30 сек.) широковещательные рассылки потребляют значительную долю трафика. Это основная проблема для RIP в крупных сетях. 4. Обмен происходит целыми таблицами, поэтому протокол целыми таблицами, поэтому протокол RIP не применяется в крупных сетях 5 Конвергенция (согласование всех таблиц маршрутизации) протокола RIP происходит медленно чем

В RIP отсутствует характеристики задержки и стоимости канала. Так в RIP путь с наименьшим числом переходов до места назначения всегда более предпочтителен, даже если более длинный путь обладает меньшими задержками большей пропускной способностью. RIP-сети должны быт однородными. Понятие областей или границ отсутствует. Нет суммирования маршрутов, а также бесклассовой маршрутизации. В OSPF все вышеперечисленное присутствует.


64. Протокол OSPF. Зоны (области) OSPF. Метрика.

Структуризация AS: •Протокол OSPF позволяет разделить AS на пронумерованные области - на сети или множества смежных сетей Области не должны перекрываться, но не обязаны быті исчерпывающими (некоторые маршрутизаторы могут не принадпежать ни одной области). За пределами области ее толология и детали не вилны. •У кажлой AS есть магистральная область, называема: областью 0. Все области соединены с магистралью, что позволяет по магистрали попасть из любой области AS в ее любую другую область. Гопология магистрали за ее пределами не видна. •У всех маршрутизаторов, принадлежащих к одной области, одинаковая база данных состояния линий и один алгоритм выбора кратчайшего пути Работа маршрутизаторов заключается в расчете кратчайшего пути от себя до всех остальных маршрутизаторов этой области включая маршрутизатор соединенный с магистралью который обязательно полжен иметься в области, хотя бы один Маршрутизатор соединенный с двумя областями, должен иметь базы данных для каждой области. Кратчайший путь для каждой области вычисляется отдельно. Протокол OSPF основывает метрику стоимости для отдельного канала на его пропускной способности или скорости стоимость = 100 000 000 / пропускная способность канала в бит/с Метрикой для конкретной сети назначения является сумма стоимости всех каналов пути. Если существует несколько путей к сети предпочтительным является путь с наименьшей стоимостью, и он заносится в таблицу маршрутизации. OSPF : принцип работы: 1 Обнаружение соседних маршрутизаторов: 2.Обмен базами LSDB 3.Алгоритм поиска первого кратчайшего маршрута (алгоритм Дейкстры). OSPF : обнаружение соседних маршрутизаторов. Проверка базовых настроек, должны совпадать: 1.Маска подсети, адрес подсети; 2.Hello Interval &Dead Interval; 3. Идентификатор зоны 4. Параметры аутентификации. OSPF : обмен базами LSDB. LSDB (Link-State Database) – база данных состояния каналов, используется маршрутизаторами для расчета оптимального маршрута к известной подсети. Эта база данных формируется на основе анонсов состояни каналов (LSA), которыми обмениваются маршрутизаторы

Типы маршрутизаторов OSPF. маршрутизаторов OSPF: •DR (Designated router) выделенный маршрутизатор: •BDR (Backup Designated router) - резервный выделенный маршрутизатор *DrOthers - Bce остальные Наличие в сети DR снижает OSPF-трафик, маршрутизаторы обмениваются анонсами через него. Происходит поддержание LSDB за счет helloи dead- сообщений. Если происходит изменение топологии, то соседние маршрутизаторы получают анонсы с этими изменениями и синхронизируют свои LSDB. Для построения таблиц маршрутизации запускается алгоритм Дейкстры, на вход подается топологическая таблица, далее выбирается оптимальный маршрут к каждой подсети исходя из общей стоимости и нему, он и устанавливается в таблицу маршрутизации Состояния маршрутизатора OSPF: •Down — начальное состояние процесса обнаружения соселей. Это состояние указывает на то, что от соседей не была получена свежая информация. • Init — состояние, в котором находится маршрутизатор, отправивший своему соседу hello и ожидающий от него ответного hello. •Two-way — при получении ответных hello маршрутизатор должен увидеть в них свой Router ID в списке соседей. Если это так, то он устанавливает отношения и переходит в состояние two-way. •Exstart — маршрутизаторы определяют Master/Slave отношения на основании Router ID. Маршрутизатор с высшим RID становится Master-маршрутизатором, который определяет DD Sequence number, а также первым начинает обмен DD-пакетами. •Exchange — маршрутизаторы посылают друг другу database description пакеты (DD) с информацией о сетях, содержащихся в их собственной LSDB. Loading — Если маршрутизатор видит, что части маршрутов нет в его базе данных состояния каналов, он посыпает сообщение LSR с перечислением тех сетей, по которым он хочет получить дополнительную информацию. Пока маршрутизатор находится в

сведения по сети. Для предотвращения зацикливания пакетов по составным петлям при отказах связей применяют два приема: прием тритгерных обновлений и замораживание изменений. Заметим, что проблема с петлей, образующейся между соседями-маршрутизаторами решается с помощью метода расщепления горизонта. Борьба с ложными маршрутмат орья в RIP. RIP не в состоянии полностью справиться с переходными процессами в сети, когда некоторые маршрутизаторы пользуются устаревшей информацией о уже несуществующих маршрутах, в этом случае имеется несколько методов борьбы с этим явлением. Одним из них метод расщепления горизонта. Однако этот метод не работает в тех случаях, когда петли образуются не двумя, а большим числом маршрутизаторов.	маршрутизатора; 3.больший объем памяти для хранения большого количества таблиц; 4.более высокая мощность процессора и вычислительная мощность для сложных расчетов маршрутизации 5.Маршрутизаторы, на которых выполняются протоколы OSPF, создают полную карту сети со своей точки обзора. Данная карта позволяет им быстро определять			ожидании ответа в виде LSU сообщений, он пребывает в состоянии LoadingFull — Когда маршрутизатор получил всю информацию и LSDB на обоих маршрутизаторах синхронизирована, оба маршрутизатора переходят в состояние fully adjacent (FULL).
Назначенные Маршрутизаторы (DR и другие). Среди всех маршрутизаторов данной сети выбирается один выделенный маршрутизатор DR (designated router), с которым все остальные маршрутизаторы устанавливают отношения смежности. Соседние маршрутизаторы, не являющиеся смежными, не обмениваются информацией друг с другом. На случай выхода из строя основного DR всегда поддерживается в готовом состоянии запасной назначенный маршрутизатор BDR	маршрутизатор с наивысшим приоритетом из всех, объявивших себя в качестве DR. В случае равных приоритетов выбирается маршрутизатор с большим идентификатором. На роль BDR выбирается маршрутизатор с наивысшим приоритетом из всех, объявивших себя в качестве BDR, при этом маршрутизаторь, объявивших себя в качестве BDR, не рассматриваются. Если никто не объявил себя в качестве BDR, выбирается маршрутизатор с высшим приоритетом из тех, кто не объявил себя в качестве BDR, выбирается маршрутизатор с большим приоритетом из тех, кто не объявил себя в качестве DR. В случае равных приоритетов выбирается маршрутизатор с большим идентификатором. Типы каналов, определяемые протоколом ОSPF включают в себя: -широковещательную сеть с множественного доступа (Ethernet); -сети точка-точка (PPP) (последоваетвыные; Т1/Е1); -нешироковещательную сеть множественного доступа (Frame Relay, ATM). В широковещательных сетях множественного доступа, таких как Ethernet, может появиться большое число отношений соседства, поэтому трефуется назынаты маршрутизатор BR. В сетях типа точка-точка установление отношений полной смежности не представляет сложностей, поскольку, по определению, в этих сетях на канале находится только два маршрутизатора DR не является обязательным и не выполняется. В нешироковещательной сети множественного доступа рекомендуется, чтобы администратор выбирал маршрутизатор	и внешние шлюзовые протоколы. Динамическая маршрутизации в устройствах. Сетевой шлюз — аппаратный маршрутизации в устройствах. Сетевой шлюз — аппаратный маршрутизатор или прогромальное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, использующих разные протоколы. Автономная система — это совокупность сетей под единым административным управлением, обеспечивающим общую для всех входящих в затономную с истему маршрутизаторов политику маршрутизации. Автономные системы соединяются внешними шлюзами (маршрутизаторов политику маршрутизации. Автономные системы соединяются внешними системами называют внешними; маршрутизацию внутри автономным систем маршрутизацию внутри автономным протокольном в нутренней маршрутизации используются для определения маршрутенней маршрутизации используются для определения называют внутреннеймы протокольномной системы внутри шлюзовыми протоколы также называют внутренними или внутри шлюзовыми протоколым током остемы зи протоколы в техем за точномной системы. В случае транзитной автономной системы В случае транзитной автономной системы в компратуры в за в за образовательность маршрутизаторов от точки входа в автономную систему до точки выхода из нее. Между внешними шлюзами разрешается использовать только один протоколь отваршрут знатури автоном Интернета в качестве стандарного для внешних шлюзовым протоколы (GP). Elsf.) у для внешних шлюзовым протоколы (GP). Elsf.) развотока на настоящее время им является протокол ВGР версии 4 (ВСРч4). Все остальные протоколы (ПР, ОБРГ, IS-IS) за выбор маршрут выкора. Нейсто за выбор маршрут выкора в за выбор маршрут в за выбор маршрут в за выбор маршрут в мауче в за выбор маршрут в за вы	69. Протокол пограничной маршрутизации BGP. BGP - это протокол маршрутизации между автономными системами. Наиболее существенным достижением BGP4 является использование им механизма внутридоменной бесклассовой маршрутизации (CIDR), он основан на методах маршрутизации, называемых "маршрутизация вектором пути". Путь обычно определяется как упорядоченный список автономных систем, который должен пройти пакет для достижения пункта назначения. Каждый вход в таблицу маршрутизация осдержит сеть пункта назначения, следующий маршрутизатор и путь до пункта назначения. ВGP - протокол динамической маршрутизации, в котором описана возможность существования правил (роlісу), ограничивающих распространение некоторых адресов в объявлениях. Общая скема работы BGP: «ВGР-маршрутизаторы соседних АS устанавливают в СВР-соседими; «ВGР использует подход под названием рать vector, являющийся развитием дистанционно-векторного подхода; ВGР-соседи анонсируют друг другу рать vectors, которые содержат адрес сети и список атрибутов, описывающих различные указанную сеть. Наиболее еажные атрибуты маршрутиа: AS _PATH номеров AS _чера кот должен пройты Райоти Райоти руказанную сеть. Анонсируя какой-либо маршрут, BGP-маршрутизатор добавляет в AS _PATH номер своей AS. Агрибут AS _PATH номеров AS _ести и метрикой в данном случае является число AS, которые пунко пересечь; «применения маршрутной политики «сели AS _PATH номер своей AS. Агрибут AS, ранный маршрути сключается из рассмотрения, ORIGIN-указывает надеженый источных информации о маршрутизатором, чтобы сообщить своим ВGP-маршрутизатора на луги в заявленную сеть. LOCAL_PREF - используется ВGP-маршрутизатором, чтобы сообщить своим объявленного маршрута.	протокол маршрутизации между автономными системами. Наиболее существенным достижением ВСР4 является использование им механизма внутридоменной бесклассовой маршрутизации (СІDR). Он основан на методах маршрутизации, называемых "маршрутизация вектором пути". Путь обычно определяется как упорядоченный список автономных систем, который должен пройти пакет для достижения пункта назначения. Который должен пройти пакет для достижения пункта назначения. ВСР - протокол динамической маршрутизации, в которым от правил (ройсу), ограничивающих распространение некоторых адресов в объявлениях. Общая схема работы ВСР. ВСР-маршрутизаторы соседник АБ устанавливают между собой соединения по протоколу ТСР (порт 179) и становятся ВСР-соседмям. ВСР использует подход под названием раth vector, которые содержат адрес сеги и список атрибутов, которые содержат адрес сеги и список атрибутов, поисывающих различные характеристики маршруто от маршрутизатора-отправителя в указанную сеть. Протокол марсм быть муказанную сеть. Протокол марсм высим марсм высим вы указанную сеть. Протокол марсм высим между вы указанную сеть. Протокол в марсм ругиний в указанную сеть. Протокол в марсм ругиний в указанную сеть. Протокол в марсм ротоком сыть вы указанную сеть. Протокол в марсм ротоком быть выучениям вы указанную сеть. Протокол в марсм ротоком сыть протокол в указанную сеть. Протокол в марсм ротоком сыть протоком сыть пределения в потоком сыть протоком сыть протоком сыть протоком сыть протоком сыть
	UDP. UserDatagramProtocol, UDP (RFC 768) обеспечивает обмен единичными сообщениями между приложениями. UDP очень прост, это прямая регранспация сервиса протокола IP приложениям. UDP - дейтаграммный протокол, не гарантирующий доставку и не сохраняющий порядка следования сообщений. Сообщение протокола UDP называют	доставку данных, используя в качестве инструмента ненадежный дейатргаммный сервис протокола IP. Все соединения TCP дуплексные и двухточечные. Широковещательная и групповая рассыпка протоколом TCP не поддерживается. • Протокол управления передачей данных TCP появляется в начальный период создания КС, когда	Основным отличием TCP от UDP является то, что на протокол TCP возложена дополнительная задача - обеспечить надежную доставку	течение тайм-аута, то кадр (или квитанция) считается утерянным и его передача повторяется. На рис. 35, а видно, что в этом случае производительность обмена

очередей в точках входов прикладных процессов - портов Номера портов разделены на три диапазона: стандартные зарегистрированные и динамические или частные Стандартные порты или назначенные (хорошо известные) это порты в диапазоне от 0 до 1023. Зарегистрированны порты — это порты в диапазоне от 1024 до 49151. Динамические/частные порты — порты в диапазоне от 49152 до 65535. Прикладной интерфейс socket. Наиболее распространенным прикладным интерфейсом для передачи данных по сети является интерфейс socket • socket описывает сетевое соединение как файл ввода-вывода •Номер порта в совокупности с адресом конечного узла однозначно определяют прикладной процесс в сети, который имее название сокет. Сокет = {IP-адреса хоста, номер порта}



вычислением контрольной суммы. Нужен для проверки корректности доставки. Получателю не пересылается



UDP используется следующими важными протоколами прикладного уровня: •Система доменных имен (DNS); •протокол динамической настройки узла (DHCP); •протокол маршрутной информации (RIP); •упрощенный протокол передачи файлов TFTP): •онлайн-игры.

рассматривает информацию, поступающую к нему от прикладных процессов, как неструктурированный поток пронумерованных байтов. Поступающие данные буферизуются средствами ТСР. Для передачи на сетевой уровень из буфера вырезается" некоторая непрерывная часть данных, которая называется сегментом и снабжается заголовком. Обеспечение достоверности ТСР обеспечивает зашиту от повреждения потери. дублирования и нарушения очередности получения данных. Для выполнения этих задач все октеты і потоке данных сквозным образом пронумерованы возрастающем порядке. Для каждого сегмента вычисляется контрольная сумма, позволяющая обнаружить повреждение нумерация используется для упорядочения и обнаружени дубликатов. 3. Разделение каналов. Протокол ТСР обеспечивает работу одновременно нескольких соединений Каждый прикладной процесс идентифицируется номеров. порта. •Заголовок ТСР-сегмента содержит номера портов

соединениях. Установление соединения в ТСР: 1. Клиент обращается протоколу ТСР, который в ответ на это обращение посыпае: сегмент-запрос на установление соединения протоколу ТСР работающему на стороне сервера. В числе прочего в запросе содержится флаг SYN, установленный в единице. 2. Получив запрос модуль ТСР на стороне сервера пытается создать "инфраструктуру для обслуживания нового клиента. Если все было получено и созданс то молуль TCP посылает клиенту сегмент с флагами ACK и SYN. 3. F ответ клиент посылает АСК и переходит в состояние логического соединения ESTABLISHED. Когда сервер получит АСК он также переходит в состояние ESTABLISHED

парой сокетов. Один сокет может участвовать в нескольких есть в территориальных сетях. Второй метод называется методом скользящего окна (sliding window). В этом методе для повышения коэффициента использования линии источнику разрешается передать некоторое количество кадров в непрерывном режиме, то есть в максимально возможном для источника темпе, без получения на эти кадры положительных ответных квитанций. Количество кадров, которые разрешается передавать таким образом, называется размером окна. При отправке пакетов устанавливается тайм-аут ожидания квитанции. Метод с простоями является частным случаем метода скользящего окна, когда размер

76. Прикладной уровень в стеке ТСР/ІР. На прикладног уровне располагаются программные средства двух видов приложения и службы. Приложения организуют интерфейс между пользователем и сетью. Службы готовят данные для дальнейшей передачи по сети. Все нижележащие уровни в стеке TCP/IP обеспечивают доставку информации по сети, но никак не связаны с прикладными программами и программированием. Прикладной уровень не занимается доставкой. Он описывает протоколы взаимодействия программ (структуру передаваемой информации и правила ее обработки получателем) и возможную реализацию процедур обращения примитивам TCP, Прикладное ПО (сервера WWW, FTP эпектронной почты и соответствующие клиенты) реализовань с учетом протоколов прикладного уровня, т е общающиеся между собой с использованием соответствующих протоколов (HTTP, FTP и т д), Примеры протоколов; DNS, HTTP, FTP, SMTP, . Telnet. Прикладной уровень объединяет все службы, предоставляемые системой пользовательским приложением Прикладной уровень реализуется программными системами построенными в архитектуре клиент-сервер, базирующейся на протоколах нижних уровней. Протоколы прикладного уровня в стеке ТСР/IP занимаются летапями конкретного приложения и "не интересуются" способами передачи данных по сети. Этот уровень постоянно расширяется за счет присоединения старым, прошедшим многолетнюю эксплуатацию сетевым службам, сравнительно новых служб. Знаковый пример. протокол передачи гипертекстовой информации НТТР (сервера www).

77. Система доменных имен DNS. Основные подходы разрешению доменных имен. DNS - это распределенная база данных, поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Internet. На прикладном уровне применяется символическая система адресации. Пространство символической адресации независимо от IP-адресации проблема разрешения имен – преобразование символического имени в IP-адрес и обратно. Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени узла. Для именования компьютеров в больших сетях применяется: •Доменная система имен; •Служба WINS, которая поддерживает систему NetBIOS-имен. Схемы разрешения DNS-имен: 1. Рекурсивная процедура. Клиент обращается с запросом разрешения имени к одному из локальных DNS-серверов. Если искомый домен входит в его сферу ответственности, то он сразу же возвращает клиенту авторитетную запись ресурса. Авторитетной называют запись, получаемую от официального источника. Записи, попадая на сервер имен, кэшируются. Авторитетная запись всегда считается верной. Если же домен является удаленным, то локальный DNS-сервер посылает запрос серверу доменверхнего уровня. Ответы также поэтапно передаются обратно. Итеративная процедура. Работу по поиску ІР-адреса координирует DNS-клиент. Если после обращения к локальном серверу разрешение не найдено, то он сразу же информируе об этом клиента, сообщая при этом имя следующего сервера. которого можно спросить. Все пространство имен доменов распределено на непересекающиеся зоны. Зона содержит насть общего дерева доменов и обслуживается основным сервером имен, хранящего информацию о ресурсах этой зоны Для обеспечения надежности в зоне может быть несколько дополнительных серверов имен, которые синхронизируются (основным сервером. Файл зоны содержит стандартные записи песупсов базы данных DNS для преобразования доменных имен хостов в данной зоне в ІР-адреса, определения авторитетных DNS-серверов данной зоны, определения хостов-обработчиков почты для доменных имен в данной зоне и др. Файлы баз данных DNS состоят из стандартных записе ресурсов. Службы имен - DNS. Типы записей. А (адрес) Содержит отношение имя-адрес. Применяется для прямых зон Добавляется в случае отсутствия возможности динамического добавления записей. NS (сервер имен) - Определяет списо серверов имен ответственных за данную зону CNAME (подстановочное имя) - Позволяет добавлять синонимы имен. определенных записями типа А. МХ (обработчик почты) Определяет адрес сервера, на котором установлено приложение доставки почты для данной зоны. SOA (начало зоны) - Определяет начало зоны и важные параметры ее функционирования. PTR (указатель) - Используется в обратных зонах для указания соответствия адреса и имени. SRV (сервис Добавляются сервисами для упрощения поиска клиентскими компьютерами Поплерживаются только линамическим обновпением.

процесса отправителя и процесса-получателя. •Соке уникально идентифицирует прикладной процесс в Интернет, 4

Управление соединением. Соединение - это совокупность

информации о состоянии потока данных, включающая сокеты номера посланных, принятых и подтвержденных октетов размеры окон. 5. На протокол ТСР - вложена сложная и очень

важная задача: обеспечение надежной передачи данных чере

еналежную сеть

78. Электронная почта. Протоколы электронной почты. Сетевая почтовая служба (электронная почта) – это распределенное приложение, главной функцией которого является предоставление пользователям сети возможности обмениваться эпектронными сообщениями. Почтовый кпиент программа, помогающая составлять и посылать электронные сообщения, получать и отображать письма на компьютере пользователя. Почтовый сервер программа, пересылающая сообщения из почтовых ящиков на другие серверы или на компьютер пользователя по запросу его почтового клиента. •В системе электронной почты на устройствах пользователе установлены клиентские почтовые программы, а на одном или нескольких серверах электронной почты – серверные почтовы программы. •Клиенты считывают электронную почту почтового сервера с помощью одного из двух протоколов: 1. протокол POP. 2. протокол IMAP. •Клиенты отправляют электронную почту на почтовый сервер, а почтовые серверь пересылают почту друг другу с помощью простого протокола пересылки почты (SMTP). Сервер электронной почты. Сервер электронной почты — это компьютер, который може отправлять и принимать электронную почту от имени почтовы: клиентов. Примеры распространенных у нас, являются следующие серверы электронной почты: Microsoft Exchange Eudora Internet Mail Server (EIMS), Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol- простой протокол передачи почты). Протокол SMTP обеспечивает как передачу сообщений в адрес одного получателя, так и тиражирован нескольких копий сообщений для передачи в разные адреса Программы, использующие этот протокол: Outlook Express Microsoft Mail. Lotus и т.д. По умолчанию TCP- протокол подключен к протоколу SMTP через порт 25. Логика работы протокола SMTP (простейший случай). •Поспе того как пользователь шелкает на значке, инициирующем отправк сообщения SMTP-клиент посылает заплос на установления ГСР-соединения на порт 25 (это назначенный порт SMTP-сервера). •Если сервер готов, то он посылает свои идентифицирующие данные, в частности свое DNS-имя. •Затем клиент передает серверу адреса (имена) отправителя получателя. •Если имя получателя соответствует ожидаемому, то после получения адресов сервер дает согласие на установление ТСР-соединения, и в рамках этого надежног логического канала происходит передача сообщения •Используя одно ТСР-соединение клиент может передати несколько сообщений передоверяя каждое из них указание алресов отправителя и получателя •После завершени передачи TCP- и SMTP-соединения разрываются. POP3 - это простейший протокол для работы пользователя со своим почтовым ящиком. Он позволяет только забрать почту из почтового ящика (на сервере) на компьютер клиента и удалить ее из почтового ящика на сервере. РОР3- сервер не отвечае за отправку почты, он работает только как универсальный почтовый ящих для гоуппы пользователей РОРЗ- постоког подключается к транспортному уровню ТСР через 110-й протокол. Протокол IMAP4 (Internet Message Access Protocol Version4) позволяет клиентам получать доступ манипулировать сообщениями электронной почты на сервере Существенным отличием протокола IMAP4 от протокола POP3 является то, что ІМАР4 поддерживает работу с системой каталогов (или папок) сообщений. ІМАР4 позволяет клиент создавать, удалять и переименовывать почтовые ящики проверять напичие новых сообщений и удалять старые. При работе с протоколом ТСР, ІМАР4 использует 143-й порт.

79. Идентификации сетевых ресурсов. URL, URI. URN.

URI (Universal Resource Identifier) - универсальный идентификатор ресурса, (включает имя ресурса, его местоположение и используемы для доступа к ресурсу протокол). URN (Uniform Resource Name) реализует механизмы оптимального поиска документа (ближайше копии ресурса на узле либо его зеркале). URL (Uniform Resource Locator, местонахождение ресурса) предназначен для идентификации гипов, методов и компьютеров, на которых находятся определенные ресурсы, доступные через Интернет, В URL-адресе можно выделит три части. •Тип протокола доступа. Помимо HTTP, здесь могут быті казаны и другие протоколы, такие как FTP, telnet... •DNS-имя сервера /мя сервера, на котором хранится нужная страница. •Путь к объекту Обычно это составное имя файла (объекта) относительно главного каталога веб-сервера, предлагаемого по умолчанию

Веб-клиент, называемый также браузером, или агентом пользователя веб-службы, представляет собой приложение, которое устанавливается на компьютере конечного пользователя и одной из важных функций которого является поддержание графического пользовательского интерфейса. Веб-сервер — программа, хранящая объекты локально в каталогах компьютера, на кот. она запущена, і обеспечивающая доступ к объектам по URL-адресам. Пример: Apache и Microsoft Internet Information Server. HTTP (Hypertext Transfer Protocol, протокоп передачи гипертекста) обеспечивае: высокопроизводительный механизм передачи мультимедийной информации независимо от типа представленных данных.

80. WEB-служба. Web-служба - отдельные независимые приложения многократного использования, которы представляют свои функции через Web-интерфейс. Для связи с внешним миром, вместо протокола удаленного вызова процедур, используют протокол НТТР Web-службы позволяют приложениям или другим Web-службам совместно использовать данные и функции таким способом, при котором не имеет значения, как именно эти приложения выполняются, какую платформу, операционную систему или устройство они используют. •Web-страницы или гипертекстовые документы (html-документы) - это текстовые файлы, размеченные тегами (tags) с помощью языка HTML (HyperText Markup Language). •Язык разметки HTML позволяе форматировать текст веб страницы, размещать на ней графические объекты, рисунки, вставлять звукозапись и различные мультимедийные элементы, а также скрипты (JavaScript, VBScript), создавать гипертекстовые ссылки. Особый тип тега, который имеет вид <a href=»...» ... называется гиперссылкой. •Веб-клиент, называемый также браузером, или агентом пользователя веб-службы, представляет собой приложение. KOTODOR устанавливается на компьютере конечного пользователя и одной из важных функций которого является поддержание графического пользовательского интерфейса. •Веб-сервер — это программа, хранящая объекты локально в каталогах компьютера, на котором она запушена, и обеспечивающая доступ к этим объектам по URL-адресам. Пример: Apache и Microsoft Internet Information Server. URL (Uniform Resource Locator, местонахождение ресурса) - предназначен для идентификации типов, методов и компьютеров, на которых находятся определенные ресурсы, доступные челез Интернет

URI (Universal Resource Identifier) - универсальный илентификатор ресурса (включает имя ресурса его местоположение и используемый для доступа к ресурсу протокол). URN (Uniform Resource Name) реализует механизмы оптимального поиска документа (ближайшей копии ресурса на узле). HTTP (Hypertext Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста) обеспечивает высокопроизволительный MEASHINSM мультимелийной информации независимо от тила представленных данных. Программа-клиент (браузер) устанавливает ТСР-соединение с портом 80 сервера, затем посылает запрос. После ответа клиент или сервер закрывают соединение. Статусная линия HTTP-ответа Поясняющие коды: •1хх: Информационные; •2хх: Успешно: - Действие/запрос был успешно получен, понят и выполнен; •3хх: Перенаправление - Указывает, какое действие должно быть выполнено, чтобы выполнить запрос: •4хх: Ошибка клиента - Запрос солержит неправильный синтаксис или не может быть выполнен •5хх: Ошибка сервера - Сервер не может выполнить правильный запрос. Причина, как правило, в авторизации доступа к ресурсу. Status-Code= "200" ; ОК | "201" Created |"202" ; Accepted | "204" ; No Content | "301" Moved Permanently | "302" ; Moved Temporarily | "304" Not Modified | "400" ; Bad Request | "401" ; Unauthorized | "403" ; Forbidden | "404" ; Not Found | "500" ; Internal Server Error | "501" : Not Implemented | "502" : Bad Gateway | "503" ; Service Unavailable

81. Канальный уровень. Подуровни канального уровня. Канальный уровень управляет процедурами, которы

обеспечивают установку и поддержание связи между беспроводными устройствами в сети. Канальный уровен разделён на два подуровня: 1. Подуровень МАС-управлени доступом к среде. Основные функции подуровня уровня МАС: Управление доступом к разделяемой среде: •Обеспечение мобильности узлов при наличии нескольких базовых станций •Обеспечение безопасности, не уступающей безопасности і проводных сетях: •Передача кадров между конечными узлами посредством функций и устройств физического уровня.

Подуровень МАС поддерживает два режима коллективного доступа к разделяемой среде: Распределенный режим - DCF (Distributed Coordination Function) является базовым для протоколов 802.11 и может функционировать в беспроводных сетях как в произвольном режиме там и в архитектурном Пентрализованный режим - PCE (Point Coordination Function) может применяться в том спучае, когла в BSS сети есть станция, выполняющая функции точки доступа, 2. Подуровен управления логическим соединением (LLC). Если уровень MAC специфичен для каждой технологии и отражает различия в методах доступа к разделяемой среде, то Уровень LLC представляет собой обобщение функций разных технологий по обеспечению передачи кадра с различными требованиями надежности и передает данные пользователя и служебные данные между МАС и сетевым уровнем. По стандарту определено три вида услуг: •Услуга LLC1 - без установлен соединения и без подтверждения получения данных. Обычно эта процедура используется, когда восстановление данных после ошибок и упорядочивание выполняется протоколами вышележащих уровней, поэтому нет смысла дублировать их на уровне LLC. •Услуга LLC2 - установить логическое соединение перед началом передачи любого блока, если надо выполнить процедуру восстановления после ошибок и упорядочивание потока блоков. •Услуга LLC3 - без установления соединения, но с подтверждением получения данных. Актуален в системах управления промышленности объектами в реальном времени. на пету. Это своего пола компромисс межлу LLC1 и LLC2 Еще одна функция подуровня LLC - передача пользовательских и служебных данных между МАС и сетевым уровнем

Token Ring и ее основные особенности. История развития •1984 год - первая реализация компанией IBM •1985 год станларт IEEE 802.5 Разрабатывалась как належная альтернатива Ethernet. Основные положения: •физическая топология - «звезда»; •логическая топология - «кольцо»; •скорость передачи 4 и 16 Мбит/с: •соединение неэкранированной и экранированной витой пары; •метод доступа — маркерное кольцо. Маркерный метод доступа среде: •Станция, имеющая кадры для передачи, при получении свободного маркера удаляет его из кольца. •Если кадр проходит через станцию назначения то распознав свой адрес станция копирует кадо в буфер (устанавливается признак распознавания адреса и копирования). •Кадр отправляется отправителю (подтверждение получения данных). •Передача в кольцо нового маркера. Время владения разделяемой средой в cemu Token Ring ограничивается временем удержания маркера THT (token holding time), после истечения которого станци: обязана прекратить передачу и передать маркер далее по кольцу. Время удержания маркера 10 мс. В Token Ring существует три различных формата кадров: •маркер специальный кало, который определяет право доступа станций к общему разделяемому ресурсу: •кадр данных - собственно сами данные; •прерывающая последовательность последовательность, которая прерывает всякую передачу в копьне. как маркера, так

JKOJKOOO PPPTMRRR JKIJKI/E Первое поле - начальный ограничитель (Start Delimiter, SD) Поле SD представляет собой следующую уникальную последовательность символов манчестерского кола: J K O

Поле AC - управление доступом (Access Control) РРР - биты приоритета , Т - бит маркера, М - бит мо RRR -резервные биты приоритета.

Поле - конечный ограничитель (End Delimeter, ED) ED - последнее поле маркера.

/правление кольцом используются: •активный монитор Al (Active Monitor); •резервные мониторы SM (Standby Monitor) Функции АМ может выполнять пюбая станция кольца. Обычно это самая первая станция, включающаяся в кольцо. В любой момент времени в кольце должен быть только один АМ. Основа кольцевой сети - концентратор MAU (Multistation Access Unit) или MSAU (Multi-Station Access Unit). Для каждого абонента в составе концентратора применяется специальный блок подключения к магистрали (TCU-Trunk Coupling Unit). Обеспечение отказоустойчивости Token Ring. При обрыве кабеля или отключении концентратора выполняется процедура сворачивания кольца (wrap) - все оставшиеся узлы сохраняют работоспособность, при этом сохраняется даже порядок обхода танций. В случае нарушения кольца в двух или более местах

82. Задачи подуровня LLC в локальных сетях. Подуровень управления логическим соединением (LLC). Если уровень MAC специфичен для каждой технологии и отражает различия в методах доступа к разделяемой среде, то Уровень LLC представляет собой обобщение функций разных технологий по обеспечению передачи кадра с различными требованиями надежности и передает данные пользователя и служебные данные между МАС и сетевым уровнем. По стандарту определено три вида услуг: •Услуга LLC1 - без установлени соединения и без подтверждения получения данных. Обычно эта процедура используется, когда восстановление данных после ошибок и упорядочивание выполняется протоколами вышележащих уровней, поэтому нет смысла дублировать их на уровне LLC. •Услуга LLC2 - установить логическое соединение перед началом передачи любого блока, если надо выполнить процедуру восстановления после ошибок и упорядочивани потока блоков. •Услуга LLC3 - без установления соединения, но полтверждением получения данных. Актуален в системах правления промышленности объектами в реальном времени на лету. Это своего рода компромисс между LLC1 и LLC2.

Еще одна функция подуровня LLC - передача пользовательскі и служебных данных между МАС и сетевым уровнем

83. Методы доступа к разделяемой среде в технологии Ethernet. Цель - нахождение простого и дешевого решения объединения в вычислительную сеть нескольких десятков компьютеров, находящихся в пределах одного здания. Для упрощения и удешевления аппаратных и программны решений разработчики остановились на совместном использовании общей среды передачи данных. Радиоканал определённого диапазона частот естественным образом является общей средой для всех передатчиков, использующих частоты этого диапазона для кодирования данных (т.е. это был беспроводной вариант). Сеть ALOHA работала по методу случайного доступа - когда любой узел мог начать передачу пакета в любой момент времени. Немного позже эта иде разделяемой общей среды была перенесена на проводно вариант технологии LAN. Все ПК присоединялись к сегменту кабеля (коаксиального) по схеме монтажного ИПИ поэтому при передаче сигналов одним из передатчиков все приемник получали один и тот же сигнал, как и при использовани радиоволн. А в корпорации IBM разрабатывалась кольцева: гехнология Token Ring. Физ. топология этих сетей – кольцо каждый узел соединяется кабелем с двумя соседними узлами но эти отрезки (сегменты) также являются разделяемыми, т.к. в каждый момент времени только 1 пк может задействоват кольцо для передачи своих пакетов. Технология Etherne Ethernet - самый распространенный сегодня стандар локальных сетей. Это сетевой стандарт, основанный на экспериментальной сети Ethernet Network, которую фирма Хегох разработала и реализовала в 1975 году.

Ethernet использует: 1. физические топологии «шина», «звезда: или «звезда – шина»: 2. погическую топологию «шина»: 3. метол случайного доступа к общей среде. Высокоскоростные стандарты: 1. Fast Ethernet (100 мбит/с). 2. Gigabit Ethernet (1 бит/c). 3. 10g ethernet (10 gbit/s). 4. 40 и 100g ethernet Дополнительная спецификация среды: 1. 10base5 - толстый коаксиальный кабель. 2. 10 base-t – кабель витая пара. 3 10base-fl - оптоволокно.

84. Методы доступа к разделяемой среде в кольцевых технологиях локальных сетей.


Дель – нахождение простого и дешевого решения объединения вычислительную сеть нескольких десятков компьютеров, находящихся в пределах одного здания. Для упрощения и удешевления аппаратны программных решений разработчики остановились на совместном использовании общей среды передачи данных. Радиоканал определённого диапазона частот естественным образом является общей средой для всех передатчиков использующих частоты этого диапазона для кодирования данных (т.е. это был беспроводной вариант). Сеть ALOHA работала по методу случайного доступа – когда пюбой узел мог начать передачу пакета в любой момент времени немного позже эта идея разделяемой общей среды была перенесена на проводной вариант технологии LAN. Все ПК присоединялись сегменту кабеля (коаксиального) по схеме монтажного ИЛИ, поэтому при передаче сигналов одним из передатчиков все приемник получали один и тот же сигнал, как и при использовании радиоволн. А в корпорации IBM разрабатывалась кольцевая технология Token Ring Физ. топология этих сетей – кольцо, каждый узел соединяется кабелей с двумя соседними узлами, но эти отрезки (сегменты) также являются разделяемыми, т.к. в каждый момент времени только 1 пк може адействовать кольцо для передачи своих пакетов.

85. Базовые технологии локальных сетей. Технология Ethernet и ее основные особенности. Сетевые технологии называют базовыми, так как на их основе строится базис любой сети. Сетевая архитектура - это комбинация стандартов, топологий и протоколов, необходимых для создания работоспособной сети. К базовым сетевым технологиям относят: Ethernet, Token Ring, FDDI, Метод доступа - это способ "захвата" передающей среды, способ определения того, какая из рабочих станций сети может следующей использовать ресурсы сети. Каждый метод доступа определяется алгоритмом, используемым сетевым оборудованием для того, чтобы направлять поток сообщений через сеть Разделяют два типа методов доступа к среде передачи данных: случайный и маркерный. Технология Ethernet. Ethernet - самый распространенный сеголня станларт покальных сетей. Это сетевой станларт основанный на экспериментальной сети Ethernet Network, которую фирма Хегох разработала и реализовала в 1975 году. Ethernet использует: 1. физические топологии «шина» «звезда» или «звезда -шина»; 2. логическую топологию «шина»; 3. метод случайного доступа к общей среде. Высокоскоростные стандарты: 1. Fast Ethernet (100

мбит/c). 2. Gigabit Ethernet (1 гбит/c). 3. 10g ethernet (10 gbit/s). 4. 40 и 100g ethernet. Дополнительная спецификация среды: 1. 10base5 – толстый коаксиальный кабель. 2. 10 base-t - кабель витая пара. 3. 10base-fl - оптоволокно

86. Базовые технологии локальных сетей. Технология 87. Принципы построения локальных сетей на основе технологии FDDI. Технология FDDI - первая технология использующая в качестве среды передачи данных покальных сетей оптоволоконный кабель Станларт FDDI был выпушен ANSI (American National Standards Institute) в 1984 году. В 1986 988 появились начальные версии стандарта FDDI и первое оборудование - сетевые адаптеры, концентраторы,мосты и маршрутизаторы, поддерживающие этот стандарт. Технология FDDI - Fiber Distributed Data Interface, Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, развивая совершенствуя ее основные идеи. Цели: •Повысить битовун скорость передачи данных до 100 Мб/с. •Повысить отказоустойчивость сети •Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети. Цель - построение высокоскоростных магистральных каналов

связи (backbone) предназначенных для объединения нескопьких сегментов



Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец которые образуют основной и резервный пути передачи данны: между узлами сети. В нормальном режиме работы сети данны проходят через все узлы и все участки кабеля только первичного (Primary) кольца. Этот режим назван режимом Thru "сквозным" или "транзитным" . Вторичное кольцо (Secondary) этом режиме не используется. В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным вновь образуя единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть 'свертывание" или "сворачивание" колец. Стандарт FDDI для достижения высокой гибкости сети предусматривает включение в кольно абонентов лвух типов: Абоненты (станции) класса A абоненты двойного подключения DAS – Dual-Attachmen Stations) подключаются к обоим (внутреннему и внешнему кольцам сети. Абоненты (станции) класса В (абоненть одинарного подключения, SAS - Single-Attachment Stations подключаются только к одному (внешнему) кольцу

Варианты связей в случае

88. Виртуальные локальные сети (VLAN). Виртуальной локальной сетью (Virtual LAN, VLAN) называется группа узлов трафик которой в том числе широковещательный на канальном уровне полностью изопирован от трафика пругих узпов сети. VLAN позволяет алминистратору объединят станции по логической функции, проектной группе или приложению независимо от физического положения Виртуальная сеть образует домен пользователей. широковещательного трафика, поскольку широковещательный график не выходит за пределы соответствующей группы узлов; Объединение устройств в группы (устройства, расположенные в одной VLAN невидимы для устройств расположенных в лоугой VLAN). Передача калров между разными виртуальными сетями на основании адреса канального уровня невозможн независимо от типа адреса (уникального, группового широковещательного). Сети VLAN могут быть определены по Порту (наиболее частое применение внедрения VLAN построенной на портах, когда рабочие станции используют протокол DHCP). •MAC-адресу (VLAN, базирующиеся на МАС-адресах, позволяют пользователям находиться в той же VI AN лаже если пользователь перемещается с одного места на другое) •Сетевому адресу (Этот метод может быть очень попезным в ситуации, когда важна безопасность и когда достуг контролируется списками доступа в маршрутизаторах) Характеристики VLAN: •Каждая VLAN функционирует как отдельная локальная сеть. •VLAN может охватывать один или несколько коммутаторов, что позволяет узлам работать так, как если бы они находились в одном сегменте. •Для передачи трафика между VLAN необходимо устройство 3-го уровня. •По имопчанию в качестве VI AN управления применяется VI AN1 •Алминистраторы используют IP-алрес VLAN управления для удаленной настройки коммутатора. •При создании сети VLAN назначается номер и имя. Номер VLAN — это любое число из диапазона, доступного коммутатору, кроме VLAN1, Именование VLAN считается рекомендуемым методом управления сетью. Идентификация VLAN: •Устройства, полключенные к VLAN взаимодействуют только с другими устройствами в этой VLAN при этом устройства могут быть подключены как к одному, так и разным коммутаторам. •Коммутатор связывает каждый порт с определенным номером VLAN При приеме калра на порте коммутатор добавляет идентификатор VLAN (VLAN ID - VID) в калр Ethernet. •Лобавление идентификатора VLAN в калр Ethernet называется маркировкой кадра. распространенный стандарт маркировки кадра — IEEE 802.1q. Стандарт 802.1Q, который иногда сокращается до dot1q подразумевает вставку 4-байтного поля метки в кадр Ethernet Размер маркированного кадра Ethernet может достигать 1522 байта. Роли портов коммутатора. Для портов коммутатора можно задать две разные роли. Порт может быть определен как

порт доступа или как магистральный порт. Порт доступа

Принадлежит только одной VLAN. Как правило, отдельные

89. Алгоритмы приема и передачи кадра сетевым адаптером (сетевой картой). Прием кадра адаптером (алгоритм): 1) Адаптер принимает из кабеля сигналы. 2) Вылеление сигналов на фоне шума 3) Если данные перед отправкой в кабель подвергались погич кодир. го в адаптере восстанавливается исходный код. 4) Проверка контрольной суммы кадра. Если она неверна, то кадр отбрасывается Если верна, то из МАК кадра извлекается кадр ИС и передается протоколу. 5) Кадр ИС помещается в буфер оп-ной памяти. Передача кадра из адаптера в кабель 1) Прием кадра данных LLC через межуровневый интерфейс вместе с адресной информацией мак-уровня. 2) Формирование кадра данных мак-ур, в кот. инкапсул

кало ИС и запопнение алоеса назначения источника вычислени

контрольной суммы. 3) Выдача адаптером сигналов в кабель

90. Физический уровень. Физический уровень отвечает за аппаратное обеспечение; определяет физические механические эпектрические характеристики пиний связи (тип кабеля количество разъёмов коннектора назначение каждого разъема и т.д.): описывае: топологию сети и определяет метод передачи данных по кабелю (электрический, оптический).

основе всех беспроводных протоколов семейства 802.11 лежит технология улучшения спектра - SS (Spread Spectrum). Эта технология, в первую очередь, позволяет повысить помехоустойчивость кода для сигналов малой мошности Основная илея этой технопогии состоит в том, что лля колипования информационного сигнала при передаче используется более широкий частотный диапазон. Используются две основные технологии улучшения спектра - Прямое последовательное расширение спектра (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) и Частотное многоканальное расширение спектра (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum). В DSSS каждый бит данных умножается на псевдослучайную шумоподобную последовательность называемую чип-поспеловательностью. Это увеличивает ширину попосы сигнала и лепает его менее подверженным воздействию помех и интерференций. Частотное многоканальное расширение спектра (FHSS) передает данные, быстро переключаясь между разными частотами в пределах радиочастотного диапазона. Это делается в соответствии с определенным псевдослучайным порядком, известным как устройство передачи и приема. FHSS помогает уменьшить риск помех и проспушивания так как сигнал трудно перехватить или нарушить из-за непредсказуемого изменения частоты.

то оно распадается на два или более не связанных между собой работоспособных сегментов. Paseumue Token Ring High Speed Token-Ring, HSTR - скорость 100 Мбит/с: «Gigabit Token-Ring - скорость 1000 Мбит/с: «Компании, поддерживающие Токеn-Ring (среди которых IBM, Оісоти, Мадер), не намерены отказываться от своей сети, рассматривая ее как достойного конкурента Ethernet. «По сравнению с аппаратурой Ethernet аппаратура Token Ring заметно дороже, так как используется более сложный метод	Dual-Attachment Concentrator) и одинарного подключения (SAC – Single-Attachment Concentrator).		
заметно дороже, так как используется более сложный метод управления обменом, поэтому сеть Token Ring не получила столь широкого распространения.			