Definition 0.0.1: Flödet av ett vektorfält genom en yta i \mathbb{R}^3

Flödet av ett kontinuerligt vektorfält F genom en orienterad yta Y är integralen av den positiva normalkomponenten av vektorfältet över Y:

$$\iint_{N} F \cdot \hat{N} \ dS$$

Eftersom som vi har sätt tidigare $\vec{n} = \vec{r_u'} \times \vec{r_v'}$ är en normalvektor på ytan som pekar åt rätt håll, får vi en enhetsnormal \hat{N} genom:

$$\hat{N} = \frac{\vec{r_u'} \times \vec{r_v'}}{|\vec{r_u'} \times \vec{r_v'}|}$$

..och eftersom (som vi också sätt tidigare) $dS = \left| \vec{r_u'} \times \vec{r_v'} \right| du \ dv$, ser vi att vi kan beräkna flödesintegraler genom:

$$\iint_{Y} F \cdot \hat{N} dS = \iint_{D} F \cdot \vec{r'_{u}} \times \vec{r'_{v}} du dv$$

..om Y parametriseras av r(u,v) för $(u,v) \in D$. O.B.S: högerledet är en vanlig hederlig dubbelintegral.