# SUNVS - A Surface-based Brain Network Viewer Toolbox


## Grab your towel and don't panic

Please **feel free** to use this toolbox

\*Website: https://github.com/c14h19no2/SUNVS\*

\*DOI: 10.5281/zenodo.4044779\*

\*I am pleasure if you'd like to cite me as follows: Wang, Ningkai. (2020). c14h19no2/SUNVS - A Surface-based Brain Network Viewer Toolbox. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.4044779\*



## 绘图指引

## 0. 前期准备

- 1. 本绘图工具包的功能依赖于 <u>CAT12</u>, 因此在使用前请首先下载 <u>CAT12</u> 及 <u>SPM12</u>, 并正确设置路径 (*setpath*)
- 2. 本工具包适用于 164k .*gii* 格式的 *surface* 文件(共包含 163842 个顶点),双侧半球的 .gii 文件需分开储存
- 3. 为方便软件识别,左脑的 surface .gii 文件建议更改前缀 lh.,右脑的 surface .gii 文件更改前缀为rh.,如将 myLeftBrain.gii 更改为 lh.myLeftBrain.gii,myRightBrain.gii 更改为 rh.myRightBrain.gii

使用前,由于 *CAT12* 对 *file\_array* 类的支持仍不完备,首先需要将 *CAT12* 工具包中的 *cat\_surf\_render* 中 line 248-249 间插入一行,否则本工具包运行时可能报错:

```
M.cdata = [M.cdata;Mt.cdata]; % line 248
M.cdata = double(M.cdata); % 这里插入!!!
labelmapclim = [min(M.cdata),max(M.cdata)]; % line 249
```

## 1. 工具包内容

#### 1.1. 主函数

本绘图工具包包括 5 个函数, 绘图时我们主要会用到以下 4 个:

- 1. sunvs\_display % 用颜色标注脑区
- 2. sunvs\_net\_viewer % 展示脑网络中的节点和连边
- 3. sunvs\_gen\_centroid\_coor % 根据图谱所定义的ROI和选定的皮层形状,快速生成ROI的中心坐标
- 4. sunvs\_ROI\_annot2gii % 根据特定图谱中脑区编号,快速生成相应gii文件

#### 1.2. 依赖函数与文件

此外,本工具包内还存在如下函数和文件,为 sunvs\_net\_viewer 和 sunvs\_display 函数提供依赖。

- sunvs\_plot\_3dsphere
- % sunvs\_net\_viewer的依赖函数,用于绘制3D节点
- 2. nodalBoundaryList文件夹中
- 2.1. [lr]h.inflated.Uniform.gii
- % 为 sunvs\_net\_viewer 函数提供默认底版
- 2.2. [lr]h.nodalBoundaryList\_[atlas].gii
- % 包含图谱的脑区边界信息,可用作 underlay,对脑图的可视化效果进行优化。

## 2. 在 Surface 底版上绘制脑图

## 2.1. 在 Surface 底版上展示特定脑区 // sunvs\_display

#### 2.1.1 绘制单侧半球

要显示 *surface* 上的特定脑区,我们会用到 *sunvs\_display* 函数。在使用该函数之前,我们首先需要得到记录了脑区信息(可以是脑区的显著性,分属模块的编号,以及皮层厚度等等)的 *.gii* (*gifti*) 文件。假设我们已经得到了需要输出的 *.gii* 文件,分为左右半球,我们只需要绘制出其中的左半球,其名为 *'lh.mySurface.gii'*,文件名的前缀 *'lh.'* 代表其为左脑在 *matlab* 命令行窗口输入:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii');
```

软件即会自动绘制左半球。

#### 2.1.2. 绘制双侧半球,参数: 'multisurf'

当然,很多时候我们会有绘制双侧半球的需求,此时我们只需添加参数 'multisurf',并将该参数的值设置为1:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'multisurf', '1');
```

软件包即会自动找到 'lh' 的对侧半球,即 'rh',将左右半球同时绘制出来。同理,如果你选择 'rh' 时将 'multisurf' 参数设置为 1,代码也会自动在 'rh' 的同路径下寻到 'lh'。

#### 2.1.3. 选择大脑形状,参数: 'useAverageSurf'

Surface 是把皮层抽象化得到的二维平面,理论上在拓扑结构不变的前提下可以扭曲成任何形状,例如膨胀起来便于观察;可以呈现为褶皱的 central surface 或是平滑的 pial surface; 甚至可以将其信息映射到一个球面上。这种高度自由的特性为我们的数据可视化提供了许多便利,我们可以用不同的载体来呈现 Surface 上的信息。

比如:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'multisurf', '1', 'useAverageSurf',
'inflated');
```

% 使用膨胀的 surface 作为数据可视化的大脑底版,优势在于可以将原本隐藏的脑沟暴露在外,便于观察。

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'multisurf', '1', 'useAverageSurf',
'IXI555');
```

% 使用 CAT12 DARTEL 模版的 surface 作为数据可视化的大脑底版,优势在于其与真实大脑形状相近。

% 可以看到,利用多个参数的组合,我们可以在指定函数呈现左右半球的同时使用某个特定底版。

此外,软件包还可以使用 *CAT12* 提供的 *central surface* 作为底版,亦可以自己选定 *.gii* 文件作为底版 ('custom', '文件路径'),具体使用方法可以查阅函数注释,此处不再赘述。

#### 2.1.4. 选择大脑底版纹理,参数: 'useUnderlay'

我们在可视化时常用的 surface 底版是 '*inflated*',即膨胀的脑。该底版将原本隐藏的脑沟暴露在外,便于观察,但其带来的缺点也很明显,即抹去了原本的沟回信息,我们在一个光滑的脑上难以辨认一个区域原本所属的脑区。'*useUnderlay*' 参数即用于给上述大脑底版添加纹理,以作为解决方案。

目前的纹理分为两种:

- 1. 沟回信息,参数值为 'mc', 选择该纹理时, 大脑底版上会出现黑白间隔的图案, 指示该位置是脑沟还是脑回
- 2. 脑区信息,参数值为 'a2009s', 'DK40' 等 surface 图谱名缩写,选择该纹理时,大脑底版上会出现 所选图谱的所有脑区的边界线。

使用方法很简单,挑选好你想要的纹理,例如你在先前的大脑分区、统计阶段都使用了 a2009s 图谱,可使用 a2009s 的脑区边界,在命令行输入:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'useUnderlay', 'a2009s');
```

软件即会在 a2009s 图谱定义的所有脑区周围绘制上白边。

#### 2.1.5. 选择透明度,参数: 'TransParency'

有时我们需要看到对侧的脑,亦或是单纯为了美观,我们可以对脑设置透明度,此时使用 'TransParency' 参数即可,数值范围为 0-1,值越高越透明。

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'TransParency', 0.4);
```

#### 2.1.6. 选择观看视角,参数: 'view'

基于 'view' 参数,我们可以指定图片在生成时的呈现方位。其中:

```
'l' = left
'r' = right
'a' = anterior
'p' = posterior
's' = superior (Default)
'i' = inferior
```

若我们希望呈现脑的左半侧面,只需添加'view'参数:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'view', 'l');
```

#### 2.1.7. 选择颜色表,参数: 'Colormap'

若要给 ROI 指定颜色,我们可以使用 'Colormap' 参数,主要有以下几种用法:

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'Colormap', jet(64));
% .gii 文件中的所有值将 map 到 jet 这一配色方案的 colormap 中,其中这一 corlormap 分
为 64 个梯度。
```

我们可以尝试看一下 jet() 函数的输出,以较简短的 jet(8) 为例:

```
>> jet(8)

ans =

0     0     1
     0     0.5     1
     0     1     1
     0.5     1     0.5
     1     1     0
     1     1     0
     1     0.5     0
     1     0     0
     0.5     0     0
```

可以看到,它给出了一个 8\*3 的矩阵,其中 8 行代表 8 个颜色梯度,3 列分别代表颜色的 RGB 值,该 RGB 值可从常用的 256 值的 RGB 值转换而来,例如蓝色是 [0, 0, 256],对每个值除以 256 来进行标准 化,即得到了 [0,0,1],即 *jet(8)* 中的第一个值。而我们 .*gii* 文件中的值则会 *map* 到这张表的颜色中,若我们的 .*gii* 文件中有 6 个值,我们拥有最小值的脑区会得到 *colormap* 中第一个颜色,也就是蓝色。

类似的 colormap 还有很多,例如 *parula*, *hsv*, *hot*, *pink*, *flag*, *gray*, *cool*, *copper*, *white* 等等,可以在它们的 *help* 文件中找到更多相似的 *colormap*, 此处不赘述。

既然我们知道了 colormap 的构成和数据结构,我们就可以自己定义 colormap 来更精细地操纵图中的色彩。例如,我们的 .gii 文件中有 6 个脑区,它们各自分属于 [1 2 3 2 3 1] 模块,那么我们直接给每个脑区的 vertices 赋值 [1 2 3 2 3 1],并创造一个 colormap 矩阵,给每个脑区直接定义其颜色(共 3 种,各自对应一个模块):

```
>> myColormap = [1 0 0; ...
0 1 0; ...
0 0 1; ...
0 1 0; ...
0 1 0; ...
1 0 0];
```

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'Colormap', myColormap);
```

得到的脑图上就能出现分属3种模块的6个脑区了。

#### 2.1.8. 输出图片到指定目录,参数: 'imgprint', 'imgprintDir' 与 'dpi'

呈现图的同时输出图片到指定目录,要用到两个参数: 'imgprint' 与 'imgprintDir':

```
sunvs_display('lh.mySurface.gii', 'imgprint', 1, 'imgprintDir', '/Users/Username');
% 若不指定 'imgprintDir', 只设置 'imgprint' 为 1, 程序会自动输出图片到 matlab 目前的的工作路径;
% 若不设置 'imgprint' 为 1, 只指定 'imgprintDir' 的文件目录,程序也可正常运行。
```

输出的图片为.tif 格式,文件名跟随.node文件,分辨率默认为600 dpi,也可以通过'dpi'参数来更改。

#### 2.2. 在 Surface 底版上绘制脑网络 // sunvs net viewer

要在 Surface 底版上绘制脑网络,我们首先要制作节点文件(.node file)与连边文件(.edge file)。

#### 2.2.1. 节点文件

.node 是一个文本文件,以 .node 为后缀名(这里沿用了 Brainnet viewer 的格式与命名方式)。文件中包括 3 类信息:

- 1. 每个节点的 3 维坐标信息
- 2. 每个节点分属的模块(即颜色)
- 3. 每个节点的重要性(即大小)

文件内容示例如下:

```
-24
    48
                 1
                     Node1
        -2
             1
-34
   -77 -7
              2
                 2
                     Node2
    -32 62
                     Node3
12
              3
                 1
52
    -11 17 2 2
                     Node4
17
    52
         3
             3
                 2
                     Node5
     35
         10
                     Node6
-7
            1
                 0
```

#### 其中,

- 1. 每一行代表一个节点
- 2. 每一行的前 3 列代表这个节点的三维坐标,分别为 X, Y, Z 轴坐标。坐标信息可以通过函数  $sunvs\_gen\_centroid\_coor$  获取,使用方法见本文档 第 3.1. 部分。
- 3. 每一行的第 4 列代表这个节点的模块信息,每个模块都会被指定一种颜色
- 4. 每一行的第 5 列代表这个节点的重要性信息,该值越大,图中该节点就越大。若不希望显示某个节点,那么把它的大小设置为 0 即可,该节点及其连边都将被隐藏。

#### 2.2.2. 连边文件

连边文件是以 .edge 为后缀的文本文件,文件中是一个 N\*N 的对称矩阵,其中 N 为节点数量。内容示例如下:

```
      0
      1
      0
      0
      0

      1
      0
      0
      1
      0
      0

      0
      0
      0
      1
      0
      0

      0
      1
      0
      0
      0
      0

      0
      0
      1
      1
      0
      0

      0
      0
      0
      0
      0
      0
```

注: 虽然示例内容是二值矩阵, 但实际也可以绘制加权矩阵, 亦可以绘制负连接。

#### 2.2.3. 网络绘制

网络绘制需要用到 sunvs\_net\_viewer 函数,我们可以选择只呈现节点:

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node');
```

也可以选择同时呈现节点与连边:

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge');
```

此外,由于该函数底层调用了 *sunvs\_display* 函数,因此 *sunvs\_display* 的参数理论上 *sunvs\_net\_viewer* 基本都可调用,用法相同,此处不赘述。

## 2.2.4. 节点与连边的尺寸,参数: 'NodeWeight' 与 'EdgeWeight'

除了 sunvs\_display 所能使用的参数外,本软件包还针对网络节点与连边设置了一些参数,可以自由选择:

在呈现节点时,在 a)使用相同尺寸 b)使用 .node 文件中的权重 之间切换

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'Nodeweight', 1);
% 使用 .node 文件中的权重

sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'Nodeweight', 0);
% 使用相同尺寸
```

与此相似,在呈现连边时,可在 a) 使用相同粗细 b) 使用 .edge 文件中的权重 之间切换

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'EdgeWeight', 1);
% 使用 .edge 文件中的权重
```

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'EdgeWeight', 0);
% 使用 .edge 文件中的权重
```

## 2.2.5. 模块的颜色与纹理,参数: 'ModuleColor' 与 'ModuleTexture'

我们可以使用 'ModuleColor' 与 'ModuleTexture' 为脑图中不同模块的节点添加颜色与纹理,方法如下:

#### 2.2.5.1. 模块颜色,参数: 'ModuleColor'

同前文  $sunvs\_display$  中的 colormap 参数相似,我们可以自己定义 ModuleColor ,以精细地操纵图中的 色彩。例如,我们的 .node 文件中有 6 个脑区,它们各自分属于 [1 2 3 2 3 1] 3 大模块,那么我们直接 给 .node 文件中每个节点的第 4 列分别赋值 [1; 2; 3; 2; 3; 1],并创造一个 ModuleColor 矩阵,给每个模块定义其颜色(共 3 种,各自对应一个模块):

```
>> myModuleColor = [0.9844, 0.5508, 0.3477;...
0.9961, 0.9961, 0.7461;...
0.5664, 0.7461, 0.8555];
```

最后将 .node 文件路径和 ModuleColor 导入函数

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'ModuleColor',
myModuleColor);
```

得到的脑图上就能出现分属 3 种模块的 6 个脑区了。

#### 2.2.5.2. 模块纹理,参数: 'ModuleTexture'

'ModuleTexture' 参数的功能与 'ModuleColor' 类似,不同的是 'ModuleColor' 为不同模块的节点添加颜色,而 'ModuleTexture' 则是为不同模块的节点添加纹理。要使用这一参数,我们首先需要新建一个文本文档,后缀名可改为 .module,便于日后识别。在这个文档中,我们可以为每个模块的节点添加不同图片作为模块的纹理特征,以 2.2.5.1. 中出现的模块分区为例,其 .module 文件内容可以是:

```
/Users/Username/myModuleTextures/Texture01.png
/Users/Username/myModuleTextures/Texture02.png
/Users/Username/myModuleTextures/Texture03.png
```

最后将 .node 文件路径、 Module Texture 及 .module 文件路径导入函数

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'ModuleTexture',
'myModuleColor.module');
```

即完成了模块的纹理绘制。

## 2.2.6. 正负连接的颜色,参数: 'LineColorPos' 与 'LineColorNeg'

对于连接矩阵中的正连接与负连接,软件包默认使用了不同的配色(红色与蓝色)。也可以通过使用 'LineColorPos' 与 'LineColorNeg' 参数自行设置正负连接的 RGB 值。

#### **2.2.7.** 为节点添加 *Label*,参数: '*Label*'

若在.node 文件的第六列中设置了 Label, 那么只需要:

```
sunvs_net_viewer('myNodes.node', 'myEdges.edge', 'Label', 1);
```

即可在脑图上显示每个节点的 Label。

#### 2.2.8. 综合示例

我们想要根据上文示例中的.node 与.edge 文件输出脑图,并希望:


- 1. 使用膨胀的 surface mesh
- 2. 使用大脑沟回的 underlay
- 3. 使用自定义的模块颜色
- 4. 使用 .node 中配置的节点大小权重
- 5. 使用 .edge 中配置的连边粗细权重
- 6. 使用 0.5 的透明度
- 7. 输出 .node 中配置的节点 Label
- 8. 采用上方视角

#### 9. 输出图片到当前文件夹

那么我们需要中命令行窗口输入:

```
sunvs_net_viewer('Content_EPAS.node', 'Content_EPAS.edge', 'useAverageSurf',
'inflated',...
   'useUnderlay', 'mc', 'ModuleColor', myModuleColor, 'NodeWeight', 1,
'EdgeWeight', 1,...
   'TransParency', 0.5, 'Label', 1, 'view', 's','imgprint', 1);
```

工具包即会绘制出下图,并将其以 600 dpi 的分辨率保存到当前工作路径。



我们可以看到,图中的节点 Node6 并不清晰,这种情况下,我们可以考虑将透明度调高,或者将 useUnderlay 设置为 'none'。

## 3. 便捷工具

## 3.1. 生成脑区中心坐标 // sunvs\_gen\_centroid\_coor

如前所述,我们若要绘制脑网络,首先需要生成.Node 文件,.Node 文件中存储来每个脑网络节点的三维坐标。考虑到一个脑区是立体的(Volume)或平面的(Surface),内部包含大量的坐标,我们缺少一个代表性的坐标点(如先前文献给出的坐标点)来表征我们的脑区时,我们可以使用脑图谱中每个脑区的中心坐标来替代,该坐标由对脑区内所有体素(Volume)/顶点(Vertices)的坐标信息取算术平均数得到。对于我们的 Surface 作图,工具包内提供了 sunvs\_gen\_centroid\_coor 函数来方便快捷地计算中心坐标,使用方法如下。

#### 3.1.1. 图谱为 .annot 格式

当图谱为 .annot 格式时,我们需要准备两个文件: .gii 文件和 .annot 文件,其中

- 1. *.gii* 文件: *.gii* 文件的选择至关重要,该文件在这里用于提供 *Vertices* 的坐标信息。如前文(sunvs\_display 的 usefsaverage 参数部分)所述,我们的 *.gii* 文件决定了脑的形状,也就决定了所有 *Vertices* 的坐标。由于我们计算坐标的目的是为了在 *Surface* 上绘制节点,因此**我们在这里选择的** *.gii* 文件必须和 *sunvs net viewer* 中使用的 *useAverageSurf* 保持一致
- 2. .annot 文件决定了分区方式,只要直接把所用图谱的 .annot 文件路径放进来即可。

```
[CenCoor] = sunvs_gen_centroid_coor(Path_filename, Path_annot);
% Path_filename 为 .gii 的文件路径
% Path_annot 为 .annot 的文件路径
```

#### 3.1.2. 图谱为 .gii 格式

当图谱为.gii 格式时,分区方式与坐标信息都由.gii 文件提供,只需要输入

```
[CenCoor] = sunvs_gen_centroid_coor(Path_filename);
% Path_filename 为 .gii 的文件路径
```

## **3.2.** 便捷生成 .gii 文件以在 *Surface* 底版上展示特定脑区 // *sunvs\_ROI\_annot2gii*

我们在使用 sunvs\_display 在 Surface 底版上展示特定脑区时,需要使用到已经给特定脑区赋值的 .gii 文件,但是手动生成该文件还是较为麻烦。这里,本工具包提供了一个函数来便捷生成所需的 .gii 文件,先看函数:

```
sunvs_ROI_annot2gii(pathAnnot, indROIs, valueROIs)
```

其中,pathAnnot 是 .annot 图谱的文件路径,indROIs 是 ROI 的脑区编号,valueROIs 是要给对应脑区赋的值。举例来说,我们使用 a2009s 图谱(共包含 150 个脑区,左右脑各 75 个)对一套数据进行分区,数据分析发现,第 15、16 号脑区和第 96、150 号(即右半球的第 21、75 个脑区)脑区在组间存在显著效应,其 p 分别等于 0.001,0.004,0.017 和 0.023。那么,我们分别对左右半球进行操作:

该函数亦可使用 'useAverageSurf' 参数,使用方法与 sunvs\_display 相同。

## 4. tips

- 1. 在使用本工具包作图时,可以先使用灰度或 copper 等双色渐变的 colormap, 在生成 .tif 文件后再进入 Photoshop, 从背景中抠出脑图,使用脑图作为蒙版(Mask),再对蒙版添加渐变映射,这样可以较直观地操纵配色。
- 2. 待补充