
Ⅰ 主要内容

- n操作系统的虚拟机概念
- n操作系统的逻辑结构
- n操作系统依赖的基本硬件环境

| 重点

- n虚拟机的概念
- n态的概念
- n中断机制




操作系统"虚拟计算机"的概念

▮ 面对用户,操作系统可以称为虚拟计算机

n用户界面 n屏蔽硬件细节 n扩展硬件功能 n系统更安全 n系统更可靠 n效率更高






操作系统的逻辑结构

- Ⅰ逻辑结构
 - nOS的设计和实现思路
- Ⅰ逻辑结构的种类
 - n1.整体式结构
 - n2.层次式结构
 - n3.微内核结构(客户/服务器结构, Client / Server)

Ⅰ 1.整体式结构



Ⅰ特点


- n模块设计、编码和调试独立
- n模块调用自由
- n模块通信多以全局变量形式完成

Ⅰ缺点


n信息传递随意,维护和更新困难。

2.层次结构

I 层次结构的软件例子: TCP/IP协议栈



Ⅰ 分层逻辑结构的OS



Ⅰ 层次结构

n把所有功能模块按照调用次序分别排成若干层,确 保各层之间只能是单向依赖或单向调用。

p分层原则

- n硬件相关——最底层
- n外部特性——最外层
- n中间层——调用次序或消息传递顺序
- n共性的服务——较低层
- n活跃功能——较低层

Ⅰ 层次结构的优点

- n结构清晰,避免循环调用。
- n整体问题局部化,系统的正确性容易保证。
- n有利于操作系统的维护、扩充、移植。

Linux内核结构

I Linux中的调用层次

- n应用层:应用程序使用指定的参数值执行系统调用 指令(int x80),使CPU从用户态切换到核心态(调用 服务的应用层)
- n服务层: OS根据具体的参数值调用特定的服务程序 (执行系统调用的服务层)
- n底层: 服务程序根据需要调用底层的支持函数(支持系统调用的底层函数)

Ⅰ 结论:

- n层次式(具有整体式特点)
- n单体内核(即内核文件一个)

- 3. 微内核结构(客户/服务器结构,Client/Server)
 - ▮ 客户:应用程序
 - Ⅰ 操作系统 = 微内核+核外服务器
 - n微内核
 - u足够小,提供OS最基本的核心功能和服务
 - u① 实现与硬件紧密相关的处理
 - u② 实现一些较基本的功能;
 - u③负责客户和服务器间的通信。
 - n核外服务器
 - u完成OS的绝大部分功能,等待客户提出请求。
 - u由若干服务器或进程共同构成
 - **p**例如:进程/线程服务器,虚存服务器,设备管理服务器等,以进程形式运行在用户态。

▮ 微内核和单体内核的比较

	实质	优点	缺点	代表
单体内核	将图形、设备驱动 及文件系统等功能 全部在内核中实现, 和内核运行在同一 地址空间。	减少进程间通信和 状态切换的系统开销,获得较高的运行效率。	●内核庞大,占用资源较多且不易剪裁。 ●系统的稳定性和安全性不好。	UNI X Li nux
微内核	只实现0S基本功能, 将图形、文件系统、 设备驱动及通信功 能放在内核之外。	●内核精练,便于 剪裁和移植。 ●系统服务程序运 行在用户地址空间, 系统的稳定性和安 全性较高。	用户状态和内核状态 需要频繁切换,从而 导致系统效率不如单 体内核。	Mi ni x Wi nCE

Usenet讨论组群comp.os.minix(1992年)



Torvalds / Linux

- •Minix设计上有缺陷(缺少多线程)
- •内核本身不需要过度具备可移植性



Andrew / Minix

- Linux is obsolete
- •宏内核在整体设计上是有害的
- Linux is a giant step back into the 1970s
- •Linux对Intel 80386架构的耦合度太高

参考网址: http://www.oreilly.com/openbook/opensources/book/appa.html


典型操作系统的结构

I MS DOS

nBIOS: Basic Input/Output System


nDOS核心:内存、文件管理、字符设备和输入/输出

n命令处理程序:对用户命令进行分析和执行





典型操作系统的结构

I Windows NT



I Windows 2000





2 操作系统依赖的基本硬件环境

Ⅰ 支持操作系统的最基本硬件结构

nCPU

n内存

n中断

n时钟

CPU

- I CPU态 (Mode)
 - **n** CPU的工作状态。
 - n对资源和指令使用权限的描述
- Ⅰ态的分类
 - n 核态(Kernel mode):
 - u能够访问所有资源和执行所有指令
 - u管理程序/OS内核
 - n 用户态 (User mode,目态):
 - u仅能访问部分资源,其它资源受限。
 - u用户程序
 - n 管态(Supervisor mode)
 - u介于核态和用户态之间

I 硬件和OS对CPU的观察

n硬件按"态"来区分CPU的状态

nOS按"进程"来区分CPU的状态

uA,B,C,D: 四个进程

uK: Kernel mode,核心态

uU: User mode,用户态

进程	A	В	С	D
核心态	K			K
用户态		U	U	

Intel CPU和Windows下的态

I Intel CPU: Ring 0~Ring 3 (Ring 0 最核心, Ring 3最外层)

I Windows OS: 仅支持Ring 0和Ring 3

n Ring 0:特权指令,OS内核或驱动程序

n Ring 3: 应用程序

I 通信方式:DeviceloControl (kernel32.dll)

BOOL DeviceIoControl(

HANDLE hDevice, // 设备句柄 //CreateFile打开创建

DWORD dwloControlCode, // 控制码//指明需要内核完成的操作类型

•RING0

•RING3

LPVOID lpInBuffer, // 输入数据缓冲区 //Ring3输入

DWORD nInBufferSize, // 缓冲区长度 //Ring3输入

LPVOID lpOutBuffer, // 输出数据缓冲区 //Ring0返回

DWORD nOutBufferSize, // 缓冲区长度 //Ring0返回

LPDWORD lpBytesReturned, // 输出数据实际长度

LPOVERLAPPED lpOverlapped // 重叠操作结构指针

);

DeviceIoControl的例子

```
//应用程序试图去得到磁盘设备分区状况:柱数,磁道数,扇区数,字节数等。
int main(int argc, char *argv[])
  DISK_GEOMETRY pdg;
                             // disk drive geometry structure
  BOOL bResult; // generic results flag
  ULONGLONG DiskSize; // size of the drive, in bytes
  bResult = GetDriveGeometry (&pdg);
  if (bResult)
    printf("Cylinders = %I64d\n", pdg.Cylinders);
    printf("Tracks/cylinder = %ld\n", (ULONG) pdg.TracksPerCylinder);
    printf("Sectors/track = %Id\n", (ULONG) pdg.SectorsPerTrack);
    printf("Bytes/sector = %Id\n", (ULONG) pdg.BytesPerSector);
  return ((int)bResult);
```

DeviceIoControl的例子

```
//IOCTL DISK GET DRIVE GEOMETRY:操作代码:获取柱数,磁道数,扇区数.字节数等。
BOOL GetDriveGeometry (DISK GEOMETRY *pdg)
  HANDLE hDevice: // handle to the drive to be examined
   BOOL bResult: // results flag
   DWORD junk: // discard results
   hDevice = CreateFile("\\\\.\\PhysicalDriveO", // 通过设备名打开设备。
                                      // no access to the drive
         0,
         FILE SHARE READ | FILE SHARE WRITE,
         NULL, OPEN EXISTING, 0, // file attributes
         NULL):
                                    // do not copy file attributes
  bResult = DeviceIoControl(hDevice, // device to be gueried
             IOCTL DISK GET DRIVE GEOMETRY, // operation to perform
              NULL, 0, // no input buffer
             pdg, sizeof(*pdg), // output buffer
                                 // # bytes returned
             &junk,
             (LPOVERLAPPED) NULL): // synchronous I/O
```

```
//驱动程序: 得到一个磁盘设备分区状况
NTSTATUS DriverEntry(
   IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, // 指向一个刚被初始化的驱动程序对象
   IN PUNICODE_STRING RegistryPath )
  DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] =
       DispatchDeviceControl;
NTSTATUS DispatchDeviceControl(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PIRP Irp )
 ULONG code: //DeviceloControl访问码
 PIO_STACK_LOCATION p_IO_STK;
 code = p_IO_STK->Parameters.DeviceloControl.loControlCode;
 switch(code)
    case IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY: { //获取硬盘参数的操作 }
    case IOCTL DISK GET DRIVE TOTALSPACE: { }
    case IOCTL DISK GET DRIVE PRODUCTID: {
```

特权指令集

- Ⅰ特权指令仅能在核态下被OS使用
- Ⅰ 特权指令集
 - n允许和禁止中断;
 - n在进程之间切换CPU;
 - n存取用于内存保护的寄存器;
 - n执行I/O操作;
 - n停止CPU的工作。
 - n从管态转回用户态
 - n.....

用户态和核态之间的转换


- Ⅰ 用户态向核态转换
 - n用户请求OS提供服务
 - n发生中断
 - n 用户进程产生错误(内部中断)
 - n用户态企图执行特权指令
- Ⅰ核态向用户态转换的情形
 - n一般是中断返回: IRET

存储器

- Ⅰ 存储程序和数据的部件
- I 分类
 - n按与CPU的联系
 - u主存:直接和CPU交换信息.
 - u辅存:不能直接和CPU交换信息
 - n按存储元的材料
 - u半导体存储器(常作主存)
 - u磁存储器(磁带,磁盘)
 - u光存储器(光盘)
 - n 按存储器(半导体存储器)读写工作方式
 - **u**RAM
 - **u**ROM

存储体系


- Ⅰ 理想存储器:速度快,容量大,成本低
- Ⅰ分级存储系统
 - n寄存器
 - n高速缓存(CACHE)
 - n主存
 - n磁盘



分级存储系统的工作原理

I CPU读取指令或数据时的访问顺序

- n1) 访问缓存(命中,HIT)
- n2) 访问内存(没有命中,MISS)
- n3)访问辅存(缺页,PAGE_FAULT)



时钟

- Ⅰ 以固定间隔产生时钟信号,提供计算机所需的节拍
- Ⅰ时钟的作用
 - n时间片;
 - n提供绝对时间
 - n提供预定的时间间隔
 - **n**WatchDog
- Ⅰ时钟的类型
 - n绝对时钟
 - n相对时钟

中断

Ⅰ中断定义

n指CPU对突发的外部事件的反应过程或机制。


nCPU收到外部信号(中断信号)后,停止当前工作, 转去处理该外部事件,处理完毕后回到原来工作的 中断处(断点)继续原来的工作。

Ⅰ引入中断的目的

n实现并发活动

n实现实时处理

n故障自动处理



中断的一些概念

Ⅰ 中断源和中断类型

- n引起系统中断的事件称为中断源
- n中断类型
 - u强迫性中断和自愿中断
 - p强迫性中断:程序没有预期:例:I/O、外部中断
 - p自愿中断:程序有预期的。例:执行访管指令
 - u外中断(中断)和内中断(俘获)
 - p外中断:由CPU外部事件引起。例:I/O,外部事情。
 - p内中断:由CPU内部事件引起。例:访管中断、程序中断
 - u外中断:可屏蔽中断和不可屏蔽中断
 - p不可屏蔽中断:中断的原因很紧要,CPU必须响应
 - p可屏蔽中断:中断原因不很紧要,CPU可以不响应

中断响应过程

- Ⅰ中断响应过程
 - n(1)识别中断源
 - n(2)保护断点和现场
 - n(3)装入中断服务程序的入口地址(CS:IP)
 - n(4)进入中断服务程序
 - n(5)恢复现场和断点
 - **n**(6)中断返回: IRET

中断的一些概念

Ⅰ断点

n程序中断的地方,将要执行的下一指令的地址 nCS:IP

I现场

n程序正确运行所依赖的信息集合。

uPSW (程序状态字)、PC、相关寄存器 u部分内存数据

Ⅰ现场的两个处理过程

n现场的保护:进入中断服务程序之前,栈

n现场的恢复:退出中断服务程序之后,栈

- Ⅰ中断响应的实质
 - n交换指令执行地址
 - n交换CPU的态
 - p工作
 - p现场保护和恢复
 - p参数传递(通信)