



2023-2024

CNAM PARIS

292, rue Saint Martin

75003 Paris

CNAM DE PARIS

RSX 101


Commutation dans les LAN's
Introduction aux VLAN



Plan



Introduction aux VLANs



Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ?



Avantages des VLAN's



Appartenance à un VLAN (types de VLAN's)



Exemple : conception de réseau



VLANs multi-switch



Communication inter-VLANs

Résumé

Communication inter-VLANs « Exemples »



Sommaire

Introduction aux VLANs

Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ?

Avantages des VLAN's

VLANs multi-switch

Exemple : conception de réseau

Appartenance à un VLAN
(types de VLAN's)

Communication inter-VLANs

Résumé

Exemples



Définitions


Virtual
Local
Area
Network



Introduction aux VLANs (cont.)


La commutation

- Meilleur accès au média
 - bande passante dédiée,
 - moins de conflits d'accès
 - collisions réduites
- Le trafic est dirigé vers la station spécifiée
- Les "broadcast" sont diffusés plus vite
- L'évolutivité reste un problème



Le réseau local commuté

- Domaines de collisions réduits
- Intelligence dans le port du commutateur
- Regroupement logique des utilisateurs
- Meilleur contrôle de la bande passante et des changements dans le réseau
- Centralisation de l'administration
- Routeur pour la communication inter-réseau



Introduction aux VLANs (cont.)


Rappel des avantages du switch

- Moins de collisions que le hub :
 - ➔ Bande passante utilisée de manière **efficace**.
- Grâce à la table des adresses Mac, chacun reçoit uniquement ses trames, à partir du moment où il a déjà parlé :
 - ➔ Bande passante utilisée de manière **efficace**.
- Forte densité des ports :
 - ➔ permet la micro-segmentation
 - ➔ permet le fonctionnement en full-duplex
 - ➔ permet plusieurs communications simultanées
 - ➔ Bande passante utilisée de manière **efficace**.
- Utilise des ASICs :
 - ➔ rapidité de commutation
 - ➔ grande **capacité de commutation**
- **MAIS** : par défaut, tout le monde reçoit les broadcast de tout le monde :
 - ➔ Bande passante utilisée de manière **inefficace**.



Introduction aux VLANs (cont.)

Problèmes rencontrés dans un réseau commuté à plat




- Chaque **broadcast** innonde le réseau
 - consomme la **bande passante** du réseau
 - consomme du **CPU** sur les hôtes
- Chaque **multicast** innonde le réseau.
 - consomme la **bande passante** du réseau
- Chaque '**unknown unicast**' est envoyé sur tous les ports du switch
 - consomme la **bande passante** du réseau
 - présente des risques de **sécurité**



Introduction aux VLANs (cont.)



Domaine de broadcast



- Un équipement placé autour d'un **SWITCH** reçoit les broadcasts de tous les équipements placés autour de ce SWITCH :
- Ils sont dans **le même domaine de broadcast**.

Domaine de broadcast

Combien y a-t-il de domaine de broadcast ?



Introduction aux VLANs (cont.)

Trois nécessités pour introduire le concept

1. Limiter les domaines de broadcast
2. Garantir la sécurité
3. Permettre la mobilité des utilisateurs

Une nouvelle manière d'exploiter la technique de commutation pour donner **plus de flexibilité** aux réseaux locaux

C'est un réseau logique

- Créer plusieurs VLANs sur le switch
- Chaque VLAN représente un domaine de Broadcast :
 - le switch ne permettra aucune communication entre 2 VLANs
- Chaque VLAN est identifié par un numéro entre 1 et 4096



Introduction aux VLANs (cont.)

mémo

- **Plages d'ID de VLAN**
 - Les réseaux locaux virtuels d'accès sont divisés selon une plage normale ou une plage étendue.
- **Réseaux locaux virtuels à plage normale**
 - Utilisés dans les réseaux de petites, moyennes et grandes entreprises.
 - Identifiés par un ID de VLAN compris entre **1 et 1005**.
 - Les ID de **1002 à 1005** sont réservés aux VLAN Token Ring et aux VLAN à interface de données distribuées sur fibre (FDDI).
 - L'ID 1 est le numéro attribué par défaut au réseau local commuté => vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'affecter à un VLAN utilisateur
 - Les ID **1 et 1002 à 1005** sont automatiquement créés et ne peuvent pas être supprimés.



Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ?

Définition

□ LANs virtuel :

- Un LAN virtuel est un **ensemble logique** d'unités **regroupées en domaine de broadcast** quelque soit l'emplacement de leur segment physique.
- Ils peuvent être regroupés en fonction :
 - ⇒ **du service** auquel ils appartiennent,
 - ⇒ des **applications utilisées**,
 - ⇒ des **protocoles**, etc.



Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ? (cont.)

Exemple :


- **Les commutateurs ont beaucoup plus de connectivité que les ponts**
 - Les commutateurs peuvent mettre en communication plusieurs centaines d'utilisateurs
- **L'utilisation de la diffusion de trames (↔ broadcast des trames) est très courante**
 - Par exemple, un client DHCP utilise des requêtes de diffusion pour localiser un serveur DHCP
 - ARP utilise aussi la diffusion (ou broadcast) de trames
- **Le trafic de diffusion peut avoir un impact important**
 - Interrompt tous les systèmes dans le **domaine de diffusion**
 - Les clients répètent généralement leur demande après un **délai d'attente (TimeOut)** relativement court
 - » *Peut-être simplement dû à une réponse lente du serveur*
 - » *Des diffusions répétées peuvent entraîner des tempêtes de diffusion*
 - Peut entraîner des retards anormaux pour les autres trafics client/serveur



Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ? (cont.)

Exemple :


- Topologie de base
 - Broadcast DHCP
 - Broadcast ARP
 - Délais importants pour le trafic client / Serveur



Qu'est ce que un réseau LAN Virtuel ? (cont.)

Exemple : (ce qui est apporté par les VLAN's)

- Les VLANs séparent la structure d'une organisation physique du réseau
 - VLAN peut faire partie d'un seul LAN physique
 - Ou bien de plusieurs LANs physiques
- Fournissent une segmentation logique
- L'administrateur définit des groupes d'utilisateurs et des ressources
 - Le trafic Broadcast est limité à l'intérieur des VLAN's
 - Pas de nécessité de modifier ni le câblage, ni déplacement physique des équipements
 - Amélioration de la sécurité au niveau de la couche 2
 - Limite le trafic LAN aux seuls équipements faisant partie d'un VLAN




Avantages des VLAN's (sur un exemple simple)

Avantages :

1. *Segmentation*
2. *Flexibilité*
3. *sécurité*

- **Exemple : un immeuble de trois étages :**


- Un commutateur dans chaque étage
- Un **switch fédérateur** pour connecter l'ensemble à l'internet par exemple



Avantages des VLAN's (cont.)

1. Segmentation


- PC's configurées correctement
- PC1 et PC2 sont au 3^{ième} étage
- Sans configuration particulière,
- Si PC1> ping PC2
 - Récupération de l'adresse MAC de PC2 ⇔ ARP
 - Envoie d'une **requête ARP en Broadcast** qui serait reçu par l'ensemble des PC's sur la topologie quelque soit l'endroit physique
 - Donc, une consommation inutile de la bande passante



Avantages des VLAN's (cont.)

1. Segmentation - suite

- Maintenant, si on crée trois VLANs : VLAN1, VLAN2, et VLAN3
- Si maintenant PC1> envoie un Braodcast , il sera envoyé uniquement aux stations appartenant à la même VLAN
- Conséquence :
 - On élimine pas le Broadcast
 - Mais on réduit la taille de domaine de Broadcast



VLAN = Domaine de Broadcast (Diffusion) = Réseau logique (Sous réseau)

Avantages des VLAN's (cont.)

2. Flexibilité


■ Exemple : entreprise avec plusieurs entités

- Entité RH
- Entité Marketing
- Entité Finance
- **Contrainte** : pour le service RH, il faut qu'il y ait une personne de la RH qui se trouve dans chaque étage

■ Actions :

- Création de 3 VLANs : chaque VLAN est défini au niveau des trois switch (↔ trois domaines de Broadcast)
- Affecter un port de chaque switch à chaque VLAN
- Les trois personnes appartiennent au même VLAN
↔ au même domaine de Broadcast

Conclusion : Flexibilité par rapport à l'endroit physique des employés



Conclusion : Flexibilité par rapport à l'endroit physique des employés



Avantages des VLAN's (cont.)

3. Sécurité

- **Exemple : au 1^{er} étage, on a mis les serveurs**

- Objectif : isoler les serveurs

- **Démarche :**

- *Créer un VLAN au niveau de switch 1*
- *Relier les trois serveurs aux trois ports : P1, P2 et P3 sur le switch SW1*


- **Conséquence** : les trois serveurs appartiennent maintenant au VLAN 4 (VLAN en vert)

- *Si maintenant, on envoie un Broadcast depuis PC1, il sera reçu uniquement par PC2*


- **Remarques:**

- Si on veut faire communiquer les VLANs entre eux, il faut faire intervenir le routage inter-VLANs

- **Par défaut, pas de communication entre les VLANs**



Conclusion : amélioration de la sécurité en isolant les trois serveurs



{ 20 }



Spécifités des VLANs

- ❑ Les LAN virtuels fonctionnent au niveau **des couches 2 et 3 du modèle OSI**.
 - La communication inter-LAN virtuels est assurée par **le routage de couche 3**.
- ❑ Les LAN virtuels fournissent **une méthode de contrôle des Broadcasts**.
- ❑ Les LAN virtuels permettent d'effectuer une segmentation **selon certains critères**:
 - *Des collègues travaillant dans le même service.*
 - *Une équipe partageant le même applicatif.*
- ❑ Les LAN virtuels peuvent **assurer la sécurité des réseaux** en définissant quels nœuds réseaux peuvent communiquer entre eux, en restreignant le nombre d'utilisateurs dans un Vlan.
- ❑ Les LAN virtuels empêchent d'autres utilisateurs d'accéder **au réseau s'ils n'ont pas été autorisés**
 - Le trafic requiert un **périphérique de couche 3** pour se déplacer entre réseaux locaux virtuels.



Types de VLANs

- Dans un réseau commuté, un périphérique peut être affecté à un réseau local virtuel en fonction :
 - *De son emplacement,*
 - *De son adresse MAC,*
 - *De son adresse IP*
 - *Ou des applications qu'il utilise le plus fréquemment.*
- Dans un réseau local virtuel, l'appartenance est affectée de **façon statique** ou **dynamique** par les **administrateurs**.




Appartenance à un VLAN (types de VLAN's) (cont.)

VLAN par port

- L'administrateur configure de manière statique l'attribution des VLAN aux ports
- On parle de VLAN par port
 - Un VLAN par port, aussi appelé **VLAN de niveau 1 (pour physique)**, est obtenu en associant chaque port du commutateur à un VLAN particulier.
 - C'est une solution simple, qui a été rapidement mise en œuvre par les constructeurs
- Exemple d'affectation

```
S3#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
S3(config)#interface fastEthernet0/18  
S3(config-if)#switchport mode access  
S3(config-if)#switchport access vlan 20  
S3(config-if)#end
```



VLAN par port


- **Les VLAN par port manquent de souplesse,**
 - Tout déplacement d'une station nécessite une reconfiguration des ports.
 - De plus, toutes les stations reliées sur **un port** par l'intermédiaire d'un **même concentrateur**, appartiennent au même VLAN.



Situation de base

- **Voici l'exemple suivant avec trois VLANs**

- ❖ La question est : comment réaliser la communication entre les deux commutateurs : SW1 et SW2 Ou bien : comment le switch receveur d'une trame va arriver à aiguiller des trames vers tel ou tel VLAN ?



- **Deux solutions possibles :**


1. Utiliser un lien dédié entre les commutateurs pour chaque VLAN
2. Utilise un **schéma de multiplexage basé sur les labels** sur les **liens inter-switch** ⇔ **solution Frame Tagging**



VLANs multi-switch (cont.)

Utiliser des liens indépendant pour chaque VLAN

- **Cette méthode dédie un lien entre-switchs (inter-switch) pour chaque VLAN**
- **Fonctionne bien avec un nombre faible de VLANs,**
 - Manque de scalabilité
 - Fonctionne de moins en moins bien avec l'ajout des VLAN's
 - Besoin d'une paire de ports par VLAN avec les câbles associés






VLANs multi-switch (cont.)

Solution basée sur le VLAN tagging

- **Meilleur scalabilité**
- **Les liens inter-switch sont configurés comme « trunks » multi-VLAN**
 - Les trames sont tagguées lorsqu'elles traversent les trunks
 - Véhiculent une information supplémentaire dans l'entête renseignée par des **informations spécifiques VLAN**
 - Informent le switch receveur de quel switch VLAN ces trames proviennent






VLANs multi-switch (cont.)

Frame Tagging

- **Standard internationale : Méthode qui ajoute 4 octets**
 - Les quatre octets sont composés de deux champs
 - *Identification de VLAN (IEEE 802.1Q)*
 - *Priorité des trame « Frame Priority » (pour supporter IEEE 802.1p)*
 - **Supporté par la plus part des OS des SWITCH**
 - Pose un pb de taille max de trames
 - 👉 Dépasse le **1518 octets**

Frame Tagging

Length 1518 Bytes						
6	6	2	1500	4		
Destination Address	Source Address	Type / Length	Data Max of 1500 Bytes	FCS		



TPID (16 bits)	TCI (16 bits)
----------------	---------------

- Tag Protocol IDentifier : TPID
- Tag Control Information : TCI

Length 1522 Bytes						
6	6	2	2	2	1500	4
Destination Address	Source Address	802.1Q Tag	Type/ Length	Data Max of 1500 Bytes	New FCS	
8100	Tag					




VLANs multi-switches (cont.)

Frame Tagging

TPID :

- identifier le protocole de la balise insérée
- Dans le cas de la balise 802.1Q la valeur de ce champ est fixée à **0x8100**.

TPID	<ul style="list-style-type: none"> • Tag Protocol Identifier (EtherType): 0x8100 trame est taguée avec le protocole 802.1Q-tagged (Cisco : ISL).
PRI	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1p : Champs priorité (also called class of service, or CoS, field) 7=highest priority, 0=lowest
CFI	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Format Identifier: 0 = CSMA/CD frame
VLA N ID	<ul style="list-style-type: none"> • 12-bit VLAN IDentifier poss. • values 2 – 4094 • 0, 1 and 4095 are reserved




Frame Tagging : A quoi sert le TAG ?

- Il permet d'indiquer au switch distant à quel VLAN appartient la trame envoyée.
 - Le switch distant saura alors quelle **table de Mac** adresses utiliser pour forwarder cette trame.
- ☞ N. B : chaque VLAN possède sa propre **table d'adresse Mac**.



VLANs multi-switchs (cont.)

Frame Tagging : Exemple




- 3.**
- Sw2 reçoit une trame taggée.
 - Sw2 **retire le TAG**, recalcule la FCS et envoie la trame à B :



VLANs multi-switchs (cont.)

Exemple : le Trunking en Action



S2 receives the frames and ‘tags’ them with the VLAN ID.


S3 strips the tags and forwards to the destination.



VLANs multi-switchs (cont.)

Problème potentiel

- Taille max d'une trame CSMA/CD : 1518 octets
 - Entête : 14 octets , 1500 octets : charge utile, 4 octets : CRC
- Taille max d'une trame 802.1 Q taguée est 1522 octets
 - La norme IEEE 802.3ac étend officiellement la longueur de la trame CSM/CD à 1522 octets
- Ceci pourrait causer un pb d'interopérabilité avec les anciens équipements
 - La solution de contournement : était de modifier les config dans les OS pour limiter la charge à 1448 octets (**MSS au niveau transport**)





MSS = maximum segment size



Communication inter-VLANs

Communication inter-VLANs


- Les traitements VLAN empêchent la communication entre plusieurs VLANs
 - La couche deux ne forward pas les trames entre les VLANs
- Ils empêchent les opérations au niveau de la couche 2 au delà de la zone d'un VLAN
 - Exemple : les broadcast ARP se terminent aux frontières du VLAN



Communication inter-VLANs (cont.)

Communication inter-VLANs


- La communication entre VLAN's Nécessité d'utiliser des routeurs pour les communications inter-VLANs
 - Traité de la même manière que la communication entre sous réseaux
- Les VLANs se voient assignées des prefixes réseau
 - Comme s'ils étaient sur deux interfaces séparées du routeur
- Les hôtes comparent le prefixes réseau (le sein avec celui du réseau de destination)
 - Envoie direct si les deux prefixes sont identiques
 - ↔ Même VLAN ou sous réseau
 - Envoi via la passerelle (interface du routeur) si les deux prefixes réseau sont différents
- Activé en plaçant l'interface du routeur dans chaque VLAN



Le rôle du routeur

- **Trois Solutions populaires pour la communication inter-VLANs**



1. **Routeur externe avec des liens multiples**
2. **Routeur externe avec un seul lien**
3. **Routeur interne intégré au switch**



Solutions pour la communication inter-VLANs

Solutions pour la communication inter-VLANs

- **Multiples connexions physiques entre le routeur et le switch**
 - Une connexion physique pour chaque VLAN
 - Logiquement, c'est la même chose que de connecter plusieurs switchs à des ports séparés du routeur
 - Solution nécessaire pour les anciens routeurs
- **Plusieurs connexions logiques sur un seul lien physique Switch – routeur**
 - Décrit comme : «**router-on-a-stick**»
 - Nécessite une amélioration du système d'exploitation du routeur
- **Connexions logiques multiples sur un lien commutateur-routeur interne**
 - Topologiquement équivalent à la liaison externe commutateur-routeur



Résumé

- **Les VLANs sont devenus de plus en plus populaires**
 - Et de plus en plus complexe
- **Plusieurs critères possibles pour la création de VLAN**
 - **Couche 2** : ports de commutation, adresses MAC, groupes multicast
 - **Couche 3** : type de protocole, adresse L3
- **Appui large et préférence pour les VLAN couche 2**
- **Les VLAN multi-switch exigent que les trames MAC soient complétés par des informations VLAN**
 - Les normes IEEE 802.1p et 802.1Q précisent la méthode de marquage des trames
- **La communication inter-VLAN nécessite certain type de routeur**
 - VLAN traités comme des sous-réseaux à des fins d'adressage et de routage



Fin du chapitre



Pause-réflexion sur le chapitre

Avez-vous des questions ?

