Alfredo Vellido: www.lsi.upc.edu/~avellido

Fonaments d'Informàtica

Semana 6. Subprogramas



Objetivos

- Entender el **concepto de subprograma** y aprender a aplicarlo en la programación en C++.
- Distinguir entre acciones y funciones.
- Comprensión del paso de parámetros a acciones y funciones en C++

Subprogramas o procedimientos (procedures)

Objetivo:

Encapsular: definir y asociar nombre y código a "pequeñas tareas" estandarizables dentro de un programa

Por ejemplo:

- máximo de tres números reales
- cálculo de la 'longitud' de un número (su número de cifras)
- cambio de moneda

Subprogramas o procedimientos

Ventajas:

- Mejora la legibilidad del programa
- Ayuda a estructurar mejor los programas
- Evita repetir el mismo código en el mismo programa
- Se puede reutilizar el código en diferentes programas
- Sólo hay que comprobar la corrección una vez
- Permite construir los programas por niveles de abstracción, a base de resolver pequeños problemas y combinarlos

Ejemplo

```
float valor_absolut(float a)
{
   if ( a < 0.0 ) a = -a;
   return a;
}

int main () {
   float mireal;
   cin >> mireal;
   mireal = valor_absolut(mireal);
```

Paso de parámetros en C++

- El intercambio de información entre un subprograma y la llamada al mismo se efectúa a través de parámetros. La info que un subprograma puede recibir y enviar son los PARÁMETROS FORMALES del subprograma.
 - Parámetros formales: aparecen en la cabecera de la definición de una acción / función. Se definen por tipo y nombre.
 - Parámetros actuales: Los parámetros concretos de llamada (instanciación de los formales)

```
float valor_absolut(float a)
{
  if ( a < 0.0 ) a = -a;
  return a;
}

int main () {
  float mireal;
  cin >> mireal;
  mireal = valor_absolut(mireal);
...
```

Paso de parámetros en C++

Cuidado!!!

- El nombre del subprograma debe de ser correcto
- El número de parámetros de llamada ha de ser IGUAL al número de parámetros formales
- El tipo de los parámetros ha de corresponderse 1 a 1

```
float valor_absolut(float a)
{
  if ( a < 0.0 ) a = -a;
  return a;
}

int main () {
  float mireal;
  cin >> mireal;
  mireal = valor_absolut(mireal);
...
```

Paso de parámetros en C++

Los parámetros formales se pueden clasificar en:

- Entrada. Un parámetro de entrada es un valor que el subprograma necesita para resolver el problema que le incumbe. En este caso, el paso de parámetros es por valor.
- Salida. Un parámetro de salida es una variable que no ha de tener necesariamente un valor inicial, y en la que el subprograma dejará un valor (resultado). En este caso, el paso de parámetros se hará por referencia, lo que se indica con el símbolo '&' delante del nombre del parámetro.

Paso de parámetros en C++

Los parámetros formales se pueden clasificar en:

 Entrada/Salida. Un parámetro de entrada/salida es una variable que ha de tener un valor inicial y que el subprograma puede modificar. En este caso, el paso de parámetros es por referencia, lo que se indica, de nuevo, con el símbolo '&' delante del nombre del parámetro.

Paso de parámetros en C++ (2)

Los parámetros se le pueden pasar a un subprograma por valor (su valor: una copia: no es modificable), o por referencia (su dirección: es modificable), o por referencia constante (lo que se pasa es la dirección, pero se hace no modificable para evitar cambios indeseados).

CLASE DE PARÁMETRO	PASO EN C++	SINTAXIS
Entrada	Por valor Por referencia const.	tipo nombre const tipo& nombre
Salida	Por referencia	tipo& nombre
Entrada/Salida	Por referencia	tipo& nombre

Funciones

- Una función es un subprograma que **retorna un valor,** además de poder tener salida(s) y cero ó más entradas.
- Analogía con las funciones matemáticas: f(x,y)= 4xy+2x
- Sintaxis:

```
tipo_retorno nom_func (<lista_de_parametros>)
{<bloque de instrucciones>
   return <expresion>;
}
```

Funciones

• Sintaxis:

```
tipo_retorno nom_func (<lista_de_parametros>)
    {<bloom_func (<lista_de_parametros>)
        return <expresion>;
    }
lista de parámetros: tipop1 nomp1, tipop2 nomp2, ...
```

- return debe devolver un valor del tipo "tipo_retorno"
- Llamada: a = nom_func (<lista_de_variables>);

Funciones (2)

 Una función puede ser declarada en un punto del programa y definida en otro. Si la definimos después de su llamada dentro del programa, deberemos haberla declarado antes.

Funciones (3)

• **Ejemplo 2**: Escribid una función que, dado un radio como parámetro, retorne la longitud de la circunferencia

```
double longit_circunf (double r)
{
   return 2*M_PI*r;
}
```

Ahora, usando esta fc., escribid un programa que, introducido un radio por teclado, nos saque por pantalla la longitud de la circunferencia ...

Funciones (3b)

• **Ejemplo 1**: Escribid una función que calcule y retorne cuántas cifras tiene un número entero pasado como parámetro.

```
int longitud (int n)
    {int longit=0;
    while (n!=0)
     {longit++;
        n = n/10;}
    return longit;
}
```

Acciones

- Una acción es un subprograma que retorna un valor vacío (void). No es completamente intercambiable con una función: Necesitamos poder modificar el valor de los parámetros: concepto de parámetros de salida y entrada/salida.
- Son subprogramas que <u>pueden modificar</u> el estado del programa, acción o función desde donde se les llame.

Acciones

• Sintaxis:

```
void nombreacc (<parametros formales>)
  {
     <bloque de instrucciones>
   }
```

- Lista de parámetros:
 - parámetros de entrada: tipo nombre
 - parámetros de salida ó e/s: tipo& nombre
- Llamada: nombreacc (lista_de_variables);

Acciones (2)

- Una acción puede ser declarada en un punto del programa y definida en otro. Si la definimos después de su llamada dentro del programa, debemos haberla declarado antes.
- Sintaxis:

```
void nombreacc (<parametros formales>);

// ... código, e.g. main () {...}

void nombreacc (<parametros formales>)
{
    <bloque de instrucciones>
}
```

Acciones (3)

• **Ejemplo 1**: acción que intercambie los valores de dos enteros (entrada/salida)

```
void intercambiar (int& i, int& j)
{int k = i;
  i = j;
  j = k;}
```

Ahora, usando esta acción, escribid un programa que introducidos dos enteros por teclado, nos saque por pantalla sus valores intercambiados ...

Acciones (3)

• **Ejemplo 2**: Dado un radio como parámetro, escribid una acción que calcule y devuelva al **main** el área/longitud del círculo/circunferencia

```
void area_long (double r, double& are, double& lon)
{ are = M_PI * pow(r,2);
  lon = 2 * M_PI * r;}
```

Acciones (4)

• Escribir una **acción** para obtener y devolver a **main** las <u>raíces de una ecuación de segundo grado</u> (si estas no son reales, ha de indicarlo de alguna manera), habiendo recibido los coeficientes.

```
void raices_g2(float a,float b,float c,float& r1,float& r2,bool& sol)
{
  double numerador2;
  numerador2 = pow(b,2) - 4.0*a*c;
  if (numerador2 < 0) sol = false;
  else
    {r1 = (-b + sqrt(numerador2))/(2.0*a);
    r2 = (-b - sqrt(numerador2))/(2.0*a);
    sol= true;}
}</pre>
```

Subprogramas: Más cosas sobre paso de parámetros ... Imaginad que tenemos definidas las siguientes función y acción (izq.) ... ¿Qué saldrá por pantalla?

```
int dobla1 (int x)
  { x=2*x; return x; }
void dobla2 (int& x)
  { x=2*x; }
```

```
int main(){
  int y = 5;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  z = dobla1(y*y); cout << z;
  z = dobla1(25); cout << z;
  dobla2(z); cout << z;
  dobla2(2*z); cout << z;
  dobla2(25); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
  int z = 6;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;
```

Subprogramas: Más cosas sobre paso de parámetros ... Imaginad que tenemos definidas las siguientes función y acción ... ¿Qué saldrá por pantalla?

```
int dobla1 (int x)
  { x=2*x; return x; }

void dobla2 (int& x)
  { x=2*x; }
```

```
int main(){
  int y = 5;
  int z = 6;
  z = dobla1(y); cout << z;  // ---> 10
  z = dobla1(y*y); cout << z;  // ---> 50
  z = dobla1(25); cout << z;  // ---> 50
  dobla2(z); cout << z;  // ---> 100
  dobla2(z*z); cout << z;  // ---> NO COMPILA
  dobla2(25); cout << z;  // ---> NO COMPILA
```