Organização e Arquitetura de Processadores

Assembly do MIPS

Uso da Pilha


Principais ferramentas: MARS

Livro do Patterson e Hennessy

Apêndice A do livro do Patterson e Hennessy

Operação com a Pilha

- Pilha é uma área de memória temporária que pode ser empregada para tarefas como: passagem de parâmetros, salvamento de contexto, alocação de dados
- O gerenciamento da pilha é realizado com o auxílio do registrador \$sp
- Por convenção de software, a pilha aponta para o endereço 0x7FFFFFF e cresce para os endereços inferiores



Salvamento e Recuperação de Contexto com Pilha (1)

- Quando uma Função A (FA) chama uma Função B (FB), pode acontecer de FB usar parte dos registradores de FA. Desta forma, ao retornar para FA, os registradores poderão ter outro valor, implicando em erro potencial de operação
- A pilha pode ser usada para salvar o contexto de FA ao entrar em FB e recuperar este contexto ao sair de FB

```
outerFunction:
                              (1) v0 \leftarrow 7
    li $<del>v</del>0, 7
           innerFunction
    move $t1, $v0
                              (3) $t1 \leftarrow 4!!!
                                  ERRO
innerFunction:
           $a0, String1
   la
           $v0, 4
                              (2) v0 \leftarrow 4
   syscall
           $ra
   jr
```

```
innerFunction:
    addi $sp, $sp, -4
    sw $v0, 0($sp)
    la $a0, String1
    li $v0, 4
    syscall
    lw $v0, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 4
    jr $ra
...
```

- addi \$sp, \$sp, -4 (1) Abre 4 bytes (1 word) na pilha
 - (2) Salva \$v0 na pilha

- (3) Recupera \$v0 da pilha
- (4) Esvazia a pilha

Nesta nova implementação, quando retornar para a outerFunction, o \$v0 terá sido restaurado

Salvamento e Recuperação de Contexto com Pilha (2)

- A operação pode envolver diversos registradores
- Exemplo com espaço para três words

```
addi $sp, $sp, -12 # ajusta pilha, criando espaço para 3 itens
sw $t1, 8($sp)
                     # salva reg. $t1 para usar depois
                                                                        Início da função
sw $t0, 4($sp)
                     # salva reg. $t0 para usar depois
                     # salva reg. $s0 para usar depois
sw $s0. 0($sp)
                                                                                      $sp--
                                 $sp-
                                                               Conteúdos do registrador $11
                                                               Conteúdos do registrador $10
                                                              Conteúdos do registrador $s0
```

```
lw $s0, 0($sp)  # restaura reg. $s0 para o caller
lw $t0, 4($sp)  # restaura reg. $t0 para o caller
lw $t1, 8($sp)  # restaura reg. $t1 para o caller
addi $sp,$sp,12  # ajusta pilha para excluir 3 itens
```

Término da função

Salvamento de Pilha com Chamada de Função

- Algumas vezes é necessário salvar o contexto antes de chamar a função. Este é o caso de programas que usam aninhamento de função, devido à instrução jal
 - A instrução jal salva o endereço de retorno em \$ra
 - Ao aninhar funções, os valores anteriores de \$ra são sobrepostos com os valores das novas chamadas
 - A solução é usar a pilha
- Avalie o programa o programa aninhado que segue
 - Entenda o que deve ocorrer na programação descrita
 - Analise nos próximos slides o efeito de salvar ou não o \$ra

```
void main()
{
    nivel1();
    printf("N!\n");
}
```

```
void nivel1()
{
    nivel2();
    printf("N1!\n");
}
```

```
void nivel2()
{
   printf("N2!\n");
}
```

Salvamento de Pilha com Chamada de Função (2)

```
.text
  .globl main
main:
         # void main() {
  jal nivel1 # nivel1();
  la $a0, strN #
  li $v0, 4
  syscall # printf("N!\n");
  li $v0, 10
  syscall
nivel1:
  jal nivel2 # nivel2();
  la $a0, strN1 #
  li $v0, 4
  syscall # printf("N1!\n");
  jr $ra
nivel2:
  la $a0, strN2 #
  li $v0, 4
  syscall # printf("N2!\n");
  jr $ra
```

```
.data
strN: .asciiz "N!\n"
strN1: .asciiz "N1!\n"
strN2: .asciiz "N2!\n"
```

```
Resultado:

N2!
N1!
N1!
N1!
N1!

N1!

N1!

// A execução não termina
```

Entenda porque acontece este comportamento e pense como resolver

Salvamento de Pilha com Chamada de Função (3)

```
.data
strN:
      .asciiz "N!\n"
strN1: .asciiz "N1!\n"
strN2: .asciiz "N2!\n"
.text
  .qlobl main
                    # void main() {
main:
  jal nivel1
                    # nivel1();
  la $a0, strN
  li $v0, 4
                    # printf("N!\n");
  syscall
  li $v0, 10
  syscall
```

```
nivel1:
  addi $sp, $sp, -4
  sw $ra, 0($sp)
  jal nivel2 # nivel2();
  lw $ra, 0($sp)
  addi $sp, $sp, 4
  la $a0, strN1
  li $v0, 4
                  # printf("N1!\n");
  syscall
  jr $ra
nivel2:
  la $a0, strN2
  li $v0, 4
                  # printf("N2!\n");
  syscall
  jr $ra
```

```
Resultado:
N2!
N1!
N! // Resultado correto!!!
```

Exercício

• Utiliza a pilha para salvar o conteúdo do registrador \$ra e permitir a chamada de uma função sem perder o retorno. *Faça um único salvamento para todo o programa!*

```
.text
  .qlobl main
main:
     move $t0, $zero
     move $t1, $zero
loop: mul $t2, $t0, $t0
     addu $t1, $t1, $t2
     addiu $t0, $t0, 1
     ble $t0, 100, loop
     la $a0, str
     jal printString
     move $a0, $t1
     jal printInt
          $ra
     jr
```

```
printString:
   li $v0, 4
   syscall
   jr
          $ra
printInt:
   li
        $v0, 1
   syscall
          $ra
   jr
.rdata
   str: .asciiz "\nSum 0..100="
```

Resposta

• Utiliza a pilha para salvar o conteúdo do registrador \$ra e permitir a chamada de uma função sem perder o retorno. Faça um único salvamento para todo o programa!

```
.text
  .globl main
main: subu $sp, $sp, 4 # Cria 4b na pilha
           $ra, 0($sp) # Salva ra na pilha
     SW
     move $t0, $zero
     move $t1, $zero
loop: mul $t2, $t0, $t0
     addu $t1, $t1, $t2
     addiu $t0, $t0, 1
     ble $t0, 100, loop
     la $a0, str
     jal printString
     move $a0, $t1
     jal printInt
           $ra, 0($sp) # Recupera ra
     lw
          $ra
     jr
```

```
printString:
   li $v0, 4
   syscall
   jr
          $ra
printInt:
   li
        $v0, 1
   syscall
   jr $ra
.rdata
   str: .asciiz "\nSum 0..100="
```

Uso da Pilha para Passagem de Parâmetros (1)

Uma forma comum de passar parâmetros para uma função é através de registradores.
 Contudo, o número de registadores é limitado, podendo ser necessário utilizar a pilha como recurso

```
int a=3, b=7, c=12, f;
void main() {
   f = maiorDe3(a, b, c);
  printf("Maior valor eh %d", f);
int maiorDe3(int a, int b, int c) {
   if(a > b && a > c)
     return a;
   if(b > c)
     return b;
   return c;
```

Uso da Pilha para Passagem de Parâmetros (2)

```
.text
   .globl main
main:
                      # void main() {
   addi
         $sp, $sp, -16
         $ra, 0($sp)
         $t0, a
   lw
         $t0, 4($sp) # maiorDe3(int a,
         $t0, b
        $t0, 8($sp)
                      # maiorDe3(int a, int b
      $t0, c
   lw
         $t0, 12($sp) # maiorDe3(int a, int b, int c
   SW
         maiorDe3
                      # maiorDe3(int a, int b, int c);
   jal
         $v0, f
                      # f = maiorDe3(int a, int b, int c);
   SW
         $ra, 0($sp)
   lw
   addi $sp, $sp, 16
         $a0, strN
   la
   li
         $v0, 4
                         printf("Maior valor eh "
   syscall
         $a0, f
   lw
         $v0, 1
   li
                        printf("Maior valor eh %d", f);
   syscall
         $v0, 10
   li
   syscall
```

```
maiorDe3:
                          # $t0 = a
         $t0, 4($sp)
   lw
         $t1, 8($sp)
                          # $t1 = b
   1w
         $t2, 12($sp)
                          # $t2 = c
   lw
  bgt $t0, $t1, aMb
  bgt
         $t1, $t2, bMc
                          # b ou c maiores
cM:
                          # c eh maior
         $v0, $t2
   move
   jr
         $ra
aMb:
                          # a ou c maiores
  bat
         $t0, $t2, aMc
   j cM
                          # a eh maior
aMc:
         $v0, $t0
   move
         $ra
   jr
                          # b eh maior
bMc:
         $v0, $t1
   move
         $ra
   jr
.data
      .word 3
                             # int a=3;
a:
b:
      .word 7
                             # int b=7;
      .word 12
                             # int c=12;
c:
f:
      .space 4
                             # int f;
      .asciiz "Maior valor eh "
strN:
```

Exercício

 Faça a função strlen, que recebe o endereço de uma string e retorna o número de caracteres. Faça um programa que use duas vezes esta função. Organize o mesmo de forma modular

Resposta – Programa Strlen (fonte C)

```
int strlen(char *str) {
   int tam = 0;
   while(*str != 0) {
     tam++;
      str++;
   return tam;
char str1[] = "Teste";
char str2[] = "Segunda string";
void main() {
  printf("Número de caracteres de %s = $d", strl, strlen(strl));
  printf("Número de caracteres de %s = $d", str2, strlen(str2));
```

Resposta – Programa Strlen (1)

```
.data
str1: .asciiz "Teste"
str2: .asciiz "Segunda string"
strNumChar: .asciiz "Número de caracteres de "
strIqual: .asciiz " = "
strNewLine: .asciiz "\n"
             Implementados como macro no
             próximo slide
int strlen(char *str) {
   int tam = 0;
   while(*str != 0) {
       tam++;
       str++;
   return tam;
char str1[] = "Teste";
char str2[] = "Segunda string";
void main() {
   printf("Número de caracteres de %s = $d", strl, strlen(strl));
   printf("Número de caracteres de %s = $d", str2, strlen(str2));
```

```
.text
   .globl main
main:
  prtStrLenInt(str1)
  prtStrLenInt(str2)
  exit()
strlen:
        $s0, 0($sp)
  lw
  li
        $v0, 0
laco:
  1b
        $t0, 0($s0)
  begz $t0, return
  addi $v0, $v0, 1
  addi $s0, $s0, 1
  j laco
return:
  jr
        $ra
```

Resposta – Programa Strlen (2)

```
.macro prtStr(%string)
  la $a0, %string
  li $v0, 4
  syscall
.end macro
.macro prtInt(%inteiro)
  move $a0, %inteiro
  li $v0, 1
  syscall
.end macro
.macro exit()
  li $v0, 10
  syscall
.end macro
                printf("Número de caracteres de
                %s = $d'', str1, strlen(str1));
```

```
.macro macroStrlen(%string)
  la
        $a0, %string
  addi $sp, $sp, -8
  sw $a0, 0($sp)
  sw $ra, 4($sp)
  jal
           strlen
  lw $ra, 4($sp)
  lw $a0, 0($sp)
  addi $sp, $sp, 8
.end macro
.macro prtStrLenInt(%string)
  prtStr(strNumChar)
  prtStr(%string)
  prtStr(strIqual)
  macroStrlen(%string)
  prtInt($v0)
  prtStr(strNewLine)
.end macro
```