6. Aquecer e cozinhar comida sem eletricidade nem gás

Guia Oracle OS. Segurança primeiro: a maior causa de morte em apagões é o **monóxido de carbono (CO)** — gás sem cheiro nem cor.

Regras de ouro

- **Nunca** use dentro de casa, garagem, tenda fechada ou varanda fechada: grelhadores a carvão, fogareiros de campismo a gás ou a líquido, geradores, aquecedores de exterior. Use-os **ao ar livre**, longe de janelas e portas.
- Sintomas de intoxicação por CO: dor de cabeça, tonturas, náuseas, sonolência, confusão. Se suspeitar: saia logo para o ar livre e ligue 112 / 999 / 911.
- Detetor de CO a pilhas é a melhor proteção.
- Tenha sempre um balde de areia ou água e uma manta antifogo perto de qualquer chama.
- **Latas fechadas não se aquecem ao lume**: podem explodir. Abra a lata, ou transfira o conteúdo para uma panela.

Comer sem cozinhar

Conservas (feijão, grão, atum, sardinha, legumes, fruta), pão, bolachas, manteiga de amendoim, frutos secos, cereais com leite UHT, fruta e legumes crus lavados com água tratada. A comida enlatada já está cozinhada e pode comer-se fria.

Formas de aquecer

- **Fogareiro de campismo (gás butano/propano)**: o mais prático. Use-o no exterior ou numa varanda aberta, com a panela tapada para poupar gás. Um cartucho de 230 g dá para cerca de 1 a 1,5 horas de chama.
- **Fogo de lenha no exterior**: buraco no chão ou círculo de pedras, longe de árvores, telhados e vento forte. Veja o guia "Fazer fogo".
- **Lareira ou salamandra em casa**: só se a chaminé estiver limpa e em uso normal. Nunca queime plástico, madeira pintada ou tratada.
- **Cozinha de calor retido ("caixa de feno")**: leve o arroz, feijão ou sopa a ferver 5–10 minutos, tape bem e meta a panela numa caixa ou cesto forrado com cobertores, almofadas ou roupa. Termina de cozinhar sozinha em 1–3 horas (feijão demolhado: 3–5 horas). Poupa até 70% de combustível.
- **Forno solar**: caixa forrada a papel de alumínio com tampa de vidro ou plástico transparente, panela escura tapada. Funciona em dias de sol forte (cozinha lentamente, 2–4 horas).
- **Velas e "aquecedores de vaso"**: aquecem muito pouco e causam incêndios — evite.

Poupar combustível

Demolhe leguminosas de véspera; corte os alimentos em pedaços pequenos; tampe sempre a panela; use pouca água; cozinhe várias coisas de uma vez; massas finas e

arroz cozinham mais depressa; aproveite a água quente para lavar.

Higiene na cozinha

Lave as mãos antes de cozinhar; use água tratada para lavar alimentos crus; coma a comida cozinhada logo — sem frigorífico, restos não devem ficar mais de 2 horas à temperatura ambiente (1 hora acima de 32 °C).