Especificacion de TADs

Ejercicio 1 Especificar en forma completa el TAD NumeroRacional que incluya al menos las operaciones aritmeticas basicas

```
TAD NumeroRacional {
       obs n: Z
       obs d: \mathbb{Z}
       proc suma (in a,b: NumeroRacional) : NumeroRacional
               requiere {true}
               asegura \{res = \frac{a.n*b.d+a.d*b.n}{b.d*a.d}\}
       proc resta (in a,b: NumeroRacional) : NumeroRacional
               requiere \{true\}
               asegura \{res = \frac{a.n*b.d-a.d*b.n}{b.d*a.d}\}
       proc multiplicacion (in a,b: NumeroRacional) : NumeroRacional
               requiere \{true\}
               asegura \{res = \frac{a.n*b.n}{b.d*a.d}\}
       proc division (in a,b: NumeroRacional) : NumeroRacional
               requiere \{b \neq 0\}
               asegura \{res = \frac{a.n*b.d}{b.n*a.d}\}
   }
```

Ejercicio 2: Especificar TADs para las siguientes figuras geometricas. Tiene que contener las operaciones rotar, trasladar y escalar, y una mas propuesta por usted.

```
■ Rectangulo (2D)
   ■ Esfera (3D)
TAD Rectangulo {
        obs alto: {\mathbb R}
        obs ancho: {\mathbb R}
        obs posicion: \langle \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rangle
        obs angulo: \mathbb R
        proc nuevoRectangulo (in h: \mathbb{R}, in w: float, in x:\mathbb{R}, in y:\mathbb{R}): Rectangulo
                requiere \{w \geq 0 \land h \geq 0\}
                asegura \{res.ancho = w \land res.alto = h \land res.posicion = (x,y) \land r.angulo = 0\}
        proc escalar (inout r: Rectangulo, mh:\mathbb{R}, mw:\mathbb{R})
                requiere \{r = R_0\}
                asegura \{(mw \ge 0 \land mh \ge 0) \land_L r.posicion = R_0.posicion\}
                asegura \{r.alto = |R_0.alto * mh| \land r.ancho = |R_0.ancho * mw|\}
                asegura \{mw < 0 \land_L r.posicion_1 = R_0.posicion_1 + R_0.ancho * mw\}
                asegura \{mh < 0 \land_L r.posicion_2 = R_0.posicion_2 + R_0.alto * mh\}
        proc rotar (inout r: Rectangulo, in rad: R)
                requiere \{r = R_0\}
                asegura \{r.angulo = R_0.angulo + rad\}
        proc trasladar (inout r: Rectangulo, in pos: \langle x, y \rangle)
                requiere \{r = R_0\}
                asegura \{r.posicion = R_0.posicion + pos\}
        proc area (in r: Rectangulo) : R
                asegura \{res = r.alto \cdot r.ancho\}
    }
```

```
TAD Esfera {
         obs radio: {\mathbb R}
         obs centro: \langle \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rangle
         obs semieje: \langle \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rangle
         proc nueva
Esfera (in r: \mathbb R , in pos: \langle \mathbb R \times \mathbb R \times \mathbb R \rangle ) : Esfera
                  \texttt{asegura} \ \{res.radio = |r|\}
                  \texttt{asegura} \ \{res.centro = pos\}
         proc escalar (inout esfera: Esfera, in e: \mathbb{R})
                  \texttt{requiere}\ \{esfera = esfera_0\}
                  asegura \{esfera.radio = ESFERA_0.radio * |e|\}
         proc trasladar (inout esfera: Esfera, in pos:\langle x,y,z\rangle)
                  requiere \{esfera = ESFERA_0\}
                  asegura \ \{esfera.centro = ESFERA_0.centro + pos\}
         proc rotar (inout esfera: Esfera, in angulosrad: \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle)
                  requiere \{esfera = ESFERA_0\}
                  asegura \{esfera.semieje = ESFERA_0.semieje + angulosrad\}
    }
```