第二章 进程的描述与控制

- 2.1 前趋图和程序执行
- 2.2 进程的描述
- 2.3 进程控制
- 2.4 进程同步
- 2.5 经典进程的同步问题
- 2.6 进程通信
- 2.7 线程(Threads)的基本概念
- 2.8 线程的实现

2.1 前趋图和程序执行

第二章 进程的描述与控制

程序顺序执行时的特征

•顺序性:

每一个操作必在前一操作结束之后才能开始。

•封闭性:

程序运行时独占全机资源,不受外界因素影响。

•可再现性:

若程序执行的环境和初始条件相同,程序重复执行时总 可获得相同的结果。

3

2.1 前趋图和程序执行

第二章 进程的描述与控制

前驱图定义

- 结点: 描述一个程序段、进程或一条语句
- 有向边: 表示两个结点之间存在的偏序(Partial Order)或前趋关系(Precedence Relation) "→"。
 - \rightarrow ={ $(P_i, P_i) | P_i \text{ must complete before } P_i \text{ may start}}$
 - 如果(P_i, P_i) ∈ →, 可写成P_i→P_i
 - 称P;是P;的直接前趋,而称P;是P;的直接后继。
 - 没有前趋的结点称为初始结点(Initial Node)
 - 没有后继的结点称为终止结点(Final Node)。

2.1 前趋图和程序执行

第二章 进程的描述与控制

程序并发执行时的特征

- 间断性: 多个程序以走走停停的方式并发执行
- 失去封闭性: 并发程序共享资源, 互相受到影响
- 不可再现性: 程序的多次重复执行可能得到不同的结果

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

典型的进程定义:

- (1) 进程是程序的一次执行。
- (2) 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动。
- (3) 进程是程序在一个数据集合上运行的过程,它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

"进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源 分配和调度的一个独立单位"。

5

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

进程的特征

- □ 动态性:进程的实质是进程实体的执行过程。因此,动态性是进程的最基本特征。
- □独立性:独立性是指进程实体是一个能独立运行、独立获得资源和独立接受调度的基本单位。
- □并发性:多个<u>进程实体</u>同存于内存中,且能在一段时间内 同时运行;引入进程实体的目的就是并发执行
- □异步性: 各进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进

7

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

进程实体

讲程在计算机系统中的映像

- > PCB (Process Control Block)
- > 程序段
- > 相关数据段
- > 管理用的用户堆栈和系统堆栈

6

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

进程与程序的区别

- □ 进程是动态的,程序是静态的:程序是有序代码的集合;进程 是程序的执行。通常进程不可在计算机之间迁移;而程序通常 对应着文件、静态和可以复制
- □ 进程是暂时的,程序的永久的:进程是一个状态变化的过程,程序可长久保存
- □ 进程与程序的组成不同:进程的组成包括程序、数据和进程控制块(即进程状态信息)
- □ 进程与程序的对应关系:通过多次执行,一个程序可对应多个进程;通过调用关系,一个进程可包括多个程序

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

进程控制块(Process Control Block, PCB)

概念:

系统为了管理进程设置的一个专门的数据结构, 用它来记录进程的外部特征,描述进程的运动变 化过程(又称进程描述符、进程属性)

功能:

系统利用PCB来控制和管理进程 PCB是系统感知进程存在的唯一标志

进程与PCB是一一对应的

9

2.2 进程的描述

第二章 进程的描述与控制

PCB组织方式(2)

• 链接结构:同一状态进程的PCB组成一个链表,不同 状态对应多个不同的链表(就绪链表、阻塞链表)

• 索引结构:对具有相同状态的进程,分别设置各自的 PCB索引表,表明PCB在PCB表中的地址

进程队列:不同状态进程分别组成队列 运行队列、就绪队列、等待队列

10

2.3 进程控制

第二章 进程的描述与控制

操作系统内核支撑功能

(1) 中断处理

中断处理是内核最基本的功能,是整个操作系统 赖以活动的基础。

- (2) 时钟管理
- (3) 原语操作(原子操作)

由若干条指令组成的,用于完成一定功能的一个 过程。原语在执行过程中不允许被中断。在系统 状态下执行,常驻内存。

2.3 进程控制

第二章 进程的描述与控制

进程的创建

1. 进程的层次结构

OS中允许一个进程创建另一个进程 创建进程的进程称为父进程 被创建的进程称为子进程 子进程可继续创建孙进程

UNIX中,进程与其子孙进程共同组成一个进程家族(组)

13

2.3 进程控制

第二章 讲程的描述与控制

进程的终止(Termination of Process)

1、正常

进程已经运行完成

- 2、异常
- ① 越界错误: ② 保护错: ③ 非法指令: ④ 特权指 令错;⑤运行超时;⑥等待超时;⑦算术运算错
- 3、外界干预
- ① 操作员或操作系统干预: ② 父进程请求:
- ③ 父进程终止。

15

2.3 进程控制

第二章 进程的描述与控制

3. 引起创建进程的事件

内核

创建 / 用户登录

分时系统的用户在终端登录后, 如是合法用户, 系 统将为其创建一个进程, 并插入就绪队列

作业调度

在批处理系统中, 当作业调度程序调度到某作业时 ,将该作业装入内存,为它分配资源并创建进程 し 提供服务

当运行中的用户进程提出某种请求后,系统将专门 创建一个进程来提供服务, 如打印

应用请求

由应用程序为自己创建进程,以便能并发执行,如 输入、计算、输出程序

2.3 进程控制

第二章 讲程的描述与控制

进程的阻塞与唤醒

- 请求系统服务
- 启动某种操作
- 新数据尚未到达
- 无新工作可做

2.3 进程控制

第二章 进程的描述与控制

进程的挂起

- 1、当出现引起进程挂起的事件时
- (1) 用户进程请求将自己挂起
- (2) 父进程请求将自己的某个子进程挂起 系统将利用挂起原语suspend()将指定进程或处于阻塞 状态的进程挂起
- 2、suspend()原语的执行过程
- (1) 检查被挂起进程的状态,若处于活动就绪状态,便将 其改为静止就绪;对于活动阻塞状态的进程,则将之改 为静止阻塞
- (2) 为了方便用户或父进程考查该进程的运行情况而把该进程的PCB复制到某指定的内存区域
- (3) 若被挂起的进程正在执行,则转向调度程序重新调度

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

进程同步相关的概念

临界资源 critical resource

系统中一次只允许一个进程使用的资源(互斥/共享) 例示:

- (1) 系统中硬件如打印机,进程之间只能互斥访问。
- (2) 软件: 变量、数据、表格、队列等。

并发进程对临界资源的访问必须做限制:

不论是硬件临界资源还是软件临界资源,

多个进程必须**互斥**地对它进行访问

19

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

进程同步相关的概念

进程的同步(直接作用)synchronism

指系统中多个进程中发生的事件存在某种时序关系,需要相互合作,共同完成一项任务

表现: 进程运行到某一点时要求另一伙伴进程提供消息 未获得消息之前,该进程处于等待态 获得消息后被唤醒进入就绪态

进程的互斥(间接作用) mutual exclusion 各进程要求共享资源,而有些资源需要互斥使用 各进程间竞争使用这些资源

18

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

进程同步相关的概念

临界区(critical section) 进程中访问临界资源的代码段


互斥实现:

进入区(entry section):临界区之前执行代码段

- ❖ 对临界资源进行检查,判断是否已被访问
- ❖ 临界资源未被访问,进入临界区
- ❖ 设置临界区被访问

退出区(exit section):恢复临界区为未被访问标志

2.4 进程同步 第二章 进程的描述与控制 同步机制应遵循的规则 空闲让进 无其他进程处于临界区时,允许一个进程进入临界区 忙则等待 已有进程进入临界区时,其他进程必须等待 有限等待 保证有限时间内进入临界区 让权等待 不能进入临界区的进程应立即释放处理机 Busy Waiting



```
2.4 进程同步
                            第二章 进程的描述与控制
 硬件同步机制
 (3) Swap指令——对换指令
                         为每个临界区设置一个
                         lock,初值为FALSE
 void Swap(int *a, int *b)
                        key = TRUE;
    int temp;
                        do
    temp = *a;
    *a = *b:
                          Swap(&lock,key);
    *b = temp;
                         }while(key);
                        临界区
    Busy waiting
                        lock:=FALSE:
                     24
```

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

信号量机制 (Semaphores)

- □ 1965年,荷兰学者Dijkstra提出
 - □ 整型信号量
 - □ 记录型信号量
 - □ 信号量集
- □ 广泛应用于单处理机、多处理机、网络
- □ 信号量是0S提供的管理公有资源的有效手段
- □ 信号量代表可用资源实体的数量

25

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

信号量机制 (Semaphores)

- 2. 记录型信号量
 - ❖ "让权等待"
 - ❖ 无"忙等"
 - ❖ 资源数目:整型变量value
 - ❖ 进程链表L: 链接访问同一资源的等待进程

27

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

信号量机制 (Semaphores)

- 2. 记录型信号量
- s->value≥0:表示系统中可用的资源数量
- S->value<0:绝对值表示已阻塞的进程数量
- S->value初值为1时:
 只允许一个进程访问临界资源,是互斥信号量

29

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

信号量机制 (Semaphores)

- 4、信号量集
 - ❖ 在记录型信号量机制中, wait(S)和signal(S)操作仅能对信号量施以加1或减1操作,意味着每次只能获得或释放一个单位的临界资源,效率较低
 - ❖ 在有些情况下,当资源数量低于某下限值时便不予分配。因而,在每次分配之前,都必须测试该资源的数量,看其是否大于等于下限值

31

2.4 进程同步

第二章 进程的描述与控制

信号量机制(Semaphores)

3、AND型信号量

将进程在整个运行过程中需要的所有资源,一次性全部地分配给进程,待进程使用完后再一起释放。

- 只要尚有一个资源未能分配给进程,其它所有可能为之分配的资源,也不分配给他。
- 对若干个临界资源的分配,采取原子操作方式:要么全部分配到进程,要么一个也不分配。
- 在wait操作中,增加了一个"AND"条件 即Swait(Simultaneous wait)


30


2.4 进程同步


第二章 进程的描述与控制


信号量机制 (Semaphores)


- 4、信号量集
 - ❖ Swait(S, d, d): 只有一个信号量S, 允许每次申请d个资源,当资源数少于d时,不分配
 - ❖ Swait(S, 1, 1): 蜕化为一般的记录型信号量(S>1时)或互斥信号量(S=1时)
 - ❖ Swait(S, 1, 0): 特殊且很有用的信号量操作。当 S≥1时,允许多个进程进入某特定区;当S变为0后, 将阻止任何进程进入特定区,"可控开关"





















```
2.5 经典的进程同步问题
                                   第二章 进程的描述与控制
 "生产者一消费者"问题——记录型信号量4
  int in=0, out=0, counter=0; item buffer[n];
  semaphore empty=n, full=0, mutex=1;
  producer(i) {
                              consumer (i) {
                                var nextc;
    var nextp;
    while (TRUE) {
                                while (TRUE) {
      produce an item in nextp;
                                  P (full);
      P (empty);
                                  P (mutex);
      P (mutex);
                                  nextc=buffer [out];
      Buffer [in]=nextp;
                                  out= (out+1) % n;
      in = (in+1) \% n;
                                  V (mutex);
      V (mutex);
                                  V (empty);
      V (full);
                                  consume item in nextc;
```

```
2.5 经典的进程同步问题
                                第二章 进程的描述与控制
 "哲学家进餐"问题——问题描述2
  semaphore chopstick[5]=\{1,1,1,1,1,1\};
  process philosopher (int i) { //i= 0,1,2,3,4}
    while(true) {
                                   如果: 5人同时拿
        think();
                                   起左边筷子, 再
        P(chopstick[i]);
                                   企图拿起右边的
                                   筷子时,会如何?
        P(chopstick[(i+1)%5]);
        eat();
        V(chopstick[i]);
        V(chopstick[(i+1)\%5]);
  }
                        43
```



```
2.5 经典的进程同步问题
                                  第二章 进程的描述与控制
"哲学家进餐"问题——记录型信号量2
  semaphore chopstick[5]={1,1,1,1,1};
  semaphore room=4;
  process philosopher (int i) \{ //i = 0,1,2,3,4 \}
    while(true) {
         think();
         P(room);
         P(chopstick[i]);
         P(chopstick[(i+1)%5]);
         eat();
         V(chopstick[i]);
         V(chopstick[(i+1)\%5]);
         V(room);
                          44
```

```
2.5 经典的进程同步问题 第二章 进程的描述与控制

"哲学家进餐"问题——AND信号量

semaphore chopstick[5]={1,1,1,1,1};

process philosopher ( int i ) { //i= 0,1,2,3,4
    while(true) {
        think();
        Swait(chopstick[i],chopstick[(i+1)%5]);
        eat();
        Ssignal(chopstick[i],chopstick[(i+1)%5]);
    }
}
```

2.5 经典的进程同步问题

第二章 进程的描述与控制

"读者一写者"问题——问题描述2

	读 者	写 者
无读者	√	√
无写者		
读者在读	\checkmark	Х
无写者等		
读者在读	√	Χ
有写者等		
无读者	Х	Х
有写者写		

47

2.5 经典的进程同步问题

第二章 进程的描述与控制

"读者一写者"问题——问题描述1

两组并发进程:读者和写者,共享一个文件F

要求:

❖允许多个读者同时执行读操作 √√√√

- ❖任一写者在完成写操作之前不允许其它读 者或写者工作
- ❖写者执行写操作前,应让已有的写者和读 者全部退出

46

2.5 经典的进程同步问题

第二章 进程的描述与控制

"读者一写者"问题——问题描述3

- ➤ Writer进程和其它Reader进程互斥 设互斥信号量Wmutex
- ▶ 设置整型变量Readercount表示在读进程数
- ➤ Readercount是一个可被多个Reader进程访问的临 界资源,为它设置互斥信号量Rmutex

semaphore rmutex=1, wmutex=1;
int readcount=0;

```
2.5 经典的进程同步问题
                                 第二章 进程的描述与控制
"读者一写者"问题——记录型信号量1
   int readcount=0:
                          semaphore rmutex=1, wmutex=1;
void reader() {
  while(TRUE) {
                              void writer() {
                               while(TRUE) {
  P(rmutex);
                                P(wmutex);
  if (readcount==0)
                                perform write operation;
      P(wmutex);
                                V(wmutex);
  readcount++;
  V(rmutex);
  perform read operation;
  P(rmutex);
                              void main()
  readcount- -;
  if (readcount==0)
                               cobegin
      V(wmutex);
                                reader(); writer();
  V(rmutex);
                               coend
```

```
2.5 经典的进程同步问题 第二章 进程的描述与控制
"读者一写者"问题——信号量集1
• 增加"最多只允许RN个读者同时读"的限制
• 引入了一个信号量L,并赋予其初值为RN
• 执行wait(L, 1, 1)操作来控制读者的数目
• 有读者进入,执行wait(L, 1, 1),L值减1
• 有RN个读者进入后,L减为0
• 第RN + 1个读者进入时,阻塞
```

```
2.5 经典的进程同步问题
                                第二章 进程的描述与控制
"读者一写者"问题——
                       -记录型信号量2
 void reader() {
                         int readcount=0;
  while(TRUE) {
                         semaphore rmutex=1, wmutex=1;
   P(S);
                         semaphore S=1;
   P(rmutex);
                         //在写者到达后封锁读者
   if (readcount==0)
       P(wmutex);
   readcount++;
                            void writer() {
  V(rmutex);
                             while(TRUE) {
  V(S);
                               P(S);
  perform read operation;
                               P(wmutex);
  P(rmutex):
                               perform write operation;
   readcount--;
                               V(wmutex);
   if (readcount==0)
                               V(S);
      V(wmutex);
   V(rmutex);
```

```
2.5 经典的进程同步问题
                                  第二章 讲程的描述与控制
"读者一写者"问题-
                        信号量集2
                          semaphore L=RN, mx=1;
                          void writer() {
                            while(TRUE) {
void reader() {
                             Swait(mx,1,1, L,RN,0);
 while(TRUE) {
                             perform write operation;
  Swait(L,1,1);
                             Ssignal(mx,1);
  Swait(mx,1,0);
                                  void main()
  perform read operation;
                                    cobegin
  Ssignal(L,1);
                                     reader(); writer();
                                    coend
                         52
```

2.6 进程通信

第二章 进程的描述与控制

概念(1)

- 并发进程交互的基本要求: 同步和通信
- 进程竞争资源时要实施互斥
- 互斥是一种特殊的同步
 - 实质上需要解决好进程同步问题
- 进程同步是一种进程通信
 - 通过修改信号量,进程之间建立起联系,相互协调运行和协同工作

53

2.7 线程的基本概念

第二章 进程的描述与控制

线程引入(1)

进程模型是基于下面两个独立的概念:

■ 资源分配的单位

操作系统实施保护功能,以防止进程之间发生可能的冲突

- 调度的单位
- 一个进程可能通过一个或多个程序(段)的执行轨 迹执行,形成一条**进程内执行流,或控制流**。

55

2.6 进程通信

第二章 进程的描述与控制

分类(2)

- 1. 共享存储器系统(Shared-Memory System)
- 2. 管道(Pipe)通信: 又名共享文件通信
- 3. 消息传递系统(Message Passing System)
- (1) 直接通信方式:消息缓冲通信
- (2) 间接通信方式: 又称为信箱通信方式
- 4. 客户机-服务器系统(Client-Serve System)

54

2.7 线程的基本概念

第二章 进程的描述与控制

线程引入(4)

- ▶ 进程这两个特点是可以相互独立的
- > 操作系统将这两个属性分别赋予了两个不同实体
- > 拥有资源所有权的仍称为进程
- ▶ 调度的单位称为线程,或轻量级进程。

2.7 线程的基本概念

第二章 进程的描述与控制

线程状态

▶ 执行状态

表示线程正获得处理机而运行


▶ 就绪状态

指线程已具备了各种执行条件,一旦获得CPU便可执行

▶ 阻塞状态

指线程在执行中因某事件而受阻,处于暂停执行状态

57



2.7 线程的基本概念

第二章 进程的描述与控制

线程控制块TCB

- ▶ 线程标识符
- ▶ 状态参数通常有这样几项:
- ① 寄存器组: PC、PSD和通用寄存器
- ② 堆栈: 保存有局部变量和返回地址
- ③ 线程运行状态:描述线程运行状态
- ④ 优先级:描述线程执行的优先程度
- ⑤ 线程专有存储器:保存线程局部变量拷贝
- ⑥ 信号屏蔽:对某些信号加以屏蔽。

