

## 配置跨交换机的 VLAN

#### 【实验名称】

配置跨交换机的 VLAN

#### 【实验目的】

理解跨交换机之间 VLAN 的特点


### 【背景描述】

假设某企业有两个主要部门:销售部和技术部,其中销售部门的个人计算机系统分散连接,他们之间需要相互进行通信,但为了数据安全起见,销售部和技术部需要进行相互隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

#### 【需求分析】

使在同一VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同 VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。

#### 【实验拓扑】



#### 【实验设备】

交换机2台PC 机3台直连线4条

## 【预备知识】

交换机转发原理、交换机基本配置、VLAN 工作原理、VLAN 的配置

#### 【实验原理】

VLAN 是一种用于隔离广播域的技术,配置了 VLAN 的交换机内,相同 VLAN 内主机之间可以直接访问,同时对于不同 VLAN 的主机进行隔离。VLAN 遵循了 IEEE802.1q 协议的标准。在利用配置了 VLAN 的接口进行数据传输时,需要在数据帧内添加 4 个字节的 802.1q 标签信息,用于标识该数据帧属于哪个 VLAN,以便于对端

交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

#### 【实验步骤】

第一步: 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 10,并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中 SwitchA#configure terminal

SwitchA(config)# vlan 10

SwitchA(config-vlan)# name sales

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/5

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10

SwitchA#show vlan id 10

!查看某一个 VLAN 的信息

**VLAN Name** 

**Status Ports** 

10 sales

active Fa0/5

## 第二步: 在交换机 switchA 上创建 Vian 20,并将 0/15 端口划分到 Vian 20 中

SwitchA(config)# vlan 20

SwitchA(config-vlan)# name technical

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/15

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20

SwitchA#show vlan id 20

**VLAN Name** 

**Status** 

**Ports** 

20 technical

active

Fa0/15

# 第三步:把交换机 SwitchA 与交换机 SwitchB 相连的 F0/24 端口定义为 Trunk 模式

SwitchA(config)#interface fastethernet0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk

!将 fastethernet 0/24 端口设为 Trunk 模式

SwitchA#show interfaces fastEthernet0/24 switchport

Interface Switchport Mode

Access Native

**Protected VLAN lists** 

Fa0/24

Enabled

Trunk

Disabled

All

# 第四步: 在交换机 SwitchB 上创建 Vian 10,并将 0/5 端口划分到 Vian 10 中

SwitchB # configure terminal

SwitchB(config)# vlan 10

SwitchB(config-vlan)# name sales

SwitchB(config-vlan)#exit



SwitchB(config)#interface fastethernet0/\$ 9
SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10

SwitchB#show vlan id 10

**VLAN Name** 

Status

Ports

10 sales

active

Fa0/5

第五步: 把交换机 SwitchB 与交换机 SwitchA 相连的 F0/24 端口定义为 Trunk 模式

SwitchB(config)#interface fastethernet0/24

SwitchB(config-if)#switchport mode trunk

SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface Switchport Mode

Access Native

**Protected VLAN lists** 

Fa0/24

Enabled

Trunk

1

Disabled All

第六步:验证测试

验证 PC1 与 PC3 能互相通信,但 PC2 与 PC3 不能互相通信。

C:\>ping 192.168.10.30

! 在 PC1 的命令行方式下验证能 Ping 通

PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.30

! 在 PC2 的命令行方式下验证不能 Ping

#### 通 PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

#### 【注意事项】

● 两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。



## 配置 SVI 实现 VLAN 间路由

### 【实验名称】

配置 SVI 实现 VLAN 问路由

#### 【实验目的】

使用三层交换机实现 VLAN 间路由


## 【背景描述】

为减小广播包对网络的影响,网络管理员在公司内部网络中进行了 VLAN 的划分。完成 VLAN 的划分后,发现不同 VLAN 之间无法互相访问。

#### 【需求分析】

可以通过配置三层交换机的 SVI 接口实现 VLAN 间的路由。

### 【实验拓扑】



## 【实验设备】

三层交换机 1台

PC 机

2台

## 【预备知识】

交换机转发原理、交换机基本配置、三层交换机路山功能

## 【实验原理】

VLAN 间的主机通信为不同网段间的通信,需要通过三层设备对数据进行路由转发才可以实现。通过在三层交换机上为各 VLAN 配置 SVI 接口,利用三层交换机的路由功能可以实现 VLAN 间的路由。

#### 【实验步骤】



## 第一步: 在三层交换机上创建 VLAN

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

## 第二步: 在三层交换机上将端口划分到相应 VLAN

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

## 第三步: 在三层交换机上给 VLAN 配置 IP 地址

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 20

Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

## 第四步:验证测试

按拓扑中所示配置 PC 并连线,从 VLAN10 中的 PC1 ping VLAN20 中的 PC2,结果如下所示:

C:\Documents and Settings\shil>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.20.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

从上述测试结果可以看到通过在三层交换机上配置 SVI 接口实现了不同 VLAN 之间的主机通信。

#### 【注意事项】