实验室环境

H1	G1	F1	E1
H11			

D1	C1	B1	A1
			А3
			A5
			A7
			A9
			A11

机柜

使用的设备

- □ 选一台电脑作为配置电脑
 - 用到PCL网卡
- 口 选另外三台电脑作为测试电脑
 - 用到Intel网卡

□ 在机柜中将测试电脑对应的接口和交换机的接口用网线相连

登录RCMS管理界面

- □ 配置PCL网卡:
 - IP地址: 192.168.0.XX
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 默认网关: 192.168.0.1

和机柜上贴的标签一致

□ 登录 http://192.168.10.11/22/33/44:8080



RCMS应用——实验设备密码权限

- □ 实验室管理员使用15级密码
 - ■可以执行所有的指令
- □ 实验室学生使用14级密码
 - 不能执行delete、rename、format、copy等可以对路由器的 OS造成破坏的敏感指令
- □ 14级密码进入方式


R1762>enable 14⊬

Password: 123456

R1762#⊬

配置二层交换机实现VLAN

□【实验拓扑】



测试网卡 (Intel网卡)

1.修改网卡2的IP地址

TCP/IP属性:

•连在S2126G-1上的两台PC

192.168.1.34,255.255.255.0

192.168.1.<mark>35</mark>,255.255.255.0

•连在S2126G-2上的PC:

192.168.1.<mark>36</mark>,255.255.255.0

电脑编号

记住插入的端口号, 与交换机的配置要 一致

2.将034,035分别插到交换机S2126G-1的两个端口(如0/4,0/5) 将036插到交换机S2126G-2的端口(如0/6)

3.将S2126G-1的端口0/24与S2126G-2端口0/24用 直连线相连 在RCMS web管理页面上点击 S2126G-1,进入命令窗

口:

按一次回车

switch>Enable 14 进入特权模式

Password: 123456

1.在S2126G-1上创建vlan **10**并起名如sales,将端口

0/4划分到vlan 10中

Switch# conf term 进入全局配置模式

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name sales

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# inte fast 0/4

Switch(config-if)# swit acce vlan 10

Switch(config-if)#end //返回特权模式 Switch#show vlan id //查看vlan配置情况 配置过程中 telnet窗口别关 2.创建vlan 20,将端口0/5划分到vlan 20 Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name technical Switch(config-vlan)# exit Switch(config)# inte fast 0/5 Switch(config-if)# swit acce vlan 20

3.将S2126G-1与S2126G-2相连的0/24端口定义为trunk 模式

Switch(config)# inte fast 0/24 Switch(config-if)# swit mode trunk

swithch\$#show inte fast 0/24 switchport

*TRUNK模式下的端口会传输所有VLAN的数据包,这样才能保证交换机上发向不同VLAN的数据可以转发到另一台交换机上,再由另一台交换机发到相应的VLAN端口。

4.切换到**S2126G-2**,在**S2126G-2**上创建vlan **10**,将端口 **0/6**划分到vlan **10**

Switch# conf term
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name sales
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# inte fast 0/6
Switch(config-if)# swit acce vlan 10

5.将S2126G-2与S2126G-1相连的0/24端口定义为trunk 模式 Switch(config)# inte fast 0/24

Switch(config-if)# swit mode trunk

测试:

禁用网卡1

打开DOS命令行窗口:

在PC1(034)上:ping 192.168.1.36

*都属于VLAN 10,可以ping通

在PC2(035)上:ping 192.168.1.36

*不在同一个vlan,ping不通


在PC1上:ping 192.168.1.35

*不在同一vlan,ping不通,说明PC1和PC2虽然连在同

一交换机但属于不同vlan,所以被隔离

配置三层交换机实现VLAN间的路由

□网络拓扑



PC1:192.168.10.2 PC2:192.168.20.2 1.修改网卡2的IP地址

TCP/IP属性:

连在三层交换机S3760-1 0/5上的PC:

192.168.1.35,255.255.255.0,192.168.1.1

连在三层交换机S3760-1 0/6上的PC:

192.168.2.36,255.255.255.0,192.168.2.1

2.将035插到交换机0/5端口 将036插到交换机0/6端口 在RCMS web管理页面上点击 S3760-1,进入命令窗口:

按一次回车

switch>Enable 14

Password:123456

1.在三层交换机上创建vlan 10,vlan 20

Switch# conf term

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# vlan 20

Switch(config-vlan)# exit

2.划分端口到相应vlan

Switch(config)# inte fast 0/5

Switch(config-if)# swit acce vlan 10

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# inte fast 0/6

Switch(config-if)# swit acce vlan 20

Switch(config-if)# exit

3.在三层交换机上给vlan配置ip地址
(*注意配置的是交换机端口的ip地址---该地址也就是连 到该端口的pc机设置的网关)
Switch(config)# inte vlan 10
Switch(config-if)# ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# inte vlan 20 Switch(config-if)# ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0 Switch(config-if)# no shut Switch(config-if)# exit 测试:

打开DOS命令行窗口:

在PC1上:ping 192.168.2.36

在PC2上:ping 192.168.1.35

*属于不同vlan,但可以ping通,说明在三层交换机上配置SVI接口实现了不同vlan之间的通信.