考试写完的最后一步检查是不是全拼!!

主机

给主机配置ip地址 ip <ip> <mask> <gateway>

给主机配置ip地址(DHCP动态分配)

ip dhcp

查看PC当前配置

show

跟踪到达某一ip地址的路径

trace <ip>

交换机

在交换机上创建VLAN,并让某端口加入

Switch(config)# vlan <vlan>
Switch(config-vlan)# int f0/0

Switch(config-if)# switchport access vlan <vlan>

给交换机接口设置所属VLAN

SwitchC(Config)# int f0/0

SwitchC(Config-if)# switchport mode access

SwitchC(Config-if)# switchport access vlan <vlan>

给交换机子接口设置所属VLAN

RouterA(Config)# int e0/0.1

RouterA(Config-subif)# encapsulation dot1q <vlan>

RouterA(Config-subif)# no shut

给某个VLAN下的端口配置共同IP地址

Switch(config)# int vlan <vlan>

Switch(config-if)# ip addr <ip> <mask>

进入VLAN

创建新VLAN

设置VLAN号

设置VLAN号

设置VLAN号

进入要配置的端口

进入要配置的端口

进入要配置的端口

给VLAN下所有端口一个共同ip

将交换机某端口设置为trunk模式

Swtich A(Config)# int f0/0

Swtich A(Config-if)# switchport mode trunk

给三层交换机启动路由功能

ip routing

补充

- 交换机&路由器之间的生成树算法:根是MAC最小的交换机
 - 非根交换机上,离根最近的端口,为root port (一样则选MAC更小)
 - 。 每个物理网段上,离根最近的端口,为designated port (一样则选MAC更小) (因此根交换机上,所有端口均为designated port)
 - 。 其他端口均为blocked port
- 交换机并不能隔离广播域,也不是每个端口都有ip地址
 - 。 只能给属于一个VLAN下的所有端口设置一个共同ip地址

路由器

```
给路由器端口配置ip地址
R4(config)# int f0/0
                                         进入要配置的端口
R4(config-if)# ip address <ip> <mask>
                                         设置ip地址
R4(config-if)# no shut
                                         开启端口
给路由器端口配置ip地址(DHCP动态分配)
R4(config)# int f0/0
                                         进入要配置的端口
R4(config-if)# ip address dhcp
                                         设置ip地址
R4(config-if)# no shut
                                         开启端口
为路由器端口配置DHCP服务
R4(config)# ip dhcp pool <pool>
R4(dhcp-config)# network <ip/masknum>
                                         设置ip地址
R4(dhcp-config)# default-router <addr>
                                         设置默认网关
R4(dhcp-config)# service dhcp
                                         开启DHCP服务
设置两个路由器间的数据链路层协议为HDLC(两个路由器都如此做)
R4(config)# int s0/0
                                         进入要配置的端口
R4(config-if)# ip address <ip> <mask>
                                         设置ip地址
R4(config-if)# encapsulation hdlc
                                         设置数据链路层协议为HDLC
设置两个路由器间的数据链路层协议为PPP
R4(config)# int s0/0
                                         进入要配置的端口
R4(config-if)# ip address <ip> <mask>
                                         设置ip地址
R4(config-if)# encapsulation ppp
                                         设置数据链路层协议为PPP
R4(config-if)# ppp authentication chap
                                        设置PPP认证模式为CHAP
R4(config-if)# no shut
R4(config)# username R? password 1234
                                         为对方设置认证用户名和密码
给路由器配置静态路由
R4(config)# ip route <ip_net> <mask> <下一跳地址>
       //ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.13.3
给路由器配置静态路由(备用路由 最短路由崩了会自动出现)
R4(config)# ip route <ip_net> <mask> <下一跳地址> <距离>
       //ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.12.2
给路由器配置NAT
R4(config)# int f0/0
```

R4(config-if)# ip nat inside 配置一个端口为NAT内部口 R4(config)# int f0/1 R4(config-if)# ip nat outside 配置一个端口为NAT外部口 R4(config)# access-list 1 permit <ip_net> <maskb> 允许向外访问 R4(config)# ip nat inside source list 1 int <外部口> overload 内转外 给路由器启用RIP动态路由协议 R4(config)# router rip 宣告路由器所有端口共同子网的地址 R4(config-router)# network <ip_net> R4(config-router)# version <version> 设置RIP版本号 给路由器启用OSPF动态路由协议(配置某一端口的子网地址和所属区域) R4(config)# int f0/0 R4(config-if)# router ospf <pid> R4(config-router)# network <ip_net> <maskb> area <area> 配置该端口的子网和区域 给路由器启用OSPF动态路由协议(配置所有端口的子网地址和所属区域) R4(config)# router ospf <pid> R4(config-router)# network <ip_net> <maskb> area <area> 配置所有端口的子网和区域 手工设定路由器的routerID R4(config)# router ospf <pid> R4(config-router)# router-id <RID> 设置路由器端口的数据链路层协议为frame-relay R7(config)# int s2/0 R7(config-if)# ip address <ip> <mask> 设置ip地址 R7(config-if)# encapsulation frame-relay 设置frame-relay R7(config-if)# frame-relay lmi-type ANSI 设置1mi-type为ANSI R7(config-if)# frame-relay interface-dlci <DLCI> 配置端口的DLCI 给路由器创建子接口 R5(config)# int s2/0.1 设置路由器子接口为 点对多点 R5(config)# int s2/0.1 R5(config-subif)# ip ospf network point-to-multipoint 设置两个路由器间的虚链路(两个路由器都如此做) R4(config)# router ospf <pid> R4(config-router)# area <中介area> virtual-link <对方RID> 手工合并路由器上路由表的一些路由 R4(config)# router ospf <pid> R4(config-router)# area <目的area> range <ip_net> <mask> 合并为ip_net 给路由器启用BGP域间路由协议,宣告各端口的直连网络 R4(config)# router bgp <AS> R4(config-router)# network <ip_net> mask <mask> (对连接到的每个网络如此做) 将另一路由器端口作为邻居 R4(config)# router bgp <AS> R4(config-router)# neighbor <邻路由器端口> remote-as <邻路由器AS>

告诉他人用自己的回环地址作为其更新源R4(config)# router bgp <AS>

```
R4(config-router)# neighbor <对方RID> update-source loopback 0

让外知内,在BGP中启用redistribute <- OSPF信息
R1(config)# router bgp <AS>
R1(config-router)# redistribute ospf <pid>

让内知外,在OSPF中启用redistribute <- BGP信息
R5(Config)# router ospf <pid>
R5(Config-router)# redistribute bgp <AS> subnets
```

补充

• Router ID / RID: 先选回环地址, 再选各端口ip最大的

路由器 - show集合