文件系统项目 方案报告

1553321 李坤

操作说明

演示效果可参照附件中的demo.mov截屏录像。

整个界面可以分为三部分,上面的部分显示当前GUI当前访问的路径,下面左边部分显示当前路径下的内容,右边部分显示目前可以进行的操作按钮,不可操作的按钮会自动变为失效状态。



以新进入一个空白文件系统为例:

● 刚进入文件系统时,只能进行【格式化】、创建子目录】、创建文件、、返回上一级目录、、保存并 退出【这五项操作,因为未选中任何项目(当前文件系统为空),所以无法进行《删除当前选中项》 、进入目录、「打开文件」、文件详情(这四项操作。



● 因为此时位于根目录,当在根目录点击 返回上一级目录 时,会弹出已无上一级目录的提示



• 点击 创建子目录 按钮,输入文件夹名称即可创建一个子目录



● 选中该文件夹,点击 进入目录,即可访问该文件夹。此时可以看出,因为选中了一项内容,部分功能被激活。其中, 进入目录 按钮仅在选中项为文件夹时才被激活; 打开文件 按钮仅在选中项为文本文件时被激活。



● 如果不输入文件/文件夹名称,系统会自动补全文件/文件夹名称,同名文件/文件夹则会在后面标 注序号



● 点击创建文件,则可创建一个文本文件。在新弹出的窗口输入 文件名 和 文本内容 ,点击 保存 即可将文本文件存入文件系统。





• 再次选中文件, 并点击 打开文件, 则可以对刚刚保存的文件进行编辑



- 选中文件并点击 文件详情 ,即可显示该文件的详细信息,其中:
 - 可以分别看到该文本文件的创建时间和最近一次修改时间,从截图信息可以看出,由于之前对文本文件进行了修改,该文本文件的创建时间和更新时间是不同的
 - o Inode索引 对应真实存储过程中记录存储块信息的Inode节点的索引信息
 - o 真实大小指包括文件名和文件内容在内的存储字符串的真实大小。因为采用data block来进行文件存储,本文件系统定义的文件大小为固定的1K,即1024 Byte,存储所用的block编号记录在Inode节点中,所以文件的真实大小为 7773 Byte,在实际存储空间中占用8个data block进行存储,故实际占用空间大小为 8 * 1024 Byte = 8192 Byte



- 选中文件/文件夹,点击 删除当前选中项 按钮,即可将文件删除
- 点击下方的红色按钮 保存并退出 或直接点击窗口栏的关闭按钮,即可将当前的文件和文件夹保存到磁盘中,下次启动时就会从磁盘中相应位置直接读取已经保存的内容,如果不存在已经保存的内容则会重新创建存储空间。
- 点击 格式化 按钮会清空整个存储空间,重新分配各个Inode和 data block。

数据结构

● Super Block: 记录file system 整体的信息,包括Inode的整体数量、Block的整体数量,利用 Inode bit map来记录Inode的使用情况和空闲情况,利用Block bit map来记录Block的使用情况 和空闲情况。

```
public static final int MAX_INODE_NUMBER = 128;
public static final int MAX_BLOCK_NUMBER = 128 * 12;

public List<Inode> _inode_table = new ArrayList<Inode>();
public List<Block> _block_table = new ArrayList<Block>();
public boolean[] _inode_bit_map;
public boolean[] _block_bit_map;

private static final int SIZE_PER_BLOCK = 1024;
```

● Inode:记录文件的属性,一个文件对应一个Inode,包括Inode索引、创建时间、修改时间、直接索引数量、间接索引数量、占用块的数量、文件大小,同时也记录了用于存储的数据所在的Block的索引。当一个文件太大时,可能会占用多个Block。

```
private int _inode_index;
private Date _created_at;
private Date _updated_at;
private int _size;

private static final int MAX_DIRECT_INDEX = 12;
private static final int MAX_INDIRECT_INDEX = 3;

public List<Block> _direct_access_blocks = new ArrayList<Block>();
public List<Block> _indirect_access_blocks = new ArrayList<Block>();
```

● FCB: 记录目录里存放的业务数据,目录里的索引节点指向对应的Inode节点

```
private static final int SIZE_PER_BLOCK = 1024;

public String name;
public String type;
public String owner;
public String content;
public int inode_index;
public int actual_size;
public int occupied_size;
public String address;
public Date created_at;
public Date updated_at;


public Map<String, FCB> path_tree;
```

● Block: 即Data Block,用于存放实际数据。在本文件管理系统的实现中,一个Block的大小定义为1024 Byte

```
private static final int SIZE_PER_BLOCK = 1024;
private int _block_size;
private int _block_index;
```

设计与存储空间

● 对于一个文件,Inode采用12个直接指向的Block作为直接存储,以及三级间接存储作为拓展存储空间,其存储方式如下图所示:



- 在本实现中,因为保存的文件均为文本文件,占用空间数量不高,则仅针对直接索引进行了实现,但保留了间接索引的接口。
- 在设计理论中,一个Block大小规定为1KB,一个Inode能够指定的Block数量如下所示:

12个直接指向: 12 * 1K = 12K间接指向: 256 * 1K = 256K

o 双间接指向: 256 * 256 * 1K = 256^2 K

。 三间接指向: 256 * 256 * 256 * 1K = 256^3K

总额为 12 + 256 + 256^2 + 256^3 = 16GB