漫客工作台

完整安装与使用教程

版本 0.4.0 · Windows 10 / 11 · NVIDIA 显卡

本地跑 ComfyUI，出图、出片、出歌都不上传云端。
装一次，之后一直用。

这份教程讲什么

整套东西分两部分：一个 661 MB 的程序（装完就有完整界面），和一份 181 GB 的部署包（ComfyUI 本体 + 模型）。下面按顺序走一遍，从零到能出图大约 30 分钟，其中 20 分钟是等下载。

- 第 1 步 安装程序（可选安装位置）
- 第 2 步 下载部署包（夸克网盘，9 个独立压缩包）
- 第 3 步 一键部署（软件内点按钮，自动解压和配置）
- 第 4 步 确认环境（自检全绿就开始用）
- 第 5 步 开始创作（创作台 / 项目 / 素材）
- 第 6 步 认识服务控制台
- 常见问题 · 卸载方式

硬件要求：NVIDIA 显卡，显存 8 GB 起（12 GB 更舒服）。磁盘要留 220 GB 以上给部署包。AMD 显卡这套跑不了。

第 1 步 安装程序

程序本体 661 MB。里面有界面、本地服务、22 个工作流模板，还有 74 个自定义节点包 —— ComfyUI 靠这些节点才能认出各种模型。

1.1 双击安装包

文件名 manke-workbench-setup-0.4.0.exe。双击后会问你想装在哪。

1.2 选安装位置

安装向导第一屏就是选位置，默认在 C 盘用户目录下。C 盘空间紧张就改成 D 盘或其他盘，程序本身只占约 700 MB。

> 这里选的只是「程序」的位置，ComfyUI 和模型另算（第 3 步会让你选解压目录）。两个位置可以不在同一个盘。

1.3 装完会自动启动

装完程序自己打开。第一次会进引导页，问你 ComfyUI 在哪 —— 这时候部署包还没下载，点「稍后再说，先看看界面」跳到主界面即可。

第 2 步 下载部署包

181 GB，分 9 个独立压缩包。用夸克网盘下载，三个地方都能拿到链接：引导页的「下载一键部署包」、控制台的「打开下载页」、或直接打开下面的地址。

2.1 链接和提取码

链接：https://pan.quark.cn/s/41fbf0e530ca

提取码：~fe853c1j5d~:/

> 网盘客户端比浏览器快得多 —— 浏览器下 181 GB 容易断。建议用夸克客户端，支持断点续传。

2.2 9 个包必须放同一个目录

下载下来的文件长这样，全部放在一个文件夹里，文件名一个都不能改：

- 01-python.7z 3.2 GB 便携 Python 运行环境
- 02-comfyui.7z 105 MB ComfyUI 本体 + 示例素材
- 03-minimax-big.7z 28.6 GB MiniMax 视频模型
- 04-minimax-a.7z 35.0 GB
- 05-minimax-b.7z 17.5 GB
- 06-qwen-a.7z 5.5 GB Qwen 图像模型
- 07-qwen-b.7z 17.6 GB
- 08-text-encoders.7z 27.9 GB 文本编码器
- 09-models-rest.7z 45.9 GB 其余模型（含 TTS、人脸检测）
- manifest.json 包清单，工作台靠它核对

> manifest.json 一定要留着。工作台靠它知道「齐了没有」，删了会认不出包。


目录名没有规定，随手建一个就行，比如 E:\manke-bundles。第 3 步会让你选这个目录。

第 3 步 一键部署

这一步把 9 个包解压成能跑的 ComfyUI，并自动配好路径。开头 30 秒，剩下都在等解压。

3.1 打开服务控制台

主界面右上角导航栏点「服务控制台」。



主界面：顶栏有「服务控制台」入口，右上角是 ComfyUI 连接状态

3.2 填两个目录

控制台往下滚找到「一键部署」。第一行填 9
个包所在的目录（点「选择目录」直接选）；第二行填解压到哪 —— 这个盘要留 220 GB
以上空余。



一键部署面板：上面填包所在目录，下面填解压目标

3.3 点「重新检查」确认包齐全

填完点「重新检查」。都齐了会显示「9 个包齐全（181.29 GB）」，缺哪个会直接告诉你缺哪个文件。



检查通过后会列出包数量和总大小

3.4 点「开始部署」


之后就不用管了。软件会按顺序解 9 个包，界面上有进度条，每个包解完都会提示 ——
这时候可以把这个 .7z 删掉腾空间。全程约 8 到 20 分钟，取决于硬盘速度。

> 解压期间别关软件。万一关了，下次打开会问你要不要继续 —— 已经解出来的文件会跳过，不会重来。

解完会自动做三件事：写入 ComfyUI 路径 → 把 74 个节点包补齐到 custom_nodes → 启动 ComfyUI。全做完界面上会显示「部署完成，ComfyUI 已就绪」。

第 4 步 确认环境

部署完，控制台里有一块「环境自检」，逐项告诉你哪里配好了、哪里还差。全绿就可以开工。



服务控制台：三个服务的运行状态和启停按钮

自检里每项看什么


- ComfyUI 位置 —— 显示你选的路径和「来源」，来源应该是 data/comfyui.config.json
- ComfyUI 解释器 —— 指向 <你选的目录>\python_embeded\python.exe
- ComfyUI 服务 —— 显示可访问 + 显存大小，说明服务真的跑起来了
- 工作流模板 —— 22 个
- 模型文件 —— 29 / 29 就位

如果 ComfyUI 服务那项显示「无响应」，去控制台顶部点「启动」，或者直接重启软件 —— 软件启动时会自动拉起 ComfyUI。

第 5 步 开始创作

5.1 首页


顶栏右侧那个状态徽标是 ComfyUI 的连接状态。显示「空闲 · 显存 x/y GB」就是好的；显示红色「ComfyUI 未连接」说明服务没起来，去控制台看一下。



首页：中间是输入框，下面是本机生成过的作品轮播

5.2 创作台

顶栏点「创作」。左边选模板（22 个），中间填提示词，右边出图。模板已经按用途分好：文生图、图像编辑、视频、音乐、语音。




创作台：选模板 → 写提示词 → 生成

编辑类模板（图像编辑、三视图、放大）需要先上传一张图；视频类模板可以只写提示词。模板自带的示例素材已经在部署包里，第一次打开就能直接点生成试试。

5.3 项目


「从上次停下的地方继续」——
项目页把所有做过的整理在一起，点开接着干。生成的东西自动存进来，按时间排列。



项目页：所有生成记录

5.4 素材

「所有生成的东西，都在这里」——
图片、视频、音频统一管理，按类型筛选，可以下载、删除、加进项目。



素材库：按类型筛选

第 6 步 服务控制台

日常用不太到，但出问题都在这儿查。三块内容：

6.1 服务状态

三个服务各一张卡片：工作台本体、ComfyUI、AI 扩写。每张卡上有「启动 / 停止」和「打开」—— 点「打开」会在浏览器里打开对应地址。

6.2 ComfyUI 路径

这里能改 ComfyUI 的位置。换盘、重装、或者指向已有的 ComfyUI，都在这一格改。改完点「保存」，软件会自动停掉旧的 ComfyUI，下次启动用新路径。



ComfyUI 路径可编辑，带「选择目录」和「保存」

6.3 AI 扩写

写提示词时点一下就能扩写成完整描述。支持 DeepSeek、Moonshot、OpenAI、SiliconFlow 等在线 API，也能接本地的 llama.cpp。Key 只存在本机，不上传。

常见问题

顶部显示「ComfyUI 未连接」

按顺序看：① 控制台里 ComfyUI 卡片是不是「运行中」；② 是的话点「重启」；③ 还不行就看 ComfyUI 日志（控制台底部）。软件启动时会自动拉起 ComfyUI，通常等半分钟就好 —— 加载模型要时间。

生成时报 missing_node_type

说明节点包没补齐。重启软件，日志里会写「节点包: 补齐 N 个」。如果一直补齐不了，检查安装目录下的 resources\nodes 是否完整。

生成报 Invalid image file

模板引用的示例素材不在。正常部署包里带了 32 个示例文件；如果手动挪过 input 目录，把它们放回去就行。

换了台电脑，能直接把程序拷过去吗

程序可以拷，部署包（181 GB）建议重下一次。程序本身不记绝对路径 —— 换机器后打开会问你 ComfyUI 在哪，指过去就行。

怎么更新软件

软件启动 10 秒后会自动检查有没有新版本，有的话后台下载，下完弹窗问你要不要现在重启。不用自己去找安装包。

卸载与清理

卸载程序不会删你的作品，也不会删 ComfyUI 和模型 ——
那些是独立的数据。想彻底清干净，按下面顺序来。

7.1 卸载程序

两个办法选一个：Windows 设置 → 应用 → 找到「漫客工作台」→
卸载；或者直接跑安装目录里的 Uninstall 漫客工作台.exe。

7.2 删用户数据（作品、项目、配置）

路径：%APPDATA%\漫客工作台。删掉它，作品和配置一起没。

7.3 删 ComfyUI 和模型

就是你第 3 步选的那个解压目录。181 GB 全在里面，直接整个文件夹删掉。

7.4 清缓存

程序会在 %LOCALAPPDATA%\manke-workbench-updater 留一份更新包（约 660
MB），卸载时通常一起删；没删的话手动清掉。

只想换版本、不想重下部署包的话：卸载程序 → 装新版 → 打开就行。ComfyUI
路径会从配置里读回来，不用重新部署。